# Nützliche Netzwerktools unter Linux

Alle nachfolgend beschriebenen Kommandos sind in den Manual Pages ausführlich beschrieben. Soweit angegeben, sollte zum Ausführen der <u>vollständige</u> Pfad eingegeben werden.

#### arp

Lesen und ändern des aktuellen ARP-Cache. Nicht benutzte Einträge werden nach 5 Minuten automatisch gelöscht. Änderungen im ARP-Cache sind ausschliesslich *root* vorbehalten.

Pfad: /sbin/arp

# iptables

Zum Einstellen der Paketfilterung (Firewalling). Hierzu gibt es spezielle Tutorials.

Pfad: /usr/sbin/iptables

## netstat

Sehr vielseitiges Tool, u.a. zum Anzeigen der aktiven Netzwerkverbindungen. Beispiele:

- Auflisten aller aktiven TCP-Verbindungen:

```
netstat -tanp
```

(-tanp steht für tcp,all,numeric,processes)

- Auflisten aller aktiven UDP-Verbindungen:

```
netstat -uanp
```

(-uanp steht für udp,all,numeric,processes)

<u>Tipp</u>: Informationen zum Zustand und Ablauf eines Prozesses liefert das Kommando *strace*:

```
strace -p PID
```

# ping

Messen der RTT einer Strecke zu einer Netzwerkkomponente mittels ICMP. Beispiel:

```
ping -c 10 -s 1000 141.22.26.1
```

Dabei wird mit -c die Zahl der Pakete und mit -s die Paketgrösse angegeben. (Optional.)

<u>Tipp</u>: Zur Durchführung von Messreihen kann man die Stellprogrammierung nutzen:

```
for packetSize in 50 100 1000
do
    ping -c 10 -s $packetSize 192.168.18.100
done
```

#### route

Lesen/Einstellen der Routingtabelle.

Ziele können Geräte (**-host**) oder Netze (**-net**) sein. Netze müssen als Adresse mit Netzmaske (Option **netmask**) oder in Prefix-Schreibweise (*adresse/prefix*, dabei ist *prefix* Zahl der Bits im Netzwerkanteil) angegeben werden. Beispiel:

```
/sbin/route add -net 192.112.0.0/16 gw 141.22.29.1
```

Pfad: /sbin/route

#### ssh

Login auf einem anderen Rechner über eine gesicherte Netzwerkverbindung mit einer Shell. Beispiel:

```
ssh myuser@lab21
```

Sollen auf dem Zielrechner Programme mit GUIs (X-Funktionalität) gestartet werden, sollte das Display mit der Option -X auf den eigenen Rechner umgeleitet werden:

```
ssh -X myuser@lab21
```

**Wichtige Hinweise**: Der Login mit *ssh* auf einen Laborrechner ist nur innerhalb des Labornetzes möglich! Bei der Partition "RNP-Special" ist die Passwortregelung zu beachten.

**Fingerzeig**: Zum Kopieren von Dateien und Verzeichnissen von/zu einem anderen Rechner über das Netz kann man den Befehl *scp* (= Secure Copy) ähnlich dem *cp*-Befehl einsetzen:

```
scp -r mydirX myfileY myuser@lab21:~/some-other-dir
```

#### socat

(= SOcket CAT). Sehr vielseitiges Werkzeug zum Verbinden zweier Sockets. Nützlich zum Testen bei der Netzwerkprogrammierung.

```
Syntax: socat [options] socketadresse1 socketadresse2
```

Als Socketadresse kann auch die Standardein- und -ausgabe (der Shell) mit '-' angegeben werden.

Einen TCP-Server mit Listening-Port 9999 und Ein-/Ausgabe auf der Shell startet man z.B. so:

```
socat tcp-listen:9999 -
```

Läuft der Server auf dem Host *lab21*, startet man den entsprechenden TCP-Client mit:

```
socat tcp:lab21:9999 -
```

Beispiel für einen TCP-Server wie oben, aber diesmal für mehrere Clients:

```
socat tcp-listen:9999,fork -
```

Ähnlich kann auch über UDP kommuniziert werden:

```
socat udp-listen:8888 -
```

Entsprechende Gegenstelle dazu:

```
socat udp:lab21:8888 -
```

# Hinweise:

Mit der Option -x gibt *socat* die übertragenen Zeichen <u>zusätzlich</u> auf *stderr* aus. Das Format ist hier jedoch hexadezimal, sodass auch nicht-druckbare Zeichen sichtbar werden.

```
socat -x tcp:lab21:9999 -
```

Wird der Server abgebrochen, kann der benutzte Listening-Port nicht sofort wieder benutzt werden, sondern erst nach einer Wartezeit. (Dann Fehlermeldung "...Address already in use"). Um dies zu vermeiden, kann beim Serverstart die Option **reuseaddr** eingesetzt werden:

```
socat tcp-listen:9999,reuseaddr -
```

Ein animiertes Client/Server-Beispiel finden Sie hier.

### wireshark

Netzwerksniffer. Hierzu gibt es eine <u>Kurzanleitung</u> und eine <u>komplette Dokumentation</u>.

Pfad: /usr/bin/wireshark