


Operating System Principle, OS



2025年秋. 操作系统原理

第8章 设备管理系统

课 程 组: 邹德清, 李珍, 李志, 苏曙光

企业教师: 华为认证专家(鸿蒙方向)

● 内容

- 设备管理概述
- **设备驱动程序**
- 缓冲技术
- 设备分配
- SPOOL技术

● 重点/难点

- 理解“设备是文件”概念
- 掌握Linux设备驱动程序开发技术
- 掌握缓冲的作用和Linux缓冲实现机制

8.1 设备管理概念

设备管理概念

● 设备/外部设备/外设/I/O设备

■ 除CPU和内存之外的部件。通过接口连接到CPU的三总线。



设备类型和特征

- 按交互对象分类

- 与人交互：显示设备、键盘、鼠标、打印机
- 与CPU交互：磁盘、磁带、传感器、控制器
- 计算机间交互：网卡、调制解调器

- 按交互方向分类

- 输入设备：鼠标、键盘、扫描仪、传感器
- 输出设备：显示设备、打印机、控制器
- 双向设备：硬盘、软盘、网卡、调制解调器

- 按数据传输速率

- 低速(KB)：键盘、鼠标、MODEM、传感器
- 中速(MB)：打印机、串口、软盘
- 高速(GB)：网卡、硬盘、显卡

设备类型和特征

- 按信息组织特征分类

- 字符设备

- ◆ 传输的基本单位是字符。例：键盘、串口

- 块设备

- ◆ 传输的基本单位是块(Block)。例：硬盘

- ◆ 一般支持文件系统

- 网络设备

- ◆ 采用socket套接字接口访问

- ◆ 在全局空间有唯一名字，如eth0、eth1

- 对应用影响：驱动程序的结构和接口有不同

设备管理功能

● 设备管理的目标

- (1) 提高设备读写效率
 - ◆ 设备缓冲机制
- (2) 提高设备的利用率
 - ◆ 设备分配（设备调度）
- (3) 为用户提供统一接口
 - ◆ 实现设备对用户透明

设备管理功能

- 设备管理的功能

- 1) 状态跟踪
- 2) 设备分配
- 3) 设备映射
- 4) 设备控制/设备驱动
- 5) 缓冲区管理

● 状态跟踪

■ 记录设备的属性、状态、接口及进程访问信息

◆ 设备控制块 (Device Control Block, DCB)

□ 设备名

□ 设备地址

□ 设备状态

□ 命令转换表 [write→, read→, ...]

□ 正访问进程指针

□ 请求进程队列指针


□

● 功能

■ 按一定策略为进程安全地分配和管理各种设备。

◆ 按相应算法把设备分配给请求该设备的进程，并把未分到设备的进程放入设备等待队列。

设备(缓冲区)



- 设备映射

- 把应用程序中的逻辑设备转换到真实的物理设备

- ◆ 设备的逻辑名到物理名的转换

- 设备物理名

- Linux: 实际安装设备的主/次设备号

- ◆ 端口, 内存地址, 操作接口

- Windows: 内核空间的设备名或GUID

- ◆ 端口, 内存地址, 操作接口

设备管理功能>设备映射

- 设备逻辑名/友好名(Friendly Name)
 - 用户编程时使用的名字(文件名/设备文件名)
 - 例：Linux： /dev/test

```
int testdev = open("/dev/test",O_RDWR);
if ( testdev == -1 )      ↑→主/次设备号
{
    printf("Cann't open file ");
    exit(0);
}
Read(testdev, lpBuffer, ....);
Write(testdev, lpBuffer, ....);
```

设备管理功能>设备映射

- 设备逻辑名/友好名(Friendly Name)
 - 用户编程时使用的名字(文件名/设备文件名)
 - 例：Windows: \\.\MyDevice

```
hDevice = CreateFile("\\\\.\\MyDevice", →内核名: ??\Device\设备名  
    GENERIC_WRITE|GENERIC_READ,  
    FILE_SHARE_WRITE | FILE_SHARE_READ,  
    NULL,  
    OPEN_EXISTING,  
    0,  
    NULL);  
  
ReadFile( hDevice, lpBuffer, .....);  
WriteFile(hDevice, lpBuffer, .....);  
.....
```

- 设备映射

- 把应用程序中的逻辑设备转换到真实的物理设备
 - ◆ 设备的逻辑名到物理名的转换

- 设备物理名

- Linux: 实际安装设备的主/次设备号
 - ◆ 端口, 内存地址, 操作接口

- Windows: 内核空间的设备名或GUID
 - ◆ 端口, 内存地址, 操作接口

- 设备独立性/设备无关性

设备管理功能>设备映射

● 设备独立性/设备无关性

- 用户程序中使用统一接口访问设备，而不用考虑物理设备的特殊结构或操作方式。

```
1 int testdev = open("/dev/test", O_RDWR);  
2 Read(testdev, lpBuffer, .... );  
3 Write(testdev, lpBuffer, .... );
```

```
1 hDevice = OpenFile("\\\\.\\MyDevice",  
2           | GENERIC_WRITE | GENERIC_READ,  
3           | FILE_SHARE_WRITE | FILE_SHARE_READ,  
4           NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);  
5 ReadFile(hDevice, lpBuffer, .... );  
6 WriteFile(hDevice, lpBuffer, .... );
```






设备管理功能> I/O缓冲区管理

● I/O缓冲区管理

■ 开辟和管理I/O缓冲区

◆ 隔离CPU与外设

■ 提高读/写效率



设备管理功能>设备驱动


● 设备驱动

- 为应用程序提供设备操作接口，把来自应用的操作请求转为对设备的I/O操作指令

- ◆ 应用采用文件接口操作

- open/read/write/close

- ◆ “文件是设备的抽象”



- 设备驱动程序的特点
 - 设备驱动程序与硬件密切相关。
 - 设备必须要配置驱动程序
 - 驱动程序一般由设备厂商根据操作系统要求编写。



OpenEuler

openKylin



8.2 设备驱动

Linux字符设备驱动示例

● 例：应用程序(功能：读/写设备**RWDevState**的状态)

```
1 main()
2 {
3     int fd, nDevState;
4     //打开设备，设备文件名是：/dev/RWDevState
5     fd = open("/dev/RWDevState", O_RDWR);
6     //读设备的状态DevState
7     read(fd, &nDevState, sizeof(int));
8     printf("The State of Device is %d\n", nDevState);
9     //更新设备的状态DevState
10    nDevState = 100;
11    write(fd, &nDevState, sizeof(int));
12    //读设备的状态DevState
13    read(fd, &nDevState, sizeof(int));
14    printf("The State of Device is %d\n", nDevState);
15    //关闭设备
16    close(fd);
17 }
```

Linux字符设备驱动示例

● 例：驱动程序(功能：读/写设备**RWDevState**的状态)

```
13 static int chr_open(struct inode * pinode, struct file *pfile)
14 { //应用：打开设备 fd = open("/dev/RWDevState ")
15     MOD_INC_USE_COUNT;
16     return 0;
17 }
18 static int chr_read(struct file *pfile, char *buf, int len, int *off)
19 { //应用：读设备 read( fd, &nDevState )
20     //将 nDevState 从内核空间复制到用户空间
21     copy_to_user(buf, &nDevState, sizeof(int));
22     return 0;
23 }
24 static int chr_write(struct file *pfile, const char *buf, int len, int *off)
25 { //应用：写设备 write( fd , &nDevState )
26     //将 nDevState 从用户空间复制到内核空间
27     copy_from_user(&nDevState, buf, sizeof(int));
28     return 0;
29 }
30 static int chr_release(struct inode * pinode, struct file *pfile)
31 { //应用：关闭设备 close( fd ) → release( fd ) //libc
32     MOD_DEC_USE_COUNT;
33     return 0;
34 }
```

Linux字符设备驱动示例

● 例：驱动程序(功能：读/写设备**RWDevState**的状态)

■ 定义设备操作接口与文件操作接口之间的映射

```
1 static const struct file_operations MyFops =  
2 {  
3     .read          = chr_read,  
4     .write         = chr_write,  
5     .release      = chr_release,  
6     .open          = chr_open,  
7 };  
1 struct file_operations { // 文件操作结构体 (POSIX)  
2     struct module *owner;  
3     int (*llseek) (struct file *, int, int);  
4     int (*read) (struct file *, char __user *, int, loff_t *);  
5     int (*write) (struct file *, char __user *, int, loff_t *);  
6     int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);  
7     int (*ioctl) (struct inode *, struct file *, int, long);  
8     int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);  
9     int (*open) (struct inode *, struct file *);  
10    int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);  
11    int (*release) (struct inode *, struct file *);  
12    .....  
13 };
```

Linux字符设备驱动示例

- 例：驱动程序(功能：读/写设备**RWDevState**的状态)
 - 实现设备的[注册函数](#)

```
35 //定义注册函数
36 static int DevInit(void)
37 {
38     int ret;
39     ret = register_chrdev(MAJOR_NUM, "RWDevState", &MyFops);
40     printk("RWDevState register success\n");
41     return ret;
42 }
50 module_init(DevInit);
```

- 安装驱动程序
insmod RWDevState.ko

Linux字符设备驱动示例

● 编译驱动程序

```
1 //Makefile  
2 obj-m += RWDevState.ko  
3 all:  
4     make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules  
5 clean:  
6     make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean
```

● 创建设备文件

```
mknod /dev/RWDevState c 252 0
```

```
4 //打开设备，设备文件名是: /dev/RWDevState  
5 fd = open ("/dev/RWDevState", O_RDWR);  
6 //读设备的状态DevState  
7 read(fd, &nDevState, sizeof(int));
```

Linux字符设备驱动示例

● 例：应用程序（读/写设备的状态）

```
1 main()    #mknod /dev/RWDevState c 252 0
2 {
3     int fd, nDevState;
4     //打开设备，设备文件名是：/dev/RWDevState
5     fd = open("/dev/RWDevState", O_RDWR);
6     //读设备的状态DevState
7     read(fd, &nDevState, sizeof(int));
8     printf("The Steate of Device is %d\n", nDevState);
9     //更新设备的状态DevState
10    nDevState = 100;
11    write(fd, &nDevState, sizeof(int));
12    //读设备的状态DevState
13    read(fd, &nDevState, sizeof(int));
14    printf("The Steate of Device is %d\n", nDevState);
15    //关闭设备
16    close(fd);
17 }
```

Linux字符设备驱动示例

- 例：驱动程序(功能：读/写设备**RWDevState**的状态)
 - 实现设备的注销函数

```
43 //定义注销函数
44 static void DevExit(void)
45 {
46     int ret;
47     ret = unregister_chrdev(MAJOR_NUM, "RWDevState");
48     printk("RWDevState unregister success\n");
49 }
51 module_exit(DevExit);
```


- 删除驱动程序

```
# rmmod RWDevStat
```

驱动程序在内核中的地位和接口

● 驱动程序的接口


- 面向用户程序的接口
- 面向I/O管理器的接口
- 面向设备的接口



驱动程序在内核中的地位和接口

● 面向用户程序的接口

- 设备的打开与释放
- 设备的读写操作
- 设备的控制操作
- 设备的中断处理
- 设备的轮询处理



驱动程序在内核中的地位和接口

● 面向I/O管理器的接口

■ 注册函数

◆ `module_init`(注册函数)

□ `insmod`(命令)

■ 注销函数


◆ `module_exit`(注销函数)

□ `rmmmod` (命令)

■ 必需的数据结构

◆ `file_operations`

◆ 设备数组



驱动程序在内核中的地位和接口


● 面向设备的接口

■ 实现设备的I/O操作

- ◆ 无条件传送
- ◆ 查询传送
- ◆ 中断传送
- ◆ DMA传送

■ 例：

- ◆ 打开设备 `chr_open()`
- ◆ 读设备 `chr_read()`
- ◆ 写设备 `chr_write()`
- ◆ 关闭设备 `chr_release()`



驱动程序在内核中的地位和接口

● 用户态与内核态

- 驱动程序工作在内核态
- 应用程序和驱动程序之间传送数据
 - ◆ `get_user()`: 用户态 → 内核态
 - ◆ `put_user()`: 内核态 → 用户态
 - ◆ `copy_from_user()`: 用户态 → 内核态
 - ◆ `copy_to_user()`: 内核态 → 用户态

“文件是设备的抽象”的理解(小结)

- 驱动程序和应用程序的开发过程
 - 应用程序使用文件操作接口完成设备的控制
 - 驱动程序实现文件操作接口
 - 设备(字符设备和块设备)创建有相应的设备文件
 - ◆ mknod命令

“文件是设备的抽象”的理解(小结)

susg:bash

File Edit View Bookmarks Settings Help

```
[susg@localhost ~]$ ls -l /dev/
total 0
crw----- 1 root root      10, 235 5月   1 17:06 autofs
drwxr-xr-x 2 root root     280 5月   1 17:06 block
drwxr-xr-x 2 root root     80  5月   2 2017 bsg
crw----- 1 root root     10, 234 5月   1 17:06 btrfs-control
drwxr-xr-x 3 root root     60  5月   2 2017 bus
lrwxrwxrwx 1 root root     3  5月   1 17:06 cdrom -> sr0
drwxr-xr-x 2 root root     3400 5月   1 17:06 char
crw----- 1 root root     5,  1 5月   1 17:06 console
lrwxrwxrwx 1 root root     11  5月   2 2017 core -> /proc/kcore
drwxr-xr-x 6 root root     140 5月   2 2017 cpu
crw----- 1 root root     10, 62 5月   1 17:06 cpu_dma_latency
crw----- 1 root root     10, 203 5月   1 17:06 cuse
drwxr-xr-x 4 root root     80  5月   2 2017 disk
brw-rw---- 1 root disk    253,  0 5月   1 17:06 dm-0
brw-rw---- 1 root disk    253,  1 5月   1 17:06 dm-1
brw-rw---- 1 root disk    253,  2 5月   1 17:06 dm-2
brw-rw---- 1 root disk    253,  3 5月   1 17:06 dm-3
drwxr-xr-x 2 root root     100 5月   2 2017 dri
crw-rw---- 1 root video   29,  0 5月   1 17:06 fb0
lrwxrwxrwx 1 root root     13  5月   2 2017 fd -> /proc/self/fd
```

b: 块设备
c: 字符设备
5: 主设备号
1: 次设备号
设备文件

susg:bash

“文件是设备的抽象”的理解(小结)

- 主设备号和次设备号

- 主设备号

- ◆ 标识该设备种类，标识驱动程序

- ◆ 主设备号的范围：**1-255**

- ◆ Linux内核支持**动态分配主设备号**

- 次设备号

- ◆ 标识同一设备驱动程序的不同硬件设备

Linux 2.6之后的内核

- 驱动程序注册过程的变化

/V2.4 字符设备注册

```
Led_Major = register_chrdev(0, DEVICE_NAME, &my_fops);
```

/V2.6字符设备注册

```
cdev_add(&cdev, MKDEV(major_No,0), DEV_NR);
```

- 预告：第11周实验

- Linux字符设备驱动程序开发(Linux 5.5内核)

8.2 缓冲技术

● 缓冲作用


- 1) 连接不同数据传输速度的设备
- 2) 协调数据记录大小的不一致
- 3) 正确执行应用程序的语义拷贝

缓冲作用

● 1) 连接不同数据传输速度的设备

■ 例子：CPU（设备驱动）与设备（控制器）之间传输数据

■ 改进：内存中增加缓冲区




缓冲作用

● 2) 协调数据记录大小的不一致

■ 进程之间或CPU与设备之间的数据记录大小不一致

■ 例：进程（结构化数据）：设备（字节流/非结构）



缓冲作用

● 3) 正确执行应用程序的语义拷贝

■ 例子：利用write(Data, Len) 向磁盘写入数据Data

◆ 确保写入磁盘的Data是write调用时刻的Data

■ 方法：

◆ 方法1


□ 应用等待内核写完磁盘再返回。(实时性差)

◆ 方法2

□ 应用仅等内核写完内存即返回


▲ 事后由内核把缓冲区写到磁盘。(实时性好)

□ 语义拷贝：确保事后拷贝的数据是正确版本



Linux缓冲机制应用（块设备）


- 典型的块设备
 - 硬盘、软盘、RAM DISK等
 - 块(block)和扇区
 - ◆ 硬盘读/写/寻址：扇区
 - ◆ 文件读/写/寻址：块
 - 块 = $2^n \times$ 扇区
 - Linux块 = 1KB (n=1)
- Linux缓冲机制
 - 内存开辟高速缓冲区
 - 提前读/延后写



Linux缓冲机制应用（块设备）

● 提前读

- 进程读时，其所需数据已被提前读到了缓冲区中，不需要启动外设去执行读操作。




- 延后写

- 进程写时，数据先存在缓冲区，等到特定事件发生或足够时间后（已延迟），再启动外设完成写入。

Linux缓冲机制应用（块设备）

● 延后写

- 进程写时，数据先存在缓冲区，等到特定事件发生或足够时间后（已延迟），再启动外设完成写入。



Linux缓冲机制应用（块设备）


● 提前读与延后写

- 磁盘类的块设备

- 提高进程与外设数据传输效。

- 减少访问设备次数，提高设备访问的效率。


- 内存开辟高速缓冲区



Linux缓冲机制应用（块设备）

- 高速缓冲区(内存区)

- 按块分为缓冲块(数据块), 与磁盘块对应
- 缓冲头 (buffer_head) : 描述缓冲块




Linux缓冲机制应用（块设备）

● 高速缓冲区(内存区)

- 按块分为缓冲块(数据块), 与磁盘块对应

- 缓冲头 (buffer_head) : 描述缓冲块

```
1 struct buffer_head {  
2     char * b_data;          /* pointer to data bloc  
3     unsigned long b_blocknr; /* block number */  
4     unsigned short b_dev;   /* device (0 = free) */  
5     unsigned char b_uptodate;  
6     unsigned char b_dirt;    /* 0-clean,1-dirty */  
7     unsigned char b_count;  /* users using this block */  
8     unsigned char b_lock;   /* 0 - ok, 1 -locked */  
9     struct task_struct * b_wait;  
10    struct buffer_head * b_prev;  
11    struct buffer_head * b_next;  
12    struct buffer_head * b_prev_free;  
13    struct buffer_head * b_next_free;  
14};
```




- 高速缓冲区(**内存区**)

- 缓冲头**buffer_head**




- ◆ **b_data**: 指向数据区的指针
 - ◆ **b_blocknr**: 对应的设备块的块号
 - ◆ **b_dev**: 设备号
 - ◆ **b_lock**: 缓冲块是否已被锁定
 - ◆ **b_count**: 引用进程的数量
 - ◆ **b_dirt**: 脏数据标记(**延迟写标记**)
 - ◆ **b_uptodate**: 数据有效标记
 - ◆ **b_wait**: 等待访问缓冲块的进程队列

Linux缓冲机制应用（块设备）

- 进程读设备数据
 - 进程read → 文件访问请求 → 读取磁盘块(函数bread())
- 读取磁盘块**bread(设备号,块号)**
 - 以(设备号, 块号)为索引搜索高速缓冲区, 查找对应的缓冲块
 - ◆ 若找到(即存在), 直接读回其中数据
 - ◆ 若没有找到(即还不存在), 分配一个新的缓冲块
 - 调用ll_rw_block把磁盘块(设备号, 块号)读入新的缓冲块




bread(设备号,块号)函数



bread(设备号,块号)函数

```
1 struct buffer_head * bread(int dev,int block)
2 {
3     struct buffer_head * bh;
4
5     if (! (bh=getblk(dev,block)))
6         panic("bread: getblk returned NULL\n");
7     if (bh->b_uptodate)
8         return bh;
9     ll_rw_block(READ,bh);
10    wait_on_buffer(bh);
11    if (bh->b_uptodate)
12        return bh;
13    brelse(bh);
14    return NULL;
15 }
```



缓冲的组成

- 缓冲的组成形式

- Cache

- ◆ 高速缓冲寄存器 【CPU ↔ 内存】

- 设备内部缓冲区

- ◆ 外设或I/O接口的内部缓冲区 【端口】

- 内存缓冲区

- ◆ 应用广泛，使用灵活 【CPU ↔ 接口/外设】

- ◆ 应用开辟 | 内核开辟

- 辅存缓冲区

- ◆ 开辟在辅存上 【暂存内存数据，SWAP】


缓冲的实现

- 单缓冲
- 双缓冲
- 环形缓冲
- 缓冲池

缓冲的实现>单缓冲

● 单缓冲


- 缓冲区仅有1个单元



缓冲的实现>双缓冲

● 双缓冲


- 缓冲区有2个单元



缓冲的实现>双缓冲

● 双缓冲


- 缓冲区有2个单元



缓冲的实现>双缓冲


● 双缓冲

- 缓冲区有2个单元



● 环形缓冲

- 在双缓冲的基础上增加了更多的单元，并让首尾两个单元在逻辑上相连。




- 起始指针pStart
- 输入指针pWrite
- 输出指针pRead

● 缓冲池

- 多个缓冲区
- 可供若干个进程共享
- 可以支持输入，也可以支持输出
- 提高缓冲区利用率，减少内存浪费





8.4 I/O控制 (自学)

● I/O数据控制方式




- 无条件传送方式（同步传送）
- 查询方式（异步传送，循环测试I/O）
- 中断方式
- 通道方式
- DMA方式

无条件传送（同步传送）

● 工作过程

- 进行I/O时无需查询外设状态，直接进行。
- 主要用于外设时序固定且已知的场合。
- 当程序执行I/O指令【IN/OUT/MOV】时，外设必定已为传送数据做好了准备。

1 IN AL, 80H
2 OUT 81H, AX





查询方式（异步传送）

● 基本原理

- 传送数据前，先检测外设状态，直到外设**准备好**才开始传送。
 - ◆ 输入时：外设数据“**准备好**”；
 - ◆ 输出时：外设“**准备好**”接收。

● 特点

- I/O操作由程序/ CPU发起并等待完成
 - ◆ IN / OUT
- 每次读写操作通过CPU



中断方式

● 工作原理


- 外设数据准备好或准备好接收时，产生中断信号
- CPU收到中断信号后，停止当前工作，执行数据传输。
- CPU完成数据传输后继续原来工作。

● 特点

- CPU和外设并行，CPU效率高
- 中断服务程序中完成数据传送

● 缺点


- 若设备频繁中断影响CPU有效计算
- 数据吞吐率低
- ◆ 仅适合少量数据低速传输。



通道方式

● 概念

- 控制外设与内存之间数据传输的专门部件。
- 有独立的指令系统（通道处理机，I/O处理机）
- 既能受控于CPU，又能独立于CPU。



通道方式

● 概念

- 控制外设与内存之间数据传输的专门部件。
- 有独立的指令系统（通道处理机，I/O处理机）
- 既能受控于CPU，又能独立于CPU。


● 特点

- 传输过程无需CPU参与（除传输初始化和结束工作）
- 以内存为中心，实现内存与外设直接数据交互。
- 提高CPU与外设的并行程度

DMA(直接内存访问, Direct Memory Access)方式

● 概念

- 以**内存**为中心，实现内存与外设直接数据交互。
 - ◆ 仅**传送初始化和传送结束工作**需要CPU参与
- DMA控制器/DMA Controller(**DMAC**)
- 微机广泛采用



8.5 设备分配

设备分类

- 独占设备

- 不可抢占设备（普通外设或资源）

- ◆ 使用时独占，释放后才能被其它进程申请到。

- ◆ 先申请，后使用（主动）

- 共享设备

- 可抢占设备(CPU[分时]，内存[分区]，硬盘[分区])

- ◆ 允许多个作业或进程同时使用。

- ◆ 不申请，直接用（被动 + 主动）

- 虚拟设备

- 借助虚拟技术，在共享设备上模拟的独占设备。


设备分类

● 虚拟设备

- 借助虚拟技术，在共享设备上模拟的独占设备。**具有独占设备的逻辑特点。**

● 虚拟技术

- 在一类物理设备上模拟另一类物理设备的技术
- 借助**辅存的部分存储区域**模拟独占设备
 - ◆ 输入井：模拟输入设备的辅存区域
 - ◆ 输出井：模拟输出设备的辅存区域



设备分配方法

- 独享分配
- 共享分配
- 虚拟分配

设备分配方法

- 独享分配
 - 针对独占设备
 - 流程：申请→占用→释放
 - ◆ 指进程使用设备之前先申请，申请成功开始使用，直到使用完再释放。
 - 若设备已经被占用，则进程会被阻塞，被挂入设备对应的等待队列等待设备可用之时被唤醒。

设备分配方法


● 共享分配

■ 针对共享设备

◆ 典型共享设备：硬盘

■ 当进程申请使用共享设备时，操作系统能立即为其分配共享设备的一块空间（**空分方式**），不让进程产生阻塞。

■ 共享分配**随时申请，随时可得**。




设备分配方法

● 虚拟分配

■ 当进程申请独占设备时将对应虚拟设备分配给它。

◆ 首先，采用共享分配为进程分配虚拟设备；

◆ 其次，将虚拟设备与对应的独占设备关联。



设备分配方法


● 虚拟分配

■ 当进程申请独占设备时将对应虚拟设备分配给它。

◆ 首先，采用共享分配为进程分配虚拟设备；

◆ 其次，将虚拟设备与对应的独占设备关联。

■ 进程运行中仅与虚拟设备交互，提高了运行效率



● 虚拟分配

■ 当进程申请独占设备时将对应虚拟设备分配给它。


■ 例：SPOOLing系统

◆ Simultaneaus Peripheral Operations OnLine

◆ SPOOLing是虚拟技术和虚拟分配的实现

◆ 外部设备同时联机操作 | 假脱机输入/输出

● SPOOLing系统的结构




SPOOLing系统的结构（硬件）

- 输入井和输出井
 - 磁盘上开辟的两个存储区域
 - ◆ 输入井模拟脱机输入时的磁盘
 - ◆ 输出井模拟脱机输出时的磁盘
- 输入缓冲区和输出缓冲区
 - 内存中开辟的存储区域
 - ◆ 输入缓冲区：暂存输入数据，以后再传送到输入井。
 - ◆ 输出缓冲区：暂存输出数据，以后再传送到输出设备。

SPOOLing系统的结构（软件）

- 预输入程序
 - 控制信息从独占设备输入到辅存，模拟脱机输入的卫星机；
- 输入表
 - 独占设备 ↔ 虚拟设备
- 缓输出程序
 - 控制信息从辅存输出到独占设备，模拟脱机输出的卫星机；
- 输出表
 - 独占设备 ↔ 虚拟设备
- 井管理程序
 - 控制用户程序和辅存之间的信息交换

SPOOLing的例子



● SPOOLing系统的优点

- “提高”了I/O速度
- 将独占设备改造为“共享”设备
 - ◆ 实现了虚拟设备功能

8.5.3 Windows设备驱动

最简单的windows驱动——Hello world

```
01. #include <ntddk.h>
02.
03. NTSTATUS helloUnload(IN PDRIVER_OBJECT DriverObject) {
04.
05.     DbgPrint("good bye!\n");
06.     return STATUS_SUCCESS;
07. }
08.
09. NTSTATUS DriverEntry(
10.             IN PDRIVER_OBJECT DriverObject,
11.             IN PUNICODE_STRING RegistryPath) {
12.
13.     DbgPrint("hello world!\n");
14.     pDriverObject->DriverUnload = helloUnload;
15.     return STATUS_SUCCESS;
16. }
```

8.6. 设备阻塞工作模式

设备的阻塞工作模式和非阻塞工作模式

● 阻塞工作模式

- 若不能提供服务，则挂起应用进程直到条件满足
 - ◆ 应用进程进入休眠状态（不占用CPU）
 - 转移到设备的等待队列。

● 非阻塞工作模式


- 若不能提供服务，返回应用进程错误代码，不挂起
 - ◆ 应用进程
 - 措施1：做错误处理（如结束正常工作）
 - 措施2：重新申请服务。

应用的阻塞模式和非阻塞模式

- 设备不能服务时，应用进程是否愿被阻塞？
 - 愿被阻塞
 - ◆ open(fd, **BLOCK**);
 - ◆ 一般在中断中被唤醒
 - 不愿被阻塞
 - ◆ open(fd, **NON_BLOCK**);
 - ◆ 愿意接收错误码
 - 应用可尝试重复申请服务、结束或其他处理。

支持阻塞工作模式的设备驱动程序的示例


● 支持阻塞工作模式的设备驱动程序的示例



- **FIFOBuffer:** 环形缓冲区
- 若干应用程序随机读写FIFOBuffer缓冲区。
 - ◆ 读写同步要求：不重复，不遗漏
- 读队列：请求读的进程
- 写队列：请求写的进程

设备的阻塞队列

- 设备的阻塞进程队列
 - 队列: `wait_queue_head`
 - ◆ 元素: `wait_queue`
 - 服务可用时被唤醒
 - ◆ 进程设为就绪并从阻塞队列中删除
 - ◆ 疯狂群兽



支持阻塞工作模式的设备驱动程序的示例

```
1 #define BUFFER_SIZE 32
2 DEFINE_KFIFO(FIFOBuffer, char, BUFFER_SIZE);
3 struct _BlockDevice
4 {
5     wait_queue_head_t ReadQueue;
6     wait_queue_head_t WriteQueue;
7 };
8 static ssize_t
9 DevRead(struct file *file, char *buf, size_t count, loff_t *ppos)
10 {
11     int actual_readed;
12     if (kfifo_is_empty(&FIFOBuffer))
13     {
14         if (file->f_flags & O_NONBLOCK)
15             return -EAGAIN;
16         ret = wait_event_interruptible(BlockDevice->ReadQueue,
17                                         !kfifo_is_empty(&FIFOBuffer));
18         if (ret)
19             return ret;
20     }
21     ret = kfifo_to_user(&FIFOBuffer, buf, count, &actual_readed);
22     if (!kfifo_is_full(&FIFOBuffer))
23         wake_up_interruptible(&BlockDevice->WriteQueue);
24     return actual_readed;
25 }
```