XEAD Driver

PostgreSQL への DB 移行方法

Windows 7 Professional SP1

Document 下山吉洋 2013/10/07

目次

第1章	まえがき	3
第2章	設定方法の概要	4
1.	移行の手順(概要)	4
2.	文字コードの指定	4
3.	RDBMS システム別接続情報	
4.	PostgreSQL データベースの作成	5
(1)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
5.	EXECUTE QUERY での接続設定	6
(1)	Drivers 情報の設定(Derby)	6
(2)	Connections 情報の設定(Derby)	6
(3)	Drivers 情報の設定(PostgreSQL)	7
(4)	Connections 情報の設定(PostgreSQL)	7
6.	エクスポート・ファイルの作成	
(1)	C:\Program Files\Xead\Driver\StartDatabase.bat の修正	8
(2)	22 - 7474	
(3)	MfgDscrt (Derby) への接続	9
(4)	The state of the s	
(5)	ダイヤログに次のように設定する。	. 10
(6)	出力されたファイルの内容	. 12
7.	PostgreSQL への移行	
(1)	<i>新規データベースの作成</i>	. 13
(2)	XEAD Editor で MfgDscrt.xeaf を開き、修正してください。	. 13
(3)	PostgreSQL、MfgDscrt データベースでエクスポートした MfgDscrt .sql を実行して初期レニ	コー
ドを	·作成します。	. 17
(4)	XEAD Driver を起動する。	. 19
(5)	XEAD Driver 起動画面	. 20

第1章 まえがき

XEAD Driver に「CONCEPTWARE/生産管理」がリリースされました。 XEAD Driver 標準のデータベースは ApacheDerby ですが、PostgreSQL にも対応しています。 データベースを移行する手順・資料を記載しています。

本資料は、XEAD Driver 利用の便宜を図るために下山吉洋が作成しました。 参考にしていただければ幸いです。

XEAD Driver は渡辺幸三氏が、開発中のオープンソースプロダクトです。 この資料の内容に対する、渡辺氏への直接の問い合わせはご遠慮ください。

第2章 設定方法の概要

動作環境

OS:Windows 7 Proffessional SP1 (32Bit版)

JAVA: Java SE Development Kit 7

32Bit 版で確認 (jdk-7u40-windows-i586.exe)

http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u40-b43/jdk-7u40-windows-i586.exe

※Java SE Development Kit 7 をインストールすると JavaDB (ApacheDerby) が同時にインストールされるので、このパッケージのインストールでの設定を説明します。

移行に使用したバージョン

XEAD Driver 2013.09.28 版

CONCEPTWARE/生産管理 更新日: 2013/10/04

PostgrSQL 9.3.0

移行に利用したツール

Execute Query v4.1.0 Build 5326 (29 July 2013)

http://www.executequery.org/

1. 移行の手順(概要)

- ① Java SE Development Kit 7をインストールしてください。
- ② XEAD Driver をインストールしてください。
- ③ JavaDB (ApacheDerby) のインストール先を参照して、 "C:\Program Files\Xead\Driver\StartDatabase.bat"の内容を修正してください。
- ④ スタートメニューから「XEAD Driver」 → 「DB の開始」を起動。
- ⑤ 「CONCEPTWARE/生産管理」を任意のフォルダに配置してください。
- ⑥ 「MfgDscrt.xeaf」を開くと、XEAD Editorが起動します。
 JavaDB (ApacheDerby) に接続され、テーブルが閲覧できます。
- ⑦ PostgreSQL に「MfgDscrt」データベースを新規に作成します。
- (8) XEAD Editor でデータベース設定を PostgreSQL に接続します。 ファイルを保存して、開き直します。同期が取れていないので「赤い \times 」が表示されます。
- ⑨ XEAD Editor メニューの「ツール」→「モジュールの一括作成」を起動します。 PostgreSQL に合わせた DDL 文が自動発行され、テーブルが生成されます。
- ⑩ 同期しきれないテーブルに「赤い×」が残りますが、個別にモジュールの同期をかけることでインデックスが追加され、完全に同期します。
- ① JavaDB (ApacheDerby) のレコードの内容を SQL インサート文として、エクスポートし PostgreSQL で実行し、インポートを行います。
- ① XEAD Editorで「F5」を押し、XEAD Driverが起動し、正常に動作するか確認します。

2. 文字コードの指定

エクスポートするインサート文、漢字を含むテキストファイルの文字コードは UTF-8N で作成してください。

3. RDBMS システム別接続情報

XEAD Editor のシステム定義、データベースタブ、データベース設定

データベース設定へ接続先の RDBMS に合わせた文字列設定を行ってください。

jdbc:postgresql://localhost:5432/ MfgDscrt

ユーザ: postgres、パスワード: hogehoge


jdbc:derby://localhost/<CURRENT>\db ューザ:XEAD、パスワード:XEAD

PostgreSQL データベースの作成 4.

テーブル情報 (1)

1. データベースの詳細

作成した MfgDscrt データベースの詳細は次のとおり



プロパティ、SQL ビューをご確認ください。

PostgreSQL インストール、データベース作成手順は省略します。

Windwos 版デフォルトインストールです。

接続に際しては、postgresql.conf、pg_hba.confの設定をご確認ください。

お役立ちツール pgAdmin III



PostgreSQL の Windows 版をインストールするとデフォルトでスタートメニューに登録されます。

Execute Query http://executequery.org/index.jsp

ExecuteQuenty インストールも簡単、JAR をダブルクリックするだけで、インストーラ起動 【ハウツー】これは便利! MySQL/PostgreSQL にも対応 - RDBMS 操作ツール"Execute Query" http://news.mynavi.jp/articles/2006/09/22/executequery/index.html 接続には各 RDBMS 用の JDBC ドライバが必要です


5

5. Execute Query での接続設定


(1) Drivers 情報の設定(Derby)

Derby 用の JDBC ドライバが、JDK 内に用意されています。インストール環境に合わせ Path を指定してください。


XEAD Driverと共にインストールされる、「C:\Program Files\Xead\Driver\derbyclient.jar」を使用することもできます。




(2) Connections 情報の設定 (Derby)



(3) Drivers 情報の設定 (PostgreSQL)



(4) Connections 情報の設定 (PostgreSQL)



6. エクスポート・ファイルの作成

(1) C:\Program Files\Xead\Driver\StartDatabase.bat の修正

XEAD Driver の起動メニューから「DBの開始」に失敗する場合は、JavaDB (ApacheDerby) へのパ スの修正が必要です。インストールディレクトリに合わせ変更します。 Windows Live XEAD Driver DBの開始 ReadMe E XEAD Modeler XML Notepad 2007 アクセサリ ゲーム スタートアップ 前に戻る プログラムとファイルの検索 Q JavaDB(ApacheDerby)を個別にインストールした場合は修正する必要はありません。

C:\Program Files\Xead\Driver\StartDatabase.batの内容を次のように修正してください。 変更には管理者権限が必要です。

@echo off
rem path="C:\frac{\text{Program Files}\frac{\text{Sun}\frac{\text{JavaDB}\text{bin}";\text{\text{PATH}\text{\text{PATH}\text{\text{Bath}}}
path="C:\frac{\text{Program Files}\frac{\text{Java}\frac

(2) DB の開始


起動に成功した場合には次のような、コマンド・プロンプトが起動します。

■ C:¥Windows¥system32¥cmd.exe-startNetworkServer.bat


Mon Oct 07 15:05:56 JST 2013: セキュリティーマネージャーが Basic サーバーセキュ・リティーポリシーを使用してインストールされました。
Mon Oct 07 15:05:56 JST 2013 fread[main.5,main] java.io.FileNotFoundException: C:¥Program Files¥Xead∜DriverYderbv.log (アクセスが担否されました。)
Mon Oct 07 15:05:56 JST 2013: Apache Derby Network Server - 10.8.2.2 - (1181258)
) が起動し、ボート 1527 で接続の受け入れ準備が完了しました
Mon Oct 07 15:05:56 JST 2013: Apache Derby Network Server - 10.8.2.2 - (1181258)
) が起動し、ボート 1527 で接続の受け入れ準備が完了しました

■


(3) MfgDscrt (Derby) への接続





(4) 正常に接続できたら Tools メニューの「Export Data」→「Export as SQL」を起動



(5) ダイヤログに次のように設定する。







(6) 出力されたファイルの内容


```
文字コードをUTF-8Nに指定してください。

    MfgDscrt .sql - TeraPad


                                                                                   ファイル(E) 編集(E) 検索(S) 表示(V) ウィンドウ(W) ツール(I) ヘルプ(H)
 DE B B K B B N N M M M
       --- Table: AT010↓
      INSERT INTO AT010 (CDBUMON, TXBUMON, NRKANRISYA, UPDCOUNTER, TXTEKIYO) VALUES ↓ ('00001', '部門 1 , '11111', 0, '');↓
      | INSERT INTO AT010 (CDBUMON, TXBUMON, NRKANRISYA, UPDCOUNTER, TXTEKIYO) VALUES ↓ ('00002', '部門2
   --- Table: AT011↓
      INSERT INTO ATO11 (CDBUMON, DTHAKKOUNENGETSU, CDJYOUIBUMON, DTSIKKOUNENGETSU, UPDCOUNTER) VALUI ('00002', '201111', '00001', '999912', 0);↓
      --- Table: AT020↓
      ÎNSERȚ INTO ATO20 (NRJYUGYOIN, TXKANA, TXKANJI, ĶBKOYOU, DTNYUSYA, DTTAISYA, UPDCOUŅTER) VALUE: ('11111', ヤマモトロウコ , '01 ,
      --- Table: AT030↓
      ÎNSERT INTO AT030 (NRTORIHIKISAKI, TXKANA, TXKANJI, NRYUBIN, TXJYUSY01, TXJYUSY02, NRDENWA, NRI
('00000001', 'トリヒキサキ1
      ÎNSERT INTO AT030 (NRTORIHIKISAKI, TXKANA, TXKANJI, NRYUBIN, TXJYUSY01, TXJYUSY02, NRDENWA, NRI
('00000002', 'トリヒキサヤキ2
   40
                                                   4540行: 63桁 標準
                                                                           UTF-8N CRLF 挿入
```

7. PostgreSQL への移行

新規データベースの作成



XEAD Editor で MfgDscrt.xeaf を開き、修正してください。 (2)




13

idbc:derby://localhost/<CURRENT>\text{Ydb XEAD XEAD


jdbc:postgresql://localhost:5432/MfgDscrt postgres hogehoge

変更後、上書き保存し、あらためて MfgDscrt. xeaf を開いてください。


テーブル設計情報と実際のデーターベースが同期していないので赤い×が表示されています。




ツールメニューより、[モジュールの一括作成]を実行します。 実行後同期しきれなかったテーブルに赤い×印が残ります。




少し時間がかかります、右上の緑色のプログレスバーで進捗状況を確認できます。 ツリーを展開し赤い×印のテーブルを選択し、 [モジュールチェック]をクリックします。




すべてのテーブルの赤い×印が消えるよう、個別に[モジュールチェック]を行ってください。 すべてのテーブルで同期がとれた状態です。




PgAdminIII を使用して、新しいデータベース MfgDscrt を確認すると。102 個のテーブルが作成されたことが確認できます。




(3) PostgreSQL、MfgDscrt データベースでエクスポートした MfgDscrt .sql を実行して初期レコードを作成します。





DOS Ln 1, Col 1, Ch 1



(4) XEAD Driver を起動する。



(5) XEAD Driver 起動画面

