版本日志

win32 /x64

版本说明示例:

win32: 4.1.3900010201.2 x64: 4.1.3902010201.2

版本号	日期	更新说明
3.0.3900010201.3 3.0.3902010201.3	11/08/2019	1.激活和初始化接口加锁保护; 2.离线激活助手打包在SDK包中,与SDK版本对应; 3.更新活体、年龄、性别、人脸检测、人脸比对算法模型; 4.IMAGE模式支持全角度以及单一角度; 5.新增人证模式的人脸特征比对模型; 6.新增一组接口,用于兼容更高精度的图像; 7.初始化接口中检测模式参数变更为枚举类型; 8.全角度宏由ASF_OP_0_HIGHER_EXT变更为ASF_OP_ALL_OUT; 9.此版本对人脸特征模型进行了升级,导致与2.X版本的模型不匹配,需要对2.X版本的人脸库进行重新注册; 10.活体检测推荐阈值变更,RGB: 0.5 IR: 0.7
3.0.3900010201.4 3.0.3902010201.4	12/25/2019	1.优化活体阈值设置接口; 2.内部代码优化;
3.1.3900010201.1 3.1.3902010201.1	04/24/2020	1.更新活体算法; 2.更新特征提取算法并可设置多线程操作; 3.添加图像质量检测功能; 4.添加设备信息采集接口; 5.删除旧的在线激活接口;
4.0.3900010201.1 4.0.3902010201.1	12/28/2020	1. 更新算法库,优化性能和效果; 2. 优化图像质量接口,并支持口罩和非口罩的场景,基于场景精细化设置阈值; 3. 初始化接口删除scale参数,内部Image模式使用27的模型, Video模式使用16的模型; 4. 人脸比对兼容口罩场景,根据接口,结合应用场景进行使用; 5. 人脸检测接口输出睁闭眼、是否带眼镜以及遮挡检测; 6. 支持口罩、额头区域检测; 7. 修改特征提取接口,兼容口罩模型; 8. 最大检测人脸数最多支持10张; 9. 修改多人脸、单人脸结构体; 10. 新增更新人脸信息接口,更新FaceData数据,一般用于双目对齐等策略;
4.1.3900010201.1 4.1.3902010201.1	2021/02/02	1.支持最大检测50张人脸。 2.增加脸部各器官遮挡属性检测。 3.增加睁眼、张嘴状态、人脸溢出图片、是否戴眼镜、墨镜属性检测。 4.修改接口,去掉原来的 ASFGetFace3DAngle、ASFGetFaceLandMark、ASFSetFaceShelterParam接口。 5.增加 ASFSetFaceAttributeParam 人脸属性阈值设置接口。 6.将额头区域、3D角度检测结果放在多人脸结构体中进行输出。

版本号	日期	更新说明
4.1.3900010201.2 4.1.3902010201.2	06/08/2021	1.更新算法库,优化性能和效果; 2.支持1:N搜索;

版本日志

win32 /x64

1. 简介

- 1.1 产品概述
- 1.2 产品功能简介
 - 1.2.1 人脸检测
 - 1.2.2 人脸追踪
 - 1.2.3 图像质量检测
 - 1.2.4 人脸特征提取
 - 1.2.5 人脸特征比对 1.2.6 人脸属性检测
 - 1.2.7 活体检测
- 1.3 授权方式
 - 1.3.1 在线授权
 - 1.3.2 离线授权
- 1.4 环境要求
 - 1.4.1 依赖库
 - 1.4.2 兼容性
- 2. 接入须知
 - 2.1 SDK的获取
 - 2.1.1 注册开发者账号
 - 2.1.2 SDK下载
 - 2.2 SDK包结构
 - 2.3 业务流程
 - 2.3.1 通用流程概述
 - 2.3.2 活体检测
 - 2.3.2.1 基础原理
 - 2.3.2.2 RGB 单目活体检测
 - 2.3.2.3 IR 双目活体检测
 - 2.3.2.4 RGB+IR 双目活体检测
 - 2.3.2.5 场景及应用方案
 - 2.3.3 人脸 1:1 比对
 - 2.3.3.1 图片vs图片
 - 2.3.3.2 实时视频流vs图片
 - 2.3.4 人脸 1:N 搜索
 - 2.3.5 方案选型
 - 2.4 指标
 - 2.4.1 算法性能
 - 2.4.2 阈值推荐
 - 2.4.3 图像要求
- 3. SDK的详细接入介绍
 - 3.1 工程配置
 - 3.1.1 ArcFace Qt Demo 工程配置
 - 3.1.2 配置过程中可能出现的问题
 - 3.2 支持的颜色空间颜色格式
 - 3.3 数据结构
 - 3.3.1 ASF_VERSION
 - 3.3.2 ASF_ActiveFileInfo
 - 3.3.3 ASF_FaceDataInfo
 - 3.3.4 ASF_SingleFaceInfo
 - 3.3.5 ASF_MultiFaceInfo
 - 3.3.6 ASF_FaceFeature
 - 3.3.7 ASF_AgeInfo
 - 3.3.8 ASF_GenderInfo
 - 3.3.9 ASF_Face3DAngleInfo
 - 3.3.10 ASF_LivenessThreshold

- 3.3.11 ASF_LivenessInfo
- 3.3.12 ASF_MaskInfo
- 3.3.13 ASF_FaceFeatureInfo
- 3.3.14 ASF_FaceAttributeThreshold
- 3.3.15 ASF FaceAttributeInfo
- 3.3.16 ASVLOFFSCREEN

3.4 枚举

- 3.4.1 检测模式
- 3.4.2 人脸检测方向
- 3.4.3 检测到的人脸角度
- 3.4.4 检测模型
- 3.4.5 人脸比对可选的模型
- 3.4.6 人脸特征提取可选的模型

3.5 功能接口

- 3.5.1 ASFGetActiveFileInfo
- 3.5.2 ASFOnlineActivation
- 3.5.3 ASFGetActiveDeviceInfo
- 3.5.4 ASFOfflineActivation
- 3.5.5 ASFInitEngine
- 3.5.6 ASFDetectFaces
- 3.5.7 ASFDetectFacesEx
- 3.5.8 ASFUpdateFaceData
- 3.5.9 ASFUpdateFaceDataEx
- 3.5.10 ASFImageQualityDetect
- 3.5.11 ASFImageQualityDetectEx
- 3.5.12 ASFFaceFeatureExtract
- 3.5.13 ASFFaceFeatureExtractEx
- 3.5.14 ASFFaceFeatureCompare
- 3.5.15 ASFGetLivenessParam
- 3.5.16 ASFSetLivenessParam
- 3.5.17 ASFProcess
- 3.5.18 ASFProcessEx
- 3.5.19 ASFGetAge
- 3.5.20 ASFGetGender
- 3.5.21 ASFGetLivenessScore
- 3.5.22 ASFGetMask
- 3.5.23 ASFProcess_IR
- 3.5.24 ASFProcessEx_IR
- 3.5.25 ASFGetLivenessScore_IR
- 3.5.26 ASFFaceFeatureCompare_Search
- 3.5.27 ASFRegisterFaceFeature
- 3.5.28 ASFRemoveFaceFeature
- 3.5.29 ASFUpdateFaceFeature
- 3.5.30 ASFGetFaceFeature
- 3.5.31 ASFGetFaceCount
- 3.5.32 ASFGetVersion3.5.33 ASFUninitEngine

4. 常见问题


- 4.1 常用接入场景流程
 - 4.1.1 常用比对流程
 - 4.1.2 常用比对流程 + 活体
- 4.2 错误码列表
- 4.3 FAQ

1. 简介

1.1 产品概述

ArcFace 离线SDK,包含人脸检测、性别检测、年龄检测、人脸识别、RGB活体检测、IR活体检测、图像质量检测、口罩检测等能力,初次使用时需联网激活,激活后即可在本地无网络环境下工作,可根据具体的业务需求结合人脸识别SDK灵活地进行应用层开发。

基础版本暂不支持离线激活,增值版本支持离线激活;



1.2 产品功能简介

1.2.1 人脸检测

对传入的图像数据进行人脸检测,返回人脸的边框以及朝向信息,可用于后续的人脸识别、特征提取、 活体检测等操作;

- 支持IMAGE模式和VIDEO模式人脸检测。
- 支持单人脸、多人脸检测,最多支持检测人脸数为50。

1.2.2 人脸追踪

对来自于视频流中的图像数据,进行人脸检测,并对检测到的人脸进行持续跟踪。

1.2.3 图像质量检测

对图像数据中指定的人脸进行图像质量检测。

1.2.4 人脸特征提取

提取人脸特征信息,用于人脸的特征比对。


1.2.5 人脸特征比对

对两个人脸特征数据进行比对,返回比对相似度值。

1.2.6 人脸属性检测

人脸属性,支持检测年龄、性别、3D角度以及口罩。

人脸3D角度:俯仰角 (pitch) , 横滚角 (roll) , 偏航角 (yaw) 。



1.2.7 活体检测

离线活体检测,静默式识别,在人脸识别过程中判断操作用户是否为真人,有效防御照片、视频、纸张等不同类型的作弊攻击,提高业务安全性,让人脸识别更安全、更快捷,体验更佳。支持单目RGB活体检测、双目(IR/RGB)活体检测,可满足各类人脸识别终端产品活体检测应用。

1.3 授权方式

SDK授权按设备进行授权,每台硬件设备需要一个独立的授权,此授权的校验是基于设备的唯一标识,被授权的设备在初次授权时需在线进行授权,授权成功后可以离线运行SDK。

1.3.1 在线授权

- 1. 确保可以正常访问公网;
- 2. 调用在线激活接口激活SDK;

注意事项:

- 1. 设备授权后,若设备授权信息被删除(重装系统/应用被卸载等),需联网重新激活;
- 2. 硬件信息发生变更,需要重新激活;

1.3.2 离线授权

- 1. 点击【查看激活码】->【离线激活】,进入离线激活操作界面;
- 2. 生成设备信息文件,使用 getActiveDeviceInfo 接口生成设备信息,保存到文件中;
- 3. 将设备信息文件上传到开发者中心, 生成并获取离线授权文件;
- 4. 将离线授权文件拷贝到待授权设备上,调用离线激活接口激活SDK;

注意事项:

- 1. 设备授权后,若设备授权信息被删除(重装系统/应用被卸载等),可用原有激活码进行重新激活;
- 2. 激活码失效或硬件信息发生变更,需要使用新的激活码重新激活;

1.4 环境要求

1.4.1 依赖库

• 推荐使用opencv对图像进行处理,也可自行选择

1.4.2 兼容性

- x86、x64 两个版本
- 支持 Win7 及以上
- 推荐基于 VS2013 及以上版本

2. 接入须知

2.1 SDK的获取

2.1.1 注册开发者账号

• 访问ArcSoft AI开放平台门户: https://ai.arcsoft.com.cn, 注册开发者账号并登录。

2.1.2 SDK下载

• 创建对应的应用,并选择需要下载的SDK、对应平台以及版本,确认后即可下载SDK和查看激活码。



点击【查看激活码】即可查看所需要APP_ID、SDK_KEY、ACTIVE_KEY,点击下载图标获取SDK开发包。




2.2 SDK包结构

```
I---demo
| |---ArcFaceDetection
                                                    Demo工程
|---doc
| |---ARCSOFT_ARC_FACE_DEVELOPER'S_GUIDE.PDF
                                                    开发说明文档
|---inc
  |---amcomdef.h
                                                    平台文件
  |---asvloffscreen.h
                                                    平台文件
   |---arcsoft_face_sdk.h
                                                    接口文件
   |---merror.h
                                                    错误码文件
|---1ib
|---|---Win32/x64
  |---|---libarcsoft_face.dll
                                                    算法库
   |---|---libarcsoft_face_engine.dll
                                                    引擎库
   |---|--libarcsoft_face_engine.lib
                                                    引擎库
|---releasenotes.txt
                                                     说明文件
```

2.3 业务流程

2.3.1 通用流程概述

根据实际应用场景以及硬件配置,活体检测和特征提取可选择是否采用并行的方式。



- 如上图所示,人脸识别的核心业务流程可以分为以下四个步骤:
- 1. 人脸检测: 采集视频帧或静态图, 传入算法进行检测, 输出人脸数据, 用于后续的检测。
- 2. 活体检测:在人脸识别过程中判断操作用户是否为真人,有效防御照片、视频、纸张等不同类型的作弊攻击,提高业务安全性,可根据应用场景选择是否接入;
- 3. 特征提取:对待比对的图像进行特征提取、人脸库的预提取,用于之后的比对;
- 4. 人脸识别: 1: 1比对主要是判断「你是你」,用于核实身份的真实性; 1: N搜索主要识别「你是谁」,用于明确身份的具体所属。

2.3.2 活体检测

提示:此版本仅支持RGB、IR活体。

2.3.2.1 基础原理

- RGB可见光活体:主要基于图片破绽,判断目标对象是否为活体。例如图像中的屏幕反光、成像畸形、二次翻拍边框背景等。RGB活体检测基于单目摄像头,采用静默式识别方式,用户体验较好。同时RGB活体受光线以及成像质量影响较大,在强光、暗光等场景,容易影响检测结果,可通过适当的补光、使用宽动态镜头抵消逆光等方式缓解。
- IR红外活体:主要基于红外光线反射成像原理,通过人脸成像甄别是否为活体。基于红外成像特点,对于屏幕类攻击,基本可以达到近100%的活体防御。IR采用静默式识别方式,体验较好,但需要增加红外摄像头成本,同时要结合场景考虑红外成像距离。

提示:在实际业务场景中,需要根据场景特点,灵活组合使用以上几种活体方案。

2.3.2.2 RGB 单目活体检测




2.3.2.3 IR 双目活体检测

RGB+IR双目摄像头 高于阈值 活体 IR视频流 RGB视频流 RGB视频流 KGB视频流

提示: 为了保证取到有效帧,使用RGB视频流检测到人脸信息和IR图像,传入IR活体检测接口进行IR活体检测。

2.3.2.4 RGB+IR 双目活体检测



2.3.2.5 场景及应用方案

- 通行场景:此场景以考虑通行效率为主,并在此基础上增加活体检测。建议可采用RGB活体检测,体验较好,保障效率的同时仍可保证安全性。
- 身份核验场景:此场景优先确保业务安全性,需提升活体检测安全级别。可考虑采用 RGB+NIR双目活体检测,最大程度防御非法攻击。

使用时尽量避免强光、暗光等场景,可通过补光灯、宽动态摄像头进行缓解。


2.3.3 人脸 1:1比对

1:1 比对常见的应用场景可分为如下两种形式:

2.3.3.1 图片vs图片

两张静态图片分别提取特征,进行比对。


图片VS图片



2.3.3.2 实时视频流vs图片

该场景比较常见,典型的应用场景为人证比对和人脸门禁,本SDK同时支持人证比对和生活照识别,在特征比对时选择对应的特征比对模型即可。


视频流VS图片



2.3.4 人脸 1:N 搜索

将需要识别的人脸图片集注册到本地人脸库中,当有用户需要识别身份时,从视频流中实时采集人脸图片,与人脸库中的人脸集合对比,得到搜索结果。

视频流VS人脸库



2.3.5 方案选型

可结合应用场景进行方案的选择

离线1:1比对

提供本地化的1:1人脸对比功能,证明你是你,可有效应用于车站、机场、大型活动、机关单位、银行、酒店、网吧等人员流动频繁场所或其它重点场景的人证核验,也可用于线上开户的人员身份验证等场景。

离线1: N检索

提供本地化的1: N人脸搜索功能,识别你是谁,可有效应用于社区、楼宇、工地、学校等较大规模的人脸考勤签到、人脸通行等应用场景。该版本人脸库在1万以内效果更佳。

2.4 指标

算法检测指标受硬件配置、图像数据质量、测试方法等因素影响,以下实验数据仅供参考,具体数据以实际应用场景测试结果为准。

2.4.1 算法性能

硬件信息:

处理器: Intel® Core™ i5-8500 3.0GHz
 安装内存(RAM): 16.0GB(15.9GB可用)
 系统类型: win10 64位操作系统

分辨率: 1280 x 720

算法	性能(ms)
FaceDetect	< 40
FeatureExtract	< 90
FeatureCompare	< 0.001
RGB Liveness	< 150
IR Liveness	< 30

2.4.2 阈值推荐

活体分值区间为[0~1],推荐阈值如下,高于此阈值的即可判断为活体。

RGB 活体: 0.5IR 活体: 0.5

图像质量分值区间为[0-1],推荐阈值如下,高于此阈值图像质量即合格。

注册场景(要求不戴口罩): 0.63识别场景、不戴口罩: 0.49

识别场景、戴口罩: 0.29

人脸比对分值区间为[0~1],推荐阈值如下,高于此阈值的即可判断为同一人。

• 用于生活照之间的特征比对,推荐阈值0.8

• 用于证件照或生活照与证件照之间的特征比对,推荐阈值0.82

人脸属性区间为[0~1],推荐阈值如下,阈值设置越高人脸质量越高。

戴眼镜阈值: 0.5 眼睛睁开阈值: 0.5 嘴巴闭上阈值: 0.5

2.4.3 图像要求

- 建议待检测的图像人脸角度上、下、左、右转向小于30度;
- 图像中人脸尺寸不小于80 x 80像素;
- 图像大小小于10MB;
- 图像清晰;

3. SDK的详细接入介绍


3.1 工程配置

3.1.1 ArcFace Qt Demo 工程配置

提示:改示例配置的为win32/Debug 版本,配置工程时请与当前的编译环境一致,否则不起效果。

- 1. 从SDK包中获取Demo工程,并通过 .sln 文件启动程序,建议可以先阅读以下 ArcFace Qt Demo 说明文档 .pdf 。
- 2. 从SDK获取人脸识别dll库,Demo中获取opencv dll 库,拷贝到Demo执行目录下。


工程中用到了 opencv 库,带 d 的为 Debug 库,不带 d 的为 release 库,配置要与当前的编译环境一致。



3. 从SDK中获取lib库放在指定目录下。




4. 将头文件拷贝到指定目录下。



5. 在Demo中找到 setting.ini 配置文件,可做一些初始化配置。

```
[ActiveInfo_x86]
appId=Bbvyu5GeUE8eaBhyLsN
sdkKey=EvvwdWPFj7XjL1siCQiSD2qGg1sWbFKSL
activeKey=8351-1111-D3
[ActiveInfo_x64]
appId=Bbvyu5GeUE8eaBhyLsNcp49HW6tuPx
sdkKey=EvvwdWPFj7XjL1siCQiSD2qGjG6l
activeKey=8661-1111-
```

6. 执行成功,如下图所示新增一些配置项、功能能开关以及双目对齐策略。



3.1.2 配置过程中可能出现的问题

• 如遇到工程配置问题,可参考Demo工程下的ArcFace Qt Demo 说明文档.pdf。

3.2 支持的颜色空间颜色格式

提示: 当前版本仅支持前六种颜色格式, ASVL_PAF_DEPTH_U16 只是预留。

常量名	常量 值	颜色格式说明
ASVL_PAF_NV21	2050	8-bit Y 通道,8-bit 2x2 采样 V 与 U 分量交织通道
ASVL_PAF_NV12	2049	8-bit Y 通道,8-bit 2x2 采样 U 与 V 分量交织通道
ASVL_PAF_RGB24_B8G8R8	513	RGB 分量交织,按 B, G, R, B 字节序排布
ASVL_PAF_I420	1537	8-bit Y 通道, 8-bit 2x2 采样 U 通道, 8-bit 2x2 采样 V 通道
ASVL_PAF_YUYV	1289	YUV 分量交织, V 与 U 分量 2x1 采样,按 Y0, U0, Y1, V0 字节序排布
ASVL_PAF_GRAY	1793	8-bit IR图像
ASVL_PAF_DEPTH_U16	3074	16-bit IR图像

3.3 数据结构

3.3.1 ASF_VERSION

结构体描述

SDK版本信息。

成员描述

typedef char* MPChar;

类型	变量名	描述
MPChar	Version	版本号
MPChar	BuildDate	构建日期
MPChar	CopyRight	版权说明

3.3.2 ASF_ActiveFileInfo

结构体描述

激活文件信息。

成员描述

typedef char* MPChar;

类型	变量名	描述
MPChar	startTime	SDK开始时间
MPChar	endTime	SDK截止时间
MPChar	activeKey	激活码
MPChar	platform	平台版本
MPChar	sdkType	SDK类型
MPChar	appld	APPID
MPChar	sdkKey	SDKKEY
MPChar	sdkVersion	SDK版本号
MPChar	fileVersion	激活文件版本号

3.3.3 ASF_FaceDataInfo

结构体描述

人脸信息。

成员描述

typedef void* MPVoid; typedef signed int MInt32;

类型	变量名	描述
MPVoid	data	人脸信息
MInt32	dataSize	人脸信息长度

3.3.4 ASF_SingleFaceInfo

结构体描述

单人脸信息。

成员描述

typedef signed int MInt32;

```
typedef struct __tag_rect
{
    MInt32 left;
    MInt32 top;
    MInt32 right;
    MInt32 bottom;
} MRECT, *PMRECT;
```

类型	变量名	描述
MRECT	faceRect	人脸框
MInt32	faceOrient	人脸角度
ASF_FaceDataInfo	faceDataInfo	单张人脸数据

3.3.5 ASF_MultiFaceInfo

结构体描述

多人脸信息。

成员描述

typedef signed int MInt32;

```
typedef struct __tag_rect
{
    MInt32 left;
    MInt32 top;
    MInt32 right;
    MInt32 bottom;
} MRECT, *PMRECT;
```

类型	变量名	描述
MInt32	faceNum	检测到的人脸数
MRECT*	faceRect	人脸框数组
MInt32*	faceOrient	人脸角度数组
MInt32*	faceID	一张人脸从进入画面直到离开画面, faceID不变。在VIDEO模式下有效, IMAGE模式下为空。
LPASF_FaceDataInfo	faceDataInfoList	多张人脸信息
MInt32*	facelsWithinBoundary	人脸是否在边界内 0 人脸溢出; 1 人脸在 图像边界内
MRECT*	foreheadRect	人脸额头区域
ASF_FaceAttributeInfo	faceAttributeInfo	人脸属性信息
ASF_Face3DAngleInfo	face3DAngleInfo	人脸3D角度

3.3.6 ASF_FaceFeature

结构体描述

人脸特征。

成员描述

typedef signed int MInt32;

typedef unsigned char MByte;

类型	变量名	描述
MByte*	feature	人脸特征
MInt32	featureSize	人脸特征长度

3.3.7 ASF_AgeInfo

结构体描述

年龄信息。

成员描述

typedef signed int MInt32;

类型	变量名	描述
MInt32*	ageArray	0:未知; >0:年龄
MInt32	num	检测的人脸数

3.3.8 ASF_GenderInfo

结构体描述

性别信息。

成员描述

typedef signed int MInt32;

类型	变量名	描述
MInt32*	genderArray	0:男性; 1:女性; -1:未知
MInt32	num	检测的人脸数

3.3.9 ASF_Face3DAngleInfo

结构体描述

3D角度信息。

成员描述

typedef signed int MInt32;

typedef float MFloat;

类型	变量名	描述
MFloat*	roll	横滚角
MFloat*	yaw	偏航角
MFloat*	pitch	俯仰角

3.3.10 ASF_LivenessThreshold

结构体描述

活体置信度。

成员描述

typedef float MFloat;

类型	变量名	描述
MFloat	thresholdmodel_BGR	BGR活体检测阈值设置,默认值0.5
MFloat	thresholdmodel_IR	IR活体检测阈值设置,默认值0.5
MFloat	thresholdmodel_FQ	BGR活体人脸质量置信度,默认值0.65

3.3.11 ASF_LivenessInfo

结构体描述

活体信息。

成员描述

typedef signed int MInt32;

类型	变量 名	描述
MInt32*	isLive	0: 非真人; 1: 真人; -1: 不确定; -2: 传入人脸数 > 1; -3: 人脸过小; -4: 角度过大; -5: 人脸超出边界; -6: 深度图错误; -7: 红外图过亮; -8: 红外图过暗; -100: 人脸质量错误
MInt32	num	检测的人脸个数

3.3.12 ASF_MaskInfo

结构体描述

口罩信息。

成员描述

typedef signed int MInt32;

类型	变量名	描述
MInt32*	maskArray	"0" 代表没有带口罩,"1"代表带口罩,"-1"表不确定
MInt32	num	检测的人脸个数

3.3.13 ASF_FaceFeatureInfo

结构体描述

搜索人脸信息。

成员描述

typedef signed int MInt32;

类型	变量名	描述
MInt32	searchId	唯一标识符
LPASF_FaceFeature	feature	人脸特征值
MPCChar	tag	备注

3.3.14 ASF_FaceAttributeThreshold

结构体描述

人脸属性阈值。

成员描述

typedef float MFloat;

类型	变量名	描述
MFloat	eyeOpenThreshold	睁眼幅度阈值,阈值越大睁眼幅度越大
MFloat	mouthCloseThreshold	张嘴幅度阈值,阈值越大张嘴幅度越小
MFloat	wearGlassesThreshold	佩戴眼镜阈值

3.3.15 ASF_FaceAttributeInfo

结构体描述

人脸属性信息。

成员描述

typedef signed int MInt32;

类型	变量名	描述
MInt32	wearGlasses	戴眼镜状态, 0 未戴眼镜; 1 戴眼镜; 2 墨镜
MInt32	leftEyeOpen	左眼状态 0 闭眼; 1 睁眼
MInt32	rightEyeOpen	右眼状态 0 闭眼; 1 睁眼
MInt32	mouthClose	张嘴状态 0 张嘴; 1 合嘴

3.3.16 ASVLOFFSCREEN

结构体描述

图像数据信息,该结构体在 asvloffscreen. 基础的头文件中。

成员描述

typedef LPASVLOFFSCREEN LPASF_ImageData;

typedef unsigned int MUInt32;

typedef signed int MInt32;

typedef unsigned char MUInt8;

类型	变量名	描述
MUInt32	u32PixelArrayFormat	颜色格式
MInt32	i32Width	图像宽度
MInt32	i32Height	图像高度
MUInt8**	ppu8Plane	图像数据
MInt32*	pi32Pitch	图像步长

3.4 枚举

3.4.1 检测模式

3.4.2 人脸检测方向

根据应用场景,推荐选择单一角度,检测效果更优,角度按逆时针方向。

3.4.3 检测到的人脸角度

角度按逆时针方向。

```
enum ArcSoftFace_OrientCode {
  ASF_OC_0 = 0x1, // 0度
  ASF_OC_90 = 0x2, // 90度
  ASF_{00} = 0x3,
                      // 270度
  ASF\_OC\_180 = 0x4,
                       // 180度
   ASF\_OC\_30 = 0x5,
                       // 30度
  ASF\_OC\_60 = 0x6,
                      // 60度
  ASF_{0C_{120}} = 0x7,
                      // 120度
// 150度
  ASF\_OC\_150 = 0x8,
  ASF\_OC\_210 = 0x9,
                       // 210度
   ASF\_OC\_240 = 0xa,
                       // 240度
   ASF\_OC\_300 = 0xb,
                      // 300度
   ASF_OC_330 = 0xc // 330度
};
```

3.4.4 检测模型

根据图像颜色空间选择对应的算法模型进行检测。

```
enum ASF_DetectModel {
    ASF_DETECT_MODEL_RGB = 0x1 //RGB图像检测模型
    //预留扩展其他检测模型
};
```

3.4.5 人脸比对可选的模型

根据应用场景选择对应的模型进行人脸特征比对。

3.4.6 人脸特征提取可选的模型

根据应用场景选择对应的模型进行人脸特征提取。

```
enum ASF_RegisterOrNot{
    ASF_RECOGNITION = 0x0, //用于识别照人脸特征提取
    ASF_REGISTER = 0x1 //用于注册照人脸特征提取
};
```

3.5 功能接口

当前版本使用同一个引擎句柄不支持多线程调用同一个算法接口,若需要对同一个接口进行多线程调用需要启动多个引擎。

例如:若需要做多人脸门禁系统,我们希望提升识别速度,一般会使用同一个引擎进行人脸检测,我们可以提前初始化多个引擎用于人脸特征提取,这些引擎只需要初始化 ASF_FACERECOGNITION 属性即可。同时要根据硬件硬件配置来控制最多启动的线程数。

以下接口中示例代码依赖OpenCV实现

3.5.1 ASFGetActiveFileInfo

方法

```
MRESULT ASFGetActiveFileInfo(
    LPASF_ActiveFileInfo activeFileInfo
);
```

功能描述

获取激活文件信息。

参数说明

参数	类型	描述
activeFileInfo	out	激活文件信息

返回值

成功返回 MOK, 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

```
ASF_ActiveFileInfo activeFileInfo = { 0 };
MRESULT res = ASFGetActiveFileInfo(&activeFileInfo);
if (res != MOK)
{
    printf("ASFGetActiveFileInfo failed: %d\n", res);
}
else //这里只打印了SDK有效期,其他信息打印方式类似
{
    printf("startTime: %s\n", activeFileInfo.startTime);
    printf("endTime: %s\n", activeFileInfo.endTime);
}
```

3.5.2 ASFOnlineActivation

方法

```
MRESULT ASFOnlineActivation(
    MPChar AppId,
    MPChar SDKKey,
    MPChar ActiveKey
);
```

功能描述

用于在线激活SDK。

初次使用SDK时需要对SDK先进行激活,激活成功后无需重复调用; 调用此接口时必须为联网状态,激活成功后即可离线使用;

参数说明

参数	类型	描述
Appld	in	官网获取的APPID
SDKKey	in	官网获取的SDKKEY
ActiveKey	in	官网获取的ACTIVEKEY

返回值

成功返回 MOK 或 MERR_ASF_ALREADY_ACTIVATED , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

```
//该组数据无效,仅做示例参考
#define APPID "D617np8jyKt1jN9gMr7ENbT3gjFdaeDet3Pp8yfwHxnt"
#define SDKKEY "8FdAtZSffuvS6kuzPP4PrxyxkQMGpSi4yE3Amo61sbF2"
#define ACTIVEKEY "003N-1117-GGGG-FFFF"
```

```
MRESULT res = ASFOnlineActivation(APPID, SDKKEY, ACTIVEKEY);
if (MOK != res && MERR_ASF_ALREADY_ACTIVATED != res)
{
    printf("ASFOnlineActivation failed: %d\n", res);
}
```

3.5.3 ASFGetActiveDeviceInfo

方法

```
MRESULT ASFGetActiveDeviceInfo(
    MPChar* deviceInfo
   );
```

功能描述

采集当前设备信息(可离线)。

参数说明

参数	类型	描述
deviceInfo	out	采集的设备信息,用于上传到后台生成离线授权文件

返回值

成功返回 MOK、 MERR_ASF_ALREADY_ACTIVATED 以及 MERR_ASF_LOCAL_EXIST_USEFUL_ACTIVE_FILE , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

```
MRESULT res = MOK;
char* deviceInfo = NULL;
res = ASFGetActiveDeviceInfo(&deviceInfo);
if (res != MOK) {
    printf("ASFGetActiveDeviceInfo: %d\n", res);
}
```

3.5.4 ASFOfflineActivation

方法

```
MRESULT ASFOfflineActivation(
    MPChar filePath
);
```

功能描述

用于离线激活SDK。

注: 离线授权方式详见 [1.3]。

参数说明

参数	类型	描述
filePath	in	许可文件路径(虹软开放平台开发者中心端获取的文件)

返回值

成功返回 MOK、 MERR_ASF_ALREADY_ACTIVATED 以及
MERR_ASF_LOCAL_EXIST_USEFUL_ACTIVE_FILE , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

```
// 原始下载的离线授权文件名和激活码一致
MRESULT res = ASFOfflineActivation("86612222C1JQJK2W.dat");
if (MOK != res && MERR_ASF_ALREADY_ACTIVATED != res &&
MERR_ASF_LOCAL_EXIST_USEFUL_ACTIVE_FILE != res)
{
    printf("ASFOfflineActivation failed: %d\n", res);
}
```

3.5.5 ASFInitEngine

该接口至关重要,清楚的了解该接口参数的意义,可以避免一些问题以及对项目的设计都有一定的帮助。

方法

功能描述

初始化引擎。

参数说明

参数	类型	描述
detectMode	in	VIDEO模式:处理连续帧的图像数据 IMAGE模式:处理单张的图像数据
detectFaceOrientPriority	in	人脸检测角度,推荐单一角度检测
detectFaceMaxNum	in	最大需要检测的人脸个数,取值范围[1,50]
combinedMask	in	需要启用的功能组合,可多选
hEngine	out	引擎句柄

重点参数详细说明

detectMode

宏	值	模式
ASF_DETECT_MODE_VIDEO	0x00000000	VIDEO模式
ASF_DETECT_MODE_IMAGE	0xFFFFFFF	IMAGE模式

VIDEO 模式

- 1. 对视频流中的人脸进行追踪,人脸框平滑过渡,不会出现跳框的现象。
- 2. 使用摄像头是需要做预览显示,每一帧都需要做人脸检测,人脸检测耗时短不会出现显示卡顿的现象。
- 3. 在视频模式下人脸追踪和带有一个 FaceId 值,标记一张人脸从进入画面直到离开画面, FaceId 值不变,这可用于业务中优化程序性能。

IMAGE 模式

- 1. 针对单张图片进行人脸检测精度更高。
- 2. 在注册人脸库时,我们建议使用精度更高的IMAGE模式。

模式选择

- 1. 从摄像头中获取数据并需要预览显示,推荐选择VIDEO模式;
- 2. 处理静态图像数据,类似注册人脸库时,推荐使用IMAGE模式;
- 3. 若同时需要进行IMAGE模式人脸检测和VIDEO模式人脸检测,需要创建一个VIDEO模式的引擎和一个IMAGE模式的引擎;

detectFaceOrientPriority

注:设置0度方向并不是说只有0度角可以检测到人脸,而是大体在这个方向上的人脸均可以,我 们也提供了全角度方向检测,但在应用场景确定的情况下我们还是推荐使用单一角度进行检测,因 为单一角相对于全角度性能更好、精度更高。









90度角

180度角

270度角

combinedMask

针对算法功能会有常量值与之——对应,可根据业务需求进行自由选择,不需要的属性可以不用初 始化, 否则会占用多余内存。

#define ASF NONE	0×00000000	//无属性
#define ASF_FACE_DETECT		//此处detect可以是tracking或者detection
两个引擎之一,具体的选择由detect r	mode 确定	
#define ASF_FACERECOGNITION	0x00000004	//人脸特征
#define ASF_AGE	0x00000008	//年龄
#define ASF_GENDER	0x00000010	//性别
#define ASF_LIVENESS	0x00000080	//RGB活体
#define ASF_IMAGEQUALITY	0x00000200	//图像质量检测
#define ASF_IR_LIVENESS	0x00000400	//IR活体
#define ASF_MASKDETECT	0x00001000	//口罩检测
#define ASF_UPDATE_FACEDATA	0x00002000	//人脸信息

说明:

- 1. 人脸识别时一般都需要 ASF_FACE_DETECT 和 ASF_FACERECOGNITION 这两个属性。
- 2. 需要防止纸张、屏幕等攻击可以传入 ASF_LIVENESS 和 ASF_IR_LIVENESS , RGB 和 IR 活体检测根 据用户的摄像头类型以及实际的业务需求来决定如何选择。
- 3. ASF_AGE / ASF_GENDER / ASF_MASKDETECT 根据业务需求进行选择即可。
- 4. 需要做双目对齐策略时需要启用 ASF_UPDATE_FACEDATA 属性。

这些属性均是以常量值进行定义,可通过工位运算符进行组合使用。

例如: MInt32 combinedMask = ASF_FACE_DETECT | ASF_FACERECOGNITION | ASF_LIVENESS;

返回值

成功返回 MOK , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

3.5.6 ASFDetectFaces

该接口依赖初始化的模式选择,VIDEO模式下调用的人脸追踪功能,IMAGE模式下调用的人脸检测功能。初始化中 detectFaceOrientPriority 、 detectFaceMaxNum 参数的设置,对能否检测到人脸以及检测到几张人脸都有决定性的作用。

方法

功能描述

检测人脸信息。

参数说明

参数	类 型	描述
hEngine	in	引擎句柄
width	in	图片宽度,为4的倍数
height	in	图片高度,YUYV/I420/NV21/NV12格式为2的 倍数; BGR24/GRAY/DEPTH_U16格式无限制;
format	in	图像的颜色格式
imgData	in	图像数据
detectedFaces	out	检测到的人脸信息
detectModel = ASF_DETECT_MODEL_RGB	in	预留字段, 当前版本使用默认参数即可

成功返回 MOK , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

这里依赖 opencv 对图像进行处理,图像宽度需要四字节对齐(宽度为4的倍数),否则需要裁剪。

```
//opencv方式裁剪图片
void CutIplImage(IplImage* src, IplImage* dst, int x, int y)
{
    CvSize size = cvSize(dst->width, dst->height);//区域大小
    cvSetImageROI(src, cvRect(x, y, size.width, size.height));//设置源图像ROI
    cvCopy(src, dst); //复制图像
    cvResetImageROI(src);//源图像用完后,清空ROI
}
```

```
IplImage* originalImg = cvLoadImage("1280 x 720.jpg");
//图像裁剪,宽度做四字节对齐,若能保证图像是四字节对齐这步可以不用做
IplImage* img = cvCreateImage(cvSize(originalImg->width - originalImg->width %
4, originalImg->height), IPL_DEPTH_8U, originalImg->nChannels);
CutIplImage(originalImg, img, 0, 0);
ASF_MultiFaceInfo detectedFaces = { 0 };
if (img){
   MRESULT res = ASFDetectFaces(handle, img->width, img->height,
ASVL_PAF_RGB24_B8G8R8, (MUInt8*)img->imageData, &detectedFaces);
   if (MOK != res){
       printf("ASFDetectFaces failed: %d\n", res);
   } else{
       // 打印人脸检测结果
       for (int i = 0; i < detectedFaces.faceNum; i++){</pre>
           printf("Face Id: %d\n", detectedFaces.faceID[i]);
           printf("Face Orient: %d\n", detectedFaces.faceOrient[i]);
           printf("Face Rect: (%d %d %d %d)\n",
               detectedFaces.faceRect[i].left, detectedFaces.faceRect[i].top,
               detectedFaces.faceRect[i].right,
detectedFaces.faceRect[i].bottom);
       }
   }
   //释放图像内存,这里只是做人脸检测,若还需要做特征提取等处理,图像数据没必要释放这么早
   cvReleaseImage(&img);
cvReleaseImage(&originalImg);
```

3.5.7 ASFDetectFacesEx

该接口依赖初始化的模式选择,VIDEO模式下调用的人脸追踪功能,IMAGE模式下调用的人脸检测功能。初始化中 detectFaceOrientPriority 、 detectFaceMaxNum 参数的设置,对能否检测到人脸以及检测到几张人脸都有决定性的作用。

功能描述

检测人脸信息。

注:该接口与 ASFDetectFaces 功能一致,但采用结构体的形式传入图像数据,对更高精度的图像兼容性更好。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
imgData	in	图像数据
detectedFaces	out	检测到的人脸信息
detectModel = ASF_DETECT_MODEL_RGB	in	预留字段, 当前版本使用默认参数即可

返回值

成功返回 MOK, 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

这里依赖 opencv 对图像进行处理,图像宽度需要四字节对齐(宽度为4的倍数),否则需要裁剪。

```
//opencv方式裁剪图片
void CutIplImage(IplImage* src, IplImage* dst, int x, int y)
{
    CvSize size = cvSize(dst->width, dst->height);//区域大小
    cvSetImageROI(src, cvRect(x, y, size.width, size.height));//设置源图像ROI
    cvCopy(src, dst); //复制图像
    cvResetImageROI(src);//源图像用完后,清空ROI
}
```

```
IplImage* originalImg = cvLoadImage("1280 x 720.jpg");

//图像裁剪, 宽度做四字节对齐, 若能保证图像是四字节对齐这步可以不用做
IplImage* img = cvCreateImage(cvSize(originalImg->width - originalImg->width %
4, originalImg->height), IPL_DEPTH_8U, originalImg->nChannels);
CutIplImage(originalImg, img, 0, 0);

//图像数据以结构体形式传入, 对更高精度的图像兼容性更好
ASVLOFFSCREEN offscreen = { 0 };
offscreen.u32PixelArrayFormat = ASVL_PAF_RGB24_B8G8R8;
offscreen.i32Width = img->width;
offscreen.i32Height = img->height;
offscreen.pi32Pitch[0] = img->widthStep;
```

```
offscreen.ppu8Plane[0] = (MUInt8*)img->imageData;
ASF_MultiFaceInfo detectedFaces = { 0 };
if (img){
   MRESULT res = ASFDetectFacesEx(handle, &offscreen, &detectedFaces);
   if (MOK != res){
       printf("ASFDetectFacesEx failed: %d\n", res);
   } else{
       // 打印人脸检测结果
       for (int i = 0; i < detectedFaces.faceNum; <math>i++){
           printf("Face Id: %d\n", detectedFaces.faceID[i]);
           printf("Face Orient: %d\n", detectedFaces.faceOrient[i]);
           printf("Face Rect: (%d %d %d %d)\n",
               detectedFaces.faceRect[i].left, detectedFaces.faceRect[i].top,
               detectedFaces.faceRect[i].right,
detectedFaces.faceRect[i].bottom);
       }
   }
    //释放图像内存,这里只是做人脸检测,若还需要做特征提取等处理,图像数据没必要释放这么早
    cvReleaseImage(&img);
}
cvReleaseImage(&originalImg);
```

3.5.8 ASFUpdateFaceData

该接口主要用于在需要修改人脸框时候更新人脸数据,用于之后的算法检测。一般常用与双目摄像头对齐,对齐之后的人脸框传入该接口更新人脸数据用于之后的红外活体检测。

方法

功能描述

更新人脸信息。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
width	in	图片宽度,为4的倍数
height	in	图片高度,YUYV/I420/NV21/NV12格式为2的倍数; BGR24/GRAY/DEPTH_U16格式无限制;
format	in	图像的颜色格式
imgData	in	图像数据
detectedFaces	in/out	更新后的人脸信息(既为入参也为出参,该接口主要是更新 faceDataInfoList值)

返回值

成功返回 MOK , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

这里依赖 opencv 对图像进行处理,图像宽度需要四字节对齐(宽度为4的倍数),否则需要裁剪。

```
//opencv方式裁剪图片
void CutIplImage(IplImage* src, IplImage* dst, int x, int y)
{
    CvSize size = cvSize(dst->width, dst->height);//区域大小
    cvSetImageROI(src, cvRect(x, y, size.width, size.height));//设置源图像ROI
    cvCopy(src, dst); //复制图像
    cvResetImageROI(src);//源图像用完后,清空ROI
}
```

```
IplImage* originalImg = cvLoadImage("1280 x 720.jpg");
//图像裁剪,宽度做四字节对齐,若能保证图像是四字节对齐这步可以不用做
IplImage* img = cvCreateImage(cvSize(originalImg->width - originalImg->width %
4, originalImg->height), IPL_DEPTH_8U, originalImg->nChannels);
CutIplImage(originalImg, img, 0, 0);
ASF_MultiFaceInfo detectedFaces = { 0 };
// 以上代表检测到人脸
//如果需要做双目对齐(修改人脸框)等策略,需要更新人脸数据FaceData,根据自身的业务场景判断是否
需要该策略
detectedFaces.faceRect[0].left -= 10; //该值为摄像头双目偏移像素点,根据自身硬件进行调
detectedFaces.faceRect[0].top -= 20;
detectedFaces.faceRect[0].right -= 10;
detectedFaces.faceRect[0].bottom -= 20;
if (img)
{
   MRESULT res = ASFUpdateFaceData(handle, img->width, img->height,
ASVL_PAF_RGB24_B8G8R8,
```

```
(MUInt8*)img->imageData, &detectedFaces);
if (MOK != res){
    printf("ASFUpdateFaceData failed: %d\n", res);
}

//释放图像内存,这里只是做更新人脸数据,若还需要做特征提取等处理,图像数据没必要释放这么早
    cvReleaseImage(&img);
}
cvReleaseImage(&originalImg);
```

3.5.9 ASFUpdateFaceDataEx

该接口主要用于在需要修改人脸框时候更新人脸数据,用于之后的算法检测。一般常用与双目摄像 头对齐,对齐之后的人脸框传入该接口更新人脸数据用于之后的红外活体检测。

方法

功能描述

更新人脸信息。

注:该接口与 ASFUpdateFaceData 功能一致,但采用结构体的形式传入图像数据,对更高精度的 图像兼容性更好。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
imgData	in	图像数据
detectedFaces	in/out	更新后的人脸信息(既为入参也为出参,该接口主要是更新 faceDataInfoList值)

返回值

成功返回 MOK, 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

这里依赖 opencv 对图像进行处理,图像宽度需要四字节对齐(宽度为4的倍数),否则需要裁剪。

```
//opencv方式裁剪图片
void CutIplImage(IplImage* src, IplImage* dst, int x, int y)
{
    CvSize size = cvSize(dst->width, dst->height);//区域大小
    cvSetImageROI(src, cvRect(x, y, size.width, size.height));//设置源图像ROI
    cvCopy(src, dst); //复制图像
    cvResetImageROI(src);//源图像用完后,清空ROI
}
```

```
IplImage* originalImg = cvLoadImage("1280 x 720.jpg");
//图像裁剪,宽度做四字节对齐,若能保证图像是四字节对齐这步可以不用做
IplImage* img = cvCreateImage(cvSize(originalImg->width - originalImg->width %
4, originalImg->height), IPL_DEPTH_8U, originalImg->nChannels);
CutIplImage(originalImg, img, 0, 0);
//图像数据以结构体形式传入,对更高精度的图像兼容性更好
ASVLOFFSCREEN offscreen = { 0 };
offscreen.u32PixelArrayFormat = ASVL_PAF_RGB24_B8G8R8;
offscreen.i32Width = img->width;
offscreen.i32Height = img->height;
offscreen.pi32Pitch[0] = img->widthStep;
offscreen.ppu8Plane[0] = (MUInt8*)img->imageData;
ASF_MultiFaceInfo detectedFaces = { 0 };
// 以上代表检测到人脸
//如果需要做双目对齐(修改人脸框)等策略,需要更新人脸数据FaceData,根据自身的业务场景判断是否
detectedFaces.faceRect[0].left -= 10; //该值为摄像头双目偏移像素点,根据自身硬件进行调
detectedFaces.faceRect[0].top -= 20;
detectedFaces.faceRect[0].right -= 10;
detectedFaces.faceRect[0].bottom -= 20;
if (img)
{
   MRESULT res = ASFUpdateFaceDataEx(handle, &offscreen, &detectedFaces);
   if (MOK != res)
   {
       printf("ASFUpdateFaceDataEx failed: %d\n", res);
   }
   //释放图像内存,这里只是做更新人脸数据,若还需要做特征提取等处理,图像数据没必要释放这么早
   cvReleaseImage(&img);
cvReleaseImage(&originalImg);
```

3.5.10 ASFImageQualityDetect

该接口针对单张人脸区域的图像进行质量检测,不是针对整张图像。

```
MRESULT ASFImageQualityDetect(
                            hEngine,
   MHandle
   MInt32
                            width,
                            height,
   MInt32
   MInt32
                            format,
   MUInt8 *
                            imgData,
   {\tt LPASF\_SingleFaceInfo} \qquad {\tt faceInfo},
                            isMask,
   MInt32
   MFloat*
                            confidenceLevel,
   ASF_DetectModel detectModel = ASF_DETECT_MODEL_RGB
);
```

功能描述

支持单人脸图像质量检测。

参数说明

参数	类 型	描述
hEngine	in	引擎句柄
width	in	图片宽度
height	in	图片高度
format	in	颜色空间格式
imgData	in	图片数据
faceInfo	in	人脸位置信息
isMask	in	仅支持传入1、0、-1, 戴口罩 1, 否则认为未 戴口罩
confidenceLevel	out	人脸图像质量检测结果
detectModel = ASF_DETECT_MODEL_RGB	in	预留字段,当前版本使用默认参数即可

返回值

成功返回 MOK, 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

依赖 ASFDetectFaces 接口成功检测到人脸,将检测到的单人脸信息传入到该接口进行图像质量检测。

```
plImage* img = cvLoadImage("1280 x 720.jpg");
ASF_MultiFaceInfo detectedFaces = { 0 };
.....
// 以上代表检测到人脸

//这里取检测到的第一张人脸进行特征提取,也可以对人脸大小进行排序,取最大人脸检测,可根据实际应用场景进行选择。
MFloat confidenceLevel = 0.0f;
```

```
MInt32 isMask = 0; //是否戴口罩,这里指定不带口罩,注册照不带口罩,识别照可通过口罩检测算法
得到结果
ASF_SingleFaceInfo singleDetectedFaces = { 0 };
singleDetectedFaces.faceRect.left = detectedFaces.faceRect[0].left;
singleDetectedFaces.faceRect.top = detectedFaces.faceRect[0].top;
singleDetectedFaces.faceRect.right = detectedFaces.faceRect[0].right;
singleDetectedFaces.faceRect.bottom = detectedFaces.faceRect[0].bottom;
singleDetectedFaces.faceOrient = detectedFaces.faceOrient[0];
singleDetectedFaces.faceDataInfo = detectedFaces.faceDataInfoList[0];
res = ASFImageQualityDetectEx(handle, img->width, img->height,
ASVL_PAF_RGB24_B8G8R8, (MUInt8*)img->imageData,
&singleDetectedFaces, isMask, &confidenceLevel);
if (MOK != res){
    printf("ASFImageQualityDetectEx failed: %d\n", res);
    printf("ASFImageQualityDetectEx sucessed: %f\n", confidenceLevel);
}
cvReleaseImage(&img);
```

3.5.11 ASFImageQualityDetectEx

该接口针对单张人脸区域的图像进行质量检测,不是针对整张图像。

方法

功能描述

支持单人脸图像质量检测。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
imgData	in	图像数据
faceInfo	in	人脸位置信息
isMask	in	仅支持传入1、0、-1, 戴口罩 1, 否则认为未 戴口罩
confidenceLevel	out	人脸图像质量检测结果
detectModel = ASF_DETECT_MODEL_RGB	in	预留字段, 当前版本使用默认参数即可

返回值

成功返回 MOK , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

依赖 ASFDetectFaces 接口成功检测到人脸,将检测到的单人脸信息传入到该接口进行图像质量检测。

```
plImage* img = cvLoadImage("1280 x 720.jpg");
ASF_MultiFaceInfo detectedFaces = { 0 };
// 以上代表检测到人脸
//图像数据以结构体形式传入,对更高精度的图像兼容性更好
ASVLOFFSCREEN offscreen = { 0 };
offscreen.u32PixelArrayFormat = ASVL_PAF_RGB24_B8G8R8;
offscreen.i32Width = img->width;
offscreen.i32Height = img->height;
offscreen.pi32Pitch[0] = img->widthStep;
offscreen.ppu8Plane[0] = (MUInt8*)img->imageData;
//这里取检测到的第一张人脸进行特征提取,也可以对人脸大小进行排序,取最大人脸检测,可根据实际应用
场景进行选择。
MFloat confidenceLevel = 0.0f;
MInt32 isMask = 0; //是否戴口罩,这里指定不带口罩,注册照不带口罩,识别照可通过口罩检测算法
得到结果
ASF_SingleFaceInfo singleDetectedFaces = { 0 };
singleDetectedFaces.faceRect.left = detectedFaces.faceRect[0].left;
singleDetectedFaces.faceRect.top = detectedFaces.faceRect[0].top;
singleDetectedFaces.faceRect.right = detectedFaces.faceRect[0].right;
singleDetectedFaces.faceRect.bottom = detectedFaces.faceRect[0].bottom;
singleDetectedFaces.faceOrient = detectedFaces.faceOrient[0];
singleDetectedFaces.faceDataInfo = detectedFaces.faceDataInfoList[0];
res = ASFImageQualityDetectEx(handle, &offscreen, &singleDetectedFaces, isMask,
&confidenceLevel);
if (MOK != res){
   printf("ASFImageQualityDetectEx failed: %d\n", res);
   printf("ASFImageQualityDetectEx sucessed: %f\n", confidenceLevel);
}
cvReleaseImage(&img);
```

3.5.12 ASFFaceFeatureExtract

在进行第二次特征提取时,会覆盖第一次特征提取的结果。

例如: 1:1 的比对分别对两张图片进行特征提取, 若使用同一个引擎, 第一次特征提取需要拷贝保存, 再进行第二次特征提取, 否则在比对时输出的结果为1。

方法

```
MRESULT ASFFaceFeatureExtract(
                          hEngine,
   MHandle
   MInt32
                          width,
                          height,
   MInt32
   MInt32
                          format,
   MUInt8*
                          imgData,
   LPASF_SingleFaceInfo faceInfo,
   ASF_RegisterOrNot registerOrNot,
   MInt32
                          mask,
   LPASF_FaceFeature
                         feature
);
```

功能描述

单人脸特征提取。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
width	in	图片宽度,为4的倍数
height	in	图片高度,YUYV/I420/NV21/NV12格式为2的倍数; BGR24/GRAY/DEPTH_U16格式无限制;
format	in	图像的颜色格式
imgData	in	图像数据
faceInfo	in	单人脸信息 (人脸框、人脸角度、人脸数据)
registerOrNot	in	注册照: ASF_REGISTER 识别照: ASF_RECOGNITION
mask	in	带口罩 1,否则0
feature	out	提取到的人脸特征信息

返回值

成功返回 MOK, 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

依赖 ASFDetectFaces 接口成功检测到人脸,将检测到的人脸信息取单张人脸信息和使用的图像信息传入到该接口进行特征提取。

```
plImage* img = cvLoadImage("1280 x 720.jpg");
ASF_MultiFaceInfo detectedFaces = { 0 };
.....
// 以上代表检测到人脸

//这里取检测到的第一张人脸进行特征提取,也可以对人脸大小进行排序,取最大人脸检测,可根据实际应用场景进行选择。
ASF_FaceFeature feature = { 0 };
ASF_SingleFaceInfo singleDetectedFaces = { 0 };
```

3.5.13 ASFFaceFeatureExtractEx

在进行第二次特征提取时,会覆盖第一次特征提取的结果。

1:1 的比对分别对两张图片进行特征提取,若使用同一个引擎,第一次特征提取需要拷贝保存,再进行第二次特征提取,否则在比对时输出的结果为1。

1:N 搜索可以预先提取N张人脸特征存放在数据库或缓存中,进行比对识别。

方法

```
MRESULT ASFFaceFeatureExtractEx(

MHandle hEngine,

LPASF_ImageData imgData,

LPASF_SingleFaceInfo faceInfo,

ASF_RegisterOrNot registerOrNot,

MInt32 mask,

LPASF_FaceFeature feature

);
```

功能描述

单人特征提取。

注:该接口与 ASFFaceFeatureExtract 功能一致,但采用结构体的形式传入图像数据,对更高精度的图像兼容性更好。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
imgData	in	图像数据
faceInfo	in	单人脸信息 (人脸框、人脸角度)
registerOrNot	in	注册照: ASF_REGISTER 识别照: ASF_RECOGNITION
mask	in	带口罩 1,否则0
feature	out	提取到的人脸特征信息

返回值

成功返回 MOK, 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

依赖 ASFDetectFacesEx 接口成功检测到人脸,将检测到的人脸信息取单张人脸信息和使用的图像信息传入到该接口进行特征提取。

```
plImage* img = cvLoadImage("1280 x 720.jpg");
ASF_MultiFaceInfo detectedFaces = { 0 };
// 以上代表检测到人脸
//这里取检测到的第一张人脸进行特征提取,也可以对人脸大小进行排序,取最大人脸检测,可根据实际应用
场景进行选择。
ASF_FaceFeature feature = { 0 };
ASF_SingleFaceInfo singleDetectedFaces = { 0 };
singleDetectedFaces.faceRect.left = detectedFaces.faceRect[0].left;
singleDetectedFaces.faceRect.top = detectedFaces.faceRect[0].top;
singleDetectedFaces.faceRect.right = detectedFaces.faceRect[0].right;
singleDetectedFaces.faceRect.bottom = detectedFaces.faceRect[0].bottom;
singleDetectedFaces.faceOrient = detectedFaces.faceOrient[0];
singleDetectedFaces.faceDataInfo = detectedFaces.faceDataInfoList[0];
//图像数据以结构体形式传入,对更高精度的图像兼容性更好
ASVLOFFSCREEN offscreen = { 0 };
offscreen.u32PixelArrayFormat = ASVL_PAF_RGB24_B8G8R8;
offscreen.i32Width = img->width;
offscreen.i32Height = img->height;
offscreen.pi32Pitch[0] = img->widthStep;
offscreen.ppu8Plane[0] = (MUInt8*)img->imageData;
//口罩检测
MInt32 processMask = ASF_MASKDETECT;
res = ASFProcessEx(handle, &offscreen2, &detectedFaces2, processMask);
if (res != MOK){
   printf("ASFProcessEx failed: %d\n", res);
}
//获取是否戴口罩检测结果
ASF_MaskInfo maskInfo = { 0 };
res = ASFGetMask(handle, &maskInfo);
```

```
if (res != MOK) {
    printf("ASFGetMask failed: %d\n", res);
} else {
    printf("ASFGetMask sucessed: %d\n", maskInfo.maskArray[0]);
}

// 这里以预览模式下的识别照为例

MRESULT res = ASFFaceFeatureExtractEx(handle, &offscreen, &singleDetectedFaces, ASF_RECOGNITION, maskInfo.maskArray[0], &feature);
if (MOK != res) {
    printf("ASFFaceFeatureExtractEx failed: %d\n", res);
}

cvReleaseImage(&img);
```

3.5.14 ASFFaceFeatureCompare

方法

```
MRESULT ASFFaceFeatureCompare(
    MHandle hEngine,
    LPASF_FaceFeature feature1,
    LPASF_FaceFeature feature2,
    MFloat* confidenceLevel,
    ASF_CompareModel compareModel = ASF_LIFE_PHOTO
);
```

功能描述

人脸特征比对,输出比对相似度。

参数说明

参数	类 型	描述
hEngine	in	引擎句柄
feature1	in	人脸特征
feature2	in	人脸特征
confidenceLevel	out	比对相似度
ASF_CompareModel = ASF_LIFE_PHOTO	in	选择人脸特征比对模型,默认为ASF_LIFE_PHOTO。 1. ASF_LIFE_PHOTO: 用于生活照之间的特征比对,推荐阈值0.80; 2. ASF_ID_PHOTO: 用于证件照或证件照和生活照之间的特征比对,推荐阈值0.82;

返回值

成功返回 MOK , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

```
// 单人脸特征比对,这里未选择比对模型,默认使用ASF_LIFE_PHOTO

// ASF_LIFE_PHOTO相当于之前ArcFace模型

// ASF_ID_PHOTO相当于之前人证模型

MFloat confidenceLevel;
res = ASFFaceFeatureCompare(handle, &feature1, &feature2, &confidenceLevel);
if (res != MOK) {
    printf("ASFFaceFeatureCompare failed: %d\n", res);
} else {
    printf("ASFFaceFeatureCompare sucessed: %lf\n", confidenceLevel);
}
```

3.5.15 ASFGetLivenessParam

方法

```
MRESULT ASFGetLivenessParam(

MHandle hEngine,

LPASF_LivenessThreshold threshold
);
```

功能描述

获取相关活体阈值。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
threshold	out	活体阈值相关阈值

返回值

成功返回 MOK , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

```
ASF_LivenessThreshold threshold = { 0 };
res = ASFGetLivenessParam(handle, &threshold);
if (res != MOK){
    printf("ASFGetLivenessParam failed: %d\n", res);
}
```

3.5.16 ASFSetLivenessParam

方法

```
MRESULT ASFSetLivenessParam(

MHandle hEngine,

LPASF_LivenessThreshold threshold
);
```

功能描述

设置RGB/IR活体阈值, 若不设置内部默认RGB: 0.5 IR: 0.5 FQ: 0.65。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
threshold	in	活体阈值,推荐RGB:0.5 IR:0.5 FQ:0.65

返回值

成功返回 MOK, 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

```
ASF_LivenessThreshold threshold = { 0 };
threshold.thresholdmodel_BGR = 0.5;
threshold.thresholdmodel_IR = 0.7;
threshold.thresholdmodel_FQ = 0.65;
res = ASFSetLivenessParam(handle, &threshold);
if (res != MOK){
    printf("ASFSetLivenessParam failed: %d\n", res);
}
```

3.5.17 ASFProcess

方法

该接口仅支持可见光图像检测。

```
MRESULT ASFProcess(
   MHandle
                            hEngine,
   MInt32
                            width,
   MInt32
                            height,
   MInt32
                            format,
   MUInt8*
                            imgData,
   LPASF_MultiFaceInfo
                            detectedFaces,
   MInt32
                            combinedMask
);
```

功能描述

人脸属性检测(年龄/性别/口罩),最多支持4张人脸信息检测,超过部分返回未知(活体仅支持单张人脸检测,超出返回未知),接口不支持IR图像检测。

参数说明

参数	类 型	描述
hEngine	in	引擎句柄
width	in	图片宽度,为4的倍数
height	in	图片高度,YUYV/I420/NV21/NV12格式为2的倍数; BGR24格式无限制;
format	in	支持YUYV/I420/NV21/NV12/BGR24
imgData	in	图像数据
detectedFaces	in	多人脸信息
combinedMask	in	1.检测的属性(ASF_AGE、ASF_GENDER、ASF_LIVENESS、 ASF_MASKDETECT)支持多选 2.检测的属性须在引擎初始化接口的combinedMask参数中启用

重要参数说明

combinedMask

process接口中支持检测 ASF_AGE 、 ASF_GENDER 、 ASF_LIVENESS 、 ASF_MASKDETECT 四种属性,但是想检测这些属性,必须在初始化引擎接口中对想要检测的属性进行初始化。

关于初始化接口中 combinedMask 和 ASFProcess 接口中 combinedMask 参数之间的关系,举例进行详细说明,如下图所示:

- 1. ASFProcess 接口中 combinedMask 支持传入的属性有 ASF_AGE 、 ASF_GENDER 、 ASF_LIVENESS 、 ASF_MASKDETECT 。
- 2. 初始化中传入了 ASF_FACE_DETECT 、 ASF_FACERECOGNITION 、 ASF_AGE 、 ASF_LIVENESS 属性
- 3. process可传入属性组合只有 ASF_AGE 、 ASF_LIVENESS 、 ASF_AGE | ASF_LIVENESS 。

返回值

成功返回 MOK , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

下面代码要求初始化引擎时包含了 ASF_AGE | ASF_GENDER | ASF_LIVENESS | ASF_MASKDETECT

3.5.18 ASFProcessEx

方法

该接口仅支持可见光图像检测。

```
MRESULT ASFProcessEx(

MHandle hEngine,

LPASF_ImageData imgData,

LPASF_MultiFaceInfo detectedFaces,

MInt32 combinedMask

);
```

功能描述

人脸属性检测(年龄/性别/口罩),最多支持4张人脸信息检测,超过部分返回未知(活体仅支持单张人脸检测,超出返回未知),接口不支持IR图像检测。

注:该接口与 ASFProcess 功能一致,但采用结构体的形式传入图像数据,对更高精度的图像兼容性更好。

参数说明

参数	类 型	描述
hEngine	in	引擎句柄
imgData	in	图像数据
detectedFaces	in	多人脸信息
combinedMask	in	1.检测的属性(ASF_AGE、ASF_GENDER、 ASF_LIVENESS、 ASF_MASKDETECT)支持多选 2.检测的属性须在引擎初始化接口的combinedMask参数中启用

返回值

成功返回 MOK , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

下面代码要求初始化引擎时包含了 ASF_AGE | ASF_GENDER | ASF_LIVENESS | ASF_MASKDETECT

```
plImage* img = cvLoadImage("1280 x 720.jpg");
ASF_MultiFaceInfo detectedFaces = { 0 };
......
// 以上代表检测到人脸

//图像数据以结构体形式传入,对更高精度的图像兼容性更好
ASVLOFFSCREEN offscreen = { 0 };
offscreen.u32PixelArrayFormat = ASVL_PAF_RGB24_B8G8R8;
offscreen.i32Width = img->width;
offscreen.i32Height = img->height;
offscreen.pi32Pitch[0] = img->widthStep;
offscreen.ppu8Plane[0] = (MUInt8*)img->imageData;
```

```
MInt32 processMask = ASF_AGE | ASF_GENDER | ASF_LIVENESS | ASF_MASKDETECT;
MRESULT res = ASFProcessEx(handle, &offscreen, &detectedFaces, processMask);
if (res != MOK){
    printf("ASFProcessEx failed: %d\n", res);
}
```

3.5.19 ASFGetAge

方法

```
MRESULT ASFGetAge(
   MHandle hEngine,
   LPASF_AgeInfo ageInfo
);
```

功能描述

获取年龄信息。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
ageInfo	out	检测到的年龄信息数组

返回值

成功返回 MOK , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

前提: ASFProcess 接口调用成功,且combinedMask参数中包含 ASF_AGE 属性

```
ASF_AgeInfo ageInfo = { 0 };
MRESULT res = ASFGetAge(handle, &ageInfo);
if (res != MOK){
    printf("ASFGetAge failed: %d\n", res);
} else{
    for (int i = 0; i < ageInfo.num; i++){
        printf("Age %d: %d\n", i, ageInfo.ageArray[i]);
    }
}</pre>
```

3.5.20 ASFGetGender

方法

```
MRESULT ASFGetGender(

MHandle hEngine,

LPASF_GenderInfo genderInfo
);
```

功能描述

获取性别信息。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
genderInfo	out	检测到的性别信息数组

返回值

成功返回 MOK , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

前提:「ASFProcess 接口调用成功,且combinedMask参数中包含 ASF_GENDER 属性

```
ASF_GenderInfo genderInfo = { 0 };
MRESULT res = ASFGetGender(handle, &genderInfo);
if (res != MOK) {
    printf("ASFGetGender failed: %d\n", res);
} else {
    for (int i = 0; i < genderInfo.num; i++) {
        printf("Gender %d: %d\n", i, genderInfo.genderArray[i]);
    }
}</pre>
```

3.5.21 ASFGetLivenessScore

方法

功能描述

获取RGB活体信息。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
livenessInfo	out	检测到的活体信息

返回值

成功返回 MOK , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

前提: ASFProcess 接口调用成功,且combinedMask参数中包含 ASF_LIVENESS 属性

```
ASF_LivenessInfo rgbLivenessInfo = { 0 };
MRESULT res = ASFGetLivenessScore(handle, &rgbLivenessInfo);
if (res != MOK) {
    printf("ASFGetLivenessScore failed: %d\n", res);
} else {
    //只会输出第一张人脸结果,不需要循环打印
    printf("RGB Liveness: %d\n", rgbLivenessInfo.isLive[0]);
}
```

3.5.22 ASFGetMask

方法

```
MRESULT ASFGetMask(
    MHandle hEngine,
    LPASF_MaskInfo maskInfo
);
```

功能描述

获取人脸是否戴口罩。

参数说明

参数	类型	描述	
hEngine	in	引擎句柄	
maskInfo	out	检测到人脸是否戴口罩的信息	

返回值

成功返回 MOK, 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

前提:ASFProcessex 接口调用成功,且combinedMask参数中包含 ASF_MASKDETECT 属性。

```
ASF_MaskInfo maskInfo = { 0 };
MRESULT res = ASFGetMask(handle, &maskInfo);
if (res != MOK){
    printf("ASFGetMask failed: %d\n", res);
} else{
    printf("ASFGetMask sucessed: %d\n", maskInfo.maskArray[0]);
}
```

3.5.23 ASFProcess_IR

方法

```
MRESULT ASFProcess_IR(
                           hEngine,
   MHandle
                           width,
   MInt32
   MInt32
                           height,
   MInt32
                           format,
   MUInt8*
                           imgData,
   LPASF_MultiFaceInfo
                           detectedFaces,
   MInt32
                           combinedMask
);
```

功能描述

该接口仅支持单人脸 IR 活体检测, 超出返回未知。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
width	in	图片宽度,为4的倍数
height	in	图片高度
format	in	图像颜色格式
imgData	in	图像数据
detectedFaces	in	多人脸信息
combinedMask	in	目前仅支持 ASF_IR_LIVENESS

返回值

成功返回 MOK, 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

下面代码要求初始化引擎时包含了 ASF_IR_LIVENESS

```
cv::Mat img = cv::imread("1280 x 720.jpg");
ASF_MultiFaceInfo detectedFaces = { 0 };
.....
// 以上代表检测到人脸

//opencv读图时会将灰度图转换成 RGB 颜色格式,需要转换成 GRAY 格式进行IR活体检测
cv::Mat grayMat;
cv::cvtColor(img, grayMat, CV_BGR2GRAY);

MInt32 processIRMask = ASF_IR_LIVENESS;
MRESULT res = ASFProcess_IR(handle, grayMat.cols, grayMat.rows, ASVL_PAF_GRAY,
(MUInt8*)grayMat.data, &detectedFaces, processIRMask);
if (res != MOK)
{
    printf("ASFProcess_IR failed: %d\n", res);
}
```

3.5.24 ASFProcessEx_IR

方法

```
MRESULT ASFProcessEx_IR(

MHandle hEngine,

LPASF_ImageData imgData,

LPASF_MultiFaceInfo detectedFaces,

MInt32 combinedMask
);
```

功能描述

该接口仅支持单人脸 IR 活体检测, 超出返回未知。

注:该接口与 ASFProcess_IR 功能一致,但采用结构体的形式传入图像数据,对更高精度的图像兼容性更好。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
imgData	in	图像数据
detectedFaces	in	多人脸信息
combinedMask	in	目前仅支持 ASF_IR_LIVENESS

返回值

成功返回 MOK , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

下面代码要求初始化引擎时包含了 ASF_IR_LIVENESS

```
      cv::Mat img = cv::imread("1280 x 720.jpg");

      ASF_MultiFaceInfo detectedFaces = { 0 };

      ......

      // 以上代表检测到人脸

      //opencv读图时会将灰度图转换成 RGB 颜色格式,需要转换成 GRAY 格式进行IR活体检测 cv::Mat grayMat;

      cv::cvtColor(img, grayMat, CV_BGR2GRAY);

      MInt32 processIRMask = ASF_IR_LIVENESS;

      //图像数据以结构体形式传入,对更高精度的图像兼容性更好 ASVLOFFSCREEN offscreen = { 0 }; offscreen.u32PixelArrayFormat = ASVL_PAF_GRAY; offscreen.i32Width = grayMat.cols; offscreen.i32Width = grayMat.rows; offscreen.j32Pitch[0] = grayMat.step; offscreen.ppu8Plane[0] = (MUInt8*)grayMat.data;
```

```
MRESULT res = ASFProcessEx_IR(handle, &offscreen, &detectedFaces,
processIRMask);
if (res != MOK){
    printf("ASFProcessEx_IR failed: %d\n", res);
}
```

3.5.25 ASFGetLivenessScore_IR

方法

功能描述

获取IR活体信息。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
livenessInfo	out	检测到的IR活体信息

返回值

成功返回 MOK , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

前提: ASFProcess_IR接口调用成功,且combinedMask参数中包含 ASF_IR_LIVENESS 属性。

```
ASF_LivenessInfo irLivenessInfo = { 0 };
MRESULT res = ASFGetLivenessScore_IR(handle, &irLivenessInfo);
if (res != MOK) {
    printf("ASFGetLivenessScore_IR failed: %d\n", res);
} else {
    //只会输出第一张人脸结果,不需要循环打印
    printf("RGB Liveness: %d\n", irLivenessInfo.isLive[0]);
}
```

3.5.26 ASFFaceFeatureCompare_Search

方法

功能描述

人脸特征1:N搜索,输出最大相似度及对应人脸信息。

参数说明

参数	类 型	描述
hEngine	in	引擎句柄
feature	in	人脸特征
confidenceLevel	out	最大相似度
featureInfo	out	人脸信息
ASF_CompareModel = ASF_LIFE_PHOTO	in	选择人脸特征比对模型,默认为ASF_LIFE_PHOTO。 1. ASF_LIFE_PHOTO: 用于生活照之间的特征比对,推荐阈值0.80; 2. ASF_ID_PHOTO: 用于证件照或证件照和生活照之间的特征比对,推荐阈值0.82;

返回值

成功返回 MOK, 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

```
// 单人脸特征搜索,这里未选择比对模型,默认使用ASF_LIFE_PHOTO
// ASF_LIFE_PHOTO相当于之前ArcFace模型
// ASF_ID_PHOTO相当于之前人证模型
MFloat confidenceLevel;
ASF_FaceFeatureInfo faceFeatureInfo = {0};
res = ASFFaceFeatureCompare_Search(handle, &feature, &confidenceLevel, &faceFeatureInfo);
if (res != MOK) {
    printf("ASFFaceFeatureCompare_Search failed: %d\n", res);
} else{
    printf("ASFFaceFeatureCompare_Search sucessed: %lf\n", confidenceLevel);
}
```

3.5.27 ASFRegisterFaceFeature

方法

功能描述

如果底库中已存在相同searchId,该接口会忽略。需要更新特征值请调用接口 ASFUpdateFaceFeature。

注册人脸信息。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
LPASF_FaceFeatureInfo	in	人脸列表
MInt32	in	人脸列表长度

返回值

成功返回 MOK , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

FaceFeatureInfo中searchId, feature必填

```
ASF_FaceFeature featureList[10] = {0};
...

//以上加载人脸特征值

ASF_FaceFeatureInfo faceList[10] = {0};
for(int i = 0; i < 10; i++) {
    faceList[i].searchId = i;
    faceList[i].feature = featureList + i;
}
res = ASFRegisterFaceFeature(handle, faceList, 10);
if (res != MOK) {
    printf("ASFRegisterFaceFeature failed: %d\n", res);
} else{
    printf("ASFRegisterFaceFeature sucessed\n");
}
```

3.5.28 ASFRemoveFaceFeature

方法

```
MRESULT ASFRemoveFaceFeature(
   MHandle hEngine,
   MInt32 searchId
);
```

功能描述

删除人脸信息。

参数说明

参数	类型	描述	
hEngine	in	引擎句柄	
searchId	in	人脸唯一标识符;-1 清空人脸列表	

返回值

成功返回 MOK, 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

```
res = ASFRemoveFaceFeature(handle, 1);
if (res != MOK){
    printf("ASFRemoveFaceFeature failed: %d\n", res);
} else{
    printf("ASFRemoveFaceFeature sucessed\n");
}
```

3.5.29 ASFUpdateFaceFeature

方法

功能描述

更新人脸信息。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
featureInfo	in	人脸信息

返回值

成功返回 MOK , 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

```
ASF_FaceFeatureInfo featureInfo = {0};
...
//以上加载人脸信息
res = ASFUpdateFaceFeature(handle, &featureInfo);
if (res != MOK) {
    printf("ASFUpdateFaceFeature failed: %d\n", res);
} else{
    printf("ASFUpdateFaceFeature sucessed\n");
}
```

3.5.30 ASFGetFaceFeature

方法

```
MRESULT ASFGetFaceFeature(

MHandle hEngine,

MInt32 searchId,

LPASF_FaceFeatureInfo featureInfo

);
```

功能描述

更新人脸信息。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
searchId	in	唯一标识符
featureInfo	out	人脸信息

返回值

成功返回 MOK, 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

```
ASF_FaceFeatureInfo featureInfo = {0};
res = ASFGetFaceFeature(handle, 1, &featureInfo);
if (res != MOK){
    printf("ASFGetFaceFeature failed: %d\n", res);
} else{
    printf("ASFGetFaceFeature sucessed\n");
}
```

3.5.31 ASFGetFaceCount

方法

功能描述

获取人脸数量。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄
num	out	人脸数量

返回值

成功返回 MOK, 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

```
MInt32 faceNum = 0;
res = ASFGetFaceCount(handle, &faceNum);
if (res == MOK){
    printf("ASFGetFaceCount sucessed: %d\n", faceNum);
}
```

3.5.32 ASFGetVersion

方法

```
const ASF_VERSION ASFGetVersion();
```

功能描述

获取SDK版本信息。

返回值

成功返回版本信息,失败返回MNull。

示例代码

注意: 无需激活或初始化即可调用

```
const ASF_VERSION version = ASFGetVersion();
printf("Version:%s\n", version.Version);
printf("BuildDate:%s\n", version.BuildDate);
printf("CopyRight:%s\n", version.CopyRight);
```

3.5.33 ASFUninitEngine

方法

```
MRESULT ASFUninitEngine(
    MHandle hEngine
);
```

功能描述

销毁SDK引擎。

参数说明

参数	类型	描述
hEngine	in	引擎句柄

返回值

成功返回 MOK, 失败详见 4.2 错误码列表。

示例代码

```
MRESULT res = ASFUninitEngine(handle);
if (res != MOK)
{
    printf("ALUninitEngine failed: %d\n", res);
}
```


4. 常见问题

4.1 常用接入场景流程


一般情况下使用人脸识别SDK需对每一帧图像数据做人脸检测、特征提取等操作,但这样往往消耗系统资源,这里引入一些优化策略作为参考:

- FaceId 标记一张人脸从进入画面到离开画面这个值不变,可以使用 FaceId 来判断从用户进入画面到离开画面只需做一次人脸比对即可。
- 通过摄像头获取图像数据,人是动态移动的,图像质量不能保证,可以引入尝试策略,连续几次识别失败才认为比对失败,但不能无限制的尝试,在极限情况下可能会影响效果,推荐尝试3-5次即可。

4.1.1 常用比对流程



4.1.2 常用比对流程 + 活体



4.2 错误码列表

错误码名	十六进制	十进制	描述
MOK	0x0	0	成功
MERR_UNKNOWN	0x1	1	错误原因不明
MERR_INVALID_PARAM	0x2	2	无效的参数
MERR_UNSUPPORTED	0x3	3	引擎不支持
MERR_NO_MEMORY	0x4	4	内存不足
MERR_BAD_STATE	0x5	5	状态错误
MERR_USER_CANCEL	0x6	6	用户取消相关操作
MERR_EXPIRED	0x7	7	操作时间过期
MERR_USER_PAUSE	0x8	8	用户暂停操作
MERR_BUFFER_OVERFLOW	0x9	9	缓冲上溢
MERR_BUFFER_UNDERFLOW	0xA	10	缓冲下溢
MERR_NO_DISKSPACE	0xB	11	存贮空间不足
MERR_COMPONENT_NOT_EXIST	0xC	12	组件不存在
MERR_GLOBAL_DATA_NOT_EXIST	0xD	13	全局数据不存在
MERRP_IMGCODEC	0xE	14	图像错误
MERR_FILE_GENERAL	0×F	15	文件错误
MERR_FSDK_INVALID_APP_ID	0x7001	28673	无效的Appld
MERR_FSDK_INVALID_SDK_ID	0x7002	28674	无效的SDKkey
MERR_FSDK_INVALID_ID_PAIR	0x7003	28675	Appld和SDKKey不匹配
MERR_FSDK_MISMATCH_ID_AND_SDK	0x7004	28676	SDKKey和使用的SDK不匹配,请检查入参
MERR_FSDK_SYSTEM_VERSION_UNSUPPORTED	0x7005	28677	系统版本不被当前SDK所支持
MERR_FSDK_LICENCE_EXPIRED	0x7006	28678	SDK有效期过期,需要重新下载更新
MERR_FSDK_FR_INVALID_MEMORY_INFO	0x12001	73729	无效的输入内存
MERR_FSDK_FR_INVALID_IMAGE_INFO	0x12002	73730	无效的输入图像参数
MERR_FSDK_FR_INVALID_FACE_INFO	0x12003	73731	无效的脸部信息
MERR_FSDK_FR_NO_GPU_AVAILABLE	0x12004	73732	当前设备无GPU可用
MERR_FSDK_FR_MISMATCHED_FEATURE_LEVEL	0x12005	73733	待比较的两个人脸特征的版本不一致
MERR_FSDK_FACEFEATURE_UNKNOWN	0x14001	81921	人脸特征检测错误未知
MERR_FSDK_FACEFEATURE_MEMORY	0x14002	81922	人脸特征检测内存错误
MERR_FSDK_FACEFEATURE_INVALID_FORMAT	0x14003	81923	人脸特征检测格式错误
MERR_FSDK_FACEFEATURE_INVALID_PARAM	0x14004	81924	人脸特征检测参数错误
MERR_FSDK_FACEFEATURE_LOW_CONFIDENCE_LEVEL	0x14005	81925	人脸特征检测结果置信度低
MERR_FSDK_FACEFEATURE_EXPIRED	0x14006	81926	人脸特征检测结果操作过期
MERR_FSDK_FACEFEATURE_MISSFACE	0x14007	81927	人脸特征检测人脸丢失
MERR_FSDK_FACEFEATURE_NO_FACE	0x14008	81928	人脸特征检测没有人脸
MERR_FSDK_FACEFEATURE_FACEDATE	0x14009	81929	人脸特征检测人脸信息错误
MERR_FSDK_FACEFEATURE_STATUES_ERROR	0x1400A	81930	人脸特征检测人脸状态错误
MERR_ASF_EX_FEATURE_UNSUPPORTED_ON_INIT	0x15001	86017	Engine不支持的检测属性
MERR ASF EX FEATURE UNINITED	0x15002	86018	需要检测的属性未初始化
MERR_ASF_EX_FEATURE_UNPROCESSED	0x15003	86019	待获取的属性未在process中处理过
MERR_ASF_EX_FEATURE_UNSUPPORTED_ON_PROCESS	0x15004	86020	PROCESS不支持的检测属性,例如FR,有自己独立的处理函数
MERR_ASF_EX_INVALID_IMAGE_INFO	0x15005	86021	无效的输入图像
MERR_ASF_EX_INVALID_FACE_INFO	0x15006	86022	无效的脸部信息

错误码名	十六进制	十进制	描述
MERR_ASF_ACTIVATION_FAIL	0x16001	90113	SDK激活失败,请打开读写权限
MERR_ASF_ALREADY_ACTIVATED	0x16002	90114	SDK已激活
MERR_ASF_NOT_ACTIVATED	0x16003	90115	SDK未激活
MERR_ASF_SCALE_NOT_SUPPORT	0x16004	90116	detectFaceScaleVal不支持
MERR_ASF_ACTIVEFILE_SDKTYPE_MISMATCH	0x16005	90117	激活文件与SDK类型不匹配,请确认使用的sdk
MERR_ASF_DEVICE_MISMATCH	0x16006	90118	设备不匹配
MERR_ASF_UNIQUE_IDENTIFIER_ILLEGAL	0x16007	90119	唯一标识不合法
MERR_ASF_PARAM_NULL	0x16008	90120	参数为空
MERR_ASF_LIVENESS_EXPIRED	0x16009	90121	活体已过期
MERR_ASF_VERSION_NOT_SUPPORT	0x1600A	90122	版本不支持
MERR_ASF_SIGN_ERROR	0x1600B	90123	签名错误
MERR_ASF_DATABASE_ERROR	0x1600C	90124	激活信息保存异常
MERR_ASF_UNIQUE_CHECKOUT_FAIL	0x1600D	90125	唯一标识符校验失败
MERR_ASF_COLOR_SPACE_NOT_SUPPORT	0x1600E	90126	颜色空间不支持
MERR ASF_IMAGE_WIDTH_HEIGHT_NOT_SUPPORT	0x1600F	90127	图片宽高不支持,宽度需四字节对齐
MERR_ASF_READ_PHONE_STATE_DENIED	0x16010	90128	android.permission.READ_PHONE_STATE权限被拒绝
MERR_ASF_ACTIVATION_DATA_DESTROYED	0x16011	90129	激活数据被破坏,请删除激活文件,重新进行激活
MERR_ASF_SERVER_UNKNOWN_ERROR	0x16012	90130	服务端未知错误
MERR_ASF_INTERNET_DENIED	0x16013	90131	INTERNET权限被拒绝
MERR_ASF_ACTIVEFILE_SDK_MISMATCH	0x16014	90132	激活文件与SDK版本不匹配,请重新激活
MERR_ASF_DEVICEINFO_LESS	0x16015	90133	设备信息太少,不足以生成设备指纹
MERR_ASF_LOCAL_TIME_NOT_CALIBRATED	0x16016	90134	客户端时间与服务器时间(即北京时间)前后相差在30 分钟以上
MERR_ASF_APPID_DATA_DECRYPT	0x16017	90135	数据校验异常
MERR_ASF_APPID_APPKEY_SDK_MISMATCH	0x16018	90136	传入的AppId和AppKey与使用的SDK版本不一致
MERR_ASF_NO_REQUEST	0x16019	90137	短时间大量请求会被禁止请求,30分钟之后解封
MERR_ASF_ACTIVE_FILE_NO_EXIST	0x1601A	90138	激活文件不存在
MERR_ASF_DETECT_MODEL_UNSUPPORTED	0x1601B	90139	检测模型不支持,请查看对应接口说明,使用当前支持 的检测模型
MERR_ASF_CURRENT_DEVICE_TIME_INCORRECT	0x1601C	90140	当前设备时间不正确,请调整设备时间
MERR_ASF_ACTIVATION_QUANTITY_OUT_OF_LIMIT	0x1601D	90141	年度激活数量超出限制,次年清零
MERR_ASF_NETWORK_COULDNT_RESOLVE_HOST	0x17001	94209	无法解析主机地址
MERR_ASF_NETWORK_COULDNT_CONNECT_SERVER	0x17002	94210	无法连接服务器
MERR_ASF_NETWORK_CONNECT_TIMEOUT	0x17003	94211	网络连接超时
MERR_ASF_NETWORK_UNKNOWN_ERROR	0x17004	94212	网络未知错误
MERR_ASF_ACTIVEKEY_COULDNT_CONNECT_SERVER	0x18001	98305	无法连接激活服务器
MERR_ASF_ACTIVEKEY_SERVER_SYSTEM_ERROR	0x18002	98306	服务器系统错误
MERR_ASF_ACTIVEKEY_POST_PARM_ERROR	0x18003	98307	请求参数错误
MERR_ASF_ACTIVEKEY_PARM_MISMATCH	0x18004	98308	ACTIVEKEY与APPID、SDKKEY不匹配
MERR_ASF_ACTIVEKEY_ACTIVEKEY_ACTIVATED	0x18005	98309	ACTIVEKEY已经被使用
MERR_ASF_ACTIVEKEY_ACTIVEKEY_FORMAT_ERROR	0x18006	98310	ACTIVEKEY信息异常
MERR_ASF_ACTIVEKEY_APPID_PARM_MISMATCH	0x18007	98311	ACTIVEKEY与APPID不匹配
MERR_ASF_ACTIVEKEY_SDK_FILE_MISMATCH	0x18008	98312	SDK与激活文件版本不匹配
MERR_ASF_ACTIVEKEY_EXPIRED	0x18009	98313	ACTIVEKEY已过期
MERR_ASF_ACTIVEKEY_DEVICE_OUT_OF_LIMIT	0x1800A	98314	批量授权激活码设备数超过限制

错误码名	十六进制	十进制	描述
MERR_ASF_LICENSE_FILE_NOT_EXIST	0x19001	102401	离线授权文件不存在或无读写权限
MERR_ASF_LICENSE_FILE_DATA_DESTROYED	0x19002	102402	离线授权文件已损坏
MERR_ASF_LICENSE_FILE_SDK_MISMATCH	0x19003	102403	离线授权文件与SDK版本不匹配
MERR_ASF_LICENSE_FILEINFO_SDKINFO_MISMATCH	0x19004	102404	离线授权文件与SDK信息不匹配
MERR_ASF_LICENSE_FILE_FINGERPRINT_MISMATCH	0x19005	102405	离线授权文件与设备指纹不匹配
MERR_ASF_LICENSE_FILE_EXPIRED	0x19006	102406	离线授权文件已过期
MERR_ASF_LOCAL_EXIST_USEFUL_ACTIVE_FILE	0x19007	102407	离线授权文件不可用,本地原有激活文件可继续使用
MERR_ASF_LICENSE_FILE_VERSION_TOO_LOW	0x19008	102408	离线授权文件版本过低,请使用新版本激活助手重新进 行离线激活
MERR_ASF_SEARCH_EMPTY	0x25001	151553	人脸列表为空
MERR_ASF_SEARCH_NO_EXIST	0x25002	151554	人脸不存在
MERR_ASF_SEARCH_FEATURE_SIZE_MISMATCH	0x25003	151555	特征值长度不匹配
MERR_ASF_SEARCH_LOW_CONFIDENCE	0x25004	151556	相似度异常

4.3 FAQ

Q: 如何将人脸识别 1:1 比对进行开发改为 1:N 搜索?

A: 先将人脸特征数据用本地文件、数据库或者其他的方式存储下来,若检测出结果需要显示图像可以保存对应的图像。之后循环对特征值进行对比,相似度最高者若超过您设置的阈值则输出相关信息。

Q: 初始化引擎时检测方向应该怎么选择?

A: SDK初始化引擎中可选择仅对0度、90度、180度、270度单角度进行人脸检测,对于VIDOE模式也可选择全角度进行检测;根据应用场景,推荐使用单角度进行人脸检测,因为选择全角度的情况下,算法中会对每个角度检测一遍,导致性能相对于单角度较慢。IMAGE模式下为提高识别率不支持全角度检测。

Q: 初始化引擎时 (detectFaceScaleVal) 参数多大比较合适?

A: 用于数值化表示的最小人脸尺寸,该尺寸代表人脸尺寸相对于图片长边的占比。VIDEO 模式有效值范围[2,32],推荐值为16; IMAGE 模式有效值范围[2,32],推荐值为 32,特殊情况下可根据具体场景进行设置。

Q: 初始化引擎之后调用其他接口返回错误码86018, 该怎么解决?

A: 86018即需要检测的属性未初始化,需要查看调用接口的属性值有没有在初始化引擎时在 combinedMask参数中加入。

Q: 调用人脸检测、 特征提取和属性检测接口返回90127错误码, 该怎么解决?

A: ArcFace SDK对图像尺寸做了限制,宽度为4的倍数,YUYV/I420/NV21/NV12格式的图片高度为2的倍数,BGR24/GRAY/U16格式的图片高度不限制;如果遇到90127请检查传入的图片尺寸是否符合要求,若不符合可对图片进行适当的裁剪。

Q: 人脸检测结果的人脸框Rect为何有时会溢出传入图像的边界?

A: Rect溢出边界可能是人脸只有一部分在图像中,算法会对人脸的位置进行估计。

Q: SDK是否支持多线程调用?

A: SDK支持多线程调用,但是在不同线程使用同一算法功能时需要使用不同引擎对象,且调用过程中不能销毁。

Q: MERR_FSDK_FACEFEATURE_LOW_CONFIDENCE_LEVEL,人脸检测结果置信度低是什么情况导致的?

A: 图片模糊或者传入的人脸框不正确。若是使用双目摄像头,则很有可能是两者成像差距很大或两者 画面成镜像或旋转的关系。

Q:哪些因素会影响人脸检测、人脸跟踪、人脸特征提取等SDK调用所用时间?

A: 硬件性能、图片质量等。

Q: 如何进行IR活体检测?

A:推荐的方案采用双目(RGB/IR)摄像头,RGB摄像头数据用于人脸检测,将人脸检测的结果用于IR活体检测。需要注意的是,IR活体检测不支持BGR24和YUYV颜色空间的图像数据。

Q: 初始化引擎时,传入检测模式为IMAGE模式,检测方向为全角度,为何会创建失败?

A: 为了提高人脸检测识别率,该版本的IMAGE模式不支持全角度检测,开发者需要根据图像中的人脸方向确定人脸检测的角度。

Q: Windows版本在进行IMAGE模式人脸检测时,回传的faceId数组为何为空?

A: faceId属性是VIDEO模式下的特有属性,在一个人脸进入画面到离开,该值不会改变,IMAGE模式下不支持faceId。

Q: 工程移植为何会报各种依赖库的错误?

A: 在VS工程中常常要设置头文件的包含路径和库路径,如果使用绝对路径,拷贝工程到其他路径下会导致无法找到依赖库,建议尽量配置相对路径。VS相对路径以工程文件(XXXX.vcproj)为起点。