

Jenkins 설치 전 설정

- Jenkins 는 최소 2GB 의 메모리를 요구
- 이를 충족시키지 못하는 경우, 리눅스 swap 메모리를 통해 RAM 확장
 - swap memory
 - 컴퓨터의 가상 메모리 관리에서 사용되는 공간으로, 물리적 RAM(Random Access Memory)이 부족할 때 디스크의 일부를 메모리처럼 사용하는 영역
 - RAM이 완전히 부족한 경우 시스템의 크래시를 방지할 수 있음
 - 명령어
 - 리눅스 OS의 메모리 조회: `free -h`
 - swap 파일 생성하기: `sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=2048`
 - swap 메모리를 swap 파일로 포맷: `sudo mkswap /swapfile`
 - swap 파일의 읽기 쓰기 권한 업데이트: `sudo chmod 600 /swapfile`
 - swap 공간에 swapfile 추가: `sudo swapon /swapfile`
 - 재부팅 시에도 swap 활성화하는 방법

```
sudo nano /etc/fstab
```

```
/swapfile none swap defaults 0 0
```