

23.03.13 [Network]

네트워크

TCP/IP 프로토콜

- 프로토콜: 컴퓨터와 컴퓨터 사이에서 데이터를 어떻게 주고 받을 것인지를 정의한 통신 규약
- 인터넷 네트워크는 TCP/IP라는 프로토콜에 따라 데이터를 주고 받음
- 전송계층의 TCP와 네트워크 계층의 IP로 전체 프로토콜을 대표하여 TCP/IP 프로토콜 이라고 함
- TCP/IP 프로토콜 모델
 - 。 단계별로 각자 맡은 부분만 처리
 - 네트워크 계층 이하는 프로그램 하지 않음네트워크 프로그램을 할 때 소켓 라이브러리 사용
 - 버클리소켓 (리눅스), 윈소켓(윈도우)
 - 1. 응용 계층
 - a. 프리젠테이션 계층 : 서로 표현식이 맞아야함10010010 → 왼쪽부터 읽는 컴퓨터, 오른쪽부터 읽는 컴퓨터
 - ⇒ 양쪽에서 표현을 맞춰야 함
 - b. 세션 계층 : 논리적 연결 상태
 - 2. 전송 계층
 - 3. 네트워크 계층 : 주소관리 경로 탐색
 - 4. 링크 계층 : 장치 드라이버 (이더넷)
 - 5. 물리 계층 : 전송 매체 (광케이블)

- TCP/UDP (트랜스포트 계층) → 소켓만들어서 서로 연결
 - ∘ TCP : 신뢰성 있는 프로토콜 (지속적인 오류 체크)
 - ∘ UDP : 비신뢰성 프로토콜 (스트림 서비스 : 인터넷 방송)
- IP
 - ㅇ 주소 관리 및 경로 탐색
- 소켓 내부구조 몰라도 소켓 객체를 만들면 통신이 가능

주소

- 일반적으로 네트워크 인터페이스는 거의 대부분 이더넷 방식 사용
- 물리적주소 (MAC address)
 - 。 랜카드(이더넷)마다 고유하게 설정
 - 。 전 세계 랜카드는 각자 값이 다름
 - 。 16진수
 - 。 랜카드 제조할 때 값이 충돌나지 않도록 함
- IP 주소
 - 。 논리적 주소, 영구적으로 변하지 않는 값이 아님
 - 。 4byte 주소체계
 - 。 8비트씩 4부분 문자열
 - 부호없는 8비트의 경우 (0~255)
 - (8비트) 00000000 → 가장 작은 값, 11111111 → 가장 큰 값
 - 0.0.0.0 ~ 255.255.255.255 : 특수 목적용 IP
 - 127~: 나 자신 (loop back 주소)
 - 192~ : 공유기 사설 아이피
 - 10~: 공유기 사설 아이피

공유기가 각 컴퓨터마다 IP를 부여할 때 192로 시작해야 함

- 。 4byte를 5개의 그룹으로 나눔
 - A

보통 국가 기관이나 미국대학 또는 연구기관 0으로 시작: 0000 0000 ~ 01111111 → 0 네트워크 1byte 호스트 3byte

B

대학교나 대부분의 연구기관 10으로 시작 : 1000 0000 → 128~ 네트워크 2byte 호스트 2byte

C

보통 우리가 사용하는 IP 110으로 시작 : 1100 0000 → 128 + 64 ⇒ 192~ 네트워크 3byte 호스트 1byte

○ 같은 네트워크에 있으며 IP 211시작 - C클래스 211.14.18 : 네트워크

A: 211.14.18.1

B: 211.14.18.2

211.14.18.1

255.255.255.0 비트 &연산 수행

0 & 1 = 0

1 & 1 = 1

A & 1 = A → 원래 데이터

0 = 0 & A

네트워크 주소 알아오기: 211.14.18

동일한 네트워크에 있는 컴퓨터들에게 모두 패킷 전송 (브로드캐스팅) 255.255.255

MAC address

P 목적지 IP

port 패킷에 넣어서 모든 컴퓨터에 전송, 해당이 안되면 패킷을 버리고, 해당되는 컴 퓨터에만 MAC address 붙여서 응답을 전송

- 。 동일한 네트워크 아닐 경우, 라우터의 주소를 가져옴
- 。 255.255.255.0 : C클래스 서브넷 마스크

255.255.0.0 : B클래스 서브넷 마스크

255.0.0.0 : A클래스 서브넷 마스크

。 서버 소켓 포트번호는 다 알아야 함

웹 서버 80으로 시작 (요청으 오는건 그때마다 다름)

오라클: 3306

mysql: 3306

ftp: 21

telnet; 23

ssh: 22

- 통신에 필요한 기본 정보: mac address, IP, port 번호
- 리눅스에서 현재 사용중인 포트번호 확인 cat /etc/services

네트워크 설정



nmcli 명령어는 사라지지 않으나, IP 명령어는 재부팅시 사라짐, 직접 설정파일에 기술해야 함

- 서비스 실행 명령어
 sudo systemctl start NetworkManager.service
- 상태 확인 명령어
 sudo systemctl status NetworkManager
- 설치 명령어
 sudo apt install network-manager
 sudo systemctl status NetworkManager
- 부팅 시, 자동 실행되도록
 sudo systemctl enable NetworkManager.service
 → 이 서비스가 동작하면 사용자는 터미널에서 nmcli 프로그램이나 그놈(메뉴화면)에서 설정 - 네트워크 또는 터미널에서 nm-connection-editor를 사용할 수 있음
- 현재 상태 확인
 nmcli general status
- 네트워크 연결확인
 nmcli net con
- 네트워크 연결 닫기
 nmcli net off

네트워크 연결 열기
 nmcli net on
 nmcli net con

• 네트워크 확인 명령어

。 윈도우: ipconfig

리눅스 : ifconfig (별도 설치 필요)sudo apt install net-tools

• 네트워크 연결추가

sudo nmcli con add type ethernet con-name test-net ifname ens33 ip4 192.168.1.10/24 gw4 192.168.1.1c nmcli con show

새로운 이더넷 연결 시작
 sudo nmcli con up test-net ifname ens33
 nmcli con show

바뀐 아이피 확인 nmcli

• 원상복구 sudo nmcli con up '유선 연결 1' ifname ens33

• IP 삭제 sudo nmcli connection delete test-net nmcli con show

• 할당된 주소 보기

ip addr show

ip addr show ens33 : 특정 장비 확인

새로운 IP 추가 (장치명이 ens33인 장치에 새로운 IP 추가)
 sudo ip addr add 192.168.1.20/24 dev ens33

→ /24 : 255.255.255.0 (서브넷 마스크)

유동 IP로 변경
 nmcli connection add type ethernet con-name '유선 연결 1' ifname ens33
 nmcli con up '유선 연결 1' ifname ens33

유동IP: 웬만하면 알아서 함

고정IP: DNS 서버 설정 필요

이더넷 장비명 : ens33 (ubuntu에서 지정)
 ip addr show ens33

• ens33 장비 IP 변경 sudo ip addr add 192.168.1.20 dev ens33

• 삭제 sudo ip addr del 192.168.1.20 dev ens33

라우팅 테이블과 게이트웨이 주소 관리 : routes 명령

- 라우팅 테이블 보기
 ip route show
- 고정 ip 서비스 사용하려면 /etc/network/interfaces 파일 수정 (ubuntu)

sudo gedit /etc/network/interfaces

DNS 서버: Domain Name Server

www.google.com (도메인) -----> DNS서버 <------ IP를 보내줌

- 고정 ip로 변경하려면 DNS 서버도 줘야함
 고정 DNS 서버 ip를 등록해야함
- DHS 서버 : 동적으로 ip를 할당하는 서비스
- DNS 서버 주소 할당하는 파일 cat /etc/resolv.conf
- DNS 서버 확인 명령어 systemd-resolve --status
- DNS 서버와 대화 주고 받기
 nslookup
 - > www.daum.net
 - > www.naver.com
 - > www.google.com
- 호스트 이름 확인 (변경 가능) uname -n
- 시스템 관련정보 포함 모두 확인 uname -a

- 호스트이름 확인 hostname
- 호스트 이름 변경
 sudo hostname myubuntu
 hostname
 cat /etc/hostname 파일을 바꿔야 부팅해도 동일한 이름 유지
 sudo gedit /etc/hostname
 myubuntu 입력하고 저장 후 재부팅

ping -c 보낼 패킷개수 아이피

- 통신 장비 확인 명령어
 ping (icmp)
 ping www.google.com
 ping -c 5 www.google.com
- 통신 경로 확인 (* * * → 추적 불가)
 sudo apt install traceroute
 traceroute www.google.com

네트워크 상태 확인 명령어

- 라우팅 테이블 확인 명령어
 netstat -r
 netstat -rn (n : 호스트명 대신에 ip 확인)
- 현재 열려있는 포트번호 확인 (현재 수신 중인 포트번호)
 netstat -an
 netstat -an | grep LISTEN (a : all 모든소켓)

공유기 종류

- 허브
 - 。 초창기 공유기
 - 。 메모리를 가지고 있지 않음
 - 메모리가 없기 때문에 누가누군지 구분할 수 없어서 통신할 때마다 브로드캐스팅이 빈번함
 - 。 패킷 연구하는 사람의 입장에서는 좋음
- 스위치
 - 。 허브 업그레이드
 - 메모리가 있어서 동일한 공유기여도 누가 누군지 구분 가능

원격 접속

Telnet

- 원격으로 다른 컴퓨터에 접근해 마치 내 컴퓨터처럼 사용하는 프로토콜
- 텔넷을 사용하려면 텔넷 클라이언트와 텔넷 서버 필요

```
    apt 패키지에서 telnet이 있나 확인
dpkg -l | grep telnet
sudo apt install xinetd
sudo apt install telnetd
sudo gedit /etc/xinetd.conf
    service telnet
{
#탭disable공백=공백no
disable = no
```

flags = REUSE

```
socket_type = stream
wait = no
user = root
server = /usr/sbin/in.telnetd
log_on_failure = USERID
log_type = SYSLOG daemon info
}
파일 저장
```

서비스 작동 명령어
 sudo systemctl start xinetd
 sudo systemctl restart xinetd

- 서비스 확인 (프로세스가 가동중인지 확인)
 ps -ef | grep telnet
 telnet 0
- 추가 사항
 sudo gedit /etc/services
 telnet 23/tcp telneted 추가
 telnet 0
- 윈도우에 telnet 설치 (cmd)
 pkgmgr /iu:"TelnetClient"
 cmd 재시작
 telnet 192.168.188.129 (리눅스 ifconfig로 ip확인) → 원격 연결
- 한글 PuTTY 다운로드 (설치 버전)

HPuTTY (한글 PuTTY)

HPuTTY - PuTTYTray 기반의 iPuTTY 패치를 적용한 한글 PuTTY 클라이언트



http://hputty.org/

- 。 ip 주소 입력
- ∘ telnet 체크
- FTP 서버 설치 sudo apt install vsftpd telnet 0 21 quit
- 윈도우 ftp client 이미 설치되어있음
- ftp 192.168.188.129 리눅스 계정 로그인
- 파일 보내기 ls lcd c:/파이썬 → local directory change get a.sh
- 파일 가져오기 (cmd) lcd c:/파이썬

put hello.py

(리눅스)

Is로 확인



put 명령어 550 permission deny!

- 1. 방화벽 끄기 sudo ufw disabl
- 2. 폴더에 접근 권한 만들기 sudo chown -R seoyeon ~
- 3. vsftpd.conf 파일 수정
 sudo vi /etc/vsftpd.conf

 #Uncomment this to enable any form of FTP write command
 #write enable=YES → # 지우기
- 4. vsftpd 서비스 재시작 sudo /etc/init.d/vsftpd restart