Opmerking: deze opdrachten werken op zowel Cisco-routers als switches.

## Basisapparaatconfiguratie

Commando	Aanvullende Notities
CDevice>enable	ga naar de bevoorrechte EXEC-modus
CDevice#configure terminal	ga naar de globale configuratiemodus
CDevice(config)#no ip domain-lookup	schakel DNS-lookup uit $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
CDevice(config)#cdp run	zorg ervoor dat CDP draait $\ensuremath{\widehat{V}}$ (hoewel het standaard draait op Ciscoapparaten)
<pre>CDevice(config)#banner motd \$ message \$</pre>	stel banner in
CDevice(config)#hostname nameofhost	stel de hostnaam in op naamvanhost
CDevice(config- line)#logging synchronous	zorgt ervoor dat logberichten niet midden in een commando verschijnen
<pre>CDevice(config- line)#history size [lines]</pre>	specificeer de grootte (aantal regels) voor de geschiedenis van uitgevoerde opdrachten (je kunt je geschiedenis bekijken met R1#show history)
<pre>CDevice(config- line)#exec-timeout [minutes] [seconds]</pre>	stel de time-out in voor inactiviteit van de EXEC-sessie
CDevice(config-line)#end	ga naar EXEC-bevoorrechte modus, waar het volgende commando zal worden uitgevoerd
CDevice#copy running- config startup-config	Slaat de lopende configuratie op in het NVRAM

# Beveiligingsinstellingen

Commando	Aanvullende Notities
CDevice(config)#enable secret s8cr8t	Stel het enable-wachtwoord (versleuteld bevoorrecht EXEC-wachtwoord) in op s8cr8t
CDevice(config)#line console 0 CDevice(config-line)#password p@ssw0rd CDevice(config-line)#login	Stel het console-wachtwoord in op p@ssw0rd
<pre>CDevice(config-line)#exit</pre>	

Commando	Aanvullende Notities
CDevice(config)#security password min-length 8	Stel de minimale wachtwoordlengte in op 8
<pre>CDevice(config)#service password- encryption</pre>	Versleutel alle platte tekst wachtwoorden
CDevice(config)#username user secret cisco	Maak gebruiker 'user' aan met wachtwoord 'cisco'

## SSH configureren

Commando	Beschrijving
CDevice#show ip ssh	Gebruik dit om te verifiëren dat de switch SSH ondersteunt
<pre>CDevice(config)#ip domain-name [domain-name]</pre>	stel de domeinnaam in
CDevice(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 4096	Genereer een RSA-cryptosleutel met een modulus van 4096 bits
CDevice(config)#username [admin] secret [ccna]	maak gebruiker 'admin' aan met wachtwoord 'ccna'
CDevice(config)#username user secret cisco	Maak gebruiker 'user' aan met wachtwoord 'cisco'
<pre>CDevice(config)#line vty 0 15 CDevice(config-line)#login local CDevice(config-line)#transport input ssh CDevice(config-line)#exit</pre>	Configureer de vty-lijnen om alleen SSH- toegang te accepteren
CDevice(config)##ip ssh version 2	schakel SSH versie 2 in
CDevice(config)##crypto key zeroise rsa	gebruik om RSA-sleutelpaar te verwijderen

#### SSH-configuratie wijzigen

Commando	Beschrijving
<pre>CDevice(config)##ip ssh time-out [time]</pre>	Wijzig de time-outinstelling (tijd in seconden)
<pre>CDevice(config)##ip ssh authentication-retries [retries]</pre>	Wijzig het aantal toegestane authenticatiepogingen

 $\label{thm:configure} \textit{Verifieer je nieuw geconfigureerde instellingen met $$\text{S1\#show ip ssh}$}$ 

Je kunt dezelfde reeks, die in het onderstaande tekstvak staat, kopiëren en plakken in je Cisco-apparaat, of het nu een fysiek Cisco-apparaat is of een gesimuleerd apparaat in een omgeving zoals Packet Tracer.

 $\P$  Merk op dat de onderstaande opdrachten zijn afgekort. Ze zouden echter prima moeten werken.

Zorg ervoor dat je selecteert en kopieert tot aan de lege regel onder het laatste commando. Op die manier wordt dat laatste commando uitgevoerd zonder dat je handmatig op enter hoeft te drukken.

```
ena
conf t
no ip domain-lookup
cdp run
line con 0
logging syn
his size 50
exec-timeout 25 0
end
copy run start
<< select and copy up to the line above this "marker" with your cursor
```

#### Andere tips en hints voor je initiële configuraties

Als er niet-Cisco-apparaten op je netwerk zijn, wil je misschien ook LLDP (Link-Layer Discovery Protocol) inschakelen, gebruik:

CDevice(config)#lldp run