활성화 함수

activation 인자 값

레이어에 activation= 인자로 전달

- sigmoid : 로지스틱 함수 (이항 분류의 출력, 한 범주의 확률을 0~1로 출력)
- softmax : 소프트맥스 함수 (다항 분류의 출력, 각 범주의 확률을 0~1로 출력)
- relu: ReLU (은닉층)
- tahn : 쌍곡탄젠트 (은닉층)

전체 함수 목록: https://www.tensorflow.org/api_docs/python/tf/keras/activations

활성화 레이어

활성화만 담당하는 레이어

tf.keras.layers.Softmax

tf.keras.layers.ReLU

다른 활성화 함수는 tf.keras.layers.Activation 을 사용하여 추가

tf.keras.layers.Activation('sigmoid')

손실 함수

텐서플로에서 손실 함수의 사용법

1. model.compile에서 손실함수의 이름을 문자열로 전달

```
model.compile(loss='sparse_categorical_crossentropy')
```

2. tf.keras.losses 의 손실 함수를 사용

```
model.compile(loss=tf.keras.losses.sparse_categorical_crossentropy)
```

3. tf.keras.losses 의 손실 함수 클래스를 사용 (설정 가능)

```
loss_fn = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True)
model.compile(loss=loss_fn)
```

BinaryCrossentropy

이항 분류에서 출력으로 sigmoid 를 사용할 때

문자열: "binary_crossentropy"

함수: tf.keras.losses.binary_crossentropy

클래스: tf.keras.losses.BinaryCrossentropy

CategoricalCrossentropy

다항 분류에서 출력으로 softmax 를 사용할 때

y_train 이 one-hot encoding 되어 있을 때

문자열: "categorical_crossentropy"

함수: tf.keras.losses.categorical_crossentropy

클래스: tf.keras.losses.CategoricalCrossentropy

One-Hot Encoding

다항 분류에서 답을 벡터로 표현하는 방법

벡터의 길이는 범주의 개수와 동일

정답은 1(one-hot), 나머지는 0(cold)으로 표현

예: 세 개의 범주 중, 0번째 범주가 답일 경우 [1, 0, 0]

SparseCategoricalCrossentropy

다항 분류에서 출력으로 softmax 를 사용할 때

y_train 이 범주의 인덱스로 되어 있을 때(one-hot encoding 안됨)

문자열: "sparse_categorical_crossentropy"

함수: tf.keras.losses.sparse_categorical_crossentropy

클래스: tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy

MeanSquaredError

회귀에서 사용. 오차 제곱의 평균.

문자열: "mse"

함수: tf.keras.losses.MSE

클래스: tf.keras.losses.MeanSquaredError

MeanAbsoluteError

회귀에서 사용. 오차 제곱의 절대값

문자열: "mae"

함수: tf.keras.losses.MAE

클래스: tf.keras.losses.MeanAbsoluteError

MNIST 손글씨 직접 입력

이미지 열기

```
import PIL.Image
img = PIL.Image.open('number.png')
```

이미지 전처리

```
import numpy as np
x = 1 - np.array(img.convert('L').resize((28, 28)), dtype='float32') / 255
```

- img.convert('L'): 흑백으로 변경
- .resize((28, 28)) : 가로 28, 세로 28 크기로 변경
- 1 : 흰 바탕에 검은 글씨로 쓴 경우, 학습된 이미지는 배경이 0이므로 흑백 반전

차원 추가

```
x = np.expand_dims(x, 0)
```

x 의 형태가 (28, 28) 이므로 0번째 차원을 추가하여 (1, 28, 28) 형태로 변경한다

합성곱 신경망

임포트

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense

모형 정의

```
model = tf.keras.Sequential()
```

model.add 를 통해 레이어를 하나씩 추가할 수 있음

합성곱 레이어

첫 레이어이므로 input_shape 을 지정 (안해도 됨)

```
model.add(
   Conv2D(
      filters=32,
      kernel_size=(3, 3),
      stride=1,
      padding='same',
      activation='relu',
      input_shape=(28,28,1)))
```

풀링 레이어

```
model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)))
```

합성곱 레이어와 풀링 레이어 추가

input_shape 을 지정하지 않아도 된다

```
model.add(Conv2D(32, (3, 3), padding='same', activation='relu'))
MaxPooling2D(pool_size=(2, 2))
```

완전 연결 레이어

합성곱 레이어와 완전 연결 레이어는 형태가 다르므로 Flatten 레이어 추가

```
model.add(Flatten())
```

완전 연결 레이어로 된 은닉층 추가

```
model.add(Dense(64, activation='relu'))
```

최종 출력

```
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
```

모형 요약

model.summary()

Dropout

Dropout

```
from tensorflow.keras.layers import Dropout
```

Dropout 레이어 추가

```
model.add(Flatten())
model.add(Dropout(rate=0.5))
model.add(Dense(64, activation='relu'))
model.add(Dropout(rate=0.5))
model.add(Dense(10, activation='softmax'))
```

컬러 이미지

CIFAR10

```
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.cifar10.load_data()
```

이미지 보기

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.imshow(x_train[0])
```

```
y_train[0]
```

CIFAR10 범주 번호

- 0: airplane
- 1: automobile
- 2: bird
- 3: cat
- 4: deer
- 5: dog
- 6: frog
- 7: horse
- 8: ship
- 9: truck

모형 정의

```
model = tf.keras.Sequential([
    Conv2D(
        32, (3, 3), padding='same', activation='relu',
        input_shape=(32,32,3)),
    ...
```

input_shape=(32, 32, 3) 으로 설정

그림 크기는 32x32

컬러 이미지 이므로 채널 3개의 차원이 추가

하이퍼파라미터 튜닝

keras-tuner

하이퍼파라미터 튜닝을 위한 라이브러리설치:

```
!pip install -q -U keras-tuner
```

임포트:

import kerastuner as kt

모형 수립 함수

```
def model builder(hp):
 # 은닉층의 크기 범위
 units = hp.Int('units', min value=32, max value=512, step=32)
 model = tf.keras.Sequential()
 model.add(Flatten(input shape=(28, 28)))
 model.add(Dense(units=units, activation='relu'))
 model.add(Dense(10, activation='softmax'))
 # 학습률 범위
 learning_rate = hp.Choice('learning_rate', values=[1e-2, 1e-3, 1e-4])
  optim fn = tf.keras.optimizers.Adam(learning rate=learning rate)
 model.compile(optimizer=optim fn,
                loss='sparse categorical crossentropy',
                metrics=['accuracy'])
  return model
```

튜닝 방법 설정

- Hyperband: MAB 방식의 하이퍼파라미터 최적화 알고리즘
- objective = 'val_accuracy' : 검증 데이터에서 정확도를 기준으로 결정
- max_epochs : 하이퍼파라미터 당 최대 에포크
- factor : 한 번의 비교에서 줄일 후보의 비율 (factor=3 이면 1/3으로 줄임)

요약

tuner.search_space_summary()

화면 지우기 콜백

```
import IPython

class ClearTrainingOutput(tf.keras.callbacks.Callback):
    def on_train_end(*args, **kwargs):
        IPython.display.clear_output(wait = True)
```

노트북에서 화면을 지우기위한 코드

콜백(callback): 프로그래밍에서 다른 함수의 인자로 전달되어, 특정한 처리 이후에 수행되는 함수

데이터 분할

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
x_tr, x_val, y_tr, y_val = train_test_split(x_train, y_train, test_size=0.1, random_state=42)
```

하이퍼파라미터 튜닝

model.fit 과 사용법이 같음

```
tuner.search(
   x_tr,
   y_tr,
   epochs=2,
   validation_data=(x_val, y_val),
   callbacks=[ClearTrainingOutput()])
```

최적 파라미터

```
best_hps = tuner.get_best_hyperparameters()[0]
```

은닉층의 크기

```
best_hps.get('units')
```

학습률

```
best_hps.get('learning_rate')
```

최적 파라미터로 학습

최적 모형 만들기

```
model = tuner.hypermodel.build(best_hps)
```

또는 하이퍼파라미터 튜닝 중에 학습된 모형을 불러오기

```
model = tuner.get_best_models()[0]
```

추가 학습

```
model.fit(x_tr, y_tr, epochs = 10, validation_data = (x_val, y_val))
```