## 1.5 计算机网络的性能

- 1.5.1 计算机网络的性能指标
- 1.5.2 计算机网络的非性能特征











## 1.5.1 计算机网络的性能指标

- 计算机网络的性能一般是指它的几个重要的性能指标,主要包括:
  - ▶速率
  - 一带宽
  - > 吞吐率
  - 〉时延
  - )时延带宽积
  - ▶往返时间 RTT
  - 利用率

#### 1.7 计算机网络的性能指标

#### 1. 速率

- 比特(bit)是计算机中数据量的单位,也是信息论中使用的信息量的单位。
- Bit 来源于 binary digit, 意思是一个"二进制数字",因此一个比特就是二进制数字中的一个1或0。
- 連率即数据率(data rate)或比特率(bit rate)是计算机网络中最重要的一个性能指标。速率的单位是 b/s,或kb/s,Mb/s,Gb/s等





#### 2.带宽

原义指某个信号具有的频带宽度。

(1) 模拟信号

带宽一一表示允许信号占用的频率范围。

单位:HZ、KHZ、MHZ

如:话音的带宽为3.1 KHZ(300 HZ~3.4

KHZ)

(2) 数字信号

带宽一一表示在单位时间内网络中某个信 则是通道所通过的最高数据率,单位是bit/s 第4

#### 单位:比特/秒,bit/s,bps

- 在表示带宽时,更常用的带宽单位是
  - ▶ 千比特每秒, 即 kb/s (10³ b/s)
  - ▶ 兆比特每秒, 即 Mb/s (10<sup>6</sup> b/s)
  - ▶ 吉比特每秒, 即 Gb/s (10<sup>9</sup> b/s)
  - ▶太比特每秒,即 Tb/s(10<sup>12</sup> b/s)
- 请注意: 在计算机上表示数据大小和磁盘容量时,

$$K = 2^{10} = 1024$$
,  $M = 2^{20}$ ,  $G = 2^{30}$ ,  $T = 2^{40}$ .

■ kB/S 和kbit/s 的区别 B 字节 bit 比特

## 3. 吞吐量

- 吞吐量(throughput)表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。
- 吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量,以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。
- 吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率 的限制。





#### 4.时延

- 时延:指数据(报文或分组,比特)从网络(或一条链路)的一端传送到另一端所需的时间。
- 时延有以下几个组成部分:发送时延、传播时延、处理时延和排队时延。









#### (1).传播时延

#### 指电磁波在信道中传播一定距离所需的时间。

#### 信道长度(米)

传播时延=

电磁波在信道中的传播速率(米/秒)

电磁波在信道中的传播速率:

太空: 3.0x10<sup>5</sup>km/s(30万km/s)

电缆: 2.3x10<sup>5</sup>km/s(23万km/s)

光纤: 2.0x10<sup>5</sup>km/s(20万km/s)

如: 1000km长的光纤, 其传播时延=5\*10-3 s

=5ms

#### (2) 发送时延

发送数据时,数据块从结点进入到传输 媒体所需要的时间。也就是从发送数据帧的 第一个比特算起,到该帧的最后一个比特发 送完毕所需的时间。



数据块长度 (bit)



信道带宽(bit/s或bps)





#### 习题


■ 例 如果收发两端的距离为10km,信号在媒体上传输的速率为2.0\*10 km/s,数据长度为1000B,数据发送的速率为100kbit/s;

求发送时延? 传播时延? 发送时延=1000\*8/100\*10³ =0.08s 传播时延=10/2.0\*10⁵ =0.00005s

- (3) 处理时延 交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。
- (4) 排队时延 结点缓存队列中分组<u>排队</u> 所经历的时延。

- 排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。
- 有时可用排队时延作为处理时延。指数据在交换节点等候发送时在缓存队列中排队所经历的时间。

#### 总时延 = 发送时延+传播时延+处理时延+ 排队时延



## 5. 时延带宽积(表示链路能够容纳的比特数)

#### 时延带宽积

(传播) 时延

带宽

链路



时延带宽积 = 传播时延×带宽



链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。



5.时延带宽积(以比特为单位的的链路长度) =传播时延x带宽=链路的体积 表示链路能够容纳的比特数。

#### 6.往返时延RTT

数据从发送端开始发送,到发送端收到 来自接收端的确认信息所经历的时间。

往返时延宽带积:在收到确认信息前,已经发送的比特数。

### 7. 利用率



- 信道利用率指出信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)。完全空闲的信道的利用率为零。
- 网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。
  - 信道利用率并非越高越好。






#### 时延与网络利用率的关系

- 根据排队论的理论,当某信道的利用率增大时,该信道引起的时延也就迅速增加。
- 若令 D<sub>0</sub>表示网络空闲时的时延,D表示网络当前的时延,则在适当的假定 条件下,可以用下面的简单公式表示 D 和 D<sub>0</sub>之间的关系:



$$D = \frac{D_0}{1 - U}$$

U是网络的利用率,数值在0到1之间。



## 1.5.2 计算机网络的非性能特征

- 费用
- 质量
- 标准化
- では、
- ■可靠性
- 可扩展性和可升级性
- 高楼
- 易于管理和维护

# 1.6.1 计算机网络的体系结构 1.6.1 计算机网络体系结构的形成

相互通信的两个计算机系统必须高度协调工作才行,而这种"协调"是相当复杂的。


"分层"可将庞大而复杂的问题,转化 为若干较小的局部问题,而这些较小的 局部问题就比较易于研究和处理。







### 生活中的层次 (邮政系统模型)



#### 在网络的层次模型中需要解决

- (1) 一个网络到底应该具有哪些层次? 网络中每一层的功能是什么? (功能分类与层次划分)
  - (2) 网络中各层之间的关系是如何设计与处理的?
- 它们之间如何进行交互? (服务与接口)
  - (3) 通信双方的数据传输需要遵循哪些规则和约定
- ? (协议)





## 1.6.2 划分层次的必要性

- 计算机网络中的数据交换必须遵守事先 约定好的规则。
- 这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题(同步含有时序的意思)。
- 网络协议(network protocol),简称为协议,是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。







## 网络协议的组成要素

- 语义 需要发出何种控制信息,完成何种 动作以及做出何种响应。"做什么"
- 语法 数据与控制信息的结构或格式。"怎么做"
- **一** 同步 事件实现顺序的详细说明。

## 协议很复杂

- 协议必须把所有不利的条件事先都估计 到,而不能假定一切都是正常的和非常 理想的。
- 看一个计算机网络协议是否正确,不能 光看在正常情况下是否正确,还必须非 常仔细地检查这个协议能否应付各种异 常情况。







## 划分层次的概念举例

- 主机1向主机2通过网络发送文件。
- 可以将要做的工作进行如下的划分。
- 第一类工作与传送文件直接有关。
  - > 确信对方已做好接收和存储文件的准备。
  - > 双方协调好一致的文件格式。
- 两个主机将文件传送模块作为最高的一层。剩下的工作由下面的模块负责。



件

主机1

文件传送模块

只看这两个文件传送模块 好像文件及文件传送命令 是按照水平方向的虚线传送的

主机 2

文件传送模块

把文件交给下层模块 进行发送













## 再设计一个通信服务模块



## 再设计一个网络接入模块





网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作例如,规定传输的帧格式,帧的最大长度等。



## 分层的好处

- 各层之间是独立的。
- 灵活性好。
- 结构上可分割开。
- 易于实现和维护。
- 能促进标准化工作。









## 计算机网络的体系结构

- 计算机网络的体系结构(architecture)是计算机网络的各层及其协议的集合。
- 体系结构就是这个计算机网络及其部件所应完成的功能的精确定义。
- 实现(implementation)是遵循这种体系结构的 前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问题。
- ■体系结构是抽象的,而实现则是具体的,是真正在运行的计算机硬件和软件。

## 关于开放系统互连参考模型 OSI/RM

- 只要遵循 OSI 标准,一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信。
- 在市场化方面 OSI 却失败了。
  - ➤ OSI 的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力;
  - > OSI 的协议实现起来过分复杂,且运行效率很低;
    - OSI 标准的制定周期太长,因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场;





#### 1. OSI/RM模型结构

- 7 应用层
- 6 表示层
- 5 会话层
- 4 传输层
- 3 网络层
- 2 数据链路
- 1 物理层

- OSI/RM参考模型的功能划分为七个层次:
- 应用层(Application Layer)
- 表示层 (Presentation Layer)
- 会话层(Session Layer)
- 传输层(Transport Layer)
- 网络层 (Network Layer)
- 数据链路层(Data Link Layer)
- 物理层 (Physical Layer)



#### (1) 应用层

为用户的应用程序提供网络通信服务识别目的通信方的可用性;



应用程序之间进行同步;



判断是否为通信过程申请了足够的资源;









#### 2. 表示层


数据表示问题:即信息的语法和语义。

如:数据加密、解密;压缩、解压缩等



建立、管理、中止不同机器上的应用程序间的会话。

"会话"一一完成一项任务而进行的一系列相关的信息交换。







(2) 数据链路层

差错控制

封装成帧













#### OSI各层的功能

(1) 物理层 任务是透明地传送比特流。
















2022/2/19

第 38页

#### 计算机网络的体系结构

■ TCP/IP体系结构 ( Internet 的标准)

应用层
-----

运输层

网际层

网络接口


应用层	Dns , Http , Ftp , Telnet , Nntp , SMTP ,SNMP,					
传输层	TCP			UDP		
网际层	IP	IGMP	ICMP	ARP	RARP	
网络接 口层		网络接	口(物理	网络)		







#### OSI模型与TCP/IP协议比较



#### 1.6.3 具有五层协议的体系结构

- TCP/IP 是四层的体系结构:应用层、运输层、网际层和网络接口层。
- 但最下面的网络接口层并没有具体内容。
- 因此往往采取折中的办法,即综合 OSI 和 TCP/IP 的优点,采用一种只有五层协议的体系结构。(书上采用的结构)








#### 五层协议的体系结构








- 应用层(application layer)
- 运输层(transport layer)
- M络层(network layer)
- 数据链路层(data link layer)
- 物理层(physical layer)



















































#### 1.6.4 实体、协议、服务

- 实体 (entity) 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
- 协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。
- 在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。
- 要实现本层协议,还需要使用下层所提供的服务。

#### 协议和服务在概念上是不一样的


- 协议的实现保证了能够向上一层提供服务。
- 本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。即下面的协议对上面的服务用户是透明的。
- 协议是"水平的",即协议是控制对等实体之间通信的规则。
- 服务是"垂直的",即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。
- 上层使用服务原语获得下层所提供的服务。

#### 服务访问点

- 同一系统相邻两层的实体进行交互的地方 , 称为服务访问点 SAP (Service Access Point)。
- 服务访问点SAP是一个抽象的概念,它实际上就是一个逻辑接口。
- 传输层的服务访问点是 端口 ■ 网络目的服务法园长星 場口
- 网络层的服务访问点是 IP 地址。



#### 1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点





相邻两层之间的关系

#### 小结

本章主要介绍了计算机网络的定义、组成和分类,互联网的组成和工作方式,计算机网络的主要性能指标以及计算机网络的体系结构。



OSI 参考模型和 TCP/IP 协议栈。







