PROGRAMMATION MOBILE ANDROID

TD 3

CAPTEURS



OBJECTIFS



- Lire les informations en provenance des capteurs
- Travailler avec des permissions spéciales
- Géolocaliser le périphérique



EXERCICE 1.1 - NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

Certaines applications ont besoin d'un niveau de charge suffisant pour activer des fonctionnalités. Par exemple, l'application appareil photo n'activera pas le flash si votre batterie est jugée trop faible.

Principe

Un activité système scanne régulièrement le niveau de la batterie et transmets son niveau de charge à toutes les applications qui se sont abonnées à cette information (broadcasting)

Nouveau projet

Créez un nouveau projet selon la méthode vue lors du TD 1.

Interface

- Reproduisez l'interface ci-contre à l'aide des composants suivants :
 - TextView pour le libellé
 - ProgressBar pour la barre indiquant le niveau de charge





EXERCICE 1.2 - ATTRIBUTS

Nouveaux attributs

- Ajoutez à MainActivity deux attributs batteryLevel et batteryMaxLevel de type Int initialisés à 0.
- Ajoutez également un attribut batteryReceiver de type BroadcastReceiver comme indiqué ci-dessous.

private lateinit var <u>batteryReceiver</u>: BroadcastReceiver

Notes:

- batteryMaxLevel indique la valeur que prendra batteryLevel pour un niveau de charge de 100%
- batteryLevel est une valeur comprise entre 0 et batteryMaxLevel qui indique le niveau de charge actuel
- Dans la déclaration de batteryReceiver, Lateinit permet d'indiquer que l'attribut sera initialisé plus tard



EXERCICE 1.3 - BATTERYRECEIVER

Création du BatteryReceiver

- Ajoutez à MainActivity la méthode initBatteryReceiver ci-contre :
- Placez votre curseur à l'endroit désigné par la flèche verte et appuyez sur Ctrl+Espace. Redéfinissez la méthode onReceive.

onReceive est appelée chaque fois que l'activité système transmets des information sur le niveau de charge de la batterie.

Elle prend notamment un Intent en paramètre qui contient deux informations (extra) :

- BatteryManager.EXTRA_LEVEL qui indique le niveau de charge de la batterie
- BatteryManager.EXTRA_SCALE qui indique le niveau de charge maximal pour la batterie
- Modifiez le code de onReceive pour attribuer une valeur aux attributs batteryLevel et batteryMaxLevel de MainActivity



EXERCICE 1.4 - AFFICHAGE & ABONNEMENT

Affichage du niveau de charge

- Ajoutez à MainActivity la méthode displayBatteryLevel qui modifiera les attribut progress et max de la ProgressBar en fonction du niveau de charge de la batterie.
- > Appelez la méthode displayBatteryLevel à l'endroit du code qui vous semble le plus judicieux.

Abonnement à l'activité système

➤ Ajoutez à MainActivity la méthode registerBatteryReceiver qui abonnera notre batteryReceiver aux Intent de type ACTION BATTERY CHANGED :

```
private fun registerBatteryReceiver()
{
    registerReceiver(batteryReceiver, IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED))
}
```

Pensez à appeler initBatteryReceiver et registerBatteryReceiver dans la méthode onCreate.





EXERCICE 1.5 - TEST & AMÉLIORATIONS

Test

Testez l'application.

Note : l'émulateur offre une fonctionnalité permettant de faire varier artificiellement le niveau de charge de la batterie :





Améliorations

Lorsque l'activité de votre application est en pause (pas en première position sur la pile d'activité), elle continue à recevoir les informations de charge de la batterie et à réagir à ces données.

- > Ajoutez une méthode unregisterBatteryReceiver à MainActivity. Cette méthode appellera la fonction unregisterReceiver.
- > Redéfinissez la méthode onPause de MainActivity et faites en sorte qu'elle appelle unregisterBatteryReceiver.
- Redéfinissez la méthode onResume de MainActivity et déplacez y l'appelle de la méthode registerBatteryReceiver.
- Testez de nouveau.



EXERCICE 2.1 - GPS

L'accès aux données de géolocalisation nécessite une demande de permission qui se déroule en deux temps :

- Tout d'abord, à l'installation, l'utilisateur est informé que l'application peut avoir besoin de sa localisation. S'il n'est pas d'accord avec cela, l'application ne s'installera pas. Cette première phase est gérée par le manifest que l'on verra un peu plus loin.
- Ensuite, lors de l'exécution de l'application, vous devrez demander au moins une fois à l'utilisateur la permission d'accéder à ses données de géolocalisation. Là encore, il peut refuser et votre application devra traiter ce cas.

Interface

- Complétez l'interface à l'aide des composants suivants :
 - TextView pour les libellés et les valeurs affichées
 - LinearLayout vertical et horizontal pour positionner le tout

GPS

Latitude Longitude

47.4652233333333334 5.275158333333334


Manifest

- Ouvrez le fichier manifests/AndroidManifest.xml
- Ajoutez les demandes d'autorisation suivantes avant l'ouverture de la balise application

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<application</pre>



EXERCICE 2.2 - ÉTAPE PAR ÉTAPE





EXERCICE 2.3 - AVONS NOUS LA PERMISSION?

Tenter d'initialiser le GPS

- Ajoutez à la classe MainActivity une méthode tryToInitGPS qui appellera la méthode canIUseGPS. Si cette dernière renvoie true, tryToInitGPS appellera initGPS, sinon elle appellera askPermissionToUseGPS
- Appelez la méthode tryToInitGPS dans la méthode onCreate de MainCativity.

Pouvons nous utiliser le GPS?

Ajoutez à la classe MainActivity une méthode canIUseGPS qui demandera au système si l'application possède l'autorisation d'accéder à la géolocalisation du périphérique :



EXERCICE 2.4 - DEMANDER ET RECEVOIR LA PERMISSION

Demander la permission

- Ajoutez à la classe MainActivity une méthode askPermissionToUseGPS qui demandera à l'utilisateur sa permission pour que l'application puisse accéder à la géolocalisation de son périphérique :
- Remplacez gpsAccessRequestCode par une valeur numérique de votre choix. Elle servira à identifier le résultat de la demande de permission

```
private fun askPermissionToUseGPS()
{
    ActivityCompat.requestPermissions(
        this,
        arrayOf(android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION),
        gpsAccessRequestCode
    )
}
```

Recevoir la permission

- En appuyant sur Ctrl+Espace redéfinissez la méthode onRequestPermissionResult de MainActivity.
- Appelez tryToUseGPS si le paramètre requestCode est égal à la valeur (gpsAccessRequestCode) passée en paramètre à requestPermission



EXERCICE 2.5 - INITIALISATION DU GPS

Création du listener

- Ajoutez à la classe MainActivity une méthode initGPS.
- Dans cette méthode, instanciez un LocationListener qui sera chargé de réagir lorsque les coordonnées GPS du périphérique changeront :

```
val locationListener = object: LocationListener {
   override fun onLocationChanged(location: Location) {
   }
}
```

Abonnement du listener aux événements du GPS

- Toujours dans la méthode initGPS, récupérez le service en charge du GPS et abonnez le LocationListener précédent aux événements de mise à jour de la position du périphérique:
- Enfin, modifiez le code de onLocationChanged pour afficher sur l'interface la latitude et la longitude fournies par le paramètre location

```
val locationManager = getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE) as LocationManager
locationManager.requestLocationUpdates(
    LocationManager.GPS_PROVIDER,
    1000,
    10f,
    locationListener
)
```

Note : l'appel de la méthode **requestLocationUpdates** nécessite d'avoir préalablement vérifié que l'application possèdes les permissions requises. Comme les test est effectué en dehors de **initGPS**, il sera nécessaire de placer un décorateur sur la fonction pour éviter d'avoir une erreur :

@SuppressLint("MissingPermission")
private fun initGPS()



EXERCICE 2.6 - TEST

Test avec l'émulateur

> Testez le bon fonctionnement de l'application.

Note : l'émulateur permet de tester artificiellement la géolocalisation :


Sélectionnez une adresse et pensez à cliquer sur le bouton **Set Location** pour définir les nouvelles coordonnées GPS.

Test avec votre téléphone

> Testez le bon fonctionnement de l'application.

Note: le signal GPS ne passe pas à travers les murs des bâtiments. Placez vous vers une fenêtre pour que votre signal GPS soit actualisé.

Pensez également à activer la géolocalisation sur votre téléphone.






EXERCICE 3.1 - ACCÉLÉROMÈTRE

Les périphériques mobiles embarquent un accéléromètre qui mesure l'accélération linéaire le long des trois axes de l'appareil, comme représenté dans l'illustration ci-contre :

Principe

Chaque activité à la possibilité d'implémenter l'interface SensorEventListener pour ensuite s'abonner aux informations transmises par les capteurs du périphériques (accéléromètre, gyroscope et magnétomètre).



Interface

- Complétez l'interface à l'aide des composants suivants :
 - TextView pour les libellés et les valeurs affichées
 - LinearLayout vertical et horizontal pour positionner le tout





EXERCICE 3.2 - SENSOR MANAGER

SensorManager

- ➤ Ajoutez un attribut sensorManager de type SensorManager à la classe MainActivity.
- ➤ Ajoutez à MainActivity la méthode initSensorManager :

```
private fun initSensorManager()
{
    sensorManager = getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE) as SensorManager
}
```

> Appelez la méthode initSensorManager dans onCreate.



EXERCICE 3.3 - ABONNEMENT AU CAPTEUR

Abonnement

Ajoutez à MainActivity la méthode registerAccelerometerSensor:

La méthode tente d'obtenir un accès à l'accéléromètre si ce dernier existe sur le périphérique.

Si c'est le cas, le SensorManager de notre activité va s'abonner au flux de données du capteur avec une fréquence d'échantillonnage définie par la constante SENSOR_DELAY_UI.

- Ajoutez la méthode unregisterSensors à MainActivity.
- Appelez registerAccelerometerSensor et unregisterSensors au bon endroit.

```
private fun unregisterSensors()
{
    sensorManager.unregisterListener(this)
}
```



EXERCICE 3.4 - RÉCUPÉRATION DES INFORMATIONS

Nouvel attribut

Ajoutez à MainActivity un attribut accelerometerValues de type FloatArray initialisés à FloatArray(3).

Interface SensorEventListener

➤ Modifiez l'activité MainActivity pour que celle-ci implémente l'interface SensorEventListener :

```
class MainActivity : AppCompatActivity(), SensorEventListener {
```

Comme vu précédemment, implémentez les méthodes onSensorChanged et onAccuracyChanged requises par l'interface SensorEventListener

onSensorChanged reçoit un SourceEvent en paramètre qui possède deux attributs intéressants :


- sensor qui précise quel capteur transmet l'information
- values qui est un FloatArray contenant 3 valeurs correspondant aux accélérations mesurées sur les axes x, y et z
- Modifiez onSensorChanged pour stocker les valeurs reçues dans accelerometervalues si le capteur qui envoi les données est de type Sensor.TYPE_ACCELEROMETER
- La méthode onAccuracyChanged ne sera pas utile ici. Elle doit être implémenter mais laissez cette fonction vide.



EXERCICE 3.4 - AFFICHAGE DES INFORMATIONS

Affichage des données de l'accéléromètre

- Ajoutez à MainActivity une méthode displayAccelerometerData qui affiche les valeurs contenues dans accelerometerValues dans les TextView correspondants.
- ➤ Testez le bon fonctionnement. Si vous placez votre téléphone à plat à l'horizontal, vous devriez avoir des valeurs proches des suivantes :
 - X:0
 - Y:0
 - Z:9,81
- > Expliquez ces valeurs.





EXERCICE 3.5 - BONUS

Inclinaison gauche / droite

- > Ajoutez une SeekBar à l'interface, comme présenté ci-contre :
- Faites progresser la SeekBar en fonction de l'inclinaison de l'écran : vers la gauche si l'écran est incliné à gauche et vers la droite si l'écran est incliné à droite.



