## 臨床検査室での凝固

内因系凝固活性化機序

## 凝固カスケードとトロンビンバースト

https://l-hospitalier.github.io

【**凝固カスケード】** 歴史的に解明が複雑な経過をたどった ので用語の混乱がある。 I はフィブリノーゲン(フィブリ ン、カッコ内は活性型) II はプロトロンビン(トロンビン)

Ⅲは組織因子(Tissue Factor、昔は組織トロンボプラスチ VI:欠番

XII 外因系凝固 ΧI 活性化機序 IX **2018. 1** VIII (活性化部分 トロンボプラスチン時間) (プロトロンビン時間) X <組織因子による凝固> **<異物による凝固>** ٧ プロトロンビン H フィブリノゲン

**ン**→混乱の始まり) **W**は**カルシウム**、**V**は**プロアクセレリン**、オランダのライデンに遺 伝子異常が多くライデン因子とも。 VIは欠番 $^{*1}$ (Vの活性型とされたことも)。 ここ まで前半。 **W**は外因性機転の入り口、プロコンペルチン。 **W**, **X**はバイパスのない経 路でそれぞれ血友病 A、B に関連。 Xはスチュアート因子で外因系と内因系の凝固機 転はX(ten)因子で合流。 <mark>【外因系血液凝固】</mark> 組織の陰性荷電リン**脂質<sup>\*2</sup>**膜上で、 組織因子 (Tissue Factor、TF、Ⅲ因子) と Ⅶa 複合体が Ca<sup>2+</sup> (Ⅳ因子) と Mg<sup>2+</sup> 存在 下でIX因子を活性化。 IXa 因子は、凝集血小板の膜上で、VⅢ因子と複合体(X 因子活 性化複合体、X (ten)ase ) を形成、X 因子を活性化(組織因子が多量の時は、組織因 子(Ⅲ)・Ⅶa複合体は、直接X因子を活性化。Xaは活性化された血小板の膜上で、V a 因子と複合体(プロトロンビン活性化複合体 prothrombinase complex)を形成しプ ロトロンビン→トロンビンを形成(初期トロンビン)。 トロンビンは血小板を活性化 しさらにX ase を生成してX a をつくる。 【内因系血液凝固】 (XIIa 因子により) XI 因子が、陰性荷電脂質などの生体異物面や、リポ蛋白レムナント膜上で活性化。 因子は、(外因系と同様、活性化された血小板の膜上で)IX因子を活性化。 は、外因系血液凝固と同様に、血小板の膜上で、X因子を活性化させ、凝固反応が進展 する。また血小板の膜上では、トロンビン(Ⅱa)がXI因子を効率良く活性化。 <mark>【トロ</mark> <mark>ンビンバースト】</mark>このトロンビン→**X ase** を活性化→**X a**→トロンビン(**Ⅱ a**)産生によ り一時に大量のトロンビンができフィブリン網を形成する。 【血栓形成開始のプロセ ス】 血液凝固は血小板凝集により開始する。 血小板表面は糖蛋白でおおわれており、 血管内皮細胞は陰性荷電しているので、両者は結合せず凝集は起きない。 血流の乱流 (犬の大動脈では非定常流で最大流速のピークレイノルズ数が臨界レイノルズ数=約 2300 を超えるので、生理的条件で一瞬乱流遷移(これは動脈血の complete mixing を 保証する)が起きる。 この乱流(turbulence)や、狭窄、動脈硬化性プラークによる 乱された流れ(disturbed flow)により血管内皮細胞へ過大なずり応力が加わる。 れが原因で血管内皮細胞の破綻が起きてコラーゲンと血小板が接触すれば血小板凝集 による凝固プロセスが開始される(**内因系凝固**)。 一方血管外組織や活性化マクロフ ァージの細胞膜には組織因子 TF (Ⅲ因子) が発現し、血管外で血液凝固を活性化する 血管を構成する細胞には組織因子は発現せず、<mark>凝固カスケード</mark>は (外因系凝固)。 TF 発現の有無で血管組織と血管外組織を識別している。 外因系凝固異常は PT (プロ トロンビン時間:この命名が間違いのもと、PT はプロトロンビンと無関係)で、内因 系凝固異常は APTT (活性化部分トロンボプラスチン時間) で評価することができる。