強心剤と心筋酸素消費量

https://l-hospitalier.github.io

2**017. 11**

Thick filament

【心筋の弛緩と収縮】心筋収縮には Ca が必要。 心筋は好気的代謝により ミトコンドリアの TCA 回路で大量の心筋弛緩 (relaxation) に必要な ATP を 産生している。 アクチンとミオシンのスライディング*1による収縮 (短縮) は収縮状態が化学エネルギー的に安定(低い水準)で弛緩(エ Thin filament ネルギー準位の高い)のために ATP が必要。 イヌ心筋標本で実験中は 冠循環を上手に維持できないと心筋は固縮する(stone-heart と呼んでいた)。 は骨格筋でも同じで、死後 ATP が枯渇すると死後硬直を起こす。 一定時間後に蛋白 融解酵素により筋細胞は分解されて弛緩状態に戻る。 この事実は筋収縮が ①ATP 分 解によりエネルギーを得て弛緩状態を得る。 この弛緩状態は弓を引き絞った時のよう に高い(化学的、物理的)ポテンシャルエネルギーを持っている ②細胞膜興奮刺激に よる筋小胞体から放出された細胞内 Ca 濃度の上昇が弓を放つことに相当し、筋は急激 に運動エネルギーを放出して安定な収縮状態に遷移 ③筋小胞体の Ca²⁺ sequestration (取り込み)により ATP を分解してエネルギーを得ながら弦を引き絞った弛緩状態(弓 は半月状に引き絞られる)に戻る。 という攣縮 (twitch) サイクルをくりかえす。【心 <mark>筋循環の特殊性】</mark>循環という点でも心臓は特殊で、他の臓器が心収縮時に血液で潅流さ れるのに対し、冠循環では収縮時に心筋内張力(圧力)が高いため、弛緩時に大動脈壁 の弾性による大動脈拡張期圧(最小血圧)で潅流される。 このため大動脈弁逆流や動 脈硬化で拡張期圧が下がると狭心症をおこす。 【ラプラスの法則】一般に,壁の内外 の圧力の差を ΔP , 壁の張力を T, 曲率半径を R としたとき、球ならば $\Delta P=2T/R$ 、 円筒ならば $\triangle P = T / R$ が成立する(LaPlace's Law)。 張力 T(心筋を引っ張る力、壁 厚を無視した場合の一次元理論)ないしストレス S (筋繊維の単位面積に働く力=応力、 三次元理論)は、心室内圧 P および心室内径 R に比例し、心室壁の厚さ h に反比例する。 心筋の酸素消費は心筋にかかるストレスに依存する。 結局 【心筋 O₂消費】 は心室内 圧(=血圧)の高い時と半径が大きいとき(心拡大時)に増加する。 【フランク・ス <mark>ターリングの法則】</mark>は骨格筋では認められない心筋固有の法則で、収縮前の心筋長(ア クチンとミオシンの重なり具合=前負荷) が長いと収縮力が増強する (別の言い方では 初期長に関わらず、収縮時に筋の支える力(後負荷=心筋ストレス)で決まる収縮末期 長まで短縮する)。 古典的なフランク・スターリングの法則はSJ. Sarnoff の研究で 心筋長一外部仕事率(心拍出量×血圧)関係に整理された。 心のポンプ機能は駆出期 における心室圧(LVP)と心拍出量(CO)の積(=瞬時心パワー=心仕事率)を一心 周期、または一定時間積分したものが心仕事量となる。【心収縮性】初期長(前負荷) に依存しない心収縮の強さの変化を心収縮性(Contractility)変化と呼ぶ。 心収縮性 の変化は前負荷―心仕事量関係(心機能)の変化である。 1970 年代の R F. Rushmer*2 らの無麻酔犬の実験で、運動時の酸素要求増加に対する心拍出量の増加はカテコラミン よる心収縮性の変化によりミリ秒単位で起き、この心拍出量増加が心への静脈還流(A C. Guyton)を増やし、さらなる心拍出量増加につながることが判明した。

¹ sliding theory は 1953 年、Hugh Huxley が提唱. ²Sarnoff と Rushmer の論争は心臓の心拍出量の調整がどのように 行われているかについてのもので循環生理学の基本をなすテーマであった。 Rushmer の「Cardiovascular Dynamics」 は僕らのバイブルで箱根に泊まって読書会をやった。 Rushmer とは実験室にきたので東京で握手したことがある。