配置 Nginx 详解

阅读数: 4348

配置 Nginx 详解

本地服务器,通过配置server name和root目录等来访问目标文件

5式文件存储,但也存在弊端,就是FTP很容易被入侵,而且小型的网站使用FTP作为文件服务器是没 ξ增加的话,必要考虑文件服务器的扩展性与高可用,目前成熟的文件服务器也有很多,例如FastDF



f 文件, 配置Nginx

```
2018/7/20
```

```
; 6
ror.log;
ror.log notice;
ror.log info;
inx.pid;
ons 1024;
|它的反向代理功能提供负载均衡支持
型由mime.type文件定义
ime.types;
pplication/octet-stream;
   '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
   '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
   '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
志
gs/access.log main;
定 nginx 是否调用 sendfile 函数 (zero copy 方式)来输出文件,对于普通应用,
on;
on;
```

```
0;
out
ut 65;
压缩html
是务器列表 支持多组的负载均衡,可以配置多个upstream 来服务于不同的Server.
eam 支持 几 种方式的分配
 每个请求按时间顺序逐一分配到不同的后端服务器,如果后端服务器down掉,能自动剔除。
轮询几率,weight和访问比率成正比,用于后端服务器性能不均的情况。 跟上面样,指定了权重。
个请求按访问ip的hash结果分配,这样每个访客固定访问一个后端服务器,可以解决session的问题。
Jrlhash
{
下权值,权值越高被分配到的几率越大
前的server暂时不参与负载
、为1.weight越大,负载的权重就越大。
它所有的非backup机器down或者忙的时候,请求backup机器。所以这台机器压力会最轻。
68.1.116 down;
68.1.116 backup;
8.1.121 weight=1;
8.1.122 weight=2;
```

I地址,即Nginx安装的服务器地址、监听端口、默认地址

□101

```
80;
_name,如果需要将多个域名的请求进行反向代理,可以配置多个server_name来满足要
 localhost;
i8-r;
 logs/host.access.log main;
{
页目录在nginx安装目录的html子目录。
html;
index.html index.htm;
ass http://mysvr; #跟载均衡服务器的upstream对应
                 /404.html;
 404
server error pages to the static page /50x.html
是示页面
  500 502 503 504 /50x.html;
/50x.html {
html;
PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
\.php$ {
pass
     http://127.0.0.1;
PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
```

```
\.php$ {
        html;
i pass
        127.0.0.1:9000;
i_index index.php;
i_param SCRIPT_FILENAME /scripts$fastcgi_script_name;
        fastcgi_params;
ss to .htaccess files, if Apache's document root
ith nginx's one
/\.ht {
all;
al host using mix of IP-, name-, and port-based configuration
  8000;
  somename:8080;
  somename alias another.alias;
 {
html;
 index.html index.htm;
```

443 ssl;

```
e localhost;
icate cert.pem;
icate_key cert.key;
n_cache shared:SSL:1m;
n_timeout 5m;

s HIGH:!aNULL:!MD5;
_server_ciphers on;

{
 html;
index.html index.htm;
```

-3----+----4----+----5----+----6----+----'/----

```
端口号
```

ßt;

st.access.log main;

●创建的FTP的物理磁盘目录

只能访问jpg

/404.html;

cor pages to the static page /50x.html tp://blog.csdn.net/kingscoming 503 504 /50x.html;

erver

'D:/source 目录。

```
80;
static.com;
```

:/source;

```
80;
```

127.0.0.1 localhost;

20	١4	O	17	100	`

:/source;30 | ndex.htm;

这样会导致修改配置后重启、停止nginx无效,需要手动关闭任务管理器内的所有nginx进程

门以下命令

新加载生效 志文件 引试nginx配置文件是否正确

咖?输入命令 tasklist /fi "imagename eq nginx.exe" 看到以下信息说明启动成功了

.配置的 server_name 是不是被重定向到 upstream配置的服务器上了,是不是很简单!

>:

stop

quit

x -s reload

「录下 error.log 文件里的错误信息。

`错误,也是最容易碰到的问题,在这里列出来方便大家碰到相同的问题时快速解决。

₹80端口,由于机器上部署了IIS,80端口被默认站点占用,把站点关闭就可以了,这个问题在错误

] 8800#5988: bind() to 0.0.0.0:80 failed (10013: An attempt was made to access a socket in a way issions)

1是否被占用或被防火墙屏蔽

て

| 5664#8528: CreateFile() "E:\软件\nginx-1.7.8/conf/nginx.conf" failed (1113: No mapping for the Unico : multi-byte code page)

] 17068#20356: shared zone "cache_one" has no equal addresses: 02CF0000 vs 02A20000 1536#11228: worker process 17068 exited with code 1

有人说重启服务,或者缓存设置大一点就可以了,我试了一下没有用的, 宫网 原文是这样讲的,

les which require shared memory support do and later due to address space layout et in these Windows versions.

:\nginx\nginx-1.9.3/logs/nginx.pid" failed

:\nginx\nginx-1.9.3/logs/nginx.pid" failed

ıx\nginx-1.9.3/logs/nginx.pid" failed

て件:

and not found

舒下运行了windows命令,

oad报错, 试下 ./nginx -s reload

·行工具运行

可web目录提示403 Forbidden

:nginx时,访问web目录提示403 Forbidden,首先需要了解nginx出现403错误是什么意思:

f求一个资源文件但是nginx不允许你查看,403 Forbidden 只是一个HTTP状态码,像404,200一样不是

oot;重启ng, 仍无效果。

:浏览目录的。

on。 重启ng,正常访问。

文件最上面的那个"# user nobody"要改成"user ftpuser",不然访问可能会出现403错误。