浙江水学

本科实验报告

课程名称: 计算机网络基础

实验名称: 使用三层交换机组网

姓 名: 李秋宇

学院: 计算机学院

系: 计算机

专 业: 计算机科学与技术

学 号: 3220103373

指导教师: 邱劲松

2024年11月17日

浙江大学实验报告

一、实验目的

- 1. 掌握并比较两种 VLAN 间数据交换的方法。
- 2. 学习如何配置子接口;
- 3. 学习掌握三层交换机的工作原理;
- 4. 学习如何配置三层交换机;

二、实验内容

由于二层交换机不转发不同 VLAN 间的数据,所以有 2 种方式让不同 VLAN 的 PC 能够相互通信。第一种方式称为单臂路由器,是利用路由器的子接口功能,将路由器的物理接口逻辑上分为多个子接口,每个子接口属于不同的 VLAN,能够接收到不同的 VLAN 数据,然后在路由器内部通过第三层进行数据交换,实现 VLAN 间通信。第二种方式是采用三层交换机,是将二层交换机的功能加入了三层路由功能的做法。实验分为两部分,将分别按照两种方式进行。

三、 主要仪器设备

PC 机、二层交换机、路由器、三层交换机、Console 线、直联网线、交叉网线 (本实验也可以使用 GNS3 模拟完成,具体操作请参考《使用 GNS3 软件模拟 IOS 指南》)

四、操作方法与实验步骤

Part 1. 单臂路由

- 将 2 台 PC (PC1、PC2) 和一台路由器都连接到一台二层交换机:
- 在交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 配置不同子网的 IP 地址;
- 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式;
- 在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口,并配置子接口所属的 VLAN,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,并激活端口;
- 将 2 台 PC 的默认网关分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址:
- 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通。

Part 2. 三层交换

- 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接,并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机:
- 在三层交换机上增加 1 个 VLAN,并使得 PC3、PC4 所连端口分别属于 2 个 VLAN。 给这 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址,并启用路由功能;
- 给 PC3、PC4 配置所在 VLAN 内的合适 IP 地址,并将 2 台 PC 的默认网关分别设置为 三层交换机的 2 个 VLAN 接口的 IP 地址;
- 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。
- 测试不同交换机上的 PC 间(如 PC1、PC3)能否互相 Ping 通。


五、 实验数据记录和处理

以下实验记录均需结合屏幕截图进行文字标注和描述,图片应大小合适、关键部分清晰可见,可直接在图片上进行标注,也可以单独用文本进行描述。


----Part 1 单臂路由-----

1. 将 2 台 PC 和一台路由器都连接到一台二层交换机,在交换机上增加 1 个 VLAN,并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 分配不同子网的 IP 地址。

拓扑图参考, 请替换成实际使用的:




2. 验证两个 PC 之间能否 Ping 通(不同的 VLAN 之间不通)



3. 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式。使用物理设备或者 GNS3 IOU L2 交换机设备(指南"十九、IOU 设备")时,请参考"实验 1"进行配置并截图。 使用 GNS3 的内建交换机模块时,请参考指南"十四、二层交换机"进行配置并截图。

配置截图(输入的命令或配置界面,示例仅为内建交换机模式,请换成你实际采用的):



4. 连接路由器的 Console 口,进入路由器的配置模式。在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口(命令: interface <type> <slot/unit.sub>,例如 interface e0/1.1),并配置子接口所属的 VLAN(命令: encapsulation dot1q VLAN 编号),然后使用与 2 台 PC 一致的子网,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,最后激活端口(命令: no shutdown)

输入的命令,保留命令前面的提示符,如R1(config)#:

R1#conf t

R1(config)#interface FastEthernet 0/0.1				
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 1				
R1(config-subif)#ip addr 192.168.1.11 255.255.255.0				
R1(config-subif)#no shutdown				
R1(config-subif)#end				
R1#conf t				
R1(config)#interface FastEthernet 0/0.2				
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2				
R1(config-subif)#ip addr 192.168.2.11 255.255.255.0				
R1(config-subif)#no shutdown				
R1(config-subif)#end				

5. 按照前述拓扑图,给 PC 配置 IP 地址,并将默认路由器地址(gateway)按照所属 VLAN,分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址。

配置截图(输入的命令或配置界面,换成你自己的):

```
PC1> ip 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.11
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.1 255.255.255.0 gateway 192.168.1.11
PC1>
```

```
PC2> ip 192.168.2.1 255.255.255.0 192.168.2.11
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.2.1 255.255.255.0 gateway 192.168.2.11
PC2>
```

6. 测试 2 台 PC 能否 Ping 通各自的路由器子接口地址

```
PC1> ping 192.168.1.11

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.368 ms

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=255 time=17.277 ms

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=255 time=17.464 ms

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.299 ms

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=255 time=16.562 ms

PC1>
```

```
PC2> ping 192.168.2.11

84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=1 ttl=255 time=10.790 ms

84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.546 ms

84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=3 ttl=255 time=3.649 ms

84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=4 ttl=255 time=7.763 ms

84 bytes from 192.168.2.11 icmp_seq=5 ttl=255 time=1.526 ms

PC2>
```

7. 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通

结果截图 (换成你自己的):

```
PC1> ping 192.168.2.1

84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=17.235 ms

84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.942 ms

84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=19.190 ms

84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.655 ms

84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=33.919 ms

PC1>
```

8. 记录路由器的路由表内容(命令: show ip route)

```
R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.1

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2

R1#
```

9. 记录路由器上的运行配置(命令: show running-config), 复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,命名为 R1.txt)。


(此处示例是截图形式,应换成文本形式)

```
interface FastEthernet0/0.1
encapsulation dot1Q 1 native
ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
no snmp trap link-status
!
interface FastEthernet0/0.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.2.11 255.255.255.0
no snmp trap link-status
!
```

----Part 2 三层交换----

1. 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接(使用 GNS3 模拟时,请参见指南中"十五、使用路由器模拟三层交换机"的具体步骤,创建一个三层交换机设备),并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机,标记各设备的 IP 地址和 VLAN (给 PC3、PC4 分配所在 VLAN 内的合适 IP 地址):

拓扑图参考, 请替换成实际使用的:



2. 在三层交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。

输入的命令,保留命令前面的提示符,如 Switch2#:

Switch2#vlan database
Switch2(vlan)#vlan 2
Switch#conf t
Switch2(config)#int fa1/0
Switch2(config-if)#switchport access vlan 1
Switch2(config-if)#no shutdown
Switch2(config-if)#end

配置的结果(换成你自己的,命令 show vlan 或者 show vlan-switch):

Switch2#show vlan-switch					
VLAN	Name	Status	Ports		
1	default	active	Fa1/0, Fa1/2, Fa1/3, Fa1/4 Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7, Fa1/8 Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11, Fa1/12 Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15		
1003 1004	VLAN0002 fddi-default token-ring-default fddinet-default trnet-default	active active active active active	Fa1/1		

3. 给 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址(命令: interface vlan VLAN 编号, ip address IP 地址) 输入的命令,保留命令前面的提示符,如 Switch2#:

```
Switch2#
witch2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch2(config)#int vlan 1
Switch2(config-if)#ip addr 192.168.1.11 255.255.255.0
Switch2(config-if)#no shu
Switch2(config-if)#no shutdown
Switch2(config-if)#end
Switch2#
Mar 1 00:13:03.523: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch2(config)#int vlan 2
5witch2(config-if)#ip addr 192.168.2.11 255.255.255.0
Switch2(config-if)#no shut
Switch2(config-if)#no shutdown
Switch2(config-if)#end
Switch2#
Mar 1 00:13:31.827: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch2#show vlan-s
witch2#show vlan-switch
```

- 4. 在三层交换机上启用路由功能(命令: ip routing)(在 GNS3 上用路由器模拟三层交换机时,此步骤不需要)
- 5. 按照前述拓扑图,给 PC3、PC4 配置 IP 地址,并将 PC3、PC4 的默认路由器分别设置为三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址。

配置截图(输入的命令或配置界面,换成你自己的):

```
PC3> ip 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.11
Checking for duplicate address...
PC3 : 192.168.1.2 255.255.255.0 gateway 192.168.1.11
PC3>
```

```
PC4> ip 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.22
Checking for duplicate address...
PC4 : 192.168.2.2 255.255.255.0 gateway 192.168.2.22
PC4>
```

6. 测试 PC3、PC4 能否 Ping 通各自的 VLAN 接口地址

```
PC3> ping 192.168.1.11

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.267 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.745 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.553 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=255 time=3.074 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=255 time=9.279 ms

PC3>
```

```
PC4> ping 192.168.2.22

84 bytes from 192.168.2.22 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.310 ms

84 bytes from 192.168.2.22 icmp_seq=2 ttl=255 time=7.311 ms

84 bytes from 192.168.2.22 icmp_seq=3 ttl=255 time=1.297 ms

84 bytes from 192.168.2.22 icmp_seq=4 ttl=255 time=10.674 ms

84 bytes from 192.168.2.22 icmp_seq=5 ttl=255 time=4.023 ms

PC4>
```

7. 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。

结果截图 (换成你自己的):

```
PC3> ping 192.168.2.2

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=11.550 ms

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=10.673 ms

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=24.904 ms

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=24.310 ms

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=34.962 ms

PC3>
```

8. 测试不同交换机上属于不同 VLAN 的 PC 间的连通性 (如 PC1->PC4, PC2->PC3)

结果截图 (换成你自己的):

PC1→PC4

```
PC1> ping 192.168.2.2

84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=40.772 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=30.272 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=29.476 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=26.275 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=28.194 ms

PC1>
```

$PC2 \rightarrow PC3$

```
PC2> ping 192.168.1.2
host (255.255.255.0) not reachable
PC2>
```

9. 如果有些 PC 之间是不能 Ping 通的,思考一下是什么原因造成的。接下来在三层交换机上 把与二层交换机互联的端口设置成 Trunk 模式。

Ping 不通是因为三层交换机上的 Fa1/10 端口此时仍然设置为 Access 模式,只接受 VLAN1 的数据包

输入的命令,保留命令前面的提示符,如 Switch2#:

```
Switch2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch2(config)#int fa1/10
Switch2(config-if)#swi
Switch2(config-if)#switchport mo
Switch2(config-if)#switchport mode t
Switch2(config-if)#switchport mode trunk
Switch2(config-if)#sw
Switch2(config-if)#switchport tr
Switch2(config-if)#switchport trunk en
Switch2(config-if)#switchport trunk encapsulation do
Switch2(config-if)#switchport trunk encapsulation do
Switch2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch2(config-if)#end
Switch2#
*Mar 1 00:07:31.791: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch2#
```

10. 再次测试之前不通的 PC 间的连通性。

结果截图 (换成你自己的):

$PC2 \rightarrow PC3$

```
PC2> ping 192.168.1.2

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=26.979 ms

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=26.791 ms

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=28.437 ms

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=24.345 ms

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=32.195 ms
```

11. 显示三层交换机上的路由信息

结果截图 (换成你自己的):

```
Switch2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan1

C 192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan2
```

12. 记录三层交换机上的当前运行配置,复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,命名为 S2.txt)。

(此处示例是截图形式,应换成文本形式)

```
interface FastEthernet1/0
!
interface FastEthernet1/1
switchport access vlan 2
!
interface FastEthernet1/2
!
interface FastEthernet1/3
!
interface FastEthernet1/10
switchport mode trunk
!
interface Vlan1
ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
!
interface Vlan2
ip address 192.168.2.11 255.255.255.0
!
```

六、 实验结果与分析

根据你观察到的实验数据和对实验原理的理解,分别解答以下问题:

1. 为什么路由器的端口可以配置 IP 地址, 而三层交换机的端口跟二层交换机一样不能

配置 IP 地址?

交换机是链路层设备,其端口仍然是根据 VLAN 和 MAC 地址进行转发。现代引入三层交换机,允许在 VLAN 视图下配置 IP 地址,是为了帮助 VLAN 对网段进行划分,并不是为了用来路由;三层交换机设计上还是工作于链路层。而路由器本身就是网络层设备,依据 IP 地址进行路由,因此其 IP 地址属于端口。

2. 本实验中为什么要用子接口?有什么好处?使用物理接口可以吗? 子接口可以将物理接口划分为若干逻辑接口,实现复用的效果 数目足够的话也可以使用物理接口

3. 直连三层交换机的 PC 的默认路由器地址应该设为什么? 端口所属的 VLAN 的 IP 地址

4. 三层交换机和二层交换机互联时,连在二层交换机上 VLAN 2 的 PC 为什么 Ping 不通 连在三层交换机上 VLAN 1 的 PC?

Ping 不通是因为三层交换机上的 Fa0/24 端口此时仍然设置为 Access 模式,只接受 VLAN1 的数据包,应 该改为 trunk 模式

- 5. Ping 测试时,为什么一开始有几次不通,后面又通了? 刚刚配置好时 MAC 地址表还没有完成生成,通过 ARP 询问后才能转发,才能实现 ping 通
- 6. 既然路由器可以实现 VLAN 间数据交换,为何还要设计三层交换机呢? 三层交换机在满足跨 VLAN 数据交换的同时减少了所需的路由次数,满足较小范围网 络相关需求的同时时间和价格成本较低

七、 讨论、心得

在完成本实验后,你可能会有很多待解答的问题,你可以把它们记在这里,接下来的学习中,你也许会逐渐得到答案的,同时也可以让老师了解到你有哪些困惑,老师在课堂可以安排针对性地解惑。等到课程结束后,你再回头看看这些问题时你或许会有不同的见解:

在实验过程中你可能会遇到的困难,并得到了宝贵的经验教训,请把它们记录下来,提供给其他人参考吧:

配环境非常麻烦,需要很多操作,关闭了我的 wsl,以及下了一堆,需要去琢磨这个 GNS3 怎么用, 非常的累

操作非常麻烦,很容易出现灵异事件,比如莫名其妙就不通了,然后重启之后又好了

你对本实验安排有哪些更好的建议呢?欢迎献计献策: