PFSens VRRP

Se référer à cette procédure : https://provya.net/?d=2016/10/02/07/48/16-pfsense-configurer-un-cluster-de-2-pfsense-redondants-failover

> Prérequis : 2 routeurs PFSense fonctionnels

Se connecter sur le routeur 1 :
Adresser une adresse ip virtuelle en se rendant dans **Firewall** > **Virtual IPs**
Puis cliquer sur +Add

Configuration IPs virtuelles

Cocher **CARP**, renseigner une adresse IP virtuelle/CIDR pour chaque réseau et un mot de passe.



Réaliser la même opération sur le routeur 2.

La configuration finale doit être identique sur les deux machines.



On peut vérifier si la configuration est correcte en se rendant dans **Status** > **CARP (failover)**

Le routeur 1 doit être en Master

Tandis que le routeur 2 doit être en mode BACKUP

Configuration NAT

Actuellement PFSens utilise toujours ses adresse ips habituelles, il faut désormais l'obliger à se servir des adresses ips virtuelles précédemment crées

Se rendre dans **Firewall** > **NAT** > **Outbound**

Vérifier que Automatic Outbound NAT est coché. Si ce n'est pas le cas, alors cocher le



Configuration DHCP

Si le routeur PFSens fait office de serveur DHCP : il faut configurer la nouvelle adresse IP virtuelle comme passerelle par défaut pour les clients.

Dans notre cas, le service DHCP n'est pas utilisé.

Configuration HA

Pour activer la Haute Disponibilité, se diriger dans **System** > **High Avability**

Sur le routeur 1 :
Cocher **Synchronize States**,
Sélectionner LAN dans **Synchronize interface**
Renseigner l'adresse IP du routeur secondaire dans **pfsync Synchronize Peer IP**, **Synchronize Config to IP** et l'utilisateur administrateur et son mot de passe.
Cocher **Synchronize admin** ainsi que l'ensemble des choix dans **Select options to sync**

Sur le routeur 2 :
Cocher **Synchronize States**,
Sélectionner LAN dans **Synchronize interface**
Renseigner l'adresse IP du routeur primaire dans **pfsync Synchronize Peer IP**, **Synchronize Config to IP** et l'utilisateur administrateur et son mot de passe.
Cocher **Synchronize admin** ainsi que l'ensemble des choix dans **Select options to sync**



Configuration Flux RZO

Pour que la réplication soit fonctionnelle, il faut autoriser deux flux dans le firewall :

- Flux XML-RPC via le port 443
- Flux de synchronisation via le protocole pfsync

> Pour utiliser l'alias, il faut le créer dans **Firewall** > **Alias**

Première règle :

- **Action** : "Pass"
- **Interface** : LAN
- **Address Family** : "IPv4"
- **Protocol** : "TCP"
- **Source** : Alias "Pfsens"
- **Destination** : "This firewall (self)"
- **Destination port range** : "HTTPS (443)"



Deuxième règle :

- **Action** : "Pass"
- **Interface** : "LAN"
- **Address Family** : "IPv4"
- **Protocol** : "PFSYNC"
- **Source** : Alias "Pfsens"
- **Destination** : "This firewall (self)"



Le VRRP (CARP) est désormais fonctionnel et configuré.