EQUILIBRES CHIMIQUES

1. CONDITIONS D'EVOLUTION ET D'EQUILIBRE

1.1 Quotient de réaction

- Soit un constituant A_i : le potentiel chimique s'écrit:
- $\mu_i(T, P) = \mu_i^0(T, P) + RT \ln(a_i)$
- L'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ s'écrit :
- $\Delta_{r}G(T, P, \xi) = \sum \nu_{i}\mu_{i}(T, P, \xi) = \sum \nu_{i}(\mu_{i}^{0}(T, P) + RT\ln(a_{i})) = \sum \nu_{i}\mu_{i}^{0} + RT\sum \nu_{i}\ln(a_{i}).$
- Cette expression est la somme de deux termes :
- $\sum v_i \mu_i^0 = \Delta_r G^0$
- $RT \sum v_i \ln(a_i)$.
- Intéressons nous à l'expression $\sum v_i \ln(a_i)$. On peut écrire sous la forme
- $\sum (\ln(a_i))^{\nu_i} = \ln \prod a_i^{\nu_i}$. On reconnait l'expression du quotient réactionnel :
- $Q_r = \prod a_i^{\nu_i}$
- Donc $\Delta_r G$ (T, P, ξ)= $\Delta_r G^0 + RT \ln Q_r$

1.2 Équilibre et constante thermodynamique d'équilibre

• A T et P fixés le système évolue tant que son enthalpie libre diminue. Il atteint l'équilibre lorsque l'enthalpie libre devient minimale ; soit

$$\frac{\partial G}{\partial \xi} = 0 \text{ soit } \Delta_r G_{\acute{\mathrm{e}}q} = 0$$

• A l'équilibre $\Delta_r G^0 + RT \ln Q_{r,éq} = 0$. Le quotient de réaction prend une valeur qui ne dépend que de la température que l'on note $K_{(T)}^0$.

•
$$K_{(T)}^{0} = Q_{r,\acute{e}q} = \prod (a_i)_{\acute{e}q}^{\nu_i}$$

1.3 Définition de l'affinité chimique

• Par définition, l'affinité $\mathcal{A}(T,P,\xi)$ d'une réaction chimique, exprimée en $J.mol^{-1}$, correspond à l'opposée de l'enthalpie libre de réaction :


•
$$\mathcal{A}(T,P,\xi) = -\Delta_r G(T,P,\xi) = -(\frac{\partial G}{\partial \xi})_{T,P} = -\sum \nu_i \mu_i (T,P,\xi)$$

1.4 Système hors équilibre

- Un système est hors équilibre tant que $\Delta_r G \neq 0$
- Dans l'expression $\Delta_r G = \Delta_r G^0 + RT \ln Q_r$ remplaçons $\Delta_r G^0$ par son expression en fonction de $K^0:\Delta_r G^0=-RT \ln K^0$
- $\Delta_r G = -RT \ln K^0 + RT \ln Q_r = -RT \ln \frac{K^0}{Q_r}$
- Un système est hors équilibre tant que $\Delta_r G \neq 0$ ou $Q_r \neq K^0$.
- Le système va donc évoluer de façon irréversible, avec création d'entropie interne :
- $\Delta_r G. d\xi < 0$ ou $\mathcal{A}. d\xi > 0$.

Deux cas sont envisageables :

- $\Delta_r G < 0$ ou $\mathcal{A} > 0 \to Q_{r1} < K^0$: l'évolution se fait avec $d\xi > 0$, c'est-à-dire dans le sens direct.
- $\Delta_r G>0$ ou $\mathcal{A}<0\to Q_{r2}>K^0$: l'évolution se fait avec $d\xi<0$, c'est-à-dire dans le sens indirect.
- On peut schématiser ces résultats sur un axe gradué de 0 à l'infini en portant les valeurs numériques de K^0 et de Q_r .



Le sens de déplacement du point Q_r , sur le graphe, correspond bien au sens de la réaction chimique qui a effectivement lieu. Envisageons une évolution à T et P fixés

d'un système chimique.

La fonction enthalpie libre G de ce système a l'allure suivante :

L'avancement de la réaction varie de 0 à ξ .

G passe par un minimum pour $\xi = \xi_{\acute{e}q}$: le système est à l'équilibre.




Diagramme G = f (ξ)_(T,p)

- En G_1 , pour $\xi = \xi_1$, on constate que la pente de la tangente à la courbe est négative :
- l'évolution va bien dans le sens direct→.
- En G_2 , pour $\xi = \xi_2$ la pente est positive :
- L'évolution va dans le sens indirect ←
- Exercice d'application
- On étudie à 25°C, sous P=5 bar, l'équilibre d'isomérisation entre l'isobutane A (gaz) et le butane B (gaz).
- Données : $\mu_A^0 = -17,98 \ kJ. \ mol^{-1}$; $\mu_B^0 = -15,71 \ kJ. \ mol^{-1}$.
- On part de 1 mol d'isobutane pur.
- Exprimer $\Delta_r G^0(298)$ de la réaction $A \rightleftharpoons B$.
- Exprimer l'enthalpie libre G du système pour un avancement ξ à l'instant t.
- Exprimer l'enthalpie libre de réaction au même instant t.
- Tracer le graphe $G=f(\xi)$. En déduire la constante d'équilibre à 25°C et la valeur de ξ_e .

•

•
$$\Delta_r G^0(298) = \sum_i \nu_i \mu_i^0 = \mu_B^0 - \mu_A^0 = -15,71 + 17,98 = 2,27 \ kJ. \ mol^{-1}$$
.

•
$$G = n_A \mu_A + n_B \mu_B$$

•
$$A t = 0$$
 $G_0 = 1 * \mu_A = \mu_A^0 + RT \ln \frac{P}{P^0} = -14 \ kJ$

•
$$A \rightleftharpoons B$$
 total

• t
$$1 - \xi$$
 ξ 1

• EF
$$1$$
- ξ_e ξ_e 1

•
$$P_A = (1 - \xi)P$$
 et $P_B = \xi P$

•
$$G = (1 - \xi) \left(\mu_A^0 + RT \ln \frac{(1 - \xi)P}{P^0} \right) + \xi (\mu_B^0 + RT \ln \frac{\xi P}{P^0})$$

•
$$G(t) = \mu_A^0 + \xi \left(\mu_B^0 - \mu_A^0\right) + RT\left((1 - \xi)ln\frac{(1 - \xi)P}{P^0} + \xi \left(ln\frac{\xi P}{P^0}\right)\right)$$

•
$$\Delta G = G(t) - G(0) = \xi \Delta_r G^0 + RT((1 - \xi) \ln(1 - \xi) + \xi \ln \xi)$$

•
$$G = -14 + 2.27\xi + 2.48((1 - \xi) \ln(1 - \xi) + \xi \ln \xi)$$
 en kJ.

•
$$\Delta_r G = \sum \nu_i \mu_i = \mu_B(t) - \mu_A(t) = \mu_B^0 - \mu_A^0 + RT \ln \frac{\xi}{1-\xi} = \Delta_r G^0 + RT \ln \frac{\xi}{1-\xi}$$

- 4.
- Exprimons $\frac{dG}{d\xi}$ à T et P fixés : $\frac{dG}{d\xi} = \Delta_r G = \Delta_r G^0 + RT ln \frac{\xi}{1-\xi}$.
- G est minimale pour ξ_e tel que $\Delta_r G = 0 \to \Delta_r G^0 + RT ln \frac{\xi_e}{1-\xi_e} = 0$

•
$$lnK = -\frac{\Delta_r G^0}{RT} \to K = 0.40 \to \xi_e = 0.29.$$

ξ	0	0,29	1	
<u>dG</u> dξ	-∞	0		+∞
G		⁴ G _e		*

2. ETUDE QUANTITATIVE DES EQUILIBRES CHIMIQUES

2.1 Paramétrage du système

- La variable naturelle pour caractériser l'évolution d'un système est l'avancement de réaction.
- Dans le cas particulier d'une réaction à partir d'un seul réactif ou de plusieurs réactifs dans les proportions stœchiométriques, il est vivement conseillé d'utiliser le coefficient de dissociation α ou le taux de conversion τ .

•
$$\alpha$$
 ou $\tau = \frac{quantité ayant réagi}{quantité initiale}$

- Exemple 1
- N₂ +
- \bullet n_1 n_2
- $n_1 \xi$ $n_2 3\xi$
- $3H_2 \rightarrow 2NH_3$
 - n_3 $n_3 + 2\xi$

 $n_t - 2\xi$

- Exemple 2
- N_2 + $3H_2 \rightarrow 2NH_3$
- n 3n 0
- n 3n 0 4n• $n-\xi$ 3 $n-3\xi$ 2 ξ 4 $n-2\xi$
- $n(1-\tau)$ $3n(1-\tau)$ $2n\tau$ $2n(\tau)$ $avec \tau = \frac{\xi}{2}$

2.2 Expressions de K

2.2.1 Système homogène gazeux

- Pour un gaz l'activité $a = \frac{P_i}{P^0}$
- $K = \prod (\frac{P_i}{P^0})^{\nu_i}$
- Exemple: $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$

$$K = \frac{P_{SO_3}^2 * P^0}{P_{SO_2}^2 * P_{O_2}}$$

• Il est souvent pratique de faire apparaitre les quantités de matière.

•
$$P_i = x_i P = \frac{n_i}{n_t} P \Rightarrow K = \prod (\frac{n_i}{n_t} \frac{P}{P^0})^{\nu_i}_{eq} = (\prod (n_i)_{eq}^{\nu_i})^{\sum \nu_i}_{eq}$$

• Exemple:
$$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$$
 $K = \frac{n_{SO_3}^2 * n_t * P^0}{n_{SO_2}^2 * n_{O_2} * P}$

- On peut alors utiliser le paramétrage en ξ ou τ .
- Remarque : Dans le cas d'un système homogène gazeux il est préférable de remplacer les pressions partielles par $P_i=n_i\frac{RT}{V}$ au lieu de $P_i=x_iP$.
- Exemple : $2NO \rightleftharpoons N_2O_2$ $K = \frac{P_{N_2O_2}*P^0}{P_{NO}^2} = \frac{n_{N_2O_2}*V*P^0}{n_{NO}^2*RT}$ (*Ici* P^0 *est en* Pa *et* V *en* m^3)

2.2.2. Solutions aqueuses diluées

- Par définition $a_i = \frac{C_i}{C^0}$ sauf pour le solvant où a = 1.
- $K = \prod (\frac{c_i}{c^0})^{\nu_i} \ avec \ C^0 = 1 \ mol. L^{-1}$
- Exemple: $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$
- $\bullet K = \frac{a_{CH_3COO^{-*}a_{H_30^{+}}}}{a_{CH_3COOH^{*}a_{H_2O}}}$
- L'eau est le solvant $a_{H_2O}=1$ et les autres espèces sont en solution diluée $a_i=\frac{c_i}{c^o}$.

•
$$K = \frac{\left[CH_3COO^{-}\right]*\left[H_3O^{+}\right]}{\left[CH_3COOH\right]*C^{0}}$$

2.2.3 Systèmes hétérogènes

- Équilibre gaz-solide
- Les solides sont seuls dans leur phase respective et donc leur activité est égale à 1. Ils n'interviennent pas dans la constante d'équilibre.
- Exemple : $CaCO_{3(s)} \rightleftharpoons CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$
- $\bullet K = \frac{a_{CaO} * a_{CO_2}}{a_{CaCO_3}} = \frac{P_{CO_2}}{P^0}$
- Équilibre liquide-solide
- Exemple : $AgCl_{(s)} \rightleftharpoons Ag^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)} K = [Ag^{+}] * [Cl^{-}]$

2.3 Variation de K avec la température 2.3.1 Influence de la température

- La constante d'équilibre K varie avec la température :
- $lnK = -\frac{\Delta_r G^0}{RT}$
- D'après la loi de Gibbs Helmholtz : $\frac{d}{dT} \left(\frac{\Delta_r G^0}{T} \right) = -\frac{\Delta_r H^0}{T^2}$ soit $\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta_r H^0}{RT^2}$ Loi de Van't Hoff.
- Connaissant la constante d'équilibre à une température T donnée, il est possible de la calculer à une autre température par intégration de la loi de Van't Hoff :
- $\int_{lnk_1}^{lnk_2} dlnK = \frac{1}{R} \int_{T_1}^{T_2} \frac{\Delta_r H^0}{T^2} dT$
- Dans le modèle usuel d'Ellingham: $\Delta_r H^0$ indépendant de la température

•
$$ln\frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta_r H^0}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

2.3.2 Expression de K

•
$$lnK = -\frac{\Delta_r G^0}{RT}$$

• Or
$$\Delta_r G^0 = \Delta_r H^0 - T \Delta_r S^0$$

•
$$lnK = -\frac{\Delta_r H^0}{RT} + \frac{\Delta_r S^0}{R}$$

2.4 Température d'inversion

• C'est la valeur de la température T_i (si elle existe) pour laquelle $\Delta_r G^0(T_i) = 0$. Cela implique que $K^0(T_i) = 1$. T_i permet de situer le domaine de l'équilibre et la loi de Van't Hoff permet de prévoir le déplacement de l'équilibre.

Exercice d'application:

On étudie la réaction de conversion du méthane :

 $CH_4 + H_2O \rightleftharpoons CO + 3H_2$ (équilibre homogène gazeux).

On détermine, par une étude expérimentale, la constante d'équilibre pour différentes températures :

En faisant une hypothèse raisonnable, déterminer les grandeurs thermodynamiques standard. Calculer la température d'inversion.

T(K)	700	800	900	1000	1200
K^0	0,003	0,03	0,77	12,2	760