

Visiter notre Forum: http://prepa-book.forummaroc.net/

Visiter notre page:

https://www.facebook.com/bibliotheque.electronique.des.classes.prepa

Physique Résumé du cours en fiches MPSI-MP

Vincent Demery

polytechnicien, doctorant en physique théorique à l'université Paul Sabatier (Toulouse)



Le pictogramme qui figure ci-contre mérite une explication. Son objet est d'alerter le lecteur sur la menace que


représente pour l'avenir de l'écrit, particulièrement dans le domaine de l'édition technique et universitaire, le développement massif du photocopillage.

Le Code de la propriété intellectuelle du 1^{er} juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autori-

sation des ayants droit. Or, cette pratique s'est généralisée dans les établissements d'enseignement supérieur, provoquant une baisse brutale des achats de livres et de revues, au point que la possibilité même pour

les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée. Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation de l'auteur, de son éditeur ou du Centre francais d'exploitation du

droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).



DANGER

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5, 2° et 3° a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Table des matières

Partie 1 – Éléments mathématiques

1	Élements d'analyse		2	Notions sommaires	
	vectorielle	2		d'analyse de Fourier	7

Partie 2 – Mécanique du point et des systèmes de points

3	Cinématique du point	10	10	Dynamique des systèmes	24
4	Dynamique du point matériel dans les référentiels galiléens	11	11	Étude énergétique des systèmes	27
5	Étude énergétique	13	12	Cinématique des solides	30
6	Théorème du moment cinétique	16	13	Dynamique des solides	33
7	Changement de référentiel	17	14	Étude énergétique des solides	37
8	Dynamique dans les référentiels		15	Système isolé de deux particules	39
0	non galiléens Éléments cinétiques	19	16	Particules en interaction newtonienne	42
9	des systèmes	20	17	Oscillateurs	44

Partie 3 – Électromagnétisme

18	Électrostatique	48	Le dipôle électrostatique	53
19	Analogies avec l'interaction gravitationnelle	51	21 Milieux conducteurs	5

Table des matières

22	Magnétostatique	58	24	Équations de Maxwell	62	
23	Mouvement d'une particule dans un champ électromagnétique	60	25	Induction électromagnétique	67	
	electionaghetique		26	Dipôle magnétique	70	
Partie 4 – Ondes						
27	Généralités sur les ondes	74	29	Ondes électromagné- tiques transversales dans d'autres milieux	82	
28	Ondes électromagné- tiques dans le vide	79	30	Rayonnement d'un dipôle oscillant	88	
Partie 5 – Électricité, électronique						
31	Modélisation des circuits lois de Kirchhoff	92	35	Systèmes linéaires classiques	102	
32	Dipôles électrocinétiques	94	36	Système linéaire en régime non sinusoïdal	104	
33	Réseaux en régime sinusoïdal forcé	97	37	Grandes fonctions linéaires	105	
34	Systèmes linéaires invariants : généralités	100				
Partie 6 – Optique						
38	Fondements de l'optique géométrique	108	42	Interféromètre de Michelson	122	
39	Miroirs et lentilles dans l'approximation de Gauss	111	43	Diffraction des ondes lumineuses	126	
40	Interférences Iumineuses	113	44	Réseaux plans Interférences	131	
41	Interférences données	120	45	à ondes multiples	134	

Partie 7 – Thermodynamique

46	Théorie cinétique du gaz parfait	138	51	Étude d'un corps pur sous deux phases	152
47	Gaz réels	141	52	Diffusion thermique	156
48	Statique des fluides	142	53	Rayonnement thermique	158
49	Premier principe de la thermodynamique	145	54	Rayonnement du corps noir	163
50	Second principe de la thermodynamique	148		Annexe : Unités et constantes	165
				Index	167

Avant-propos

L'objectif de ce résumé du cours est de permettre d'en revoir rapidement les points importants. Pour cette raison, il ne remplace pas le cours, ne contient pas d'exemples et rentre peu dans les détails. Cependant, il ne s'agit pas d'un simple formulaire : l'accent a été mis sur l'articulation logique entre les différents concepts du cours et, si les calculs ne sont pas détaillés, les idées utilisées sont rappelées. L'organisation en fiches permet d'accéder facilement à un point précis et, pour aider une révision plus globale, tous les résultats utilisés dans une fiche sont issus uniquement des fiches précédentes.

Je remercie mes professeurs de physique de classe préparatoire au lycée Pierre de Fermat, à Toulouse, ils m'ont appris tout ce qui est présenté ici : Anne Blelly-Robineau en MPSI et Jean-Luc Parize en PSI*.

Il ne me reste plus qu'à souhaiter à tous les lecteurs : bons concours !

Partie 1

Éléments

mathématiques

$$a = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{$$

Vmax = V2g(H+L)+ +

1. Définitions

Champ de scalaires

Application qui à chaque point de l'espace associe un scalaire (i.e. un nombre).

Champ de vecteurs

Application qui à chaque point de l'espace associe un vecteur.

Bords de volumes et de surfaces

Pour un volume \mathcal{V} , on note $\partial \mathcal{V}$ la surface délimitant ce volume, orientée vers l'extérieur (on l'appelle aussi *bord* de \mathcal{V}). De même, pour une surface orientée (non fermée) \mathcal{S} , on note $\partial \mathcal{S}$ le contour « faisant le tour » de cette surface ; son orientation dépend de celle de la surface (c'est le *bord* de \mathcal{S}). Un exemple est donné **Fig.1.1**.




Figure 1.1 – Surface orientée et son bord

2. Caractéristiques usuelles des champs

Surface de niveau

Pour un champ scalaire f, ensemble de points S tel qu'il existe une constante k vérifiant $f(S) \subset \{k\}$.

Ligne de champ

Pour un champ vectoriel \overrightarrow{A} , ligne \mathcal{L} telle que $\forall M \in \mathcal{L}, \overrightarrow{t}(M)$ est colinéaire à $\overrightarrow{A}(M)$, où $\overrightarrow{t}(M)$ est le vecteur tangent à \mathcal{L} en M.

3. Grandeurs fondamentales associées à un champ de vecteurs

Circulation d'un champ de vecteurs

Sur un contour \mathcal{C} orienté, $C = \int_{\mathcal{C}} \overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{dl}$. Plus précisément, un contour est une

application
$$\overrightarrow{\gamma}: [0,1] \to \mathbb{R}^3$$
 et $C = \int_0^1 \overrightarrow{A} \left(\overrightarrow{\gamma}(s) \right) \cdot \frac{\partial \overrightarrow{\gamma}}{\partial s}(s) \, ds$.

Flux d'un champ de vecteurs

À travers une surface $\mathcal S$ orientée : $\phi = \int_{\mathcal S} \overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{dS}$. Une définition plus précise fait intervenir une paramétrisation de la surface.

4. Repérage d'un point dans l'espace

Coordonnées cartésiennes

Un point M est repéré par ses coordonnées (x,y,z) telles que $\overrightarrow{OM} = x \overrightarrow{u_x} + y \overrightarrow{u_y} + z \overrightarrow{u_z}$ (cf. Figure 1.2).

Coordonnées cylindriques

Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Un point M est repéré par ses coordonnées (r, θ, z) telles que $\overrightarrow{OM} = r \overrightarrow{u_r} + z \overrightarrow{u_z}$.

Coordonnées sphériques

Un point M est repéré par ses coordonnées (r, θ, φ) telles que $\overrightarrow{OM} = r \overrightarrow{u_r}$.

Éléments d'analyse vectorielle

5. Opérateurs fondamentaux

Gradient

C'est une grandeur vectorielle associée à un champ scalaire.

- **Définition**: le gradient du champ scalaire f vérifie $df = \overrightarrow{\text{grad}} f \cdot \overrightarrow{dr}$ où $df = f(\overrightarrow{r} + \overrightarrow{dr}) - f(\overrightarrow{r})$.




Figure 1.2 – Coordonnées cartésiennes, cylindriques et polaires

- \overrightarrow{A} dérive d'un potentiel scalaire f si $\overrightarrow{A} = \overrightarrow{\text{grad}} f$.
- Expression du gradient dans les différents systèmes de coordonnées :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} \overrightarrow{u_x} + \frac{\partial f}{\partial y} \overrightarrow{u_y} + \frac{\partial f}{\partial z} \overrightarrow{u_z} \\ \frac{\partial f}{\partial r} \overrightarrow{u_r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \overrightarrow{u_\theta} + \frac{\partial f}{\partial z} \overrightarrow{u_z} \\ \frac{\partial f}{\partial r} \overrightarrow{u_r} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \overrightarrow{u_\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \overrightarrow{u_\varphi} \end{cases}$$

- Expression avec l'opérateur
$$\overrightarrow{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$
 : $|\overrightarrow{\text{grad}} \ f = \overrightarrow{\nabla} f|$.

Rotationnel

C'est une grandeur vectorielle associée à un champ vectoriel

Éléments mathématiques

- **Définition**: pour un champ $\overrightarrow{A} = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{\operatorname{rot} A} = \overrightarrow{\nabla} \wedge \overrightarrow{A}$.
- **Théorème de Stokes**: pour une surface orientée S, $\oint_{\partial S} \overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{dl} = \int_{S} \overrightarrow{rot} \overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{dS}$.

Ce théorème se montre facilement pour des contours et surfaces élémentaires et bien orientés, ce qui s'étend ensuite naturellement au cas général.

- **Propriété**: on montre aisément que $\overrightarrow{\text{rot}} \left(\overrightarrow{\text{grad}} f \right) = \overrightarrow{0}$.

Si $\overrightarrow{rot} \overrightarrow{A} = \overrightarrow{0}$ sur un volume convexe, \overrightarrow{A} dérive d'un potentiel scalaire sur ce volume (ce volume sera le plus souvent l'espace tout entier).

Divergence

C'est une grandeur scalaire associée à un champ vectoriel

- **Définition**: avec les mêmes notations, div $\overrightarrow{A} = \overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$.
- **Théorème d'Ostrogradski** : pour un volume V : $\oint_{\partial \mathcal{V}} \overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{dS} = \int_{\mathcal{V}} \operatorname{div} \overrightarrow{A} dV$.

Ce théorème se montre de la même manière que le théorème de Stokes.

- **Propriété** : on montre que $\operatorname{div}\left(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\overrightarrow{A}\right) = 0$.

Si div $\overrightarrow{A}=0$ sur un volume convexe, \overrightarrow{A} dérive d'un potentiel vectoriel sur ce volume.

Laplacien

Il est définit pour un champ scalaire f par $\Delta f = \operatorname{div}\left(\overrightarrow{\operatorname{grad}}f\right) = \overrightarrow{\nabla}^2 f$.

En coordonnées cartésiennes, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$. Cette dernière expression permet de définir le laplacien pour un champ vectoriel.

1 Éléments d'analyse vectorielle

6. Formules d'analyse vectorielle

Formule du gradient

Cette formule, de même que les deux formules suivantes, se montre de la même manière que le théorème de Stokes : $\int_{\mathcal{V}} \overrightarrow{\operatorname{grad}} f \, dV = \oint_{\partial \mathcal{V}} f \, \overrightarrow{dS}$.

Formule de Kelvin : $\oint_{\partial S} f \ \overrightarrow{dl} = \int_{S} \overrightarrow{dS} \wedge \overrightarrow{\operatorname{grad}} f$.

Formule du rotationnel : $\int_{\mathcal{V}} \overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{A} dV = \oint_{\partial \mathcal{V}} \overrightarrow{dS} \wedge \overrightarrow{A}$.

Notions sommaires d'analyse de Fourier

Théorème de Fourier

Toute fonction T-périodique \underline{f} à valeurs complexes peut se décomposer sous la forme :

$$f(t) = \sum_{n = -\infty}^{+\infty} \underline{c_n} e^{in\omega t}$$

avec $\omega = \frac{2\pi}{T}$ et $\underline{c_n} \in \mathbb{C}$ *n*-ième coefficient de Fourier de \underline{f} . Cette décomposition est appelée *développement en série de Fourier*.

La convergence de la suite de fonctions du deuxième membre vient de résultats purement mathématiques : théorème de Weierstrass (approximation d'une fonction périodique par des polynômes trigonométriques) et algèbre sur des espaces complexes.

Calcul des coefficients de la décomposition

On montre facilement en utilisant la décomposition de f dans le calcul de l'intégrale que :

$$\underline{c_n} = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0 + T} \underline{f}(t) e^{-in\omega t} dt$$

Décomposition des fonctions réelles

O Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Dans le cas où f est une fonction à valeurs réelles, elle peut se décomposer sous la forme :

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t \right)$$

2 Notions sommaires d'analyse de Fourier

où les coefficients réels a_n et b_n sont donnés par :

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t)dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \cos(n\omega t)dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \sin(n\omega t)dt$$


Formule de Parseval

On montre la relation suivante pour la décomposition ci-dessus d'une fonction à valeurs complexes :

$$\langle |\underline{f}(t)|^2 \rangle = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |\underline{c_n}|^2.$$

Cette propriété vient simplement de l'orthonormalité des fonctions intervenant dans la décomposition.

Pour la décomposition réelle, on a $\langle f^2(t) \rangle = a_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2)$.



Cinématique du point

Vitesse

On définit la vitesse d'un point M dans un repère \mathcal{R} par : $\overrightarrow{v} = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right)_{\mathcal{R}}$.

Accélération

On définit l'accélération d'un point M dans un repère $\mathcal R$ par :

$$\overrightarrow{d} = \left(\frac{d\overrightarrow{v}}{dt}\right)_{\mathcal{R}} = \left(\frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}\right)_{\mathcal{R}}.$$

Expressions dans les différents systèmes de coordonnées

- coordonnées cartésiennes : $\overrightarrow{v} = \dot{x}\overrightarrow{u_x} + \dot{y}\overrightarrow{u_y} + \dot{z}\overrightarrow{u_z}$ $\overrightarrow{a} = \ddot{x}\overrightarrow{u_x} + \ddot{y}\overrightarrow{u_y} + \ddot{z}\overrightarrow{u_z}$

coordonnées cylindriques :

$$\overrightarrow{v} = \dot{r}\overrightarrow{u_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{u_{\theta}}
\overrightarrow{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\overrightarrow{u_r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\overrightarrow{u_{\theta}}.$$

– coordonnées sphériques : $\overrightarrow{v} = \dot{r}\overrightarrow{u_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{u_\theta} + r\dot{\varphi}\sin\theta\overrightarrow{u_\varphi}$

(il n'y a pas d'expression simple de l'accélération avec ce système de coordonnées).

Dynamique du point matériel dans les référentiels galiléens

1. Éléments cinétiques

Quantité de mouvement (ou impulsion)

On définit la quantité de mouvement d'un point matériel de masse m et de vitesse \overrightarrow{v} par $\overrightarrow{p} = m\overrightarrow{v}$ (vitesse et quantité de mouvement sont définies dans le même référentiel).

Énergie cinétique

L'énergie cinétique d'un point matériel est définie par $E_C = \frac{1}{2}mv^2$. On utilise aussi l'expression $E_C = \frac{p^2}{2m}$, où p est le module de la quantité de mouvement.

2. Lois de Newton

Principe fondamental de la dynamique (PFD)

Pour un point matériel de quantité de mouvement \overrightarrow{p} soumis à une résultante des forces \overrightarrow{F} , on a $\frac{d\overrightarrow{p}}{dt} = \overrightarrow{F}$.

Pour un point matériel de masse constante on a : $m \overrightarrow{d} = \overrightarrow{F}$.

Principe des actions réciproques

Si A et B sont deux points matériels, on note $\overrightarrow{F_{A \to B}}$ l'action de A sur B. On a alors, d'après le principe des actions réciproques : $\overrightarrow{F_{A \to B}} + \overrightarrow{F_{B \to A}} = \overrightarrow{0}$.

4 Dynamique du point matériel dans les référentiels galiléens

Conservation de la quantité de mouvement

Pour un système isolé de particules (chaque particule n'est soumise qu'aux actions d'interaction avec les autres particules), on a :

$$\frac{d\sum_{k}\overrightarrow{p_{k}}}{dt} = \sum_{k} \frac{d\overrightarrow{p_{k}}}{dt} = \sum_{k} \sum_{l \neq k} \overrightarrow{F_{l \to k}}$$

par application du principe fondamental de la dynamique. Avec le principe des actions réciproques, les forces s'annulent deux à deux et on a : $\frac{d\sum_k \overrightarrow{pk}}{dt} = \overrightarrow{0}$.

Étude énergétique

1. Énergie cinétique

Énergie cinétique

La définition de l'énergie cinétique a été donnée plus haut : $E_C = \frac{1}{2}mv^2$.

Puissance d'une force

On définit la puissance P d'une force \overrightarrow{F} appliquée à un point M par $P_{\overrightarrow{F}} = \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{v}$ où \overrightarrow{v} est la vitesse du point M.

Travail d'une force

On définit le travail élémentaire d'une force (on conserve les notations précédentes) par $\delta W_{\vec{F}} = P_{\vec{F}} dt$.

Avec la définition de la puissance, on a directement :

$$\delta W_{\vec{F}} = \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{OM} \ .$$

On a alors le travail sous forme intégrale comme somme des travaux élémentaires, entre deux points A et B:

$$W_{\vec{F}, A \to B} = \int_{A}^{B} \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{dl}$$

On remarque qu'il s'agit de la circulation de la force sur la trajectoire du point M.

Théorème de l'énergie cinétique

Pour un point matériel de masse m constante, on a $\frac{dE_C}{dt} = \frac{1}{2}m\frac{d\left(\overrightarrow{v}\cdot\overrightarrow{v}\right)}{dt} = m\overrightarrow{v}\cdot\frac{d\overrightarrow{v}}{dt}.$ En appliquant le principe fondamental de la dynamique, on a $\frac{dE_C}{dt} = \overrightarrow{v}\cdot\overrightarrow{F}$, c'est-à-dire $\frac{dE_C}{dt} = P_{\overrightarrow{F}}$.

5 Étude énergétique

Attention : \overrightarrow{F} représente la résultante des actions extérieures.

Ce théorème peut aussi s'écrire sous sa forme intégrale :

$$\underset{A\to B}{\Delta} E_C = W_{\vec{F}, A\to B} .$$

2. Énergie potentielle

Force conservative

On dit qu'une force \overrightarrow{F} est conservative si son travail élémentaire peut s'écrire comme une différentielle, c'est-à-dire s'il existe une fonction E_P telle que

$$\delta W_{\vec{F}} = \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{OM} = -dE_P \; .$$

Cette condition est vérifiée si et seulement si $\overrightarrow{rot} \overrightarrow{F} = \overrightarrow{0}$.

Énergie potentielle

L'énergie potentielle est définie pour une force conservative \overrightarrow{F} . L'énergie potentielle est alors la fonction E_P caractérisée plus haut (à une constante près). On a alors, par définition du gradient : $\overrightarrow{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_P$.

Travail d'une force conservative

Avec l'expression de la force en fonction de son énergie potentielle, sur la trajectoire $A \to B$, on a directement : $W_{\vec{F}, A \to B} = - \underset{A \to B}{\Delta} E_P$.

3. Énergie mécanique

Énergie mécanique

On considère un point M soumis à l'action conservative \overrightarrow{F} dérivant de l'énergie potentielle E_P et à l'action $\overrightarrow{F'}$ non nécessairement conservative. On définit alors l'énergie mécanique de M par : $E_M = E_C + E_P$ où E_C est l'énergie cinétique de M.

Théorème de l'énergie mécanique

On montre facilement que $\delta E_M = \delta W_{\overrightarrow{F'}}$, c'est-à-dire, sous forme intégrale :

$$\underset{A\to B}{\Delta} E_M = W_{\vec{F}', A\to B}.$$

Notamment, si un point matériel est soumis seulement à des actions conservatives, son énergie mécanique se conserve.

Théorème du moment cinétique

Moment cinétique d'un point matériel

Dans un repère \mathcal{R} , on définit le moment cinétique du point matériel M, de masse m, de vitesse \overrightarrow{v} et de quantité de mouvement \overrightarrow{p} , par rapport au point fixe O par $\overrightarrow{L_O} = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{p} = m\overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{v}$.

On définit aussi le moment cinétique de M par rapport à l'axe Δ , passant par O et orienté par \overrightarrow{u} , par $L_{\Delta} = \overrightarrow{L_O} \cdot \overrightarrow{u}$.

Attention : le signe de L_{Δ} dépend du sens du vecteur \overrightarrow{u} .

Moment d'une force

Le moment de la force \overrightarrow{F} (appliquée au point M) au point O est donné par : $\overrightarrow{\mathcal{M}_{O,\vec{F}}} = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{F} \text{. On peut ici aussi définir le moment par rapport à un axe :}$ $\mathcal{M}_{\Delta,\vec{F}} = \overrightarrow{\mathcal{M}_{O,\vec{F}}} \cdot \overrightarrow{u} \text{.}$

Théorème du moment cinétique (TMC)

Le calcul de $\frac{d\overrightarrow{L_O}}{dt}$ et l'application du principe fondamental de la dynamique mon-

trent directement le théorème du moment cinétique : $\frac{d\overrightarrow{L_O}}{dt} = \overrightarrow{\mathcal{M}_{O,\vec{F}}}.$

Cette démonstration montre que le TMC n'apporte rien de plus que le PFD : c'est une conséquence du PFD parfois plus facile à utiliser.

Changement de référentiel

1. Éléments de cinématique du solide

Vecteur rotation

Pour caractériser la rotation d'un solide par rapport à un repère ou d'un repère par rapport à un autre repère, trois informations sont nécessaires : la vitesse de rotation, l'axe et le sens. Ces trois informations peuvent être contenues dans un vecteur, respectivement avec sa norme, sa direction et son sens. Ce vecteur, appelé vecteur rotation, est noté $\overrightarrow{\Omega}$.

Son utilisation est très pratique pour les calculs.

Formule de Varignon

En considérant les projections sur les axes de coordonnées, on montre que, si $\overrightarrow{\Omega}$ est le vecteur rotation du repère \mathcal{R}' par rapport au repère \mathcal{R} , pour un vecteur \overrightarrow{A} ,

on a:
$$\left(\frac{d\overrightarrow{A}}{dt}\right)_{\mathcal{R}} = \left(\frac{d\overrightarrow{A}}{dt}\right)_{\mathcal{R}'} + \overrightarrow{\Omega} \wedge \overrightarrow{A}$$
.

Cette relation se vérifie facilement pour des rotations simples et s'étend par changement de repère aux autres rotations.

Cette relation est un autre moyen d'introduire le vecteur rotation : en dérivant les vecteurs de la base du repère \mathcal{R}' dans le repère \mathcal{R} , on montre qu'il existe un vecteur tel que la formule ci-dessus soit vérifiée, ce vecteur est le vecteur rotation.

Relation fondamentale de cinématique du solide

En utilisant la relation précédente et la relation de Chasles $(\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB})$, on montre que $\overrightarrow{v_B} - \overrightarrow{v_A} = \overrightarrow{\Omega} \wedge \overrightarrow{AB}$, où $\overrightarrow{\Omega}$ est le vecteur rotation du solide considéré par rapport au repère dans lequel on calcule les vitesses.

Composition des mouvements 2.

Composition des vitesses

On considère un point matériel dans les repères \mathcal{R} (absolu) et \mathcal{R}' (relatif), O et O' sont les origines respectives de \mathcal{R} et \mathcal{R}' . $\overrightarrow{\Omega}$ est le vecteur rotation du repère \mathcal{R}' par rapport au repère \mathcal{R} . L'application de la définition de la vitesse permet de montrer que $\overrightarrow{v_a} = \overrightarrow{v_r} + \overrightarrow{v_e}$ où $\overrightarrow{v_a}$ est la vitesse absolue (dans \mathcal{R}), $\overrightarrow{v_r}$ est la vitesse relative (dans \mathcal{R}') et $\overrightarrow{v_e}$ est la vitesse d'entraînement, donnée par

$$\overrightarrow{v_e} = \overrightarrow{v_{\mathcal{R}}(O')} + \overrightarrow{\Omega} \wedge \overrightarrow{O'M} \left(\overrightarrow{v_{\mathcal{R}}(O')} = \left(\frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt} \right)_{\mathcal{R}} \right).$$

Composition des accélérations

En dérivant la formule précédente et en utilisant la formule de Varignon, on montre que $\overrightarrow{a_a} = \overrightarrow{a_r} + \overrightarrow{a_e} + \overrightarrow{a_c}$, où $\overrightarrow{a_e}$ est l'accélération d'entraînement et $\overrightarrow{a_c}$ est l'accélération de Coriolis. Ces accélérations sont données par :

$$\overrightarrow{a_e} = \overrightarrow{a_R(O')} + \frac{d\overrightarrow{\Omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M} + \overrightarrow{\Omega} \wedge (\overrightarrow{\Omega} \wedge \overrightarrow{O'M})$$

$$\overrightarrow{a_c} = 2\overrightarrow{\Omega} \wedge \overrightarrow{v_r}$$

On remarque que $\frac{d\overrightarrow{\Omega}}{dt}$ ne dépend pas du référentiel.

Dynamique dans les référentiels non galiléens

PFD dans un référentiel non galiléen

On considère un point M de masse constante m dans un référentiel non galiléen. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à M dans un référentiel galiléen et en utilisant la composition des accélérations, on montre que

 $\frac{d\overrightarrow{p}}{dt} = \overrightarrow{F} + \overrightarrow{F_{ie}} + \overrightarrow{F_{ic}}$ où $\overrightarrow{F_{ie}}$ et $\overrightarrow{F_{ic}}$ sont les pseudo-forces (respectivement force d'inertie d'entraînement et force d'inertie de Coriolis).

Elles sont données par $\overrightarrow{F_{ie}} = -m \overrightarrow{a_e}$ et, de même, $\overrightarrow{F_{ic}} = -m \overrightarrow{a_c}$.

TMC dans un référentiel non galiléen

De même, on a

$$\frac{d\overrightarrow{L_O}}{dt} = \overrightarrow{\mathcal{M}_{O,\vec{F}}} + \overrightarrow{\mathcal{M}_{O,\vec{F_{ie}}}} + \overrightarrow{\mathcal{M}_{O,\vec{F_{ic}}}}$$

Influence de la rotation de la Terre sur le poids

Si $\overrightarrow{g_0}$ est l'accélération de la pensanteur due seulement à l'attraction gravitationnelle, alors en un point M, l'accélération tenant compte de la rotation de la Terre est : $\overrightarrow{g} = \overrightarrow{g_0} + \Omega^2 \overrightarrow{HM}$, où H est le projeté orthogonal de M sur l'axe de la Terre et Ω la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même.

Éléments cinétiques des systèmes

1. Système matériel

Définition

On appelle système matériel un ensemble de points matériels. Les systèmes seront notés S. Cet ensemble peut être *discret* ou *continu*; les sommations effectuées sur le système prendront alors respectivement la forme d'une somme ou d'une intégrale. On considère dans la suite un système continu, le passage entre discret et continu ne posant aucune difficulté.

Système ouvert, fermé

Un système qui échange de la matière avec le milieu extérieur est dit ouvert, sinon il est dit fermé. On n'étudie ici que des systèmes fermés.

Principe de l'étude

L'étude des systèmes matériels est une généralisation de l'étude des points matériels. Cette généralisation est possible en n'utilisant aucun postulat supplémentaire : les lois mécaniques régissant l'évolution des systèmes peuvent être déduites de celle régissant l'évolution des points.

2. Éléments cinétiques

Masse

La masse (totale) d'un système ${\mathcal S}$ vaut par définition :

$$M = \int_{P \in \mathcal{S}} dm(P)$$

où dm(P) représente l'élément de masse situé au voisinage du point P. En notant $\rho(P)$ la masse volumique au point P, on a $dm(P) = \rho(P)dV$.

Mécanique du point et des systèmes de points

Centre d'inertie

On définit pour un système ${\mathcal S}$ de masse totale ${\mathcal M}$ le centre d'inertie, noté ${\mathcal G}$, par :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in \mathcal{S}} \overrightarrow{OP} \, dm(P)$$

où ${\it O}$ est un point quelconque. Le centre d'inertie est en fait un barycentre, il possède donc la propriété d'associativité des barycentres qui permet de décomposer le calcul de sa position.

Propriété de symétrie du centre d'inertie

La définition du centre d'inertie montre que le centre d'inertie G d'un système \mathcal{S} est inclus dans tout plan de symétrie de \mathcal{S} .

Grandeurs cinétiques

L'expression des grandeurs suivantes vient de leur définition pour un point matériel :

– quantité de mouvement : $\overrightarrow{p} = \int_{\mathcal{S}} \overrightarrow{v_P} dm(P)$

- moment cinétique en $O: \overrightarrow{L_O} = \int_{\mathcal{S}} \overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{v_P} \ dm(P)$

– moment cinétique par rapport à l'axe Δ passant par O et dirigé par le vecteur $\overrightarrow{u}: L_{\Delta} = \overrightarrow{L_{O}} \cdot \overrightarrow{u}$

- énergie cinétique : $E_C = \int_S \frac{1}{2} v_P^2 dm(P)$

Expression de la quantité de mouvement

En prenant pour O l'origine du référentiel d'étude et en dérivant l'expression définissant le centre d'inertie, on a directement l'expression $\overrightarrow{p}=M\overrightarrow{v_G}$.

Changement de point d'expression du moment cinétique

On montre simplement avec les définitions du moment cinétique et de la quantité de mouvement la relation $\overrightarrow{L_A} = \overrightarrow{L_B} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{p}$.

Éléments cinétiques des systèmes

Torseur cinétique

On appelle torseur tout couple de la forme $(\overrightarrow{R}, \overrightarrow{\mathcal{M}_A})$ vérifiant la relation de changement de point d'expression du moment : $\overrightarrow{\mathcal{M}_A} = \overrightarrow{\mathcal{M}_B} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{R}$. Un torseur a deux composantes :

- la première est appelée de manière générale résultante du torseur, elle ne dépend pas du point d'expression,
- la deuxième est le *moment* du torseur, elle dépend du point d'expression.

Un torseur est noté de manière générale $\mathcal{T} = \left\{\overrightarrow{R}, \overrightarrow{\mathcal{M}_A}\right\}_A$.

Le couple $(\overrightarrow{p}, \overrightarrow{L_A})$ a une structure de torseur, c'est le torseur cinétique.

3. Référentiel barycentrique

Référentiel barycentrique

On considère un système S de centre d'inertie G dans le référentiel R. On appelle référentiel barycentrique et on note R^* le référentiel d'origine G obtenu par translation du référentiel R.

Les grandeurs relatives au référentiel barycentrique seront notées *.

Quantité de mouvement

En dérivant la définition du centre d'inertie dans le référentiel barycentrique \mathcal{R}^* , on obtient directement que la quantité de mouvement barycentrique du système est nulle : $\overrightarrow{p^*} = \overrightarrow{0}$.

Théorème de Kœnig pour le moment cinétique

En écrivant pour la vitesse d'un point P du système $\overrightarrow{v_P} = \overrightarrow{v_P^*} + \overrightarrow{v_G}$, et en utilisant la définition du centre d'inertie, on obtient la relation : $\overrightarrow{L_A} = \overrightarrow{L_A^*} + \overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{P}$. On a immédiatement que le moment cinétique barycentrique ne dépend pas du point d'expression $(\overrightarrow{L_A^*} = \overrightarrow{L_B^*})$, on le note plus simplement $\overrightarrow{L^*}$. On a donc le théorème de Kænig pour le moment cinétique :

$$\overrightarrow{L_A} = \overrightarrow{L^*} + \overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{p}.$$

On remarque que le couple $\left(\overrightarrow{p^*},\overrightarrow{L^*}\right)$ a aussi une structure de torseur.

Théorème de Kœnig pour l'énergie cinétique

En utilisant la même décomposition des vitesses que pour le moment cinétique, on obtient facilement $E_C = E_C^* + \frac{1}{2} M v_G^2 + \overrightarrow{p^*} \cdot \overrightarrow{v_G}$. Avec $\overrightarrow{p^*} = \overrightarrow{0}$, on a le théorème de Kænig pour l'énergie cinétique :

$$E_C = E_C^* + \frac{1}{2}Mv_G^2.$$

cf. Théorie cinétique du gaz parfait pour l'interprétation de cette décomposition.

Dynamique des systèmes

1. Actions mécaniques, actions réciproques

Action mécanique, structure de torseur

Une action mécanique est un ensemble de forces. Une action mécanique exercée sur un système est caractérisée par sa résultante et son moment :

- la résultante d'une action mécanique est la somme des forces exercées sur le système,
- le moment d'une action mécanique est la somme des moments des différentes forces exprimées en un même point : le moment dépend du point choisi.

La définition du moment d'une force en un point $(\overrightarrow{\mathcal{M}_{A,\vec{F}}} = \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{F})$, où M est le point d'application de la force \overrightarrow{F}) donne directement la relation de changement de point d'expression du moment d'une action mécanique : $\overrightarrow{\mathcal{M}_{A}} = \overrightarrow{\mathcal{M}_{B}} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{R}$.

On reconnaît une structure de torseur, il s'agit ici du torseur d'action mécanique $\left\{\overrightarrow{R}, \overrightarrow{\mathcal{M}_A}\right\}_A$ caractérisant cette action.

Loi des actions réciproques

Le principe des actions réciproques vu en mécanique du point (cf. Dynamique du point matériel dans les référentiels galiléens) permet de déduire immédiatement sa généralisation à la mécanique des systèmes ; en notant $\mathcal{T}_{1\to 2}$ et $\mathcal{T}_{2\to 1}$ respectivement les torseurs de l'action mécanique du système \mathcal{S}_1 sur le système \mathcal{S}_2 et du système \mathcal{S}_2 sur le système \mathcal{S}_1 , on a $\mathcal{T}_{2\to 1}=-\mathcal{T}_{1\to 2}$ (l'opposé d'un torseur est le torseur composé de l'opposé de la résultante et de l'opposé du moment, ceci est justifié par la structure d'espace vectoriel de l'ensemble des torseurs).

Actions intérieures à un système

La loi des actions réciproques a un corollaire important : la résultante et le moment des actions intérieures à un système sont nuls (la loi précédente implique que $\mathcal{T}_{1\rightarrow 1}=0$).

2. Théorèmes généraux

Théorème de la quantité de mouvement

On considère un système matériel continu $\mathcal S$ dans un référentiel galiléen $\mathcal R$. Chaque élément de masse dm(P) situé en P est soumis à une résultante de forces élémentaire \overrightarrow{df} qui peut se décomposer en $\overrightarrow{df} = \overrightarrow{df_i} + \overrightarrow{df_e}$ où $\overrightarrow{df_e}$ est la résultante élémentaire des actions extérieures au système et $\overrightarrow{df_i}$ est celle des actions intérieures au système (actions exercées entre deux parties du système). Calculons la dérivée de la quantité de mouvement du système en appliquant le principe fondamental de la dynamique à chaque élément de masse du système (on suppose dans ce modèle que chaque élément de masse se comporte comme une particule ponctuelle) :

$$\frac{d\overrightarrow{p}}{dt} = \int_{\mathcal{S}} \frac{d}{dt} \left(\overrightarrow{v_P} \ dm(P) \right) = \int_{\mathcal{S}} \overrightarrow{df} = \int_{\mathcal{S}} \overrightarrow{df_e} + \int_{\mathcal{S}} \overrightarrow{df_i} = \overrightarrow{R}$$

où \overrightarrow{R} est la résultante des actions mécaniques extérieures, car d'après la loi des actions réciproques la somme des actions intérieures est nulle. C'est le théorème

de la quantité de mouvement pour un système : $\frac{d\overrightarrow{p}}{dt} = \overrightarrow{R}$.

Théorème du moment cinétique en un point fixe

Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Procédons comme pour le théorème de la quantité de mouvement en utilisant les mêmes notations. Calculons la dérivée du moment cinétique en un point *fixe* A d'un élément de masse dm(P) situé en P:

$$\frac{d(\overrightarrow{dL_A})}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\overrightarrow{AP} \wedge \overrightarrow{v_P} dm \right) = \frac{d\overrightarrow{AP}}{dt} \wedge \overrightarrow{v_P} dm + \overrightarrow{AP} \wedge \frac{d(\overrightarrow{v_P} dm)}{dt}.$$

Comme A est fixe, on a $\frac{d\overrightarrow{AP}}{dt} \wedge \overrightarrow{v_P}dm = \overrightarrow{0}$ et d'après le principe fondamental de la dynamique, on a :

$$\overrightarrow{AP} \wedge \frac{d(\overrightarrow{vP}dm)}{dt} = \overrightarrow{AP} \wedge \left(\overrightarrow{df_e} + \overrightarrow{df_i}\right).$$

En utilisant la loi des actions réciproques, il vient qu'en un point fixe A,

$$\frac{d\overrightarrow{L_A}}{dt} = \overrightarrow{\mathcal{M}_A}$$
, où $\overrightarrow{\mathcal{M}_A}$ est le moment en A des actions extérieures.

10 Dynamique des systèmes

Ce théorème est souvent utilisé en projection sur un axe fixe, on a alors $\frac{dL_{\Delta}}{dt} = \mathcal{M}_{\Delta}$, où $\mathcal{M}_{\Delta} = \overrightarrow{\mathcal{M}_{A}} \cdot \overrightarrow{u_{\Delta}}$ avec $A \in \Delta$.

Théorème du moment cinétique au centre d'inertie

En reprenant la démonstration précédente dans le cas où le point A n'est pas fixe,

le terme $\frac{d\overrightarrow{AP}}{dt} \wedge \overrightarrow{v_P} dm$ ne s'annule pas, mais donne après intégration $-\overrightarrow{v_A} \wedge \overrightarrow{P}$.

La relation généralisant le théorème du moment cinétique en un point fixe est

donc:
$$\frac{d\overrightarrow{L_A}}{dt} = \overrightarrow{\mathcal{M}_A} - \overrightarrow{v_A} \wedge \overrightarrow{p}$$
. Comme $\overrightarrow{p} = M\overrightarrow{v_G}$, en prenant $A = G$, on

obtient le théorème du moment cinétique au centre d'inertie : $\frac{d\overrightarrow{L_G}}{dt} = \overrightarrow{\mathcal{M}_G}$.

Référentiels non galiléens

Comme en mécanique du point matériel, l'étude d'un système matériel dans un référentiel non galiléen se fait par l'intermédiaire d'un référentiel galiléen, dans lequel on peut appliquer les théorèmes démontrés, et en utilisant la formule de composition des accélérations pour chaque élément de masse du système.

Il n'y a pas de formule générale concernant les référentiels non galiléens et l'étude n'est faisable que dans des cas simples (référentiel en translation uniformément accélérée par exemple).

Étude énergétique des systèmes

1. Puissance d'une action, énergie cinétique

Puissance d'une action mécanique

Considérons une action mécanique exerçant sur chaque élément de masse dm(P) du système \mathcal{S} la force élémentaire $\overrightarrow{df}(P)$. La puissance de cette action mécanique vaut par définition, d'après la puissance d'une force exercée sur une particule ponctuelle :

$$\mathcal{P} = \int_{\mathcal{S}} \overrightarrow{df}(P) \cdot \overrightarrow{v_P}$$

Changement de référentiel de la puissance

D'après la définition de la puissance, celle-ci dépend du référentiel dans lequel on la calcule. On considère une action mécanique caractérisée par son torseur $\{\overrightarrow{R}, \overrightarrow{\mathcal{M}_A}\}_A$ exerçant une force élémentaire \overrightarrow{df} sur chaque élément de masse du système \mathcal{S} . On étudie le mouvement du système dans les référentiels \mathcal{R} et \mathcal{R}' , on note a' la grandeur a calculée dans le référentiel \mathcal{R}' .

La différence des puissances élémentaires de l'action exercée sur l'élément de

masse situé en P est $d\mathcal{P} - d\mathcal{P}' = \overrightarrow{df} \cdot (\overrightarrow{vP} - \overrightarrow{v'P})$. En utilisant la relation de composition des vitesses vue dans Moment cinétique, référentiels non galiléens, en remplaçant O' par un point quelconque A fixe dans \mathcal{R}' (la démonstration faite

reste la même), on a
$$\overrightarrow{v_P} - \overrightarrow{v_P} = \overrightarrow{v_A} + \overrightarrow{\Omega} \wedge \overrightarrow{AP}$$
.

Ensuite, en reconnaissant un déterminant et en effectuant une permutation circulaire des vecteurs, on obtient la relation de changement de référentiel des puis-

sances:
$$\mathcal{P} - \mathcal{P}' = \overrightarrow{v_A} \cdot \overrightarrow{R} + \overrightarrow{\Omega} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}_A}$$

Cette relation, facile à démontrer, n'est pas à retenir mais a une conséquence importante : comme la résultante et le moment des actions intérieures à un système sont nuls, la puissance des actions intérieures à un système ne dépend pas du référentiel.

11 Étude énergétique des systèmes

Travail d'une action mécanique

De même qu'en mécanique du point, le travail élémentaire δW exercé par une action mécanique dans l'intervalle de temps dt est $\delta W = \mathcal{P} dt$, où \mathcal{P} est la puissance de cette action mécanique.

Théorème de l'énergie cinétique

On considère un système $\mathcal S$ dans lequel chaque élément de masse dm(P) situé en P est soumis à une force élémentaire extérieure $\overrightarrow{df_e}(P)$ et à une force élémentaire intérieure $\overrightarrow{df_i}(P)$. Calculons la dérivée de l'énergie cinétique élémentaire de l'élément de masse $dm(P): dE_C(P) = \frac{1}{2}dm(P)v_P^2$ et utilisons le principe fondamental de la mécanique du point comme pour la démonstration du théorème de la résultante cinétique :

$$\frac{d(dE_C(P))}{dt} = \overrightarrow{v_P} \cdot \left(dm(P) \frac{\overrightarrow{v_P}}{t} \right) = \overrightarrow{v_P} \cdot \overrightarrow{df_e} + \overrightarrow{v_P} \cdot \overrightarrow{df_i}.$$

Après intégration, on obtient le théorème de l'énergie cinétique : $\frac{dE_C}{dt} = \mathcal{P}_e + \mathcal{P}_i.$

 \mathcal{P}_e est la puissance des actions mécaniques extérieures et \mathcal{P}_i la puissance des actions mécaniques intérieures au système.

Théorème de l'énergie cinétique barycentrique

Le théorème de l'énergie cinétique est appliquable dans un référentiel galiléen. On peut calculer la dérivée de l'énergie cinétique barycentrique en utilisant le théorème de Kænig : $\frac{dE_C^*}{dt} = \mathcal{P}_e + \mathcal{P}_i - \overrightarrow{R} \cdot \overrightarrow{v_G}$ d'après les théorèmes de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique, appliqués dans un référentiel galiléen. En écrivant les puissances et la résultante sous la forme d'intégrales, on voit directement que $\frac{dE_C^*}{dt} = \mathcal{P}_e^* + \mathcal{P}_i^*$ (les puissances barycentriques sont les puissances calculées avec les vitesses barycentriques).

2. Énergie potentielle, énergie mécanique

Énergie potentielle

Une action mécanique s'exerçant sur un système est dite *conservative* si pour tout déplacement du système le travail élémentaire δW de cette action peut s'exprimer comme un élément différentiel : $\delta W = -dE_P$ pour une certaine fonction E_P . C'est-à-dire que le travail de l'action mécanique au cours d'un changement d'état du système ne dépend que des états initial et final du système (l'état d'un système matériel est donné par la position de chacun de ses points).

Pour une action conservative, la fonction E_P (E_P est une *fonction* de l'état du système) est l'énergie potentielle associée à cette action.

On remarque que la somme de deux actions conservatives est conservative : l'énergie potentielle totale est alors la somme des énergies potentielles.

Énergie mécanique

On considère un système soumis notamment à des actions conservatives pour lesquelles l'énergie potentielle totale est E_P . De même qu'en mécanique du point, on appelle énergie mécanique de ce système la somme de ses énergies cinétique et potentielle : $E_M = E_C + E_P$.

Théorème de l'énergie mécanique

Considérons un système soumis à des actions non conservatives de puissance \mathcal{P}_{nc} et à des actions conservatives de puissance \mathcal{P}_c et d'énergie potentielle associée E_P . Calculons la dérivée de l'énergie mécanique de ce système en utilisant la définition de l'énergie potentielle et le théorème de l'énergie cinétique :

$$\frac{dE_M}{dt} = (\mathcal{P}_{nc} + \mathcal{P}_c) + \left(\frac{-\delta W_c}{dt}\right).$$
 On obtient donc le théorème de l'énergie mécanique :

$$\frac{dE_M}{dt} = \mathcal{P}_{nc}.$$

Cette relation montre l'intérêt de l'énergie mécanique : elle se conserve dans beaucoup de cas.

12 Cinématique des solides

1. Définitions, torseur cinématique

Solide indéformable

On appelle solide indéformable un système matériel tel que la distance entre deux points du système soit conservée au cours du temps : pour tout couple (A, B) de points du solide, AB = cte.

Un solide est un cas particulier de système matériel; la dynamique des solides est donc l'application de la dynamique des systèmes aux solides.

Repère lié à un solide

D'après la définition du solide indéformable, il est possible de trouver un repère dans lequel le solide est immobile (en prenant par exemple quatre points du solide qui ne sont pas inclus dans un plan), un tel repère est dit lié au solide.

On remarque que d'après la définition du solide indéformable, l'angle entre deux vecteurs liés au solide ne varie pas au cours du temps.

Degrés de liberté

Pour connaître entièrement la position d'un solide, il faut connaître un certain nombre de paramètres indépendants, c'est le nombre de degrés de liberté du solide. Un solide libre a six degrés de liberté (pour connaître la position du repère lié à un solide, il faut connaître la position de l'origine et trois angles) : trois en translation et trois en rotation.

En imposant des contraintes au solide, on lui supprime des degrés de liberté.

On pourrait définir le nombre de degrés de liberté d'un système quelconque, qui est infini dans le cas général d'un système d'une infinité de points (système continu par exemple).

Vecteur rotation, composition

Le vecteur rotation d'un solide par rapport à un repère est introduit dans Changement de référentiel. Nous allons voir que ce vecteur joue un rôle fondamental dans la cinématique du solide.

La formule de Varignon peut être vue comme une caractérisation du vecteur rotation ; il est alors aisé de montrer la formule de composition des vecteurs rotation : en notant $\overrightarrow{\Omega_{i/j}}$ le vecteur rotation du repère \mathcal{R}_i par rapport au repère \mathcal{R}_j , on a $\overrightarrow{\Omega_{2/0}} = \overrightarrow{\Omega_{2/1}} + \overrightarrow{\Omega_{1/0}}$.

Relation entre les vitesses, torseur cinématique

On a déjà montré (*Changement de référentiel*) que la formule de Varignon donnait pour un solide la relation entre les vitesses suivante : $\overrightarrow{v_A} = \overrightarrow{v_B} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{\Omega}$. On reconnaît la relation de structure de torseur pour le couple $(\overrightarrow{\Omega}, \overrightarrow{v_A})$.

Le torseur $\left\{\overrightarrow{\Omega},\overrightarrow{v_A}\right\}_A$ est appelé torseur cinématique ; sa résultante est le vecteur rotation et son moment est la vitesse instantanée en un point. La connaissance de ce torseur, c'est-à-dire du vecteur rotation et de la vitesse d'un point du solide, permet de connaître la vitesse de tous les points du solide.

2. Contact entre solides

Solides en contact, plan tangent

On considère deux solides S_1 et S_2 en contact ponctuel en I (cf. **Fig 1.1**). Alors les surfaces de ces solides admettent en I un plan tangent commun que l'on notera P.

Vitesse de glissement

Le point I peut être considéré comme le lieu géométrique du contact, comme appartenant au solide S_1 ou comme appartenant au solide S_2 .

On note $\overrightarrow{v_{I,1}}$ la vitesse du point I considéré comme appartenant au solide S_1 et $\overrightarrow{v_{I,1}/2} = \overrightarrow{v_{I,1}} - \overrightarrow{v_{I,2}}$.

Les trajectoires du point I considéré comme appartenant à S_1 ou S_2 sont de toute évidence « tangentes » au niveau du point géométrique I (elles ne se croisent pas), on en déduit que $\overrightarrow{v_{I,1/2}}$ est colinéaire au plan P, c'est la vitesse de glissement du solide S_1 par rapport au solide S_2 .

12 Cinématique des solides

Vecteur pivotement, vecteur roulement

Comme pour la vitesse, on introduit le vecteur rotation de S_1 par rapport à S_2 : $\overrightarrow{\Omega_{1/2}}$. Ce vecteur peut se décomposer en :

- une composante normale au plan P, c'est le vecteur pivotement que l'on note $\overrightarrow{\Omega}_{p}$,
- une composante colinéaire au plan P, c'est le vecteur roulement que l'on note $\overrightarrow{\Omega_r}$




Figure 12.1 – Solides en contact.

Roulement sans glissement

On dit qu'il y a roulement sans glissement pour deux solides en contact lorsque la vitesse de glissement et le vecteur pivotement sont nuls :

Roulement sans glissement
$$\iff \begin{cases} \overrightarrow{v_{I,1/2}} = \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{\Omega_p} = \overrightarrow{0} \end{cases}$$

1. Éléments cinétiques des solides en mouvement

Cas général

Les relations donnant les éléments cinétiques d'un solide en mouvement en fonction de sa répartition de masse et de son torseur cinématique sont horsprogramme. Il est cependant possible d'obtenir des relations simples dans certains cas particuliers.

Mouvement de translation

Un solide est en translation quand tous ses points ont la même vitesse \overrightarrow{v} . Ses éléments cinétiques se calculent sans difficultés : $\overrightarrow{p}=M\overrightarrow{v}$, $\overrightarrow{L_A}=\overrightarrow{AG}\wedge\overrightarrow{p}$, $E_C=\frac{1}{2}Mv^2$.

Mouvement de rotation autour d'un axe fixe

On considère un solide $\mathcal S$ en mouvement de rotation autour d'un axe fixe Δ (Δ passe par A et est dirigé par \overrightarrow{u} unitaire) : le vecteur rotation $\overrightarrow{\Omega}$ du solide est colinéaire à Δ , on note donc $\overrightarrow{\Omega} = \Omega \overrightarrow{u}$. De plus, tous les points du solide situés sur l'axe Δ ont une vitesse nulle.

Il est alors intéressant de calculer le moment cinétique par rapport à cet axe Δ . Le moment cinétique élémentaire en A d'un élément de masse dm du solide situé en P est

$$\overrightarrow{dL_A} = \overrightarrow{AP} \wedge \overrightarrow{v_P} dm = \overrightarrow{AP} \wedge \left(\overrightarrow{PA} \wedge \Omega \overrightarrow{u}\right) dm$$

en utilisant la relation entre les vitesses et le fait que Δ est axe de rotation. En utilisant le projeté H de P sur Δ , on obtient après simplification le moment cinétique élémentaire par rapport à l'axe $\Delta: dL_{\Delta}(P) = \overrightarrow{dL_A} \cdot \overrightarrow{u} = \Omega d(P,\Delta)^2 dm$ où $d(P,\Delta) = HP$. Après intégration on obtient le moment cinétique total :

13 Dynamique des solides

$$L_{\Delta} = \Omega J(S/\Delta)$$
 où $J(S/\Delta) = \int_{S} d(P,\Delta)^{2} dm(P)$

 $J(S/\Delta)$ est le *moment d'inertie* du solide S par rapport à l'axe Δ .

Il est aussi possible de calculer l'énergie cinétique du solide \mathcal{S} : avec les mêmes notations, l'énergie cinétique élémentaire de cet élément de masse est $dE_C = \frac{1}{2} v_P^2 dm = \frac{1}{2} \Omega^2 \left(\overrightarrow{PA} \wedge \overrightarrow{u} \right)^2 dm. \text{ En utilisant le point } H, \text{ on obtient } \left(\overrightarrow{PA} \wedge \overrightarrow{u} \right)^2 = d(P, \Delta)^2. \text{ Finalement, après intégration, on a}:$

$$E_C = \frac{1}{2}J(\mathcal{S}/\Delta)\Omega^2$$

2. Application des théorèmes généraux aux solides

Théorème de la résultante cinétique

La forme générale de ce théorème est la plus simple que l'on puisse trouver car la résultante cinétique s'exprime simplement ; on a encore $M\frac{d\overrightarrow{v_G}}{dt}=\overrightarrow{R}$.

Théorème du moment cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe

Le moment cinétique d'un solide s'exprime simplement pour un solide en rotation autour d'un axe fixe. On a donc dans ce cas, en conservant les notations du paragraphe précédent : $J(\mathcal{S}/\Delta)\frac{d\Omega}{dt}=\mathcal{M}_{\Delta}$.

Dans le cas général, la forme la plus simple reste celle vue pour tous les systèmes.

3. Étude dynamique des contacts

Décomposition de l'action de contact

On considère ici les deux solides en contact vus plus haut. On considère l'action exercée par S_1 sur S_2 , caractérisée par sa résultante \overrightarrow{R} et son moment en I par exemple : $\overrightarrow{\mathcal{M}_I}$. Ces deux vecteurs se décomposent comme les vecteurs vitesse relative et rotation relative en deux composantes : une composante tangente au plan P (le frottement de glissement $\overrightarrow{R_T}$ et le frottement de roulement $\overrightarrow{\mathcal{M}_{I,T}}$) et

une composante normale au plan P (l'action répulsive $\overrightarrow{R_N}$ et le frottement de pivotement $\overrightarrow{\mathcal{M}_{I,N}}$).

Cette étude des contacts donne des lois vérifiées par ces composantes qui ne proviennent pas des théorèmes généraux mais de « principes » simples relatifs aux contacts. Les lois seront en fait plus expliquées que démontrées.

Contact ponctuel

En cas de contact rigoureusement ponctuel, le moment en I de l'action de contact est nul :

Contact rigoureusement ponctuel en I
$$\Longrightarrow \overrightarrow{\mathcal{M}_I} = \overrightarrow{0}$$

Un contact rigoureusement ponctuel est par définition un contact tel que l'intersection géométrique des deux solides soit réduite à un point : les deux solides ont un seul point en contact. On se retrouve dans le cas d'une interaction entre deux points matériels (dans une action de contact, seuls les points en contact interagissent), qui ne peut pas transmettre de moment.

On se placera toujours dans ce cas pour la suite.

Opposition à la pénétration

En partant du principe que deux points matériels ne peuvent pas rigoureusement se superposer, l'interaction de deux points en contact est nécessairement répulsive.

On en déduit que l'action de contact tend à empêcher la pénétration d'un solide dans l'autre, c'est-à-dire $\overrightarrow{R} \cdot \overrightarrow{n_{1 \to 2}} \geqslant 0$, où $\overrightarrow{n_{1 \to 2}}$ est un vecteur normal au plan P et dirigé de S_1 vers S_2 .

Loi de Coulomb en cas de non glissement

Cette loi donne une relation entre entre les normes des résultantes normale et tangentielle de l'action de contact.

Si la vitesse de glissement est nulle $(\overrightarrow{v_{I,1/2}} = \overrightarrow{0})$, alors $\|\overrightarrow{R_T}\| \le f_s \|\overrightarrow{R_N}\|$ où f_s est le *coefficient de frottement statique* entre les deux solides ; il dépend des matériaux composant les solides.

Loi de Coulomb en cas de glissement

O Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

On a une relation du même type en cas de glissement, mais cette fois la direction du frottement de glissement est connue : celui-ci s'oppose au glissement.

13 Dynamique des solides

De plus la norme du frottement de glissement est entièrement connue, on a $\overrightarrow{R_T} = -f_d \|\overrightarrow{R_N}\|\overrightarrow{u_g}$ où f_d est le coefficient de frottement dynamique et $\overrightarrow{u_g} = \frac{\overrightarrow{v_{I,2/1}}}{\|\overrightarrow{v_{I,2/1}}\|}$ est le vecteur unitaire indiquant la direction et le sens du glisse-

ment.

Expérimentalement, on a $f_s \simeq f_d$, et on se place souvent dans le cas où $f_s = f_d = f$, appelé plus simplement coefficient de frottement.

Glissement parfait

On dit qu'un glissement est parfait lorsque $f_s = f_d = 0$.

O Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

1. Puissance d'une action mécanique sur un solide

Puissance d'une action mécanique sur un solide

On considère un solide S en mouvement caractérisé par son torseur cinématique $\{\overrightarrow{\Omega}, \overrightarrow{v_A}\}_A$ sur lequel s'exerce une action mécanique caractérisée par son torseur $\{\overrightarrow{R}, \overrightarrow{\mathcal{M}_B}\}_B$.

Cette action mécanique exerce en fait une force élémentaire \overrightarrow{df} sur l'élément de masse du solide situé en P. Calculons la puissance élémentaire de la force exercée sur cet élément de masse : $d\mathcal{P} = \overrightarrow{df} \cdot \overrightarrow{vP} = \overrightarrow{df} \cdot \left(\overrightarrow{vA} + \overrightarrow{PA} \wedge \overrightarrow{\Omega}\right)$.

On reconnaît un déterminant dans $\overrightarrow{df} \cdot \left(\overrightarrow{PA} \wedge \overrightarrow{\Omega} \right) = \overrightarrow{\Omega} \cdot \left(\overrightarrow{df} \wedge \overrightarrow{PA} \right)$.

Après intégration, il vient directement la relation générale

$$\mathcal{P} = \overrightarrow{v_A} \cdot \overrightarrow{R} + \overrightarrow{\Omega} \cdot \overrightarrow{\mathcal{M}_A}.$$

Puissance des actions intérieures à un solide

De la relation précédente on déduit que la puissance des actions intérieures à un solide est nulle (en effet, on a vu que la résultante et le moment de ces actions sont nulles).

Puissance des actions de contact

En reprenant les mêmes notations, la puissance des actions de contact est la somme de la puissance de l'action de \mathcal{S}_1 sur \mathcal{S}_2 et de la puissance de l'action de \mathcal{S}_2 sur \mathcal{S}_1 . En utilisant l'expression de la puissance d'une action sur un solide on a : $\mathcal{P}_c = \mathcal{P}_{1 \to 2} + \mathcal{P}_{2 \to 1} = \overrightarrow{R} \cdot \overrightarrow{v_{I,2}} + (-\overrightarrow{R}) \cdot \overrightarrow{v_{I,1}} = \overrightarrow{R} \cdot \overrightarrow{v_{I,2/1}}$. En utilisant la décomposition de la résultante, on obtient

$$\mathcal{P}_c = \overrightarrow{R_T} \cdot \overrightarrow{v_{I,2/1}}$$

Mécanique du point et des systèmes de points

14 Étude énergétique des solides

D'après la loi de Coulomb, on a $\mathcal{P}_c \leqslant 0$: de la puissance est perdue par frottement lors d'un contact.

Liaison parfaite

On dit que deux solides sont en liaison lorsque des actions s'exercent entre ces deux solides.

La liaison est dite parfaite si la puissance de ces actions est nulle.

Liaison rotule, liaison pivot

Ces liaisons sont fréquemment utilisées :

- deux solides sont liés par une liaison rotule lorsqu'il existe un point fixe dans les référentiels liés aux solides,
- deux solides sont en liaison pivot lorsqu'il existe une droite fixe dans les référentiels liés aux solides.

2. Énergies cinétique, potentielle et mécanique

Théorème de l'énergie cinétique

Comme la puissance des actions intérieures à un solide est nulle, le théorème de l'énergie cinétique appliqué à un solide donne $\frac{dE_C}{dt} = \mathcal{P}$ où \mathcal{P} est la puissance de toutes les actions extérieures exercées sur le solide.

Ce théorème est à appliquer dans des cas simples où l'énergie cinétique du système est facilement calculable.

Énergies potentielle et mécanique

La définition de l'énergie potentielle ne dépend en rien de la forme du système, il n'existe donc pas d'application spécifique aux solides.

Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

1. Problème à deux corps, mobile fictif et masse réduite

Mobile fictif et masse réduite

On ramène l'étude des mouvements des deux points dans le référentiel barycentrique à l'étude du mouvement du mobile fictif M défini par sa position

$$\overrightarrow{r} = \overrightarrow{GM} = \overrightarrow{M_1M_2}$$
 et sa masse, appelée *masse réduite du système* :

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

On note
$$\overrightarrow{v} = \frac{d\overrightarrow{r}}{dt}$$
.

Moment cinétique dans le référentiel barycentrique

On montre que
$$\overrightarrow{L_S^*} = \overrightarrow{r} \wedge \mu \overrightarrow{v}$$
.

Énergie cinétique dans le référentiel barycentrique

De même on a
$$E_{CS}^* = \frac{1}{2}\mu v^2$$
.

Interprétation

 $\overrightarrow{L_{\mathcal{S}}^*}$ et $E_{C\mathcal{S}}^*$ sont considérés comme les éléments cinétiques du mobile réduit.

On a aussi montré que l'étude du mouvement du mobile réduit suffisait à déterminer les mouvements des deux points matériels.

15 Système isolé de deux particules

2. Mouvement du mobile réduit : mouvement à force centrale

Définition

Un point M dans le référentiel \mathcal{R} est soumis à une force centrale \overrightarrow{f} quand en tout point, $\overrightarrow{f} = f(M)\overrightarrow{u_r}$.

Conséquences, constante des aires

En reprenant les notations du paragraphe précédent, pour un point matériel M soumis à une force centrale, $\frac{d\overrightarrow{L_O(M)}}{dt} = \overrightarrow{0}$, il apparaît une constante, appelée constante des aires : $\overrightarrow{C} = \overrightarrow{r} \wedge \overrightarrow{v} = r^2 \dot{\theta} \overrightarrow{k}$.

On observe alors que le mouvement est plan (orthogonal à \overrightarrow{k}), d'où l'utilisation des coordonnées polaires.

Vitesse aréolaire

La constante des aires peut être reliée à l'aire $\overrightarrow{A}(t_1,t_2)$ balayée par le vecteur \overrightarrow{r} entre les instants t_1 et t_2 : $\overrightarrow{A}(t_1,t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2} \overrightarrow{r} \wedge d \overrightarrow{r} = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2} \overrightarrow{C} dt = \frac{\overrightarrow{C} \Delta t}{2}$

On relie ainsi la constante des aires à l'aire balayée par \overrightarrow{r} par unité de temps :

L'aire balayée ne dépend que de l'intervalle de temps $\Delta t = t_2 - t_1$.

$$\frac{d\overrightarrow{A}}{d(\Delta t)} = \frac{\overrightarrow{C}}{2}.$$

Formules de Binet

En introduisant u=1/r, en utilisant les expressions de la vitesse et de l'accélération en coordonnées polaires et la norme de la constante des aires $C=r^2\dot{\theta}$ on

montre la formule de Binet pour la vitesse :
$$v^2 = C^2 \left[\left(\frac{du}{d\theta} \right)^2 + u^2 \right]$$

et la formule de Binet pour l'accélération :

$$\overrightarrow{d} = -C^2 u^2 \left(\frac{d^2 u}{d\theta^2} + u \right) \overrightarrow{u_r}.$$

Étude par l'énergie

Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

On montre simplement que si la force centrale dérive d'une énergie potentielle de la forme $E_P(r)$, alors l'énergie mécanique peut s'exprimer sous la forme

$$E_M = \frac{1}{2}\mu \dot{r}^2 + E_{Peff}(r)$$

avec
$$E_{Peff}(r) = \frac{1}{2}\mu \frac{C^2}{r^2} + E_P(r)$$
.

On en vient ainsi à une étude par l'énergie d'un problème monodimensionnel en ayant seulement à considérer le graphe de $E_{Peff}(r)$.

Particules en interaction newtonienne

1. Définition et énergie potentielle

Définition de l'interaction newtonienne

On dit que l'action \overrightarrow{f} exercée sur le point matériel M repéré par ses coordonnées polaires dans le plan est newtonienne si elle est de la forme $\overrightarrow{f} = \varepsilon \frac{k}{r^2} \overrightarrow{u_r}$, où $\varepsilon \in \{-1,1\}$ et k>0 est une constante du problème.

Énergie potentielle associée

On montre simplement que l'énergie potentielle associée à une action newtonienne est

$$E_P(r) = \varepsilon \frac{k}{r}.$$

2. Trajectoires pour une interaction newtonienne

Équation de la trajectoire

En appliquant la relation fondamentale de la dynamique à M dans le référentiel \mathcal{R} et en utilisant la formule de Binet pour l'accélération, on montre que u = 1/r

satisfait l'équation
$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = -\varepsilon \frac{k}{\mu C^2}$$
.

En posant
$$p=rac{\mu C^2}{k}$$
 , la solution s'exprime sous la forme $r=rac{p}{-\varepsilon+e\cos(\theta-\theta_0)}$

Cette équation est l'équation polaire d'une conique, les constantes p, e et θ_0 étant déterminées par les conditions initiales.

La trajectoire est une hyperbole si e > 1, une parabole si e = 1, une ellipse si 0 < e < 1 et un cercle si e = 0.

Expression de l'énergie

O Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

On montre que l'énergie s'exprime de manière générale $E_M = \frac{k}{2p}(e^2 - 1)$.

Dans le cas d'une trajectoire elliptique, elle vaut $E_M = -\frac{k}{2a}$, où a est le demi grand axe de l'ellipse.

Loi des aires pour une trajectoire elliptique

En notant T la période de rotation, on montre la troisième loi de Kepler en utilisant les propriétés géométriques des ellipses.

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{k}{4\pi^2 \mu}.$$

17

7 Oscillateurs

1. Oscillateur harmonique

Définition

Un oscillateur harmonique est un système dont la variable caractéristique u (scalaire ou vectorielle) vérifie l'équation différentielle $\frac{d^2u}{dt^2}+\omega_0^2u=0$, où ω_0 est la pulsation caractéristique du système.

Isochronisme des oscillations

Un oscillateur à variable caractéristique scalaire oscille avec une période $T_0=\frac{2\pi}{\omega_0}$. Ce résultat se généralise aux oscillateurs à variable caractéristique vectorielle composante par composante, on retrouve la même période.

Portrait de phase

Le portrait de phase est le tracé de la courbe paramétrée $\left(u(t), \frac{du}{dt}(t)\right)$ dans le plan, pour u variable scalaire.

Pour un oscillateur harmonique, en notant U l'amplitude des oscillations, le portrait de phase est donné par l'équation $\left(\frac{u}{U}\right)^2 + \left(\frac{\frac{du}{dt}}{U\omega_0}\right)^2 = 1$: la trajectoire de phase est elliptique.

Énergie mécanique

Pour un oscillateur mécanique, on remarque qu'il y a conservation de l'énergie mécanique.

2. Oscillateur amorti

Équation

Un oscillateur amorti par frottement fluide aura une équation de la forme $\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q}\frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0, \text{ où } \omega_0 \text{ est la pulsation et } Q \text{ le facteur de qualité.}$

Équation caractéristique

L'équation différentielle régissant l'oscillateur amorti s'étudie à partir de son équation caractéristique : $r^2+\frac{\omega_0}{Q}r+\omega_0^2=0$. Le discriminant vaut alors :

$$\Delta = 4\omega_0^2 \left(\frac{1}{4Q^2} - 1\right)$$
. On distingue alors trois cas :

- si $\Delta>0$: le régime est apériodique, le système écarté de sa position d'équilibre va y revenir sans oscillations ;
- $-\sin\Delta=0$: le régime est apériodique critique, le système est à la limite des oscillations lorsqu'il est écarté de sa position d'équilibre ;
- si $\Delta < 0\,$: le régime est oscillatoire amorti, le système écarté de sa position d'équilibre va y revenir en passant par des oscillations d'amplitude décroissante et tendant vers 0.

Décrément logarithmique

Si T est la pseudo-période dans le cas d'un régime oscillatoire amorti (on a ici

$$T=rac{2\pi}{\omega_0\sqrt{1-rac{1}{4O^2}}}),$$
 on introduit le décrément logarithmique

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{u(t)}{u(t + nT_0)} \right)$$
, pour t quelconque et n entier quelconque.

Un calcul simple à partir de la forme des solutions montre que $\delta = \frac{\pi}{Q\sqrt{1-\frac{1}{4Q^2}}}$.

Pour un facteur de qualité très grand, on a alors $\delta \approx \frac{\pi}{O}$.

17 Oscillateurs

Portrait de phase

Pour un oscillateur amorti, la trajectoire de phase converge vers l'origine du repère, en spirale dans le cas d'un régime oscillatoire amorti.

Énergie mécanique

Pour un oscillateur mécanique, on montre par le calcul que l'énergie mécanique est décroissante.

Vmax = Y2g(H+L)+

Électrostatique

1. Champs et potentiel électrostatique

Champ électrostatique créé par une charge ponctuelle

On considère une charge q ponctuelle placée à l'origine du repère. La force électrostatique exercée sur une charge q' placée en M est $\overrightarrow{F} = \frac{1}{4\pi \, \varepsilon_0} \frac{q \, q'}{O \, M^2} \overrightarrow{u_{OM}}$

où $\overrightarrow{u_{OM}}$ désigne le vecteur unitaire $\frac{\overrightarrow{OM}}{OM}$ et $\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \, \mathrm{Fm}^{-1}$ est la *permittivité* du vide.

Cette expression conduit à définir le champ électrostatique créé par la charge q:

$$\overrightarrow{E}(\overrightarrow{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \overrightarrow{u_r}.$$

La force exercée sur la charge q' placée en $M(\overrightarrow{r})$ s'exprime alors $\overrightarrow{F} = q' \overrightarrow{E}(\overrightarrow{r})$.

Potentiel associé

On remarque qu'en définissant le champ scalaire $V(\overrightarrow{r}) = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q}{r}$, on a $\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$.

On dit alors que le champ \overrightarrow{E} dérive du potentiel scalaire V.

Distribution de charges ponctuelles, principe de superposition

Pour une distribution de charges ponctuelles q_k , le potentiel et le champ électrostatique créés sont donnés par le principe de superposition : si deux distributions \mathcal{D}_1 et \mathcal{D}_2 créent respectivement les potentiels V_1 et V_2 , la distribution $\mathcal{D}_1 + \mathcal{D}_2$ crée le potentiel $V_1 + V_2$. Le potentiel et le champ électrostatique créés sont donc :

$$\begin{cases} V(M) = \sum_{k} \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q_k}{O_k M} \\ \overrightarrow{E}(M) = \sum_{k} \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{q_k}{O_k M^2} \overrightarrow{u_{O_k M}} \end{cases}$$

Distribution continue de charges

On note $\rho(M)$ la densité volumique de charges au point M (le volume élémentaire dV contenant le point M porte la charge $\rho(M)dV$), le potentiel et le champ électrostatique créés sont alors :

$$\begin{cases} V(M) = \int_{P \in \mathcal{E}} \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{\rho(P)dV}{PM} \\ \overrightarrow{E}(M) = \int_{P \in \mathcal{E}} \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{\rho(P)dV}{PM^2} \overrightarrow{u_{PM}} \end{cases}$$

L'intégration se fait sur tout l'espace (\mathcal{E}) .

Cette formule peut être facilement adaptée aux distributions linéiques et surfaciques de charges.

2. Propriétés du champ électrostatique

Invariance du champ électrostatique

Le champ électrostatique possède toutes les propriétés d'invariance de la distribution de charges qui l'engendre.

Circulation du champ électrostatique

O Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Sur le contour \mathcal{C} allant du point A au point B, la circulation du champ électrique vaut $C = \int_{\mathcal{C}} \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dl} = V(A) - V(B)$ d'après la définition du gradient et parce que $\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$.

Sur un contour fermé, la circulation du champ électrostatique est nulle : on dit que le champ électrostatique est à *circulation conservative*.

Flux du champ créé par une charge ponctuelle à travers une surface

On considère une charge q ponctuelle placée à l'origine du repère et une surface S orientée. Alors le flux du champ électrique créé par la charge q à travers la surface orientée vaut :

$$\phi = \int_{\mathcal{S}} \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{q\Omega}{4\pi\varepsilon_0}$$

où Ω est l'*angle solide* sous lequel est vue la surface S depuis le point où est placée la charge, il vaut par définition :

$$\Omega = \int_{\mathcal{S}} \frac{\overrightarrow{dS} \cdot \overrightarrow{u_r}}{r^2}$$

Théorème de Gauss

On considère une surface fermée S orientée vers l'extérieur. On note Q la charge comprise dans le volume délimité par la surface S. L'angle solide sous lequel est vue une surface fermée depuis un point situé à l'intérieur de la surface est 4π (ceci se calcule aisément pour une sphère, et l'angle ne dépend pas de la forme de la surface), et cet angle est nul quand elle est vue depuis un point extérieur (les éléments de surface s'annulent deux à deux en étant sur le même cône partant du point considéré). Ces résultats et le principe de superposition montrent que le flux

du champ électrique créé par l'ensemble des charges de l'espace est $\phi = \frac{Q}{c_0}$.

Propriétés de symétrie du champ électrostatique

On considère une distribution de charges \mathcal{D} créant un champ électrostatique \overrightarrow{E} . On a alors les propriétés suivantes :

- Si la distribution \mathcal{D} admet un plan de symétrie, le champ \overrightarrow{E} est en tout point de ce plan colinéaire à ce plan. Ceci se démontre avec la formule donnant le champ électrostatique à partir du champ de charge volumique $\rho(\overrightarrow{r})$, en groupant les éléments de volume deux par deux (par symétrie par rapport au plan, cf. Fig. 18.1).
- Si la distribution \mathcal{D} admet un plan d'antisymétrie, le champ \overrightarrow{E} est en tout point de ce plan orthogonal à ce plan. Cette formule se montre de la même manière.




Figure 18.1 – Propriété de symétrie du champ électrostatique.

☼ Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Analogies avec l'interaction gravitationnelle

1. Analogies

Constantes, grandeurs

On peut faire les analogie suivantes, en partant de l'analogie entre les interactions électrostatique et gravitationnelle :

Cas électrostatique	Cas gravitationnel
charge q	masse m
$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$	-G

Champ et potentiel engendrés

Pour une charge q située à l'origine du repère et son analogue, on a :

$$\overrightarrow{E}(\overrightarrow{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \overrightarrow{u_r} \qquad \overrightarrow{A} = -G \frac{m}{r^2} \overrightarrow{u_r}$$

$$V(\overrightarrow{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r} \qquad \varphi(\overrightarrow{r}) = -G \frac{m}{r}$$

Théorème de Gauss

Avec les notations utilisées plus haut, en notant ϕ le flux du champ considéré et M la masse analogue de la charge Q,

$$\phi = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad \phi = -4\pi GM$$

2. Aspect énergétique

Énergie potentielle d'une charge dans un champ électrostatique extérieur

Calculons le travail de la force électrostatique pour un déplacement élémentaire d'une charge $q: \delta W = \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{dl} = q \, \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dl}$, et en considérant que le champ électrostatique dérive du potentiel V, on obtient :

19 Analogies avec l'interaction gravitationnelle

$$\delta W = -q dV = -d(qV).$$

Ceci conduit à introduire l'énergie électrostatique de la charge q située en \overrightarrow{r} : $E = qV(\overrightarrow{r})$.

Énergie potentielle d'un système de deux charges

Cette énergie correspond simplement à l'énergie d'une charge dans le potentiel créé par l'autre : $E=\frac{1}{4\pi\,\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{M_1M_2}$ où les charges q_1 et q_2 sont placées respectivement en M_1 et M_2 .

Énergie électrostatique volumique

On se contente ici d'introduire cette énergie volumique due à la présence d'un champ électrique $\overrightarrow{E}:\omega_e=\frac{\varepsilon_0E^2}{2}$. L'expression de cette énergie sera justifiée plus tard.

Le dipôle électrostatique

1. Définition et champ créé

Définition

On appelle dipôle électrostatique l'ensemble des deux charges ponctuelles $\{(P,q),(N,-q)\}$.

Moment dipolaire

Un dipôle électrostatique est caractérisé par son moment dipolaire $\overrightarrow{p} = q \overrightarrow{NP} = q \overrightarrow{OP} + (-q) \overrightarrow{ON}$.

Potentiel créé par le dipôle

En sommant les potentiels des charges ponctuelles et se plaçant à grande distance du dipôle ($a = NP \ll r$), on détermine le potentiel créé par le dipôle :

$$V(\overrightarrow{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\overrightarrow{p} \cdot \overrightarrow{u_r}}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\overrightarrow{p} \cdot \overrightarrow{r}}{r^3} \ .$$

Champ électrostatique créé

En utilisant l'expression du potentiel et la relation $\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$ en coordonées polaires avec r = OM et $\theta = (\overrightarrow{p}, \overrightarrow{r})$:

$$\overrightarrow{E}(\overrightarrow{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2p\cos\theta}{r^3} \overrightarrow{u_r} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p\sin\theta}{r^3} \overrightarrow{u_\theta}.$$

On peut montrer cette autre expression du champ en calculant le gradient direc-

tement (sans passer en coordonnées):
$$\overrightarrow{E}(\overrightarrow{r}) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{\overrightarrow{p}}{r^3} - \frac{3\overrightarrow{p} \cdot \overrightarrow{r}}{r^5} \overrightarrow{r} \right)$$
.

Diagramme électrique

Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

On détermine à l'aide des expressions du potentiel et du champ électrique les équations :

- d'une ligne équipotentielle : $r^2 = \lambda \cos \theta$,
- d'une ligne de champ : $r = \lambda \sin^2 \theta$.

2. Aspect énergétique

Énergie propre

L'énergie propre est l'énergie potentielle d'interaction des charges du dipôle :

$$E_p = -\frac{q^2}{4\pi\,\varepsilon_0 a} \,.$$

Dipôle dans un champ extérieur uniforme

On a l'expression de l'action résultante sur le dipôle : $\overrightarrow{F} = \overrightarrow{0}$ et le moment exercé sur le dipôle est $\overrightarrow{m} = \overrightarrow{p} \wedge \overrightarrow{E}$.

L'énergie potentielle du dipôle plongé dans \overrightarrow{E} est alors

$$E_P = -\overrightarrow{p} \cdot \overrightarrow{E} .$$

3. Notion de dipôle en chimie

La notion de dipôle s'étend à des distributions diverses de charges, ce qui permet son application en chimie :

	Ensemble de charges ponctuelles	Distributions continues
	$Q = \sum_{i} q_{i}$	$Q = \int_{\mathcal{V}} \rho(P) dV$
Si $Q \neq 0$,	$V(M) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} \text{ (pour } a \ll r)$	
Si $Q = 0$, on définit \overrightarrow{p} :	$\overrightarrow{p} = \sum_{i} q_{i} \overrightarrow{OA_{i}}$	$\overrightarrow{p} = \int_{\mathcal{V}} \rho(P) \overrightarrow{OP} dV$
si $\overrightarrow{p} \neq \overrightarrow{0}$,	$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\overrightarrow{p} \cdot \overrightarrow{r}}{r^3} \text{ (pour } a \ll r)$	

1. Milieux conducteurs

Mouvement d'excitation thermique

Dans un milieux conducteur au repos, les porteurs de charges mobiles ont un mouvement d'excitation thermique au sein du métal, tel que $\langle \overrightarrow{v_{th}} \rangle = \overrightarrow{0}$ (cette moyenne est aussi une moyenne sur l'ensemble des porteurs mobiles de charges).

Courant, vecteur densité de courant

Quand le mouvement d'ensemble $\overrightarrow{v_e} = \langle \overrightarrow{v} \rangle$ des porteurs de charge devient non nul, il y a apparition d'un *courant*. On définit le vecteur densité de courant en un point par $\overrightarrow{j} = \sum_i \rho_i \overrightarrow{v_i}$ où les différents types de porteurs de charges (électrons, cations...) sont indicés par i, $\overrightarrow{v_i}$ étant la vitesse moyenne des porteurs de charge i et ρ_i étant la charge volumique de ces porteurs de charge.

On montre que la charge dq traversant l'élément de surface orienté \overrightarrow{dS} pendant l'intervalle de temps dt est $dq = \overrightarrow{j} \cdot \overrightarrow{dS} dt$.

Courant à travers une surface S

On définit le courant à travers une surface ${\mathcal S}$ orientée par

$$I = \int_{\mathcal{S}} \overrightarrow{j} \cdot \overrightarrow{dS}$$

2. Loi d'Ohm

Modèle de métal

On modélise le comportement d'un métal de la manière suivante :

- seuls les électrons sont mobiles, ils sont répartis uniformément (de densité n_e);
- on néglige l'action du poids sur les électrons, on néglige aussi toute interaction entre les électrons. On note q=-e leur charge.

Électromagnétisme

Déduction de la loi d'Ohm

On se place dans le cadre de l'électrostatique : le champ \overrightarrow{E} est constant, de plus, on suppose qu'il varie peu sur une distance de l'ordre du libre parcours moyen des électrons.

En appliquant le principe fondamental de la dynamique à un électron, c'est-à-dire

$$m\frac{d\overrightarrow{v}}{dt} = q\overrightarrow{E}$$
, on obtient : $\overrightarrow{v} = \frac{q\overrightarrow{E}}{m}(t-t_i) + \overrightarrow{v_{0i}}$, où t_i est la date de la der-

nière collision et $\overrightarrow{v_{0i}}$ la vitesse de l'électron juste après la collision (que l'on supposera aléatoire ici).

En se plaçant à t fixé et en effectuant une moyenne sur l'ensemble des électrons,

on obtient $\langle \overrightarrow{v} \rangle = \frac{q \overrightarrow{E}}{m} \tau$, où $\tau = \langle t - t_i \rangle$ est la durée caractéristique du libre parcours dans le métal.

Alors il suffit d'écrire la définition de \overrightarrow{j} :

$$\overrightarrow{j} = n_e q \langle \overrightarrow{v} \rangle = \frac{n_e q^2 \tau}{m} \overrightarrow{E}.$$

En posant $\gamma=\frac{n_eq^2 au}{m}$, on a la loi d'Ohm dans un métal : $\overrightarrow{j}=\gamma\,\overrightarrow{E}$.

Puissance de la force exercée sur les porteurs

En écrivant la puissance de la force exercée par \overrightarrow{E} sur chaque électron, on trouve que la puissance fournie aux porteurs de charge par unité de volume est : $\frac{dP}{dV} = \overrightarrow{j} \cdot \overrightarrow{E}$.

Cette puissance est dissipée par effet Joule.

Pour un conducteur ohmique, cette puissance vaut $\mathcal{P}=RI^2$ où R est la résistance du conducteur ohmique, définie par le rapport de la différence de potentiel sur l'intensité qui le traverse.

Cas d'un électrolyte

Pour un type d'ions i, on a la même relation que précédemment pour leur vitesse d'ensemble (notée $\overrightarrow{v_i}$): $\overrightarrow{v_i} = \frac{q_i \tau_i}{m_i} \overrightarrow{E}$.

O Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

En introduisant leur *mobilité* $\mu_i = \left| \frac{q_i \tau_i}{m_i} \right|$, on a $\overrightarrow{v_i} = \varepsilon_i \mu_i \overrightarrow{E}$ avec $\varepsilon_i \in \{-1,1\}$ selon le signe de la charge de l'ion.

Alors
$$\overrightarrow{j} = \sum_{i} \rho_{i} \overrightarrow{v_{i}} = \sum_{i} (c_{i} \varepsilon_{i} z_{i} \mathcal{N}_{A} | e |) (\varepsilon_{i} \mu_{i}) \overrightarrow{E} = \gamma \overrightarrow{E}$$
, où $\gamma = \sum_{i} c_{i} z_{i} \lambda_{i}$

avec $\lambda_i = \mu_i \mathcal{F} = \mu_i \mathcal{N}_A |e|$ la conductivité molaire ionique relative à l'ion i (c_i est la concentration et z_i le nombre de charge de l'ion i).

Entre deux électrodes de surface S séparées de l, la conductance est alors $G=1/R=\gamma\,\frac{S}{l}\,.$

22 Magnétostatique

Le champ magnétostatique 1.

Existence du champ magnétostatique

Les observations ont conduit à introduire le champ magnétostatique, engendré par des courants et vérifiant certaines propriétés décrites plus bas. Ce champ est, comme le champ électrostatique, un champ vectoriel ; il est noté \overrightarrow{B} .

Loi de Biot et Savart

Cette loi donne le champ magnétostatique à partir de la distribution de courants dans l'espace.

Dans le cas d'une distribution continue de courants, donnée par le champ $\overrightarrow{i}(\overrightarrow{r})$, la loi de Biot et Savart donne :

$$\overrightarrow{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{P \in \mathcal{E}} \frac{\overrightarrow{j} \, dV \wedge \overrightarrow{u_{PM}}}{PM^2}$$

où $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ USI est la perméabilité du vide.

Cette expression est applicable aux distributions surfaciques et linéiques de courants (champ créé par une spire parcourue par un courant par exemple).

2. Propriétés du champ magnétostatique

Invariance du champ magnétostatique

Comme le champ électrostatique, le champ magnétostatique possède toutes les propriétés d'invariance de la distribution de courants qui l'engendre.

Propriétés de symétrie

On considère une distribution de courants \mathcal{D} engendrant un champ magnétostatique \overrightarrow{B} . La loi de Biot et Savart permet de montrer les propriétés suivantes (comme pour le champ électrique) :

- si la distribution \mathcal{D} admet un plan de symétrie, le champ \overrightarrow{B} est en tout point de ce plan orthogonal à ce plan ;
- si la distribution \mathcal{D} admet un plan d'antisymétrie, le champ \overrightarrow{B} est en tout point de ce plan colinéaire à ce plan.

Principe de superposition

Ce principe est le même que pour le champ électrostatique : pour avoir le champ créé par la « somme » de deux distributions de courants, il suffit de sommer le champ créé par chaque distribution.

Théorème d'Ampère

On considère un contour fermé et orienté C. D'après le théorème d'Ampère,

$$\oint_{\mathcal{C}} \overrightarrow{B} \cdot \overrightarrow{dl} = \mu_0 I_{enlac\acute{e}}$$

où $I_{enlac\acute{e}}$ est l'intensité du courant traversant une surface reposant sur le contour $\mathcal C$ et orientée d'après l'orientation de $\mathcal C$ avec la règle du « tire-bouchon ».

Contrairement au champ électrostatique, le champ magnétostatique n'est pas à circulation conservative : il n'existe donc pas de potentiel scalaire pour le champ magnétostatique.

Flux du champ magnétostatique

Pour une surface fermée et orientée S, on a :

$$\oint_{\mathcal{S}} \overrightarrow{B} \cdot \overrightarrow{dS} = 0$$

On dit que le champ magnétostatique est à flux conservatif.

23

Mouvement d'une particule dans un champ électromagnétique

1. Force de Lorentz, aspect énergétique

Force de Lorentz

On considère une particule de charge q et de vitesse \overrightarrow{v} , placée dans un champ électromagnétique $(\overrightarrow{E},\overrightarrow{B})$. Alors, la force exercée sur cette particule, dite force de Lorentz, s'exprime $\overrightarrow{F_{\mathcal{L}}} = q(\overrightarrow{E} + \overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B})$, les valeurs des champs sont prises à l'endroit où est la particule.

Cette expression vient d'observations expérimentales.

Puissance de la force de Lorentz

La puissance développée par la force de Lorentz est, d'après l'expression de cette force, $P_{\mathcal{L}}=q\overrightarrow{v}\cdot\overrightarrow{E}$.

Conservation de l'énergie mécanique

On introduit l'énergie mécanique de la particule comme somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle électrostatique : $E=\frac{1}{2}mv^2+qV$ où m est la masse de la particule et V le potentiel électrostatique. La puissance de l'action non-conservative du champ magnétique est nulle, donc, d'après ce qui a été montré en mécanique du point, l'énergie mécanique se conserve.

2. Mouvement dans un champ magnétique uniforme permanent

Gyropulsation

En gardant les mêmes notations, on introduit la gyropulsation : $\overrightarrow{\omega} = -\frac{q}{m}\overrightarrow{B}$.

Cas de vitesse initiale colinéaire au champ

En notant $\overrightarrow{v_0}$ la vitesse initiale, dans le cas où elle est colinéaire au champ \overrightarrow{B} , alors la vitesse est constante et égale à la vitesse initiale.

Cas de vitesse initiale orthogonale au champ

On note respectivement les position, vitesse, vitesse initiale et champ dans un repère orthonormé :

$$\overrightarrow{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \overrightarrow{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}, \overrightarrow{v_0} = \begin{pmatrix} v_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \overrightarrow{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B \end{pmatrix}.$$

Les équations vérifiées par les composantes d'après le principe fondamental de la dynamique sont alors :

$$\begin{cases} m\frac{dv_x}{dt} = qBv_y \\ m\frac{dv_y}{dt} = -qBv_x \\ m\frac{dv_z}{dt} = 0 \end{cases} \quad \text{donc} \begin{cases} \frac{d^2v_x}{dt^2} = -\omega^2v_x \\ \frac{d^2v_y}{dt^2} = -\omega^2v_y \\ \frac{dv_z}{dt} = 0 \end{cases} \quad \text{avec } \omega = \frac{qB}{m}$$

On obtient finalement les solutions suivantes :

$$\overrightarrow{r}(t) = \begin{pmatrix} \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t) \\ \frac{v_0}{\omega} (\cos(\omega t) - 1) \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Vitesse initiale quelconque

Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

On se ramène à une superposition des deux états précédents, on obtient alors une trajectoire hélicoïdale.

Équations de Maxwell

1. Postulats de l'électromagnétisme

Courant

On définit le vecteur densité de courant $\overrightarrow{j} = \sum_i \rho_i \overrightarrow{v_i}$ et l'intensité du courant à travers une surface S orientée :

$$I = \int_{\mathcal{S}} \overrightarrow{j} \cdot \overrightarrow{dS}$$

Conservation de la charge (équation locale)

Un bilan de charge sur le volume élémentaire élémentaire dV donne directement $\overrightarrow{dv} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$.

Force de Lorentz (postulat)

La force exercée sur une particule de charge q et de vitesse \overrightarrow{v} dans un champ électromagnétique $(\overrightarrow{E}, \overrightarrow{B})$ vaut $\overrightarrow{F} = q \left(\overrightarrow{E} + \overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B} \right)$.

Équations de Maxwell (postulat)

Avec les notations usuelles, les champs électrique \overrightarrow{E} et magnétique \overrightarrow{B} sont dans le vide solutions des équations :

$$\operatorname{div} \overrightarrow{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} ,$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t} ,$$

$$\operatorname{div} \overrightarrow{B} = 0 ,$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t} .$$

Il s'agit respectivement des équations de Maxwell-Gauss, Maxwell-Faraday, Maxwell, Maxwell-Ampère.

Forme intégrale des équations de Maxwell

Elles sont obtenues à partir des équations locales en utilisant les théorèmes de Stokes et d'Ostrogradski. On obtient ainsi le théorème de Gauss, la conservation du flux magnétique, la loi de Faraday et le théorème d'Ampère généralisé.

Potentiels

Des équations vérifiées par les champs \overrightarrow{E} et \overrightarrow{B} , on déduit l'existence des poten-

tiels électrique
$$V$$
 et magnétique $\overrightarrow{A}: \overrightarrow{B} = \overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{A}$ et $\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} V - \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t}$.

Jauge de Lorentz

On impose une condition supplémentaire sur les potentiels, appelée *jauge de Lorentz*: div $\overrightarrow{A} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial V}{\partial t} = 0$. En régime permanent, cette condition devient la

jauge de Coulomb : $\operatorname{div} \overrightarrow{A} = 0$; seule la jauge de Coulomb est au programme. Avec la condition de jauge de Lorentz, on montre facilement que les potentiels vérifient les équations suivantes :

$$\Delta V - \frac{\partial^2 V}{\partial^2 t} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\overrightarrow{\Delta} \overrightarrow{A} - \frac{\partial^2 A}{\partial^2 t} = -\mu_0 \overrightarrow{j}$$

Potentiels retardés

Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

On vérifie (après de longs calculs) que les équations vérifiées par les potentiels ont pour solutions les potentiels retardés :

$$V(M,t) = \frac{1}{4\pi \,\varepsilon_0} \int_{P \in \mathcal{E}} \frac{\rho \left(P, t - \frac{PM}{c}\right) dV}{PM}$$

$$\overrightarrow{A}(M,t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{P \in \mathcal{E}} \frac{\overrightarrow{j} \left(P, t - \frac{PM}{c}\right) dV}{PM}$$

où $c=1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ est la vitesse de la lumière dans le vide. Cela traduit le fait qu'une charge placée en P ne produit un effet en M qu'après PM/c: l'effet de cette charge est retardé (il en est de même pour les courants). La propagation du champ électromagnétique n'est pas instantanée, elle se fait à la vitesse de la lumière.

2. Application aux régimes statiques ou quasi-permanents

Application à l'électrostatique

- Théorème de Gauss : il se déduit de l'équation de Maxwell-Gauss avec le théorème d'Ostrogradski : $\oint_{S} \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dS} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_{0}}$.
- Existence d'un potentiel électrostatique : en régime statique, $\overrightarrow{rot} \overrightarrow{E} = \overrightarrow{0}$, donc il existe un potentiel scalaire V vérifiant $\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} V$.
- Équation de Poisson : l'utilisation du potentiel électrostatique dans la loi de Maxwell-Gauss donne $\Delta V = -\rho/\epsilon_0$.
- Loi de Coulomb pour une distributions de charges localisée : $V = \frac{1}{4\pi \,\varepsilon_0} \int_{\mathcal{V}} \frac{\rho}{r} dV \text{ et } \overrightarrow{E} = \frac{1}{4\pi \,\varepsilon_0} \int_{\mathcal{V}} \frac{\rho}{r^2} \overrightarrow{u_r} dV \text{, ces solutions respectent toutes}$ les propriétés attendues de symétrie, d'invariance et de conditions aux limites.

Application à la magnétostatique

- Le flux de \overrightarrow{B} est conservatif : $\oint_{S} \overrightarrow{B} \cdot \overrightarrow{dS} = 0$, par intégration de div $\overrightarrow{B} = 0$.
- Théorème d'Ampère : $\oint_{\mathcal{C}} \overrightarrow{B} \cdot \overrightarrow{dl} = \mu_0 I_{enlac\acute{e}}$, par intégration de la loi de Maxwell-Ampère avec le théorème de Stokes.
- Le potentiel vecteur \overrightarrow{A} est avec la condition de jauge et l'équation de Maxwell-Ampère solution de $\Delta \overrightarrow{A} = -\mu_0 \overrightarrow{j}$. On reconnaît ici l'équation de Poisson vectorielle, ses solutions sont donc connues, ce qui permet de retrouver la loi de Biot et Savart en appliquant simplement $\overrightarrow{B} = \overrightarrow{\text{rot } A}$.

Approximation des régimes quasi-permanents

Dans un métal, quand la distance caractéristique entre deux points du système étudié est faible devant la longueur d'onde des champs \overrightarrow{E} et \overrightarrow{B} , on obtient des équations simplifiées :

- dans un métal de conductivité γ , on a $\overrightarrow{j} = \gamma \overrightarrow{E}$ et donc $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\operatorname{div} \overrightarrow{j} = -\gamma \operatorname{div} \overrightarrow{E} = -\frac{\gamma}{\varepsilon_0} \rho$: la charge volumique vérifie une équa-

Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

tion différentielle qui montre que, si elle est non nulle, elle s'annule en un temps caractéristique $\tau=\frac{\varepsilon_0}{\nu}$ très court. On obtient div $\overrightarrow{j}=0$;

– on montre aussi que dans l'équation de Maxwell-Ampère, le *courant de dépla-* $cement \ \varepsilon_0 \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}$ est négligeable devant le courant \overrightarrow{j} pour des temps caractéristiques d'évolution usuels.

Finalement, il reste:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \overrightarrow{j} &= 0 \,, \\ \operatorname{div} \overrightarrow{E} &= \rho/\varepsilon_0 \,, \\ \overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{E} &= -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t} \,, \\ \operatorname{div} \overrightarrow{B} &= 0 \,, \\ \overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{B} &= \mu_0 \overrightarrow{j} \,. \end{aligned}$$

3. Énergie électromagnétique

Puissance fournie par un champ électromagnétique à des porteurs de charge

En utilisant la définition de la puissance vue en mécanique et l'expression de la force de Lorentz, la puissance volumique fournie aux porteurs de charge vaut $\mathcal{P} = \overrightarrow{i} \cdot \overrightarrow{E}$.

Vecteur de Poynting

Ce vecteur est défini par $\overrightarrow{\Pi} = \frac{\overrightarrow{E} \wedge \overrightarrow{B}}{\mu_0}$, il représente un courant d'énergie (d'après l'équation locale de Poynting).

Équation locale de Poynting, énergie électromagnétique volumique

Le calcul de la divergence du vecteur de Poynting avec les équations de Maxwell et la propriété $\operatorname{div}(\overrightarrow{A} \wedge \overrightarrow{B}) = \overrightarrow{B} \cdot \overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{A} - \overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{B}$ donne $\operatorname{div} \overrightarrow{\Pi} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{B^2}{2\mu_0} + \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} \right) - \overrightarrow{j} \cdot \overrightarrow{E}$.

Électromagnétisme

24 Équations de Maxwell

En introduisant l'énergie électromagnétique volumique (ou densité d'énergie électromagnétique) $u_{em}=\frac{B^2}{2\mu_0}+\frac{\varepsilon_0 E^2}{2}$, cette équation prend la forme d'un bilan énergétique : $\operatorname{div} \overrightarrow{\Pi}+\frac{\partial u_{em}}{\partial t}=-\mathcal{P}$.

On remarque dans l'expression de l'énergie électromagnétique volumique une conposante électrique et une composante magnétique. On a donc démontré l'expression de l'énergie électrique volumique admise dans *Électrostatique*.

4. Relations de passage

Champ électrique

En utilisant les équations de Maxwell dans des cas limites, on trouve qu'au passage d'une surface chargée (σ) , le champ électrique vérifie : $\overrightarrow{E_2} - \overrightarrow{E_1} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \overrightarrow{n_{1 \to 2}}$

où $\overrightarrow{n_{1\rightarrow 2}}$ est le vecteur unitaire normal à l'interface allant du milieu 1 vers le milieu 2.

Champ magnétique

De même, au passage d'une nappe de courant $(\overrightarrow{j_s})$, le champ magnétique vérifie $\overrightarrow{B_2} - \overrightarrow{B_1} = \mu_0 \overrightarrow{j_s} \wedge \overrightarrow{n_{1 \to 2}}$.

Induction électromagnétique

1. Induction électromagnétique pour un circuit mobile dans un champ permanent

Changement de référentiel du champ électromagnétique

D'après l'égalité des forces de Lorentz dans les différents référentiels, on déduit l'expression du champ électromagnétique $(\overrightarrow{E}, \overrightarrow{B})$ dans \mathcal{R} en fonction du champ $(\overrightarrow{E_s}, \overrightarrow{B_s})$ dans \mathcal{R}_s et de la vitesse relative \overrightarrow{v} de \mathcal{R} par rapport à \mathcal{R}_s au point considéré :

$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B_s}$$

$$\overrightarrow{E} = \overrightarrow{E_s} + \overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B_s}$$

Ces relations découlent directement de principes : expression de la force de Laplace et de la composition galiléenne des vitesses, égalité des forces dans les différents référentiels. Or elles sont clairement fausses : le champ magnétique dans un repère où un électron est au repos est nul, alors qu'il est non nul dans un repère où cet électron est en mouvement ! On peut en déduire directement qu'un des trois principes énoncés est faux : c'est celui de l'addition galiléenne des vitesses, remis en cause à juste titre par la théorie de la relativité.

Toutefois, si la vitesse \overrightarrow{v} est petite devant la vitesse de la lumière c, ces relations constituent une bonne approximation.

Champ induit dans un circuit par son déplacement

La composante du champ dans le circuit qui est induite par son déplacement, appelée aussi *champ électromoteur*, vaut $\overrightarrow{E_m} = \overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}$.

Force électromotrice induite

La force électromotrice dans un circuit filiforme rigide et mobile dans \mathcal{R}_s : obtenue en intégrant l'équation précédente :

$$e_{A \to B} = \int_{A \to B} \left(\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B} \right) \cdot \overrightarrow{dl} .$$

Alors on a $V_A - V_B = R_{AB}I_{AB} - e_{A \to B}$ et pour tout le circuit $RI = \oint_{\mathcal{C}} (\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}) \cdot \overrightarrow{dl}$.

Électromagnétisme

25 Induction électromagnétique

Loi de Faraday

Expression de la force électromotrice induite dans tout le circuit : $e=-\frac{d\phi}{dt}$ où

 ϕ est le flux de \overrightarrow{B} à travers une surface orientée reposant sur le circuit.

Cette expression se montre en interprétant le produit mixte dans l'expression de $e_{A \to B}$ comme produit scalaire du champ magnétique avec une « variation de surface ».

Loi de Lenz

Les conséquences des phénomènes d'induction s'opposent aux phénomènes qui leur ont donné naissance.

Couplage électromécanique parfait

Un bilan de puissance permet d'étudier qualitativement les phénomènes de « modération » : la puissance des forces de Lorentz (dues au courant induit i) exercées sur le circuit vaut $\mathcal{P}=-ei$.

2. Induction électromagnétique pour un circuit fixe dans un champ variable

Champ électromoteur

Les équations de Maxwell donnent : $\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t}$, le champ électro-

moteur est alors $\overrightarrow{E_m} = -\frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t}$.

On a les mêmes relations que pour le premier type d'induction, avec la force électromotrice induite valant :

$$e_{A \to B} = \int_{A \to B} -\frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t} \cdot \overrightarrow{dl} \ .$$

3. Induction dans un ensemble de deux circuits filiformes, fermés et immobiles

Inductance propre d'un circuit filiforme fermé

Le flux propre ϕ_p , c'est-à-dire le flux du champ créé par le circuit à travers le circuit, s'exprime en fonction de l'inductance propre L du circuit : $\phi_p = Li$.

Coefficient de mutuelle inductance

Le flux $\phi_{1\to 2}$ du champ magnétique créé par le circuit 1 à travers le circuit 2 est proportionnel à l'intensité i_1 , on note $M_{1\to 2}$ le coefficient de proportionnalité : $\phi_{1\to 2} = M_{1\to 2}i_1$. De même, on introduit le coefficient $M_{2\to 1}$.

On montre, en généralisant un raisonnement sur des circuits élémentaires à partir de la loi de Biot et Savart (la démonstration n'est pas au programme), que $M_{1\rightarrow 2}=M_{2\rightarrow 1}$. On note ce coefficient M: c'est le coefficient de mutuelle inductance entre les deux circuits. On a les relations :

$$\begin{cases} \phi_{1\to 2} = Mi_1 \\ \phi_{2\to 1} = Mi_2 \end{cases}$$

4. Énergie magnétique

Cas de deux circuits fixes

La puissance électrique reçue par un ensemble de deux circuits fixes, vaut avec les notations usuelles,

$$P = u_1 i_1 + u_2 i_2 = \left(L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \right) i_1 + \left(L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \right) i_2,$$

d'après les expressions des champs électromoteurs induits. On a donc $P = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2 \right)$, ce qui conduit à introduire l'énergie magnétique stockée par un ensemble de deux circuits fixes par les phénomènes

magnétique stockée par un ensemble de deux circuits fixes par les phénomènes d'autoinductance et de mutuelle inductance :

$$U_m = \frac{1}{2}L_1i_1^2 + \frac{1}{2}L_2i_2^2 + Mi_1i_2 .$$

Cette énergie est récupérable, en régime libre notamment.

Le calcul de la puissance ne tient compte que des tensions dues aux phénomènes d'inductance, l'énergie est donc seulement l'énergie stockée par inductance.

Électromagnétisme

Moment magnétique d'un circuit filiforme

On définit le moment magnétique engendré d'un circuit filiforme orienté \mathcal{C} parcouru par un courant i par $\overrightarrow{\mathcal{M}} = i \overrightarrow{\mathcal{S}}$ où $\overrightarrow{\mathcal{S}}$ est le vecteur surface du circuit orienté :

$$\overrightarrow{S} = \int_{S} \overrightarrow{n}(P) dS,$$

où $\overrightarrow{n(P)}$ est le vecteur normal à la surface au point P.

Moment magnétique dans le cas général

On définit le moment magnétique d'une distribution de courants $\mathcal D$ par :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}} = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{D}} \overrightarrow{r} \wedge \overrightarrow{j} \, dV$$

Comme pour une surface délimitée par un contour orienté $\overrightarrow{S} = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{C}} \overrightarrow{r} \wedge \overrightarrow{dr}$, on retrouve l'expression du moment magnétique d'un circuit filiforme.

Dipôle magnétique

On appelle dipôle magnétique toute distribution de courants de moment magnétique non nul dont les dimensions sont petites devant la distance à laquelle on étudie le champ magnétique.

On remarque que cette définition est analogue à celle du dipôle électrostatique.

Modélisation d'un dipôle magnétique

Tout dipôle magnétique peut être représenté par une spire circulaire de petite dimension parcourue par un courant et de même moment magnétique.

O Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Champ magnétique créé par un dipôle magnétique

Par analogie avec le dipôle électrostatique (cf. Dipôle électrostatique), le potentiel créé par le dipôle est :

$$\overrightarrow{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\overrightarrow{\mathcal{M}} \wedge \overrightarrow{u_r}}{r^2} .$$

De même, par analogie, le champ magnétique créé est :

$$\overrightarrow{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\mathcal{M}\cos\theta}{r^3} \overrightarrow{u_r} + \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathcal{M}\sin\theta}{r^3} \overrightarrow{u_\theta} .$$

Action d'un champ magnétique uniforme sur un dipôle magnétique

De même, par analogie, $\overrightarrow{F} = \overrightarrow{0}$ et $\overrightarrow{m} = \overrightarrow{\mathcal{M}} \wedge \overrightarrow{B}$.

Énergie potentielle d'interaction d'un dipôle avec un champ magnétique

$$E_P = -\overrightarrow{\mathcal{M}} \cdot \overrightarrow{B}$$
.

Partie 4

Partie 4

Ondes

$$a = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \left[$$

Vmax = V2g(H+L)+

Généralités sur les ondes

1. Définitions, propriétés

Équation d'onde

On considère une grandeur u(x,t) dépendant d'une coordonnée d'espace x et du temps t. Cette grandeur vérifie l'équation d'onde si elle est solution d'une équa-

tion de la forme $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, où c est une constante. Cette équation est l'équation de d'Alembert unidimensionnelle.

Linéarité, solution générale

L'équation de d'Alembert est linéaire, l'ensemble de ses solutions a donc une structure d'espace vectoriel.

En effectuant dans l'équation de d'Alembert le changement de variables $(a=x-ct,\,b=x+ct)$, l'équation devient $\frac{\partial^2 u}{\partial a \partial b}=0$. Ceci nous amène à supposer que les solutions de cette équation sont de la forme u(x,t)=g(x-ct)+h(x+ct), g et h étant des fonctions continues quelconques. Les fonctions de cette forme sont bien solutions et la réciproque est admise. Les fonctions g et h représentent les parties de l'onde se propageant respectivement dans les sens des x croissants (dit « sens x>0 ») et des x décroissants (dit « sens x<0 ») à la vitesse x.

Onde progressive

Une onde est dite progressive si elle ne se propage que dans un sens, elle est alors de la forme u(x,t) = g(x-ct) ou u(x,t) = h(x+ct).

Onde progressive harmonique

Une onde progressive harmonique est une onde dont l'équation est de la forme :

$$u(x,t) = u_0 \cos \left(\omega t - \frac{\omega}{c}x + \varphi\right)$$

(il s'agit ici du cas d'une onde se propageant dans le sens x>0). On note $k=\omega/c$.

On remarque une double périodicité temporelle (de période $T=\frac{2\pi}{\omega}$) et spatiale (de période $\lambda=cT=\frac{2\pi c}{\omega}$).

Utilisation de la notation complexe

L'équation d'une onde progressive harmonique peut également s'écrire en complexes : $\underline{u}(x,t) = \underline{u_0}e^{j(\omega t - kx)}$. L'équation de propagation peut aussi se traduire en complexes.

Onde stationnaire

Une onde stationnaire est une onde dont l'équation peut s'écrire sous la forme u(x,t) = f(t)g(x), avec f et g fonctions d'une seule variable. Les dépendances spatiale et temporelle sont découplées.

Solutions stationnaires de l'équation de d'Alembert

En prenant une solution de la forme u(x,t) = f(x)g(t), on doit avoir $f(x)\frac{d^2g}{dt^2}(t) = c^2\frac{d^2f}{dx^2}(x)g(t)$. En divisant de chaque côté par f(x)g(t) quand ce produit n'est pas nul, on obtient que f et g sont harmoniques.

L'équation de l'onde est alors de la forme

$$u(x,t) = u_0 \cos (kx + \varphi) \cos (\omega t + \psi)$$
.

On remarque que la position des nœuds (points où l'élongation est toujours nulle) et des ventres (points où l'amplitude de l'élongation est maximale) ne varie pas au cours du temps.

2. Pseudo-ondes planes progressives harmoniques

Onde plane

Une onde se propageant dans toutes les dimensions est dite plane si les surfaces de niveaux des fonctions représentant les différents paramètres du milieu (vitesse, pression, température, etc.) sont des plans. Ces plans sont alors nécessairement parallèles.

On utilisera ici le fait que pour une onde plane, il suffit d'une seule coordonnée spatiale pour caractériser l'état de l'onde en un point donné : les ondes étudiées seront « unidimensionnelles ».

Pseudo-onde plane progressive harmonique (OPPH*)

Il s'agit d'une généralisation d'une onde plane progressive harmonique utilisée pour rechercher la forme des solutions d'équations plus complexes que celle de d'Alembert. En notation complexe, l'équation d'une OPPH* peut se mettre sous la forme :

$$\underline{u}(x,t) = \underline{A}e^{j(\omega t - \underline{k}x)}$$

avec $\omega \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{C}$ (particularité d'une OPPH*).

Attention : l'onde considérée ici est une onde se propageant dans le sens x > 0.

Absorption

En écrivant $\underline{k}=k'+jk''$, en notation réelle, une OPPH* se met sous la forme $u(x,t)=|\underline{A}|e^{k''x}\cos{(\omega t-k'x+\varphi)}$. Il ne peut pas y avoir divergence, donc $k''\leqslant 0$; si k''<0, il y a absorption : l'amplitude de l'onde décroît au cours de la propagation. On dit alors que le milieu est absorbant.

On introduit une longueur caractéristique de l'absorption appelée *amortissement* $spatial: \delta = \frac{1}{|k''|}.$

Relation de dispersion

La recherche de solutions sous la forme d'OPPH* aboutit à une relation du type $\underline{k}=f(\omega)$, appelée relation de dispersion.

Vitesse de phase

Elle est définie à partir de la partie réelle de l'équation de dispersion $(k'=g(\omega))$ par $v_{\varphi}=\frac{\omega}{k'(\omega)}$.

Dans un milieu où la vitesse de phase dépend de la pulsation, une onde non harmonique est déformée, on parle alors de *milieu dispersif*.

3. Paquets d'ondes, dispersion

Cas de la propagation de deux ondes progressives harmoniques de pulsations voisines

On considère une onde d'équation :

$$a(x,t) = A[\cos(\omega_1 t - k_1 x) + \cos(\omega_2 t - k_2 x)].$$

Cette onde peut alors se mettre sous la forme :

$$a(x,t) = 2A \cos \left(\frac{\delta \omega}{2}t - \frac{\delta k}{2}x\right) \cos \left(\omega_0 t - k_0 x\right);$$

on définit alors la vitesse de groupe comme la vitesse de propagation de l'onde enveloppe : $v_g=\frac{\delta\omega}{\delta k}$.

Paquet d'ondes

Un paquet d'ondes est la généralisation de ce qui précède avec une infinité (même indénombrable) d'ondes. En utilisant la notation complexe, un paquet d'onde s'écrit sous la forme :

$$\underline{a}(x,t) = \int_{\omega_0 - \frac{\delta \omega}{2}}^{\omega_0 + \frac{\delta \omega}{2}} \underline{A}(\omega) e^{j(\omega t - k(\omega)x)} d\omega$$

En première approximation, cette onde peut s'écrire sous la forme :

$$\underline{a}(x,t) = e^{j(\omega_0 t - k_0 x)} \int_{\omega_0 - \frac{\delta \omega}{2}}^{\omega_0 + \frac{\delta \omega}{2}} \underline{A}(\omega) e^{j(\omega - \omega_0) \left(t - \left(\frac{dk}{d\omega}\right)_{\omega_0} x\right)} d\omega$$

27 Généralités sur les ondes

Cette écriture fait apparaître :

- la vitesse de phase : $v_{arphi}=rac{\omega_0}{k_0}$.
- la vitesse de groupe : $v_g = \left(\frac{dk}{d\omega}(\omega_0)\right)^{-1}$.

1. Équations de propagation des champs et conséquences

Équations de propagation

On se place dans le vide (donc $\rho=0, \overrightarrow{f}=\overrightarrow{0}$), alors en passant au rotationnel dans l'équation de Maxwell-Faraday, on obtient \overrightarrow{rot} $\overrightarrow{E}=-\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\overrightarrow{E}}{\partial t^2}$ avec l'équation de Maxwell-Ampère. Or comme div $\overrightarrow{E}=0$ d'après Maxwell-Gauss, \overrightarrow{rot} \overrightarrow{rot} $\overrightarrow{E}=-\Delta\overrightarrow{E}$. Le champ électrique \overrightarrow{E} vérifie donc l'équation de propagation $\Delta\overrightarrow{E}-\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial^2\overrightarrow{E}}{\partial t^2}=\overrightarrow{0}$ (il s'agit de l'équation de d'Alembert tridimensionnelle).

On montre de la même manière que le champ magnétique vérifie la même équation. Finalement, les champs électrique et magnétique ainsi que les potentiels vérifient l'équation de propagation $\Delta a - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = 0 \ .$

Solutions de l'équation de propagation

Une onde plane est de la forme $a(\overrightarrow{r},t) = f(\overrightarrow{r} \cdot \overrightarrow{u} - ct)$.

On vérifie aisément que les ondes planes sont solutions de l'équation de propagation si $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$. Ces ondes se propagent à la vitesse de la lumière $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \simeq 3 \times 10^8 \, \mathrm{ms}^{-1}$ selon le vecteur \overrightarrow{u} unitaire.

Les solutions de l'équation de d'Alembert tridimensionnelle n'ont pas de forme simple dans le cas général.

Solutions harmoniques

Pour une OPPH, a est de la forme $a\left(\overrightarrow{r},t\right) = A\cos\left(\omega t - \overrightarrow{k}\cdot\overrightarrow{r} - \varphi\right)$ où

$$\overrightarrow{k} = \frac{\omega}{c} \overrightarrow{u}$$
 est le vecteur d'onde.

2. Ondes électromagnétiques planes progressives harmoniques (O_{em}PPH)

Définition

On appelle $O_{\rm em}$ PPH les solutions des équations de Maxwell dont les composantes sont des OPPH de même pulsation et de même vecteur d'onde.

Notations complexes

$$\overrightarrow{E}(\overrightarrow{r},t) = \begin{pmatrix} E_x(\overrightarrow{r},t) = E_{0x}\cos\left(\omega t - \overrightarrow{k} \cdot \overrightarrow{r} - \phi_x\right) \\ E_y(\overrightarrow{r},t) = E_{0y}\cos\left(\omega t - \overrightarrow{k} \cdot \overrightarrow{r} - \phi_y\right) \\ E_z(\overrightarrow{r},t) = E_{0z}\cos\left(\omega t - \overrightarrow{k} \cdot \overrightarrow{r} - \phi_z\right) \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \underline{\overrightarrow{E}}(\overrightarrow{r},t) = \underline{E_0}e^{j\left(\omega t - \overrightarrow{k} \cdot \overrightarrow{r}\right)}$$

$$\overrightarrow{E_0} = \begin{pmatrix} E_{0x}e^{-j\phi_x} \\ E_{0y}e^{-j\phi_y} \\ E_{0z}e^{-j\phi_z} \end{pmatrix}.$$

On introduit les mêmes notations pour les autres champs.

Opérateurs pour une O_{em}PPH

Pour une O_{em} PPH définie comme ci-dessus, on a $\frac{\partial}{\partial t} \to j\omega \times$ et $\overrightarrow{\nabla} \to -j\overrightarrow{k}$.

Attention aux signes avec les notations des ondes !

Relations de structure

On montre les relations de structure : $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{E} = 0$ et $\overrightarrow{B} = \frac{\overrightarrow{u}}{c} \wedge \overrightarrow{E}$.

Les champs \overrightarrow{E} et \overrightarrow{B} sont orthogonaux à leur direction de propagation, l'onde est dite transverse électromagnétique. Ces relations sont valables avec les notations complexes. L'analyse de Fourier permet de montrer qu'elle restent vraies pour des $O_{em}PP$.




Figure 28.1 – O_{em}PPH polarisées rectilignement, elliptiquement à gauche et à droite.

3. Polarisation des O_{em}PPH

On se place dans le plan x = 0 pour une $O_{em}PPH$ se propageant selon $\overrightarrow{u_x}$ pour décrire l'évolution de :

$$\overrightarrow{E}(0,t) = E_{0y}\cos(\omega t + \varphi_1)\overrightarrow{u_y} + E_{0z}\cos(\omega t + \varphi_2)\overrightarrow{u_z}$$

 $(E_{0y}, E_{0z} > 0)$. On pose $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$ et on remarque qu'en fonction de φ , $\overrightarrow{E}(0,t)$ va décrire au cours du temps, dans le plan yOz:

- une droite si $\varphi \in \{0,\pi\}$: \overrightarrow{E} est polarisé rectilignement (PR) ;
- une ellipse si $\varphi \notin \{0,\pi\}$: \overrightarrow{E} est polarisé elliptiquement (PE), gauche ou droite selon son sens de parcours de l'ellipse (en se plaçant face au vecteur d'onde).

4. Propagation de l'énergie pour des O_{em}PPH

Grandeurs énergétiques

Ce sont les grandeurs définies pour les champs électromagnétiques : vecteur de Poynting $\overrightarrow{\Pi}$ et densité d'énergie électromagnétique u_{em} . Le fait d'avoir des $O_{em}PP$ et leurs relations de structure permet d'avoir des expressions simplifiées de ces grandeurs. On remarque par exemple que l'énergie se déplace selon le vecteur de propagation de l'onde et à la vitesse c.

29

Ondes électromagnétiques transversales d'autres milieux

1. Propagation d'ondes électromagnétiques dans un plasma

Modélisation

Hypothèses simplificatrices faites pour l'étude :

- On ne tient compte que des forces d'origine électromagnétiques sur les ions et les électrons (notamment on considère le plasma *dilué*). On néglige la partie magnétique de la force électromagnétique par rapport à la partie électrique (mécanique classique, vitesses petites devant c).
- On considère que les ions, beaucoup plus lourds que les électrons, sont immobiles.
- On cherche la solution sous la forme d'une O_{em}PPH* transverse électromagnétique.

Évolution de la densité d'électrons

On montre que la densité d'électrons n_e est uniforme.

Équivalents aux opérateurs, relations de structure

Les équivalents aux opérateurs définis dans le chapitre précédent sont valables aussi pour des $O_{em}PPH^*$, en considérant \overrightarrow{k} comme vecteur complexe. On mon-

tre alors que la relation de structure
$$\overrightarrow{B} = \frac{\overrightarrow{u}}{c} \wedge \overrightarrow{E}$$
 s'écrit $\underline{\overrightarrow{B}} = \frac{\overrightarrow{k}}{\omega} \wedge \underline{\overrightarrow{E}}$.

☼ Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Conductivité complexe du plasma

En utilisant les notations complexes, on aboutit à $\underline{j} = \underline{\gamma} \underline{E}$ où $\underline{\gamma} = -\frac{jn_e e^2}{m_e \omega}$ est la *conductivité complexe* du plasma.

On remarque que le champ électromagnétique ne fournit en moyenne aucune puissance aux électrons.

Relation de dispersion, pulsation de plasma

Avec les équivalents aux opérateurs, les équations de Maxwell donnent la relation de dispersion $j\frac{k^2}{\omega}=\mu_0\underline{\gamma}+j\frac{\omega}{c^2}$.

Avec l'expression de γ on obtient :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2}$$
, où $\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$

est la pulsation de plasma.

Condition de propagation

La relation ci-dessus amène à distinguer deux cas :

- Si $\omega > \omega_p, \, k^2 > 0$ donc $k \in \mathbb{R}$: il y a propagation sans amortissement.
- Si $\omega < \omega_p$, $k^2 < 0$ donc $k \in i\mathbb{R}$: absence de propagation, il s'agit d'une onde stationnaire évanescente.

2. Indice complexe d'un milieu

Présentation dans le cadre d'un métal

On reprend l'étude précédente en ne négligeant plus les interactions entre particules, le PFD appliqué à un électron s'écrit alors $m_e \frac{d\overrightarrow{v_e}}{dt} = -e\overrightarrow{E} - \frac{m_e}{\tau} \overrightarrow{v_e}$.

On obtient donc une conductivité différente : $\underline{\gamma} = \frac{\gamma_0}{1+j\omega\tau}$ avec $\gamma_0 = \frac{n_e e^2 \tau}{m_e}$ (conductivité du métal en basse fréquence). On reprend alors la relation de dispersion précédente avec la nouvelle valeur de γ et on arrive à une expression com-

plexe de k^2 .

29 Ondes électromagnétiques transversales dans d'autres milieux

Indice complexe

Il est défini par $\underline{n} = \frac{c}{\omega} \underline{k}$.

- $-k_0 = \omega/c$ est le module du vecteur d'onde d'une $O_{em}PPH$ se propageant dans le vide.
- Alors $\underline{n} = \underline{k}/k_0 = k'/k_0 + jk''/k_0 = n' + jn''$ où n' est l'indice de dispersion et n'' est l'indice d'absorption.

Pour un milieu transparent n'' = 0.

- La vitesse de phase vaut $v_{\varphi} = c/n'$.
- En optique on parle de milieu dispersif quand n' dépend de la pulsation ω .

Remarques sur le champ \overrightarrow{B}

Les champs \overrightarrow{E} et \overrightarrow{B} ont les mêmes propriétés d'amortissement, $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{E}, \overrightarrow{B})$

forme un trièdre orthogonal direct. En revanche \overrightarrow{E} et \overrightarrow{B} ne sont plus en phase (si $n'' \neq 0$).

Aspect énergétique, loi de Beer-Lambert

Le vecteur $\overrightarrow{\Pi}$ a une amplitude décroissante en $e^{2k''x}$ (k'' < 0). On définit alors

l'absorbance
$$A(x)$$
 d'un milieu par $A(x) = \ln \left(\frac{\|\langle \overrightarrow{\Pi}(0) \rangle \|}{\|\langle \overrightarrow{\Pi}(x) \rangle \|} \right)$. La loi de Beer-

Lambert donne A(x) = -2k''x.

3. Réflexion et réfraction d'une O_{em} PPH sur un dioptre

Présentation

Un dioptre est l'ensemble de deux milieux transparents d'indices n_1 et n_2 séparés par une surface Σ . Si les distances caractéristiques de Σ sont grandes devant la longueur d'onde λ , Σ peut être assimilée à un plan pour une étude locale.

On considère une O_{em}PPH incidente arrivant du milieu 1 et les O_{em}PPH réfléchie et transmise.

Première loi de Descartes

La surface de séparation est prise d'équation x=0. Les trois ondes étudiées peuvent être notées en complexes :

$$\begin{array}{ll} \overrightarrow{\underline{E_i}}(\overrightarrow{r},t) &= \overrightarrow{\underline{E_{0i}}} e^{j\left(\omega_i t - \vec{k_i} \cdot \vec{r}\right)}, \\ \overrightarrow{\underline{E_r}}(\overrightarrow{r},t) &= \overrightarrow{\underline{E_{0r}}} e^{j\left(\omega_r t - \vec{k_r} \cdot \vec{r}\right)}, \\ \overrightarrow{\underline{E_t}}(\overrightarrow{r},t) &= \overrightarrow{\underline{E_{0t}}} e^{j\left(\omega_r t - \vec{k_r} \cdot \vec{r}\right)}. \end{array}$$

En utilisant les relations de passage, les composantes tangentielles à Σ doivent être égales dans les deux milieux, à chaque instant et en tout point de la surface Σ . On en déduit que $\omega_i = \omega_r = \omega_t$, $k_{iy} = k_{ry} = k_{ty}$ et $k_{iz} = k_{rz} = k_{tz}$.

Ces deux dernières égalités montrent la première loi de Descartes :

Les plans d'incidence, de réflexion et de réfraction sont confondus.

Deuxième loi de Descartes

On utilise les résultats précédents en se plaçant par rotation du repère dans le cas où $k_{iz}=0$. Alors, en notant i, r et t les angles d'incidence, de réflexion et de réfraction par rapport à la normale à Σ , comme les normes des vecteurs d'onde sont connues ($\|\overrightarrow{k}\| = n\omega/c$ dans un milieu d'indice n réel), on obtient les deux relations suivantes :

- Relation pour la réflexion : i = -r.
- Relation pour la réfraction : $n_1 \sin i = n_2 \sin t$.

Coefficients de réflexion et de transmission à travers un dioptre sous incidence normale

On utilise les relations de passage pour obtenir les différentes composantes des ondes transmise et réfléchie. Les coefficients sont définis de même que pour les autres types d'ondes.

La réflexion sur un conducteur métallique parfait donne une réflexion totale en puissance (R = 1). On montre que $\overrightarrow{E} = \overrightarrow{0}$ et $\overrightarrow{B} = \overrightarrow{0}$ dans le métal parfait

$$(\gamma \to +\infty)$$
 en utilisant $\overrightarrow{j} = \gamma \overrightarrow{E}$ puis $\overrightarrow{\text{rot } E} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$.

29 Ondes électromagnétiques transversales dans d'autres milieux

4. Propagation d'ondes dans un métal non parfait, effet de peau

Hypothèses, obtention des équations

On se place dans le cadre suivant :

- La conductivité est finie et réelle, le milieu est ohmique : $\overrightarrow{j} = \gamma \overrightarrow{E}$.
- Les constantes ε_0 et μ_0 restent valables (métal non magnétique).
- On peut faire l'approximation des régimes quasi-permanents.
- L'équation de conservation de la charge donne $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\gamma}{\varepsilon_0} \rho = 0$. Comme $\tau' = \frac{\varepsilon_0}{\gamma}$ est très faible ($\sim 10^{-19}$ s pour le cuivre), on considère que $\rho = 0$ pour des fréquences assez faibles ($f \tau' \ll 1$).

Équation de propagation, détermination de \overrightarrow{E} et \overrightarrow{B}

On montre la relation $\overrightarrow{\Delta} \overrightarrow{E} = \mu_0 \gamma \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}$ comme l'équation de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide, mais le courant de déplacement est ici négligeable dans l'équation de Maxwell-Ampère.

On recherche les solutions sous la forme d'O_{em}PPH* PR et la relation de disper-

sion donne
$$\underline{k} = \frac{1-j}{\delta}$$
 où $\delta = \sqrt{\frac{2}{\gamma \mu_0 \omega}}$.

Épaisseur de peau

D'après l'expression de \overrightarrow{E} déterminée précédemment, on a que \overrightarrow{E} reste important sur une pellicule à la surface du métal de l'ordre de $\delta = \sqrt{\frac{2}{\gamma \mu_0 \omega}}$, c'est l'épaisseur de peau.

On parle d'effet de peau.

Dans un métal parfait ou à haute fréquence, $\delta \to 0$.

5. Guide d'ondes

Propagation d'une onde entre deux plans conducteurs

On cherche ici les ondes pouvant se propager selon $\overrightarrow{u_x}$ entre deux plans conducteurs parfaits situés en z = 0 et en z = a.

On cherche le champ électrique sous la forme $\overrightarrow{E}(M,t) = E(y,z)e^{j(\omega t - kx)}\overrightarrow{u_y}$. Le problème est invariant par translation selon $\overrightarrow{u_y}$: on cherche en fait une solution ne dépendant pas de y.

Le champ doit vérifier $\overrightarrow{\Delta} \overrightarrow{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \overrightarrow{E}}{\partial t^2}$, ce qui se traduit ici par $\frac{\partial^2 E}{\partial z^2} = \left(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\right) E(z)$. On utilise ensuite les conditions aux limites provenant de la continuité des composantes tangentielles du champ électrique au passage d'une surface chargée : E(0) = E(a) = 0 (le champ électrique est nul dans un conducteur parfait).

On trouve qu'il existe des solutions non-nulles pour des valeurs de ω et k telles que $\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2$ avec $n \in \mathbb{N}$. Ce mode de propagation est appelé mode TE_n (Transverse Électrique). On remarque que ce mode ne peut se propager que $\mathrm{si}\ \omega \geqslant \frac{n\pi c}{a}$: il s'agit d'une fréquence de coupure basse.

Le champ magnétique peut être calculé en utilisant l'équation de Maxwell-Faraday, on s'aperçoit alors qu'il n'est pas transverse.

Guide d'onde rectangulaire

On construit un guide d'onde rectangulaire en ajoutant au dispositif précédent deux plans conducteurs situés en y=0 et y=b. La solution déterminée ci-dessus est encore valable. Il existe une autre famille de solutions pour le champ électrique polarisées rectilignement selon $\overrightarrow{u_z}$, ainsi que des solutions plus compliquées combinant les deux familles précédentes.

Généralisation du guidage des ondes

Plus généralement, un guide d'onde est un dispositif permettant de « guider » une onde, c'est-à-dire de permettre sa propagation sans pertes énergétiques sur une longue distance. Les guides d'onde peuvent aussi être circulaires, etc. La fibre optique est un exemple de guide d'onde.

30

Rayonnement d'un dipôle oscillant

1. Modélisation, potentiels engendrés

Problème étudié

On considère un ensemble de charges q_i placées aux points A_i au voisinage de l'origine O du repère et animées des vitesses $\overrightarrow{v_i}$ constituant un dipôle électrique de moment dipolaire $\overrightarrow{p}(t) = \sum_i q_i \overrightarrow{OA_i}$. On note l la longueur caractéristique de la taille du dipôle. On se place dans le cas d'un dipôle oscillant de manière harmonique et dans une direction fixe : $\overrightarrow{p}(t) = p(t)\overrightarrow{u_z} = p_0\cos(\omega t)\overrightarrow{u_z}$. On note λ la longueur d'onde du champ électromagnétique rayonné et on étudie ce champ électromagnétique à la distance r du dipôle telle que $r \gg \lambda \gg l$.

On utilise les coordonnées sphériques définies en mécanique.

Potentiel vecteur magnétique rayonné

On utilise les expressions des potentiels retardés pour calculer le potentiel vecteur magnétique à une distance r du dipôle. En adaptant cette expression à une distribution discrète de charges, on a :

$$\overrightarrow{A}(M,t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{i} \frac{q_i \overrightarrow{v_i} \left(t - \frac{MA_i}{c} \right)}{MA_i}.$$

Avec la condition prise sur r, on peut faire certaines approximation : $MA_i \simeq OM$ et $t-\frac{MA_i}{c} \simeq t-\frac{r}{c}$ (la différence est faible devant la période des oscillations). On a donc :

$$\overrightarrow{A}(M,t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \dot{p} \left(t - \frac{r}{c} \right) \overrightarrow{u_z}.$$

1.3 Potentiel électrique

On calcule ce potentiel en utilisant le résultat précédent et la condition de jauge de Lorentz, on trouve rapidement $\operatorname{div} \overrightarrow{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{1}{rc} \ddot{p} \left(t - \frac{r}{c} \right) + \frac{1}{r^2} \dot{p} \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \cos \theta$

Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

et donc $V(M,t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{rc} \dot{p} \left(t - \frac{r}{c} \right) + \frac{1}{r^2} p \left(t - \frac{r}{c} \right) \right] \cos\theta$ et finalement, en utilisant $r \gg \lambda$,

$$V(M,t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{rc} \dot{p} \left(t - \frac{r}{c} \right) \cos \theta.$$

2 Onde rayonnée, puissance rayonnée

Champ électromagnétique rayonné

On obtient après calcul le champ à partir des potentiels (en utilisant toujours la condition $r \gg \lambda$ pour simplifier les résultats) :

$$\begin{cases} \overrightarrow{E}(M,t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\ddot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right)}{rc^2} \sin\theta \overrightarrow{u_{\theta}} \\ \overrightarrow{B}(M,t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\ddot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right)}{rc} \sin\theta \overrightarrow{u_{\varphi}} \end{cases}$$

Avec $p(t) = p_0 \cos(\omega t)$, en posant $k = \frac{\omega}{c}$, le champ rayonné s'écrit :

$$\begin{cases} \overrightarrow{E}(M,t) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{p_0 \sin \theta}{rc^2} \cos(\omega t - kr) \overrightarrow{u_\theta} \\ \overrightarrow{B}(M,t) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{p_0 \sin \theta}{rc} \cos(\omega t - kr) \overrightarrow{u_\varphi} \end{cases}.$$

On remarque que $\overrightarrow{B} = \frac{\overrightarrow{u_r} \wedge \overrightarrow{E}}{c}$: dans la zone de rayonnement $(r \gg \lambda)$, le champ se comporte localement comme une onde plane progressive se propageant dans la direction $\overrightarrow{u_r}$ à la vitesse de la lumière c.

Puissance rayonnée

Le vecteur de Poynting se calcule facilement : $\overrightarrow{\Pi}(M,t) = \frac{\overrightarrow{E} \wedge \overrightarrow{B}}{\mu_0} = \frac{E^2}{\mu_0 c} \overrightarrow{u_r}$. Après intégration sur une sphère de rayon r, on en déduit la puissance rayonnée :

$$\mathcal{P}(r,t) = \frac{\mu_0 \omega^4 p_0^2 \cos^2(\omega t - kr)}{6\pi c}, \text{ donc en moyenne, } \langle \mathcal{P} \rangle = \frac{\mu_0 \omega^4 p_0^2}{12\pi c}.$$

3. Généralisation

Dipôle oscillant dans plusieurs directions

Un dipôle oscillant dans plusieurs directions (un dipôle tournant par exemple) peut être considéré comme la superposition de dipôles oscillants dans une direction fixe. La linéarité des équations de Maxwell permet d'utiliser le principe de superposition pour calculer le rayonnement émis.

Invalidation du modèle planétaire de l'atome

Considérons le modèle planétaire de l'atome d'hydrogène : un électron est maintenu en rotation autour d'un proton par la force d'interaction électrostatique. Cet atome constitue un dipôle tournant, qui rayonne donc de l'énergie électromagnétique.

On arrive ici à une contradiction : l'énergie de l'atome reste constante et cet atome rayonne de l'énergie, ce qui ne vérifie pas un bilan énergétique élémentaire.

L'invalidation de ce modèle classique va conduire à l'élaboration du modèle quantique, évitant cette contradiction.

Partie 5

Électricité,
électronique

$$a + b + b + a$$
 $a + b + a$
 $a + a$

Vmax = Y2g(H+L)+

31

Modélisation des circuits, lois de Kirchhoff

Fils électriques

Les fils électriques sont modélisés par des fils infiniment fins de résistance nulle. Cette modélisation ne sera pas utilisée dans certaines démonstrations.

Dipôle électrique

Un dipôle électrique est une boîte noire comportant deux bornes pouvant être reliées à des fils.

Points remarquables d'un circuit électrique

Nœuds : point du circuit relié à plus de deux fils électriques.

Maille : portion de circuit reliant un point à lui-même, contenant au moins un dipôle et ne passant pas deux fois par le même point.

Intensité du courant dans un fil

On définit l'intensité du courant dans un fil par le flux du vecteur densité de courant dans le fil à travers une section orientée du fil. Cette définition requiert donc l'orientation du fil.

Tension aux bornes d'un dipôle

La tension aux bornes d'un dipôle est la différence de potentiel électrique entre ses bornes (*cf. Équations de Maxwell* pour la définition de ce potentiel). Cette définition requiert une orientation.

Théoriquement, ceci n'est valable qu'en régime permanent, mais l'erreur commise en électricité et électronique est négligeable.

Loi des nœuds

En régime permanent, en un nœud d'un circuit électrique, l'application de la relation locale div $\overrightarrow{j}=0$ donne, après intégration sur un volume contenant le nœud et en utilisant le théorème d'Ostrogradski, en notant i_k l'intensité du courant « arrivant » par le fil numéroté k, $\sum_k i_k = 0$.

Loi des mailles

O Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

En régime permanent, sur une maille donnée, si l'on indice par k les dipôles de cette maille et si l'on note u_k la différence de potentiel aux bornes du dipôle k (les différences de potentiel étant toutes prises dans le même sens de parcours de la maille), on a alors $\sum_k u_k = 0$. Cette relation vient directement de la définition de la tension aux bornes d'un dipôle.

La loi des mailles et la loi des nœuds constituent les lois de Kirchhoff.

1. Généralités

Puissance reçue par un dipôle

En notant u la tension aux bornes d'un dipôle et i l'intensité du courant qui le traverse, en convention récepteur (en notant A la borne du dipôle par laquelle « entre » le courant et B l'autre borne, la convention récepteur définit $u = V_A - V_B$, cf. Fig. 36.1), la puissance reçue par ce dipôle est P = ui.

Cette expression de la puissance reçue vient de l'intégration sur le volume du dipôle de la puissance électromagnétique volumique reçue : $\mathcal{P} = \overrightarrow{j} \cdot \overrightarrow{E}$ (on peut utiliser comme élément de volume $dV = \overrightarrow{dl} \cdot \overrightarrow{dS}$, ce qui permet d'obtenir une expression proche du résultat admis).

Toutes les expressions données dans ce chapitre seront données en convention récepteur.




Figure 36.1 – Convention récepteur

Résistance d'un dipôle

En notant u la tension aux bornes d'un dipôle et i l'intensité du courant qui le traverse, on définit en un *point de fonctionnement P* caractérisé par le couple (u,i):

- la résistance statique : $R_s = \frac{u}{i}$
- la résistance dynamique : $R_d = \frac{du}{di}$.

Assemblages de dipôles

Il est possible d'assembler des dipôles entre eux pour obtenir de nouveaux dipôles.

On distingue deux manières d'assembler deux dipôles :

- en série : deux dipôles montés en série ont une borne en commun, les bornes restantes sont les bornes du nouveau dipôle,
- en parallèle : deux dipôles montés en parallèle ont deux bornes en commun, ces bornes sont les bornes du nouveau dipôle.

Les lois des nœuds et des mailles permettent de déterminer la caractéristique du nouveau dipôle en fonction des caractéristiques des dipôles assemblés.

2. Dipôles linéaires

Résistance

On appelle résistance un dipôle tel que u = Ri en tout point de la caractéristique de ce dipôle (ensemble des points de fonctionnement); ce dipôle est caractérisé par sa résistance R.

Condensateur

Dans un condensateur, les deux bornes ne sont pas reliées ; en notant q la différence de charge entre les bornes de ce dipôle, il existe une constante C, la capacité du condensateur, telle que q = Cu, où u est la tension aux bornes du condensateur.

Or comme l'intensité i traversant ce dipôle vaut par définition $i = \frac{dq}{dt}$, le conden-

sateur est caractérisé par $i = C \frac{du}{dt}$.

La puissance reçue par un condensateur vaut :

$$P = ui = Cu\frac{du}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Cu^2\right) = \frac{dW}{dt}.$$

 $W = \frac{1}{2}Cu^2$ est l'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur.

Bobine

Une bobine est un dipôle pour lequel les effets d'induction sont importants. En notant L l'*inductance propre* de la bobine et en utilisant la loi de Faraday donnant la force électromotrice induite dans un circuit en fonction du flux du champ

32 Dipôles électrocinétiques

magnétique à travers le circuit, on a, en conservant les mêmes notations, $u=L\frac{di}{dt}$, relation qui caractérise la bobine.

La puissance reçue par une bobine vaut :

$$P = ui = Li\frac{di}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li^2\right) = \frac{dW}{dt};$$

 $W = \frac{1}{2}Li^2$ est l'énergie magnétostatique emmagasinée dans la bobine.

3. Générateurs idéaux

Générateur idéal de tension

Un générateur idéal de tension est un dipôle caractérisé par u=-E, où E est la force électromotrice du générateur.

Générateur idéal de courant

Un générateur idéal de courant est un dipôle caractérisé par i=-I, où I est le courant électromoteur du générateur.

4. Théorèmes généraux

Théorème de Thévenin et Norton

Un réseau dipolaire linéaire, c'est-à-dire un dipôle assemblé à partir de générateurs de tension et de courant et de résistances peut être caractérisé par u=Ri-E (générateur de tension) ou $i=\frac{u}{R}-I$ (générateur de courant), avec E=-RI.

Théorème de Millman (loi des nœuds en termes de potentiel)

On considère un point N au potentiel V_N relié aux points A_k aux potentiels respectifs V_k par l'intermédiaire des résistances R_k .

La loi des nœuds s'écrit alors $\sum_k \frac{V_k - V_N}{R_k} = 0$, et on en déduit directement le

théorème de Millman :
$$V_N = \frac{\sum_k \frac{V_k}{R_k}}{\sum_k \frac{1}{R_k}}$$

Réseaux en régime sinusoïdal forcé

1. Représentation d'une grandeur sinusoïdale

Signal étudié

On étudie un signal évoluant de manière sinusoïdale dans le temps : $a(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$ (A est l'amplitude, ω la pulsation et φ le déphasage).

Représentation complexe

On introduit le signal complexe $\underline{a}(t) = \underline{A}e^{j\omega t}$ avec $\underline{A} = Ae^{j\varphi}$. On a alors à tout instant t $a(t) = \Re e \underline{a}(t)$.

Dérivation, intégration

Pour un signal sinusoïdal de pulsation ω , en représentation complexe, les opérateurs intégration et dérivation prennent une forme simple :

$$\frac{d}{dt} \to j\omega \times \int dt \to \frac{1}{j\omega} \times$$

Moyenne temporelle

La moyenne temporelle d'un signal u(t) périodique de période T est définie par :

$$\langle u(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} u(t)dt$$
.

Cette définition s'applique aussi aux signaux complexes.

Pour un signal sinusoïdal de la forme de a(t), on a $\langle a(t) \rangle = 0$.

Valeur efficace

La valeur efficace d'un signal u(t) périodique de période T est définie par :

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0 + T} u(t)^2 dt} = \sqrt{\langle u^2(t) \rangle} \ .$$

Pour un signal de la forme de a(t), on obtient $A_{eff} = \frac{A}{\sqrt{2}}$.

Électricité, électronique

33 Réseaux en régime sinusoïdal forcé

2. Composants linéaires en régime sinusoïdal forcé

Impédance complexe d'un dipôle linéaire

Pour un dipôle linéaire, on peut définir l'impédance complexe par $\underline{Z} = \frac{\underline{u}}{\underline{i}}$ (la grandeur $\frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)}$ ne dépend pas du temps). On a alors plus simplement

grandeur
$$\frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)}$$
 ne dépend pas du temps). On a alors plus simplement $\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{\underline{U}}{I} e^{j(\varphi_u - \varphi_i)}$.

Admittance complexe

L'admittance complexe est définie comme l'inverse de l'impédance : $\underline{G} = \frac{1}{Z}$.

Impédance des dipôles linéaires classiques

En utilisant les équivalents aux opérateurs pour des signaux sinusoïdaux, on obtient les impédances des dipôles classiques :

- résistance de résistance R : $\underline{Z} = R$,
- bobine d'inductance $L: \underline{Z} = jL\omega$,
- condensateur de capacité C: $\underline{Z} = \frac{1}{jC\omega}$.

On remarque que l'impédance peut dépendre de la pulsation des signaux étudiés.

Association de dipôles

Les lois des nœuds et des mailles utilisées avec les notations complexes permettent de calculer facilement les impédances et admittances d'associations de dipôles :

– en série :
$$\underline{Z_{eq}} = \sum_{k} \underline{Z_k}$$
,

– en parallèle :
$$\underline{G_{eq}} = \sum_{k} \underline{G_k}$$
 .

Puissance moyenne reçue

Pour un dipôle recevant les signaux sinusoïdaux de même pulsation u(t) et i(t), la puissance instantanée reçue est P(t)=u(t)i(t), le calcul de la puissance moyenne montre que :

$$P_m = \langle P(t) \rangle = \frac{UI}{2} \cos(\varphi_u - \varphi_i) = U_{eff} I_{eff} \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

Avec les notations complexes, la puissance moyenne s'obtient simplement par $P_m = \Re(\frac{1}{2}\underline{u}\underline{i}^*) \ (\underline{i}^* \text{ est le conjugué de } \underline{i}).$

Théorème de Thévenin et de Norton

Les générateurs de tension et de courant peuvent générer respectivement des signaux sinusoïdaux $\underline{E}(t)$ et $\underline{I}(t)$. Avec des signaux de même pulsation, en les associant à des dipôles linéaires, on obtient un réseau dipolaire linéaire auquel on peut appliquer la « forme complexe » du théorème de Thévenin et Norton : ce

réseau peut être modélisé par
$$\underline{u}=\underline{Zi}-\underline{E}$$
 ou $\underline{i}=\underline{\frac{u}{Z}}-\underline{I}$. On a encore $E=-ZI$

Ici, les dipôles linéaires considérés peuvent aussi être des bobines ou des condensateurs. Cette remarque s'applique aussi au théorème suivant.

Théorème de Millman

Le théorème de Millman complexe est l'analogue du théorème de Millman réel :

$$\underline{V_N} = \frac{\sum_k \frac{\underline{V_k}}{\underline{Z_k}}}{\sum_k \frac{1}{Z_k}} \ .$$

Systèmes linéaires invariants : généralités

Systèmes étudiés

On étudie ici les systèmes recevant un signal e(t) en entrée et renvoyant un signal s(t) en sortie.

Système invariant

Un système est invariant si lorsque l'entrée e(t) entraîne la sortie s(t) (on note $e(t) \rightarrow s(t)$), l'entrée $e(t-\tau)$ entraîne la sortie $s(t-\tau)$:

$$(e(t) \to s(t)) \Longrightarrow (e(t-\tau) \to s(t-\tau))$$
.

Système linéaire

En utilisant les notations précédentes, un système est linéaire si

$$\left(\begin{cases} e_1(t) \to s_1(t) \\ e_2(t) \to s_2(t) \end{cases} \right) \Longrightarrow \left(\begin{matrix} \lambda e_1(t) + \mu e_2(t) \to \lambda s_1(t) + \mu s_2(t) \\ \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \end{matrix} \right).$$

Fonction de transfert d'un système linéaire

On considère un système linéaire régit par l'équation différentielle :

$$\sum_{k=0}^{m} b_k \frac{d^k s}{dt^k} = \sum_{k=0}^{n} a_k \frac{d^k e}{dt^k}$$

On définit alors sa fonction de transfert par :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\sum_{k=0}^{n} a_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^{m} b_k (j\omega)^k}.$$

La fonction de transfert s'écrit en notation opérationnelle :

$$H(p) = \frac{\sum_{k=0}^{n} a_k p^k}{\sum_{k=0}^{m} b_k p^k}.$$

Réponse d'un système linéaire à une excitation sinusoïdale

On considère un système linéaire caractérisé par la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ vue plus haut. Alors, pour un signal en entrée $\underline{e}(t)$ sinusoïdal de pulsation ω , on obtient en sortie un signal $\underline{s}(t)$ sinusoïdal de même pulsation tel que $\underline{\underline{H}(j\omega)} = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$ (ceci se démontre avec les équivalents aux opérateurs différentiels pour des signaux sinusoïdaux).

Diagramme de Bode

Ce diagramme sert à représenter la réponse d'un système linéaire à des excitations sinusoïdales en fonction de la pulsation des excitations. On note $\underline{H}(j\omega)=|\underline{H}|e^{j\varphi}$, le diagramme de Bode est constitué de la représentation des fonctions :

$$\begin{cases} |\underline{H}|_{dB}(\omega) = 20 \log(|\underline{H}(j\omega)|) \\ \varphi(\omega) \end{cases}$$

 ω étant porté par une échelle logarithmique.

 $|\underline{H}|_{dB}$ est le gain du système pour la pulsation ω et φ est la phase.

Diagramme de Nyquist

O Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Ce diagramme est la représentation de l'arc paramétré $\underline{H}(j\omega)$ dans le plan complexe.

Taux de distorsion harmonique

Cette grandeur est définie pour un système non linéaire qui, recevant une entrée sinusoïdale, renvoie une sortie de même période non nécessairement sinusoïdale. D'après le théorème de Fourier, cette sortie peut se mettre sous la forme $s(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t)$; le taux de distorsion harmonique est alors défini par :

$$D.H.T. = 10 \log \frac{\sum_{k=2}^{\infty} a_k^2 + b_k^2}{\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 + b_k^2}.$$

35 Systèmes linéaires classiques

Systèmes du premier ordre 1.

Filtre passe-bas

Sa fonction de transfert est de la forme :

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jx}$$

avec $x = \frac{\omega}{\omega_c}$, où ω_c est la *pulsation de coupure*. Cette pulsation de coupure est

définie dans le cas général par $|\underline{H}(j\omega_c)| = \frac{|\underline{H}|_{max}}{\sqrt{2}}$.

Ce filtre est dit passe-bas, car les hautes fréquences sont « coupées » : la fonction de transfert tend vers 0 quand ω tend vers $+\infty$.

Filtre passe-haut

Sa fonction de transfert est de la forme $\underline{\underline{H}} = H_0 \frac{jx}{1 + ix}$ en reprenant les mêmes notations.

Systèmes du second ordre 2.

Filtre passe-bas (exemple)

Sa fonction de transfert est de la forme $\frac{H_0}{1 - x^2 + j\frac{x}{\Omega}}$ avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Filtre passe-bande (exemple)

Sa fonction de transfert est de la forme $\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{2}\right)}$, avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Il y a résonnance (maximum de $|\underline{H}|$) en $\omega=\omega_0$: ω_0 est la pulsation de résonnance. Q est le facteur de qualité.

On peut aussi calculer la largeur $\Delta\omega$ de la bande passante, c'est-à-dire l'écart entre les deux pulsations de coupure, ce qui donne $\Delta\omega=\frac{\omega_0}{Q}$. On remarque que plus le facteur de qualité est grand, plus la bande passante est étroite.

Système linéaire en régime non sinusoïdal

Réponse à un signal périodique

On considère un signal périodique $\underline{e}(t)$ en entrée que l'on décompose en série de Fourier : $\underline{e}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{E_k} e^{jk\omega t}$. En utilisant la linéarité du système, on obtient le signal de sortie en étudiant la réponse à chaque composante de la série :

$$\underline{e}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{E_k} e^{jk\omega t} \longrightarrow \underline{s}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{H}(jk\omega) \underline{E_k} e^{jk\omega t}$$

Réponse en régime libre

On étudie la réponse du système avec un signal nul en entrée et un état initial quelconque : $s(0) = s_0$.

Réponse indicielle (ou réponse à un échelon)

La fonction échelon est la fonction définie par :

$$H(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t \geqslant 0 \end{cases}$$

La réponse à une entrée définie par e(t) = H(t) est déterminée par la résolution de l'équation différentielle régissant le système.

Réponse à une impulsion

La fonction impulsion est définie par $\delta(t) = H'(t)$, où H(t) est la fonction échelon. La réponse à une entrée définie par $e(t) = \delta(t)$ est étudiée avec l'équation différentielle régissant le système.

Grandes fonctions linéaires

Amplificateur opérationnel (AO)

Un amplificateur opérationnel est un composant à trois bornes « utiles », il est représenté **Fig. 37.1** avec les notations usuelles.

En régime linéaire, la tension de sortie V_s vérifie la relation $V_s + \tau \frac{dV_s}{dt} = \mu \varepsilon$ avec τ constante de temps dépendant du composant.

Cette relation s'écrit en notation complexe $\underline{V_s} = \underline{\mu}\underline{\varepsilon}$ avec $\underline{\mu} = \frac{\mu}{1 + j\tau\omega}$.

Ce composant a un défaut non linéaire : la *saturation*, c'est-à-dire $-V_{sat} \le V_s \le V_{sat}$ (avec $V_{sat} \simeq 15$ V).

Il peut aussi y avoir une saturation en intensité en sortie.




Figure 37.1 – Amplificateur opérationnel

Amplificateur opérationnel idéal

L'amplificateur opérationnel idéal est défini par ces conditions :

$$\begin{cases} \tau = 0 \\ \mu = +\infty \end{cases}.$$

Ces conditions ont des conséquences sur les équations régissant l'AO : $\tau=0$ donc la réponse est immédiate, et on peut distinguer deux régimes de fonctionnement :

- fonctionnement linéaire (l'AO est bouclé sur son entrée négative : la sortie est reliée à l'entrée négative, éventuellement indirectement, ce qui permet au montage de se stabiliser) : $\varepsilon=0$,
- fonctionnement en saturation : comme μ est très grand, si $\varepsilon = 0$ ne peut pas être assuré, on a nécessairement $V_s = \pm V_{sat}$.

Fonctions linéaires

En utilisant un amplificateur opérationnel en régime linéaire avec des composants linéaires, il est possible de créer des fonctions linéaires comme la dérivation, l'intégration, la sommation, etc.

Partie 6

Optique

$$a = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} +$$

Vmax = V2g(H+L)+

Fondements de l'optique géométrique

1. Nature et propriétés de la lumière

La lumière

Il s'agit d'ondes électromagnétiques dans un certain domaine de fréquences : $3.5 \times 10^{14} \, \text{Hz} < f < 7 \times 10^{14} \, \text{Hz}$ (ou $400 \, \text{nm} < \lambda < 800 \, \text{nm}$).

Vitesse de propagation, indice de réfraction

La lumière se propage à la vitesse $c=3\times 10^8 {\rm ms}^{-1}$ dans le vide et à la vitesse $v_{\varphi}=c/n$ dans un milieu quelconque, où n est l'indice de réfraction du milieu (pouvant dépendre de la longueur d'onde, cf. Ondes électromagnétiques dans d'autres milieux).

Rayon lumineux, faisceau lumineux

Un faisceau lumineux est constitué de rayons lumineux indépendants les uns des autres. La lumière se propage en ligne droite dans un milieu transparent homogène isotrope.

2. Lois de Snell-Descartes

Dioptre

Un dioptre est l'ensemble de deux milieux transparents d'indices n_1 et n_2 séparés par une surface Σ . On considèrera ici un dioptre plan.

Réflexion

Les rayons incident et réfléchi et la normale au plan du dioptre sont coplanaires et i = r, où i et r sont les angles d'incidence et de réflexion.

Cette loi, comme la suivante, est démontrée dans la partie Ondes.

Réfraction

Les rayons incident et réfracté et la normale au plan du dioptre sont coplanaires et $n_1 \sin i = n_2 \sin t$, où i et t sont les angles d'incidence et de réfraction.

Application

Les fibres optiques à saut d'indice et à gradient d'indice.

3. Le prisme

Notations (cf. Fig. 38.1)

On considère un prisme d'angle au sommet A, d'indice de réfraction n. L'angle d'incidence est noté i, l'angle du rayon sortant i'; les angles de réfraction à l'intérieur du prisme sont notés r et r'. La déviation totale d'un rayon est notée D.




Figure 38.1 – Notations pour le prisme.

Formules du prisme

On montre alors les relations suivantes :

$$\sin i = n \sin r$$

$$\sin i' = n \sin r'$$

$$A = r + r'$$

$$D = i + i' - A$$

Mesure de l'indice de réfraction

On recherche l'angle d'incidence i pour lequel la déviation D(i) est minimale. En ce point, on doit avoir $\frac{dD}{di}=0$, donc $\frac{di'}{di}=-1$ d'après l'expression de D. En prenant le différentiel des deux premières équations, on obtient : $\cos i'\cos r=\cos i\cos r'$. En élevant au carré et après avoir éliminé une solution absurde, on obtient i=i' et donc r=r'. On obtient alors facilement, en notant D_m le minimum de D:

$$n = \frac{\sin((A + D_m)/2)}{\sin(A/2)}$$

4. Notions de stigmatisme et d'aplanétisme

Stigmatisme rigoureux

Un système optique est rigoureusement stigmatique pour le couple de points (A,A') si tout rayon incident passant par A émerge en passant par A'. A et A'sont alors dits conjugués pour le système.

Aplanétisme rigoureux

Un système optique est rigoureusement aplanétique si lorsqu'il est stigmatique pour le couple (A, A') il l'est aussi pour tout couple (B, B') où B et B' sont des points contenus dans les plans perpendiculaires à l'axe optique passant respectivement par A et A'.

Stigmatisme approché, conditions de Gauss

Pour les miroirs et lentilles étudiés par la suite, le stigmatisme peut être approché, si on se place dans les conditions de Gauss : les rayons sont proches de l'axe et peu inclinés par rapport à l'axe.

Miroirs et lentilles dans l'approximation de Gauss

1. Miroirs

Notations

On note C le centre d'un miroir, S son sommet et F son foyer. On a $\overline{CF} = \overline{CS}/2$.

Propriétés

Tout rayon incident passant par le foyer ressort parrallèle à l'axe optique, tout rayon incident parrallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer, tout rayon incident passant par le centre n'est pas dévié, et tout rayon incident passant par le sommet subit une symétrie par rapport à l'axe optique (cf. Fig. 39.1).




Figure 39.1 – Lentilles et miroirs, propriétés de déviation

Relations de conjuguaison

On déduit des propriétés énoncées ci-dessus, par des considérations géométriques simples, les relations suivantes :

- Formule de Descartes (origine en S) :

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}}$$

$$\gamma = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$$

On appelle $\gamma = \overline{A'B'}/\overline{AB}$ le grandissement.

39 Miroirs et lentilles dans l'approximation de Gauss

– Formule de Descartes (origine en C):

$$\frac{1}{\overline{CA}} + \frac{1}{\overline{CA'}} = \frac{2}{\overline{CS}}$$

$$\gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$$

- Formule de Newton (origine en F):

$$\overline{FA}\,\overline{FA'} = \overline{FS}^2$$

$$\gamma = \frac{\overline{FS}}{\overline{FA}} = \frac{\overline{FA'}}{\overline{FS}}$$

2. Lentilles

Notations

On note O le centre d'une lentille, F son foyer objet et F' son foyer image.

Propriétés

Tout rayon incident parrallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer image, tout rayon incident passant par le foyer objet ressort parrallèle à l'axe optique, et tout rayon passant par le centre n'est pas dévié (cf. Fig. 39.1).

Relations de conjuguaison

De même que pour les miroirs, on déduit les relations :

- Formule de Descartes (origine en O) :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

- Formule de Newton (origine aux foyers) :

$$\overline{FA}\,\overline{F'A'} = -\overline{OF'}^2$$

$$\gamma = -\frac{\overline{F'A'}}{\overline{OF'}} = \frac{\overline{OF'}}{\overline{FA}}$$

Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

1. Lumière, éclairement, chemin optique

Nature électromagnétique de la lumière

La lumière est un champ électromagnétique qui se propage selon deux modèles usuels :

- Modèle O_{em}PPH : modèle étudié au chapitre ondes électromagnétiques.
- Modèle d'onde électromagnétique progressive sphérique : le champ est du type

$$\overrightarrow{\underline{E}}(M,t) = \frac{a_0}{r} e^{\left(j(\omega t - \overrightarrow{k} \cdot \overrightarrow{r})\right)} \overrightarrow{u_\theta} \quad \text{où} \quad \overrightarrow{k} = k \overrightarrow{u_r}. \text{ On se place en général à grande distance de la source, on constate qu'on peut considérer l'onde localement plane.}$$

Sources

La lumière est émise par désexcitation d'atomes, le modèle choisi pour son étude est celui d' O_{em} PPH. Les atomes n'émettent pas en continu : ils émettent des trains d'onde, de phase initiale aléatoire et de durée τ . La longueur $l^* = c\tau$ d'un train d'onde est appelée *longueur de cohérence de la source*.

L'onde n'est alors pas parfaitement monochromatique, et l'analyse de Fourier permet de relier la largeur $\Delta \nu$ du spectre et la durée d'émission par : $\tau \Delta \nu \sim 1$.

Détecteurs

Les détecteurs sont trop lents pour détecter les variations du champ \overrightarrow{E} et opèrent une moyenne quadratique (car $\|\overrightarrow{\Pi}\| \sim E^2$). Ils sont sensibles à l'éclairement.

Éclairement

On définit l'éclairement en un point par :

$$\varepsilon(M) = k \langle E^2(M, t) \rangle$$

où k est une constante quelconque (nous la prendrons ici égale à 2).

Représentation scalaire d'une onde lumineuse

Dans de nombreux cas, une représentation scalaire est suffisante pour la représentation d'une onde lumineuse, on notera alors s la norme algébrique du vecteur

 \overrightarrow{E} . La représentation scalaire est suffisante dans le cas d'ondes lumineuses polarisées rectilignement dans des directions voisines et dans le cas de la lumière naturelle (pas de polarisation). En revanche, elle est insuffisante dans le cas de deux ondes polarisées perpendiculairement.

Chemin optique

Il est défini pour un rayon lumineux reliant les points S et M par le contour C:

$$(SM) = \int_{\mathcal{C}} n(P)dl(P)$$

Alors on exprime le temps mis par la lumière pour aller de S à M:

$$\tau_{S \to M} = (SM)/c$$
.

Utilisation du chemin optique

Une onde monochromatique scalaire s'écrit sous la forme générale $s(M,t) = a\cos(\varphi(M) - \omega t)$, on a alors l'expression du vecteur d'onde $\overrightarrow{k} = \overrightarrow{\text{grad}} \varphi$ tel que pour un point N proche de M,

$$s(N,t) = a \cos\left(\overrightarrow{k} \cdot \overrightarrow{MN} + \varphi(M) - \omega t\right).$$

Et comme $k = \frac{2\pi n(P)}{\lambda_0}$, on obtient finalement entre deux points S et M tels que

$$\overrightarrow{SM}$$
 est colinéaire à \overrightarrow{k} , $\varphi(M) - \varphi(S) = \frac{2\pi(SM)}{\lambda_0}$ d'où l'expression $s(M,t) = a\cos\left(\varphi(S) + \frac{2\pi(SM)}{\lambda_0} - \omega t\right)$.

On admet que la phase subit une discontinuité de π par une réflexion sur un miroir et sur un dioptre $(1 \to 2 \text{ avec } n_1 < n_2)$ et par passage par un point de convergence.

Conséquences

- Théorème de Malus : les rayons lumineux issus d'une même source sont toujours orthogonaux aux surfaces d'onde (car $\overrightarrow{k} = \overrightarrow{\operatorname{grad}} \varphi$ est orthogonal aux surfaces $\varphi = \operatorname{cte}$, c'est à dire aux surfaces d'onde).
- Entre deux surfaces d'ondes d'un faisceau de rayons lumineux issus d'une source ponctuelle, le chemin optique ne dépend pas du rayon lumineux.

2. Interférences lumineuses

Superposition de deux ondes lumineuses

La superposition de deux ondes lumineuses de la forme :

$$a_i(M,t) = A_i \cos \left(\omega_i t - \frac{2\pi}{\lambda_{0i}} (S_i M) - \varphi_{S_i}(t)\right)$$

donne en M un éclairement

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + 2\sqrt{\varepsilon_1 \varepsilon_2} \langle \cos(\Delta \varphi(M, t)) \rangle$$

$$\text{avec}$$

$$\Delta \varphi(M, t) = (\omega_1 - \omega_2)t - \frac{2\pi}{\lambda_{01}} (S_1 M) + \frac{2\pi}{\lambda_{02}} (S_2 M)$$

$$-\varphi_{S_1}(t) + \varphi_{S_2}(t)$$

Condition d'interférences

On note dans l'expression ci-dessus $\varepsilon_{12}(M) = 2\sqrt{\varepsilon_1\varepsilon_2}\langle \cos(\ldots)\rangle$, on a alors les conditions d'interférence suivantes :

- on doit avoir $\varepsilon_{12}(M) \neq 0$, donc $\omega_1 = \omega_2$ (alors on a $\lambda_{01} = \lambda_{02}$) et $\varphi_{S_1}(t) = \varphi_{S_2}(t)$, ce qui est réalisable si et seulement si les deux ondes sont issues d'une même source ;
- $-\varepsilon_{12}(M)$ doit dépendre de M, donc les chemins optiques doivent être différents.

Les systèmes interférentiels opèrent une division de l'onde, soit par division du front d'onde (trous d'Young) soit par division de l'amplitude (interféromètre de Michelson).

Différence de marche, ordre d'interférence

Dans le cas de deux ondes cohérentes en M, l'éclairement s'écrit :

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + 2\sqrt{\varepsilon_1 \varepsilon_2} \cos(\Delta \varphi(M)),$$

où
$$\Delta \varphi(M) = \frac{2\pi}{\lambda_0} \delta(M)$$
, $\delta(M) = (SM)_2 - (SM)_1$ étant la différence de marche.

On se place ici en absence de déphasage supplémentaire dû par exemple à la réflexion d'ondes sur un miroir.

On introduit aussi l'ordre d'interférence en M: $p(M) = \frac{\Delta \varphi(M)}{2\pi}$.

Longueur de cohérence de la source - condition supplémentaire

Pour qu'il y ait des interférences, les trains d'ondes doivent se superposer, et donc la différence de marche doit être inférieure à la longeur du train d'onde : $|(SM)_2 - (SM)_1| < l^*$.

Différentes franges

On distingue des franges particulières dans la figure d'interférences :

- Frange brillante : une frange brillante est une frange où l'éclairement est maximal.
- Frange sombre : une frange sombre est une frange où l'éclairement est minimal.
 S'il est nul on parle alors de *frange noire*.
- Frange centrale : c'est l'ensemble des points où la différence de marche est nulle.

Contraste

On définit le contraste d'une figure d'interférences par $c=rac{arepsilon_{max}-arepsilon_{min}}{arepsilon_{max}+arepsilon_{min}}$.

On remarque que pour des interférences à deux ondes, le contraste est meilleur si les intensités lumineuses sont proches.

3. Étude d'un système interférentiel

Dispositif des trous d'Young (cf. Fig. 40.1)

Le calcul de la différence de marche donne :

$$\delta(M) = n_0 \left(\sqrt{D^2 + y^2 + (a+x)^2} - \sqrt{D^2 + y^2 + (x-a)^2} \right).$$

Avec l'hypothèse $x, y, a \ll D$, on peut faire l'approximation $\delta(M) \simeq \frac{2an_0x}{D}$.

Les franges d'interférence, c'est à dire les points où $\delta(M) = cte$, sont des segments d'équation x = cte (sans approximation ce sont des branches d'hyperboles).




Figure 40.1 – Dispositif des trous d'Young

Interfrange

On peut calculer l'interfrange i, c'est-à-dire la distance entre deux franges de même nature : on trouve facilement $i = \frac{\lambda_0 D}{2an_0}$.

Éclairement sur l'écran

Les calculs développés plus haut dans le cas général donnent ici :

$$\varepsilon(M) = 2\varepsilon_0 \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi\delta(M)}{\lambda_0}\right) \right) = 2\varepsilon_0 \left(1 + \cos\left(2\pi\frac{x}{i}\right) \right)$$

Des interférences lumineuses sont obtenues dans un large domaine de l'espace : les interférences sont *non localisées*.

Dispositif des trous d'Young avec une lentille de projection

Une lentille convergente est placée entre les trous et l'écran de telle sorte que l'écran soit dans le plan focal image de la lentille (de focale f'). On utilise alors le principe de retour inverse de la lumière pour déterminer la différence de marche, avec l'approximation de rayons peu inclinés par rapport à l'axe et on obtient :

$$\delta(M) = \frac{2an_0x}{f'}.$$

4. Interférences en lumière partiellement cohérente

Cas d'un doublet

On utilise le dispositif des trous d'Young avec une source émettant cette fois un doublet $(\lambda_{10}, \lambda_{20}, \text{proches}, \text{d'éclairement } \varepsilon_0)$. On somme alors les éclairements pour obtenir l'éclairement total :

$$\varepsilon(M) = 2\varepsilon_0 \left(2 + \cos\left(\frac{2\pi\delta(M)}{\lambda_{10}}\right) + \cos\left(\frac{2\pi\delta(M)}{\lambda_{20}}\right) \right) \cdot$$

On obtient alors un phénomène de battements (onde enveloppe de grande période spatiale, onde variant plus rapidement à l'intérieur).

On parle alors de contraste au voisinage d'un point en considérant les extremums locaux les plus proches de l'éclairement.

Figure d'interférences avec une source à spectre continu

On considère ici l'étendue spectrale faible et la densité d'éclairement à profil rectangulaire : en notant $\sigma_0 = 1/\lambda_0$ le nombre d'onde, $d\varepsilon_0(\sigma_0) = Ad\sigma_0\chi_{[\sigma_{10},\sigma_{20}]}$, avec $\Delta\sigma_0 = \sigma_{20} - \sigma_{10} \ll \sigma_{10}$.

En intégrant l'éclairement sur le domaine $[\sigma_{10}, \sigma_{20}]$, on obtient

$$\varepsilon(M) = 2A\Delta\sigma_0 \left[1 + \operatorname{sinc}(\pi \delta(M) \Delta\sigma_0) \cos(2\pi \delta(M)\sigma_{m0}) \right].$$

On obtient cette fois une onde enveloppe en sinc (cf. Fig. 40.2).




Figure 40.2 – Interférences avec une source à spectre continu

Lumière blanche

Son spectre est continu et son étendue ne peut plus être considérée comme faible. On observe une frange centrale brillante et blanche et quelques franges brillantes et sombres, irisées. Quand on s'éloigne trop de la frange centrale, on observe un éclairement uniforme d'aspect blanc, c'est en fait un *blanc d'ordre supérieur* : il manque régulièrement quelques raies dans le spectre.

Quand la différence de marche varie peu sur l'écran, on peut obtenir un éclairement uniforme coloré, on observe alors les *teintes de Newton*.

41

Interférences données par des lames minces

Utilisation d'une source étendue avec un dispositif interférentiel

Position du problème

L'utilisation de sources ponctuelles ne correspond pas à une réalité physique, on utilise en fait des sources étendues. Or les sources ponctuelles formant les sources étendues sont en général incohérentes entre elles : on aboutit à un brouillage. Il est possible de conserver des interférences, qui seront alors plus lumineuses, localisées ou non.

Conditions pour la conservation d'interférences

Si une source S_1 émet deux rayons dirigés par $\overrightarrow{u_1}$ et $\overrightarrow{u_2}$ qui interfèrent en M, alors la source S_2 proche de S_1 ($\overrightarrow{S_1S_2} = \overrightarrow{dS}$, les rayons issus de S_2 qui interfèrent en M sont aussi dirigés par $\overrightarrow{u_1}$ et $\overrightarrow{u_2}$) permet la conservation d'interférences contrastées si $\overrightarrow{dS} \cdot (\overrightarrow{u_1} - \overrightarrow{u_2}) = 0$. Il y a alors deux possibilités :

- Si le dispositif opère une division du front d'onde, on obtient une condition sur la géométrie de la source.
- Si le dispositif opère une division d'amplitude, $\overrightarrow{u_1} = \overrightarrow{u_2}$ donc toute source étendue convient. Dans ce cas, les interférences sont *localisées*.




Figure 41.1 – Lame à faces parallèles, lame en coin

2. Calcul de différences de marche introduites par des lames

Lame à faces parallèles, réflexion

Il s'agit d'une interférence à deux ondes, il suffit donc de calculer la différence de marche, ce qui se fait facilement et donne $\delta(M)=2en_2\cos r$. Or les deux réflexions des deux rayons ne sont pas de même nature, ce qui introduit un dépha-

sage de
$$\pi$$
, donc $\Delta \varphi(M) = \frac{2\pi \delta(M)}{\lambda_0} + \pi$. Les franges d'interférences sont des

franges d'égale inclinaison : ce sont des anneaux.

Lame à faces parallèles, transmission

Cette fois le résultat est le même, sans le déphasage de π .

Lame en coin

On se place en incidence quasi-normale avec des faces quasi-parallèles : on considère qu'on a au voisinage de I une lame de verre à faces parallèles d'épaisseur $e(I) \simeq \alpha x$. Le calcul donne alors $\delta(M) = 2n\alpha x$. Il y a là encore un déphasage de π . Les franges d'interférences sont des franges d'égale épaisseur. Il faut noter qu'il s'agit ici d'un calcul très simplifié, qui ne nous ne donne pas la localisation des interférences.

Dans les cas où l'éclairement est perpendiculaire à l'une des deux faces du coin, on trouve facilement que les interférences sont localisées sur l'autre face.

42 Interféromètre de Michelson

1. Description

La séparatrice

Elle assure la division d'amplitude, on montre que le traitement réfléchissant doit avoir des coefficients de réflexion et de transmission en puissance tels que R = T = 1/2. Elle est rendue semi-réfléchissante grâce à un dépôt diélectrique.

La compensatrice

Sert à compenser le fait que les rayons incidents sur le miroir M_2 traversent trois lames de verre, alors que les autres n'en traversent qu'une. Elle doit être parallèle à la séparatrice.

Le verre anticalorique

Il élimine les U.V. et les I.R. qui échauffent le système.

Les vis

La vis (3) permet un translation du miroir M_2 selon sa normale. Les vis (1), (2), (4), (5) permettent la rotation des deux miroirs (réglage rapide pour M_2 , fin pour M_1).




Figure 42.1 – Interféromètre de Michelson

ptique

2. Utilisation du Michelson en lame d'air

Source ponctuelle monochromatique

On introduit la source fictive S^* symétrique de S par rapport à SP et le miroir fictif M_2^* symétrique de M_2 par rapport à SP (cf. **Fig. 42.2**). On montre alors que le montage du Michelson est équivalent à la lame d'air formée par les miroirs M_1 et M_2^* et éclairée par la source S^* . On sait alors calculer facilement la différence de marche (cf. Interférences données par des lames minces).




Figure 42.2 – Michelson utilisé en lame d'air, chemins équivalents

Observation des interférences

Le montage est aussi équivalent à un éclairement de l'espace par deux sources couplées S_1 et S_2 , symétriques de S^* respectivement par rapport à M_1 et M_2^* . Les franges d'interférences sont alors des hyperboloïdes de révolution d'axe (S_1S_2) et de foyers S_1 et S_2 : les interférences sont non localisées. On remarque qu'à distance finie, l'interférence résulte de deux rayons issus de S^* .

Utilisation d'une source étendue monochromatique

Les interférences disparaissent sauf à l'infini, elles sont alors localisées. Expérimentalement, on fait converger la lumière issue de la source étendue au voisinage de M_2 pour avoir une ouverture angulaire importante, ce qui permet de voir plus de franges d'interférence (ce sont des franges d'égale inclinaison).

Interféromètre de Michelson

Observation

Elle peut se faire sur un écran placé soit à l'infini, soit dans le plan focal image d'une lentille convergente placée le plus près possible de la sortie du Michelson.

Nature géométrique des franges

Ce sont des franges d'égale inclinaison, on observe donc des anneaux dont on peut connaître le rayon en fonction des divers paramètres géométriques.

Pour une incidence nulle, la différence de marche est $\delta(F')=2e$, on ne sait donc rien de l'ordre d'interférence au centre de la figure d'interférences. L'ordre d'interférence diminue quand on s'éloigne du centre.

Forme approchée de l'éclairement

Comme la différence de marche est $\delta(M)=2e\cos i\simeq 2e\left(1-\frac{i^2}{2}\right)$ pour des

angles faibles, et comme le rayon de l'anneau d'inclinaison i est $\rho \simeq if'$, on a l'expression de l'éclairement en $M(\rho)$:

$$\varepsilon(\rho) = 2\varepsilon_0 \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_0} 2e\left(1 - \frac{1}{2f'^2}\rho^2\right)\right) \right]$$

On remarque que les franges de même nature sont de plus en plus rapprochées quand on s'éloigne du centre, ce qui est confirmé par l'expérience (cf. Fig. 42.3).




Figure 42.3 – Éclairement en lame d'air, anneaux

3. Utilisation du Michelson en coin d'air

Source ponctuelle monochromatique, chemins équivalents

On utilise les mêmes équivalents que pour l'utilisation en lame d'air : les miroirs M_1 et M_2^* forment ici un coin d'air. On sait alors calculer approximativement la différence de marche (*cf. Interférences données par des lames minces*). Là encore, les interférences ne sont pas localisées.

Source étendue

Les interférences disparaissent, sauf sur une surface située au voisinage du coin d'air, à condition d'éclairer le coin d'air en lumière quasi-parallèle et quasi-normale. On place dans le montage une lentille convergente assurant le parallélisme des rayons lumineux arrivant sur le coin d'air.

Observation

Les interférences sont localisées au voisinage du coin d'air. Il faut donc observer l'image du coin d'air, à travers une lentille convergente par exemple.

Nature des franges

La différence de marche est $\delta(M) = 2\alpha x$, les franges sont des franges d'égale épaisseur. Les franges sont caractérisées par x = cte: ce sont des segments de droite parallèles à l'arête du coin d'air. L'éclairement en M(x) est de la forme :

$$\varepsilon(x) = 2\varepsilon_0 \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi(2\alpha x)}{\lambda_0}\right) \right]$$

L'interfrange vaut $i = \frac{\lambda_0}{2\alpha}$; pour faire passer le Michelson du montage en coin d'air au montage en lame d'air, il faut faire tendre i vers l'infini.

43 Diffraction des ondes lumineuses

Principe d'Huygens-Fresnel, diffraction de Fraunhofer 1.

Principe d'Huygens-Fresnel

On considère une ouverture plane Σ éclairée par une source ponctuelle monochromatique (S,λ_0) . Alors pour le calcul de l'éclairement en M situé après l'ouverture, d'après le principe d'Huygens-Fresnel:

- chaque élément de surface se comporte comme une source secondaire émettant une ondelette dont l'amplitude complexe instantanée en P (point de l'ouverture) est proportionnelle à l'amplitude complexe instantanée reçue en P de S et à l'élément de surface $d\sigma(P)$:
- les sources fictives sont cohérentes entre elles.

Application du principe d'Huygens-Fresnel

En utilisant le modèle d'ondes sphériques, on montre que l'amplitude complexe de l'onde lumineuse en M est :

$$\underline{a}(M,t) = \int_{\Sigma} \frac{K_0 A_0}{(SP)(PM)} e^{j\omega t} e^{-jk_0((SP) + (PM))} d\sigma(P)$$

Conditions de Fraunhofer

On considère que S et M sont situés à l'infini de l'ouverture Σ . Ces conditions conduisent à utiliser le modèle d'ondes planes.

Formulation formelle du principe d'Huygens-Fresnel dans les conditions de Fraunhofer

On note \overrightarrow{k} et $\overrightarrow{k'}$ les vecteurs d'onde respectivement de l'onde issue de S arrivant sur Σ et de l'onde issue de P arrivant sur M. On note O un point quelconque

de l'ouverture
$$\Sigma$$
. Alors $k_0((SP) + (PM)) = k_0(SOM) - (\overrightarrow{k'} - \overrightarrow{k}) \cdot \overrightarrow{OP}$,

$$\underline{a}(M,t) = K'A_0e^{-jk_0(SOM)}\int_{\Sigma} e^{j\left(\overrightarrow{k'}-\overrightarrow{k}\right)\cdot\overrightarrow{OP}}d\sigma(P)$$
$$= K'A_0e^{-jk_0(SOM)}\int_{\Sigma} e^{-j\phi_P(M)}d\sigma(P)$$

On ne tient pas compte du terme $e^{j\omega t}$: il disparaît dans l'éclairement. La deuxième expression est légèrement plus générale, mais moins explicite.

Réalisation des conditions de Fraunhofer

On utilise des lentilles pour placer S et M à l'infini de Σ .

2. Diffraction par des fentes rectangulaires

Diffraction à l'infini par une fente fine (cf. Fig. 43.1)

On montre facilement en utilisant l'expression déterminée précédemment que l'éclairement est $\varepsilon(M) = \varepsilon_0 \operatorname{sinc}^2\left(k_0 \sin(\theta) \frac{a}{2}\right)$.

Diffraction par une ouverture rectangulaire

Le dispositif est le même que pour la fente fine : la source S est repérée par ses coordonnées (y_S, z_S) dans le plan focal objet de la première lentille. Le point M où on recherche l'amplitude de l'onde lumineuse est repéré par (Y, Z) sur l'écran. On montre alors que l'éclairement en M est (cf. **Fig. 43.1**) :

$$\varepsilon(M) = \varepsilon_{max} \operatorname{sinc}^{2} \left(k_{0} \left(\frac{Y}{f_{2}'} + \frac{y_{S}}{f_{1}'} \right) \frac{a}{2} \right) \operatorname{sinc}^{2} \left(k_{0} \left(\frac{Z}{f_{2}'} + \frac{z_{S}}{f_{1}'} \right) \frac{b}{2} \right)$$

On tire de cette expression les conséquences suivantes :

- les tâches lumineuses sont situées principalement sur deux droites parallèles aux côtés de l'ouverture, centrées sur l'image géométrique de la source, où l'intensité lumineuse est maximale;
- quelques cas limites : si les dimensions de l'ouverture sont importantes, alors le phénomène de diffraction est négligeable. Si les dimensions sont très faibles devant λ , l'éclairement est quasiment uniforme sur l'écran. On retrouve le résultat de la fente fine quand par exemple $b\gg a$.






Figure 43.1 – Diffraction par une fente fine

3. Généralisation

Diffraction par une fente circulaire

Dans le cadre de Fraunhofer, on admet la forme de l'éclairement sur un écran pour une ouverture circulaire : cf. Fig. 43.2. Le premier zéro est situé à un angle θ tel que $\sin \theta = 0.61 \frac{\lambda}{R}$ où R est le rayon de l'ouverture.

Critère de séparation de Rayleigh

À cause de la diffraction, un point lumineux sur un écran est en fait une tache lumineuse dont le profil est celui d'une tache de diffraction par une ouverture circulaire. Alors deux points de l'écran sont à la limite de la séparation si le maximum d'une tache correspond au premier zéro de la seconde.

Diffraction par un diaphragme de phase ou d'amplitude

Un diaphragme ou filtre est une ouverture dont la transparence complexe est définie en tout point par $\underline{t}(P) = \frac{\underline{a}(P^+)}{a_0(P^+)}$: c'est le rapport de l'amplitude




Figure 43.2 – Diffraction par des ouvertures rectangulaire et circulaire

complexe après le filtre à l'amplitude complexe après le filtre s'il n'y avait pas de filtre. Si $\underline{t} \in \mathbb{R}$, on parle de *diaphragme d'amplitude* et si $|\underline{t}| = 1$, on parle de *diaphragme de phase*. Après un diaphragme, le principe d'Huygens Fresnel dans le cadre de Fraunhofer s'écrit :

$$\underline{a}(M,t) = K' A_0 e^{-jk_0(SOM)} \int_{\Sigma} \underline{t}(P) e^{j(\vec{k'} - \vec{k}) \cdot \overrightarrow{OP}} d\sigma(P)$$

Théorème de Babinet

Si pour deux écrans, quand on les superpose, chaque partie opaque de l'un correspond à une partie transparente de l'autre, ces écrans sont *complémentaires*.

Considérons alors deux écrans complémentaires, très grands, éclairés par une source quelconque. En utilisant la formule de l'amplitude de l'onde lumineuse en un point avec la transparence, on exprime les amplitudes données par la diffraction par chaque écran. On remarque qu'en sommant les amplitudes, on a l'amplitude donnée par la diffraction par une ouverture rectangulaire infiniment grande : elle est nulle partout, sauf sur l'image géométrique de la source.

On a alors le théorème de Babinet : les éclairements donnés par chacun des deux écrans sont les mêmes, sauf sur l'image géométrique de la source.

Modification de paramètres géométriques

On peut facilement déterminer les conséquences des modifications suivantes :

43 Diffraction des ondes lumineuses

- Translation de l'ouverture dans le cadre de Fraunhofer : le fait d'être dans le cadre de Fraunhofer implique que la figure de diffraction ne sera pas modifiée : l'expression de l'éclairement en un point M reste la même.
- Rotation de la fente diffractante : si la source est sur l'axe, il suffit de faire une rotation du repère pour montrer que la figure de diffraction va subir la même rotation.
- Utilisation d'une fente source fine : en considérant l'image géométrique de cette fente source fine, on a facilement la figure de diffraction.

4. Diffraction par les fentes d'Young

Dispositif

On considère la diffraction par deux fentes d'Young de largeur e, parallèles et écartées de a, éclairées par une source à l'infini dont la lumière arrive sous un angle θ . On observe l'éclairement à l'infini sous un angle θ' .

Résultats

En utilisant la formule de diffraction dans le cadre de Fraunhofer, on obtient directement :

$$\varepsilon(M) = \frac{\varepsilon_{max}}{2} \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{\pi}{\lambda} (\sin \theta' - \sin \theta) e \right) \times \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} (\sin \theta' - \sin \theta) a \right) \right)$$

Remarques:

- on distingue dans l'éclairement un terme de diffraction par une fente fine et un terme d'interférences à deux ondes;
- en faisant tendre e vers 0, on retrouve le résultat sur les fentes d'Young.

1. Généralités

Définition

On appelle réseau au sens de l'optique une structure périodique qui diffracte la lumière incidente. On travaille souvent sur des réseaux constitués d'une plaque de verre sur lesquelles sont gravées des raies parallèles. Ces raies sont équidistantes du *pas du réseau* noté a. On utilise aussi le nombre de raies par unité de longueur n=1/a.

Réseau en réflexion, réseau en transmission

Un réseau est dit en transmission si les rayons diffractés auxquels on s'intéresse sont transmis. Si ceux-ci sont réfléchis, le réseau est en réflexion.

Modélisation

On modélise la plaque de verre où sont gravées des raies parallèles par une plaque opaque comportant des fentes parallèles de même largeur et équidistantes de *a*.

2. Intensité diffractée par un réseau en transmission

Position des maximas principaux de diffraction

On considère un réseau en transmission de pas a, de N fentes, éclairé en lumière monochromatique de longueur d'onde λ_0 et placé dans les conditions de Fraunhofer (*cf.* **Fig. 44.1**).

La différence de marche du rayon k par rapport au rayon 0 est $\delta_k(M) = ka(\sin i - \sin i_0)$. L'intensité est maximale si deux rayons successifs sont en phase, c'est à dire si :

$$\delta_1(M) = a(\sin i - \sin i_0) = p\lambda_0 \quad \text{avec} \quad p \in \mathbb{Z}.$$

Pour une valeur donnée de p on a le maximum principal de diffraction $n^{\circ} p$, on parle aussi de l'ordre p. Pour p=0 on retrouve l'image géométrique de la source.




Figure 44.1 – Réseau dans les conditions de Fraunhofer, forme de l'éclairement

Influence de la largeur de la fente diffractante (cf. Fig. 44.2)

En utilisant les notations précédentes et en notant b la largeur des fentes, en utilisant le principe d'Huygens-Fresnel dans le cadre de Fraunhofer, on montre par intégration que l'éclairement vaut :

$$\varepsilon(M) = \varepsilon_0 \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{\pi b}{\lambda_0} (\sin i - \sin i_0) \right) \left[\frac{\sin \left(\frac{N\pi a}{\lambda_0} (\sin i - \sin i_0) \right)}{\sin \left(\frac{\pi a}{\lambda_0} (\sin i - \sin i_0) \right)} \right]^2.$$

On distingue sur la courbe trois points remarquables caractérisant entièrement le réseau.




Figure 44.2 – Influence de la largeur des fentes

3. Minimum de déviation du réseau

On appelle $D=i-i_0$ l'angle de déviation. On s'intéresse à la déviation de l'ordre p dont on connaît la position angulaire : $\sin i = \sin i_0 + \frac{p\lambda_0}{a}$. La déviation minimale D_m de l'ordre p est caractérisée par $\frac{dD}{di_0}(D_m)=0$.

On doit donc avoir, en différentiant les deux expressions,

$$\frac{dD}{di_0} = 0 = \frac{di}{di_0} - 1 = \frac{\cos i_0}{\cos i} - 1.$$

Si $p \neq 0$, $i \neq i_0$ et donc $i = -i_0$, ce qui donne le minimum de déviation.

4. Réseau éclairé en lumière blanche

On superpose les images données par les différentes longueurs d'onde, alors :

- Tous les ordre 0 se superposent : on obtient sur l'image géométrique de la source un pic de diffraction de même composition spectrale que la source.
- Les ordres $p \neq 0$ sont séparés angulairement : chaque ordre donne un spectre, d'autant plus large que l'ordre est élevé. À partir d'un certain ordre, les spectres se chevauchent.

Dans le cas du réseau, c'est la diffraction qui provoque la dispersion : le rouge est plus dévié que le bleu. Dans le cas du prisme, c'est la dispersion du milieu :

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$$
: le bleu est plus dévié que le rouge.

Interférences à ondes multiples

1. Généralités

Système étudié

On étudie ici les interférences données en transmission par une lame à faces parallèles, éclairée en lumière parallèle monochromatique (λ) , on s'intéresse à la diffraction à l'infini (cf. **Fig. 45.1**). On note r le coefficient de réflexion en surface de la lame (le signe importe peu : le nombre de réflexions est toujours pair).

Éclairement

L'amplitude complexe en M vaut :

$$\underline{a}(M) = \sum_{p=1}^{\infty} \underline{a_p}(M)$$

et comme la différence de marche entre deux rayons successifs est $\delta(M)=2ne\ \cos i=\frac{\lambda}{2\pi}\phi(M),\ \underline{a_p}=r^{2(p-1)}e^{-j(p-1)\phi}.\ \text{L'amplitude en }M\ \text{se}$ calcule avec une somme géométrique et donne $\underline{a}(M)=a_1e^{-j\varphi_1(M)}\frac{1}{1-r^2e^{-j\phi(M)}}.\ \text{L'éclairement final est, après développement,}$

$$\varepsilon(M) = \frac{\varepsilon_{max}}{1 + \gamma \sin^2\left(\frac{\phi(M)}{2}\right)}$$

avec $\gamma = \frac{4r^2}{(1-r^2)^2} = \frac{4R}{(1-R)^2}$ où R est le coefficient de réflexion en puissance : c'est la fonction d'Airy.

Influence du coefficient de réflexion

On observe l'influence du coefficient de réflexion (cf. Fig. 45.1, les échelles ne sont pas respectées), R = 0.9 est le cas d'une lame à surface traitée, R = 0.04 est le cas d'une lame de verre à surface non traitée, d'indice n = 1.5.

On peut calculer la largeur des pics à mi-hauteur :

$$\varepsilon\left(\frac{\phi_{1/2}}{2}\right) = \frac{\varepsilon_{max}}{2}$$

ce qui donne finalement pour γ assez grand : $\phi_{1/2} = \frac{4}{\sqrt{\gamma}}$: plus γ est important et plus le pic est fin.




Figure 45.1 – Interférences à ondes multiples avec une lame de verre, éclairement

2. Application au filtre interférentiel

Principe du filtre interférentiel

En éclairant en lumière parallèle et normale à la surface, l'éclairement devient une fonction de la longueur d'onde. On a alors des interférences constructives si $\delta(M)=k\lambda$, ce qui correspond à un pic lumineux. Or en éclairement normal, $\delta(M)=2ne$, ce qui donne les longueurs d'onde qui vont être sélectionnées par le filtre.

La largeur d'un pic lumineux calculée plus haut nous donne ici la bande passante en fréquence du filtre.

Partie 7

Thermodynamique

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2$$

Vmax = Y2g(H+L)+

46

Théorie cinétique du gaz parfait

1. Théorie cinétique

Densité particulaire

On définit en tout point la densité particulaire par $n^* = \frac{dN}{dV}$ où dN est le nombre de particules dans le volume élémentaire dV.

Quantité de mouvement d'ensemble

Pour un ensemble de particules, on définit sa quantité de mouvement par :

$$\overrightarrow{p_{tot}} = \sum_{i} m_i \overrightarrow{v_i} = \left(\sum_{i} m_i\right) \overrightarrow{v_e}.$$

Cette expression définit aussi la *vitesse d'ensemble* $\overrightarrow{v_e}$ de l'ensemble de particules, c'est la moyenne massique des vitesses de cet ensemble.

Énergie cinétique

L'énergie cinétique d'un système de particules matérielles est l'énergie cinétique totale : $E_C = \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i^2$. Décomposons cette énergie cinétique à l'aide des grandeurs barycentriques des particules : après développement,

$$E_C = \frac{1}{2} \sum_{i} m_i v_G^2 + \frac{1}{2} \sum_{i} m_i v_i^{*2} + \sum_{i} m_i \overrightarrow{v_G} \cdot \overrightarrow{v_i^*}.$$

Or
$$\sum_{i} m_{i} \overrightarrow{v_{G}} \cdot \overrightarrow{v_{i}^{*}} = \overrightarrow{v_{G}} \cdot \frac{d}{dt} \left(\sum_{i} m_{i} \overrightarrow{GM_{i}} \right) = 0$$
 par définition du barycentre.

On obtient donc la décomposition $E_C = E_{Cmacro} + E_{Cmicro}$ avec :

- l'énergie cinétique macroscopique : $E_{Cmacro} = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i \right) v_G^2$, c'est l'énergie du mouvement d'ensemble du système ;
- l'énergie cinétique microscopique : $E_{Cmicro} = \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i^{*2}$, c'est l'énergie de l'agitation interne du système.

Vitesse quadratique moyenne

La vitesse quadratique moyenne u est définie par $u^2 = \langle v_i^2 \rangle$.

Si toutes les particules ont la même masse m, si e_C est l'énergie cinétique d'une particule, $\langle e_C \rangle = \frac{1}{2} m u^2$.

Pression cinétique

On définit la pression cinétique P telle qu'en tout endroit de la paroi (même fictive), l'action \overrightarrow{dF} exercée par le fluide sur la paroi soit $\overrightarrow{dF} = P\overrightarrow{dS}$ où \overrightarrow{dS} est le vecteur surface de la surface élémentaire de paroi.

Pour effectuer le calcul, on suppose qu'une particule peut aller dans une des trois directions possibles et dans un des deux sens possibles, à une vitesse u. Le nombre de particules frappant l'élément de surface dS de la paroi pendant dt est $\frac{1}{6}n^*udSdt$.

Chaque particule communique une quantité de mouvement 2mu (toutes les particules ont la même masse) et donc la quantité de mouvement communiquée à la paroi pendant dt est $dp=\frac{1}{3}n^*mu^2dSdt$ et comme dp=dFdt, on obtient finalement $P=\frac{1}{3}n^*mu^2=\frac{2}{3}n^*\langle e_C\rangle$.

Température

Pour un gaz parfait monoatomique, la température est définie par $T = \frac{2}{3} \frac{\langle e_C \rangle}{k_B}$ où $k_B = 1,38 \, 10^{-23} \, \text{JK}^{-1}$ est la constante de Boltzman.

2. Équations macroscopiques

Équation d'état

Du paragraphe précédent on déduit

$$\langle e_C \rangle = \frac{3}{2} k_B T = \frac{3}{2} \frac{P}{n^*}$$

et donc si le gaz est uniformément réparti $(n^* = cte)$, on a l'équation d'état du gaz parfait : PV = nRT où $n = Vn^*/\mathcal{N}_A$ (avec $\mathcal{N}_A = 6.02 \times 10^{23} \, \mathrm{mol}^{-1}$ nombre d'Avogadro : nombre d'atomes dans 12g de carbone 12) et $R = \mathcal{N}_A k_B$ (constante des gaz parfaits). Numériquement, $R = 8.314 \, \mathrm{JK}^{-1} \mathrm{mol}^{-1}$.

46 Théorie cinétique du gaz parfait




Figure 46.1 – Théorie cinétique du gaz parfait

Énergie interne du gaz parfait

Elle est définie comme l'énergie cinétique microscopique du gaz : $U=N\langle e_C\rangle=\frac{3}{2}nRT\;.$

On remarque que si M est la masse molaire du gaz ($M = mN_A$), on a l'expression de la vitesse quadratique moyenne des particules en fonction de la tempéra-

ture :
$$u = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$
.

1. Modèle de Van der Waals

Équation d'état de Van der Waals

Le modèle de Van der Waals apporte des termes correctifs à l'équation d'état du gaz parfait pour tenir compte du volume occupé par les particules (correction du volume) et des interactions entre les particules (correction de la pression):

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT.$$

Énergie interne du gaz de Van der Waals

On admet l'expression de l'énergie interne U_{VdW} du gaz de Van der Waals en fonction de l'énergie interne U_{GP} du gaz parfait : $U_{VdW} = U_{GP} - \frac{n^2 a}{V}$.

2. Coefficients thermoélastiques

Coefficient de dilatation isobare :

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_{P}.$$

Coefficient de compressibilité isotherme :

$$\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T.$$

Cas du gaz parfait

Dans le cas du gaz parfait, l'équation d'état donne directement : $\alpha = 1/T$ et $\chi_T = 1/P$.

Statique des fluides

1. Pression statique dans un fluide

Action volumique

Une action volumique est définie par le champ $\overrightarrow{f_v}$. Pour un fluide soumis à une action volumique, tout volume dV de fluide est soumis à la force $\overrightarrow{dF} = \overrightarrow{f_v} \, dV$.

Isotropie de la pression

En isolant un tétraèdre élémentaire (cf. **Fig. 48.1**), et en écrivant qu'il est à l'équilibre, on a $P_x \overrightarrow{dS_x} + P_y \overrightarrow{dS_y} + P_z \overrightarrow{dS_z} + P \overrightarrow{dS_{ABC}} = \overrightarrow{0}$ et en projetant sur les axes, on obtient $P_x = P_y = P_z (= P)$.




Figure 48.1 – Isotropie de la pression et équivalent volumique.

Action de contact

Comme nous l'avons vu plus haut, tout fluide dans lequel il règne une pression P exerce sur un élément de surface \overrightarrow{dS} une action de contact : $\overrightarrow{dF} = P\overrightarrow{dS}$.

Équivalent volumique des forces de pression

On considère un fluide dans lequel la pression n'est pas constante, essayons de déterminer l'action volumique équivalente aux variations de pression. On isole un cylindre élémentaire d'axe Ox, de rayon dr et de hauteur dx (cf. Fig. 48.1). La résultante des forces de pression selon $\overrightarrow{u_x}$ est alors $dF_x = (P(x) - P(x + dx))dS = -\frac{\partial P}{\partial x}dV$.

En faisant le même calcul pour dF_y et dF_z , il vient directement l'équivalent $\overrightarrow{f_P} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} P$.

2. Éléments de statique des fluides

Principe fondamental de la statique des fluides

En appliquant le principe fondamental de la dynamique à une particule de fluide soumise à l'action volumique $\overrightarrow{f_v}$, on a $|\overrightarrow{\text{grad}}P = \overrightarrow{f_v}|$.

Statique des fluides dans un champ de pesanteur

Si la seule action volumique est l'action de la pesanteur $\rho \overrightarrow{g}$ (ρ est la masse volumique du fluide), la pression s'exprime $\frac{dP}{dz} = -\rho g$.

Modèle d'atmosphère isotherme

O Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

En appliquant la relation trouvée précédemment et l'équation d'état des gaz parfaits, en supposant l'atmosphère isotherme on a $P(z) = P(0)e^{-\frac{Mgz}{RT}}$, où M est la masse molaire de l'air.

Statique des fluides indilatables, incompressibles 3. dans un champ de pesanteur uniforme

Phase condensée

Un fluide est sous phase condensée s'il est incompressible et indilatable : $\alpha = 0$ et $\chi_T = 0$. Dans ces conditions, $\rho = cte$.

Théorème de Pascal

Toute variation de pression au sein d'un fluide incompressible à l'équilibre est intégralement transmise en tout point du fluide. Cela vient du fait que la pression ne dépend que de l'altitude dans le fluide $(P(z) = P(0) - \rho gz)$ donc une variation de pression en un point quelconque se répartit partout dans le fluide.

Poussée d'Archimède

Pour un solide de volume V totalement immergé dans un fluide de masse volumique ρ_f , la résultante des forces de pression sur le solide est :

$$\overrightarrow{F} = -\oint_{\mathcal{S}} P \overrightarrow{dS} = -\int_{\mathcal{V}} \overrightarrow{\operatorname{grad}}(P) dV = \int_{\mathcal{V}} \rho_f \overrightarrow{g} dV = -\rho_f V \overrightarrow{g}$$

en utilisant le théorème du gradient (cf. Éléments d'analyse vectorielle) puis le principe fondamental de la statique des fluides. Le signe vient de l'orientation des surfaces.

On a donc l'expression de la poussée d'Archimède exercée sur le solide :

$$\overrightarrow{\Pi} = -\rho_f V \overrightarrow{g} .$$

Premier principe de la thermodynamique

1. Premier principe

Énergies d'un système

Pour un système thermodynamique, on définit les énergies suivantes :

- l'énergie interne : $U = E_{Cmicro} + E_{Pint}$ où E_{Cmicro} est l'énergie cinétique microscopique (cf. Théorie cinétique du gaz parfait) et E_{Pint} est l'énergie potentielle intérieure, provenant des interactions entre particules.
- l'énergie mécanique macroscopique :

$$E_M = E_{C macro} + E_{P ext}$$

où $E_{C\,macro}$ est l'énergie cinétique macroscopique et $E_{P\,ext}$ est l'énergie potentielle extérieure, provenant d'un éventuel champ de forces extérieur.

- l'énergie totale est la somme des énergies précédentes :

$$E=U+E_M.$$

Premier principe de la thermodynamique

Il traduit que l'énergie totale est conservative : pour tout système, pour toute évolution, $\Delta E = W + Q$. W est le travail mécanique reçu par le système et Q est l'énergie reçue sous forme de transfert thermique.

49 Premier principe de la thermodynamique

- Pour un système macroscopiquement au repos, le premier principe devient $\Delta U = W + Q$.
- On utilise aussi l'écriture sous forme différentielle :

$$dU = \delta W + \delta Q.$$

Travail mécanique

Le travail mécanique W est le travail des forces de pression.

On montre que si le système est le gaz situé dans un piston, le travail mécanique élémentaire δW a pour expression $\delta W = -P_{ext}dV$, où dV est la variation de volume du système.

Évolution quasi-statique, mécaniquement réversible (QS, MR)

Dans ce cas, à tout instant le système est en équilibre avec le milieu extérieur donc nécessairement, $P = P_{ext}$.

2. Enthalpie, capacités calorifiques

Enthalpie

On définit l'enthalpie H d'un système par H = U + PV.

Capacités calorifiques

On définit les capacités calorifiques à volume constant et à pression constante respectivement par $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ et $C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$.

On utilise aussi souvent les capacités calorifiques molaires $c_V = C_V/n$ et $c_P = C_P/n$.

Cas des évolutions élémentaires (QS, MR)

On a alors immédiatement avec ce qui précède $dU = -PdV + \delta Q$ et $dH = VdP + \delta Q$.

- Pour une évolution isochore (dV = 0) : $\Delta U = Q_V$.
- Pour une évolution isobare (dP = 0): $\Delta H = Q_P$.

3. Cas du gaz parfait

Coefficient γ

On introduit souvent le coefficient γ pour un gaz parfait par $\gamma = \frac{c_P}{c_V}$.

Lois de Joule

Pour les gaz parfaits :

- première loi de Joule : l'énergie interne ne dépend que de la température : $dU = C_V dT$.
- deuxième loi de Joule : l'enthalpie ne dépend que de la température : $dH = C_P dT$.

Relation de Mayer

Pour un gaz parfait, H = U + PV = U + nRT. Donc en dérivant par rapport à T avec les lois de Joule, on a la relation de Mayer : $c_P - c_V = R$.

On a donc
$$c_V = \frac{R}{\gamma - 1}$$
 et $c_P = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$.

Valeurs de γ

La théorie cinétique des gaz donne pour un gaz parfait monoatomique $\gamma = \frac{5}{3}$.

Pour un gaz parfait diatomique, $\gamma = \frac{7}{5}$.

50

Second principe de la thermodynamique

1. Entropie et second principe

Second principe de la thermodynamique

Pour tout système il existe une fonction d'état S appelée *entropie* telle que si pour une évolution sans échange de matière du système $\Delta S = S_e + S_c$ où S_e est l'entropie reçue par échange thermique et S_c est l'entropie créée, $S_c \geqslant 0$.

Avec les notations différentielles on a $dS = \delta S_e + \delta S_c$ avec $\delta S_c \ge 0$.

Entropie échangée

Pour un système monophasé divariant, on peut écrire : $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV \; ; \; \text{on définit alors les température et pression}$ thermodynamiques telles que $dU = T_{th}dS - P_{th}dV \; (\text{ce qui fixe la dimension de }S). \; \text{Alors si le système est thermiquement isolé et si l'évolution est réversible}$ (dS=0), on a avec le premier principe $dU = -P_{th}dV = -PdV$, d'où $P_{th} = P$. Si la transformation est isochore réversible, $dU = T_{th}dS = \delta Q_{rev}$. On admet alors que $T_{th} = T$, ce qui donne $dS_e = \frac{\delta Q}{T}$.

Identités thermodynamiques

On a directement d'après ce qui précède dU = TdS - PdV, et d'après la définition de l'enthalpie, dH = TdS + VdP.

Cas du gaz parfait

La première identité thermodynamique donne $dS = \frac{dU}{T} + P\frac{dV}{T}$, d'où, avec l'équation d'état du gaz parfait, la première loi de Joule et la relation de Mayer :

$$dS = \frac{nR}{\gamma - 1} \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}.$$

Lois de Laplace

Pour un gaz parfait, pour une évolution isentropique (dS = 0), avec la relation précédente on a directement $TV^{\gamma-1} = cte$.

En utilisant l'équation d'état du gaz parfait, $PV^{\gamma} = cte$ et $T^{\gamma}P^{1-\gamma} = cte$.

Détente de Joule Gay-Lussac (cf. Fig. 50.1)


À t=0, on ouvre le robinet et à l'état final, le gaz occupe le volume V_A+V_B ; l'enceinte est calorifugée.

En considérant le système constitué du gaz, de l'enceinte et du vide, on a d'après le premier principe, $\Delta U = 0$: l'évolution est *isoénergétique*.

D'après la première identité thermodynamique dans le cas du gaz parfait, on a

$$\Delta S = nR \ln \left(1 + \frac{V_B}{V_A} \right).$$

Dunod – La photocopie non autorisée est un délit






Figure 50.1 – Détentes de Joule Gay-Lussac et Joule-Thomson.

Détente de Joule-Thomson (ou Joule-Kelvin)

L'enceinte est calorifugée, le gaz s'écoule sous l'effet du gradient de pression. Le système étudié est le gaz situé dans le volume $A_1A_2B_2B_1$ à l'état initial et dans $C_1C_2D_2D_1$ à l'état final.

50 Second principe de la thermodynamique

La variation d'énergie interne est $\Delta U=U_f-U_i=U_2-U_1$; et d'après le premier principe, $\Delta U=W=P_1V_1-P_2V_2$, il en résulte donc que $\Delta H=0$: l'évolution est *isenthalpique*.

D'après la deuxième identité thermodynamique, on a $\Delta S = nR \ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$.

2. Machines thermiques

Définition

On appelle machine thermique un dispositif dans lequel une fluide Σ subit une transformation cyclique permettant une conversion d'énergie. Le système est en contact avec plusieurs sources de chaleur (de température T_i et fournissant au système la chaleur Q_i par cycle) et reçoit à chaque cycle le travail W.

Une machine ditherme comporte deux sources de chaleur.

Bilan énergétique

Comme l'énergie interne est une fonction d'état, au cours d'un cycle, $\Delta U = W + \sum_i Q_i = 0$.

Bilan entropique

Comme l'entropie est une fonction d'état, au cours d'un cycle, $\Delta S = S_c + \sum_i \frac{Q_i}{T_c} = 0.$

D'après le second principe, on a l'inégalité de Clausius : $\sum_{i} \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$.

Efficacité

On définit l'efficacité e d'une machine thermique par le rapport entre la grandeur valorisable et la grandeur coûteuse. L'inégalité de Clausius donne $e \le e_C$ où e_C est l'efficacité de Carnot, qui est l'efficacité maximale de la machine (obtenue si le cycle est réversible).

Attention aux signes des grandeurs énergétiques dans les inégalités !

Exemple du moteur ditherme

Le système est le gaz dans le piston, il reçoit Q_C de l'essence pendant la combustion $(Q_C \ge 0)$, Q_F de l'air en se refroidissant $(Q_F \le 0)$ et le travail W du piston $(W \le 0)$.

L'efficacité de cette machine est $e=\frac{-W}{Q_C}$, et d'après le bilan énergétique $e=1+\frac{Q_F}{Q_C}$. D'après l'inégalité de Clausius $\frac{Q_F}{Q_C}\leqslant -\frac{T_F}{T_C}$, donc $e\leqslant e_C=1-\frac{T_F}{T_C}$.

Représentation des cycles (cf. Fig. 50.2)

On peut représenter le cycle décrit par le système sur un diagramme de Clapeyron (P,V) et sur un diagramme (T,S). L'aire du cycle en coordonnées (P,V) donne le travail mécanique reçu par le système au cours d'un cycle et l'aire du cycle en coordonnées (T,S) donne l'énergie thermique reçue par le système au cours d'un cycle (cela s'obtient avec $\delta W = -PdV$ et $\delta Q = TdS$ si $\delta S_c = 0$: cycle de Carnot).

Attention au sens de parcours!

O Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.




Figure 50.2 – Représentation de cycles de Carnot.

51

Étude d'un corps pur sous deux phases

1. Équilibre d'un corps pur sous deux phases

Définitions

Un corps pur existe sous trois phases différentes : solide, liquide, vapeur. Des molécules de ce corps pur peuvent passer d'une phase à l'autre, on parle alors de *changement d'état* ou de *transition de phase*, cela conduit à des équilibres entre les différentes phases (*cf.* **Fig. 51.1**).




Figure 51.1 – Phases d'un corps pur et transitions de phase.

Variance

La règle de Gibbs donne immédiatement, pour les équilibres de transition de phase :

- pour un système monophasé : V = 2 ;
- pour un système diphasé : V = 1 ;
- pour un système triphasé : $\mathcal{V} = 0$.

Titre

Pour décrire l'état d'équilibre d'un corps pur sous deux phases 1 et 2, on utilise le titre défini pour la phase i par : $x_i = \frac{m_i}{m} = \frac{n_i}{n}$, où y_i est la grandeur relative au corps pur dans la phase i et y est la grandeur relative au corps pur dans l'ensemble du système.

Diagramme (*P*, *T*) (*cf*. Fig. 51.2)

On représente sur ce diagramme en coordonnées (P,T) les domaines d'existence des phases, séparées par les courbes représentant les équilibres. On distingue :

- − le point triple *T* : c'est seul point où les trois phases peuvent coexister ;
- le point critique C : au-delà de ce point, en pression ou en température, on ne peut distinguer les phases liquide et vapeur, on parle alors d'état fluide. Dans cet état, les propriétés physiques des deux phases sont les mêmes.

L'eau est un cas particulier : pour l'eau la pente de la courbe d'équilibre $H_2O_{(s)} \rightleftharpoons H_2O_{(l)}$ est négative.




Figure 51.2 – Diagramme (P,T) pour les états d'un corps pur.

Diagramme (P, v) (diagramme de Clapeyron) (cf. Fig. 51.3)

Un point du diagramme précédent représente un état du système si ce point ne correspond à aucun équilibre ; si ce point correspond à un état d'équilibre, il peut représenter une infinité d'états du système : le volume massique v peut varier. On utilise donc le diagramme (P, v) pour représenter ces différents états.

On s'intéresse ici au diagramme représentant l'équilibre liquide-vapeur. On représente :

- La courbe d'ébullition et la courbe de rosée : elles signalent respectivement l'apparition de la première bulle de vapeur et la disparition de la dernière goutte de liquide (pour une évolution $L \to V$). La réunion de ces deux courbes est la courbe de vaporisation.
- Les *courbes d'évolution* isotherme du système, on remarque que le changement d'état se fait à pression constante : c'est la *pression de vapeur saturante* $\Pi(T)$, qui ne dépend que de la température.

51 Étude d'un corps pur sous deux phases

– Le point critique C est le point limite de transition de phase : au-delà de T_C la transition de phase n'est plus perceptible.

On peut exprimer le volume du mélange diphasé en M: $v = x_L v_L + x_V v_V$ et d'après le graphe, $x_L = \frac{MV}{LV}$ et $x_V = \frac{LM}{LV}$.




Figure 51.3 – Diagramme de Clapeyron pour l'équilibre liquide-vapeur.

2. Fonctions d'état d'un corps pur sous deux phases

Expressions des fonctions d'état massiques

Pour un système, si Y est une fonction d'état extensive, on définit la fonction d'état massique associée par y=Y/m où m est la masse du système. Pour un système constitué d'un corps pur en équilibre sous deux phases, en reprenant les notations utilisées pour le titre on a, comme Y est extensive, $my=m_1y_1+m_2y_2$ et donc $y=x_1y_1+x_2y_2$.

Fonctions d'état massiques de transition de phase

Pour la fonction d'état Y, on définit la fonction d'état massique de transition de phase $1 \to 2$ par $y_{1\to 2}(T) = y_2(T) - y_1(T)$. Ces grandeurs sont celles à la température T et sous la pression $\Pi(T)$.

Enthalpie de transition de phase

Une transition de phase à température constante est isobare et donc $\Delta H = Q_P$ (cf. Premier principe de la thermodynamique) donc $h_{1\to 2}(T) = q$, où q = Q/m. On appelle $h_{1\to 2}$ la chaleur latente massique de changement d'état et on la note souvent $l_{1\to 2}$.

Relation entre entropie et enthalpie de transition de phase

Pour une transition de phase à température constante, la pression est constante ; d'après la deuxième identité thermodynamique dH = TdS, et donc par intégration, $h_{1\rightarrow 2} = Ts_{1\rightarrow 2}$.

Diagramme (T, s)

Ce diagramme est similaire au diagramme de Clapeyron : on y représente les courbes de rosée et d'ébullition et les courbes d'évolution isobare du système.

Les changements d'état se font ici à température constante. On obtient le même type de relation pour les titres et les entropies massiques.

3. Formule de Clapeyron

Égalité des enthalpies massiques libres

En notant m_1 la masse de corps pur dans la phase 1, et m_2 la masse de corps pur dans la phase 2, l'enthalpie libre du système est donnée par $G = m_1g_1 + m_2g_2$. Un déplacement d'un état d'équilibre à l'autre est une évolution isotherme, isobare, donc dG = 0 (cf. *Potentiels thermodynamiques*). Si la masse dm passe de l'état 1 à l'état 2, on a $dG = dm(g_2 - g_1)$, d'où $g_1 = g_2$.

On remarque que si, dans certaines conditions, on a $g_1 \neq g_2$, l'expression de dG en fonction de la différence $g_2 - g_1$ donne le sens d'évolution du système.

Formule de Clapeyron

Utilisons l'identité thermodynamique $dg_1=v_1dP-s_1dT$, que l'on applique aussi à g_2 . L'égalité $g_1=g_2$ vue précédemment donne par soustraction : $(v_2-v_1)dP=(s_2-s_1)dT$. On reconnaît l'entropie de changement d'état : $s_2-s_1=\frac{l_{1\to 2}}{T}$. On obtient finalement la formule de Clapeyron

$$l_{1\to 2} = T(v_2 - v_1) \left(\frac{dP}{dT}\right)_{eq}.$$

O Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Cette formule permet de déterminer la pente de la courbe d'équilibre entre deux états sur le diagramme (P,T). Notamment, cela explique le cas de l'eau : si 1 désigne l'eau liquide et 2 la glace, on a $l_{1\rightarrow 2}<0$ et, cas particulier de l'eau, $v_2>v_1$, la pente de la courbe est donc négative.

52 Diffusion thermique

Différents modes de transfert thermique

L'énergie thermique peut se transmettre de différentes façons :

- par conduction thermique ou diffusion thermique : ce transfert vient des chocs entre particules qui peuvent se transmettre de l'énergie cinétique, et donc de l'énergie thermique (cf. Théorie cinétique du gaz parfait). Ce mode de transfert constitue l'objet de cette partie.
- par convection thermique : dans ce cas, il y a déplacement macroscopique de matière.
- par rayonnement : un corps chaud émet naturellement un rayonnement électromagnétique qui peut véhiculer de l'énergie.

Flux thermique

En un point donné d'un milieu siège d'un phénomène de diffusion thermique, l'application qui à un vecteur surface élémentaire \overrightarrow{dS} associe l'énergie thermique qui traverse cette surface par unité de temps, est une forme linéaire. Il existe donc un vecteur $\overrightarrow{j_{th}}$ tel que pour tout vecteur surface élémentaire \overrightarrow{dS} , $d\phi_{th} = \frac{\delta Q}{dt} = \overrightarrow{j_{th}} \cdot \overrightarrow{dS}$; ϕ_{th} est ici le flux thermique.

Loi de Fourier

On a l'analogue de la loi de Fick : $\overrightarrow{j_{th}} = -\kappa \overrightarrow{\text{grad}}T$ où $\kappa > 0$ est la conductivité thermique du matériau. Cette loi permet de retrouver les propriétés attendues.

Équation de la diffusion thermique ou de la chaleur

On isole un volume élémentaire et on exprime la variation d'enthalpie pour ce volume (on se place à pression constante). Si c est la capacité calorifique massique du milieu et si ρ est la masse volumique, alors entre t et t+dt,

Thermodynamique

 $dH=
ho dVcdT=
ho cdVrac{\partial T}{\partial t}dt$. Et en exprimant la variation d'enthalpie en fonction des causes, on a $dH=-{
m div}\overrightarrow{j_{th}}dVdt+\sigma dVdt$, où σ est un terme de source. Avec la loi de Fourier, on a alors l'équation de la chaleur : $\rho crac{\partial T}{\partial t}=\kappa \Delta T+\sigma$.

Résistance thermique

On considère un milieu pouvant être le siège d'un phénomène de diffusion thermique. Ce milieu met en contact deux milieux 1 et 2 maintenus aux températures respectives T_1 et T_2 . Alors en régime permanent, si le milieu considéré reçoit le flux thermique ϕ_{th1} du milieu 1 et ϕ_{th2} du milieu 2, on a $\phi_{th1} + \phi_{th2} = 0$. On

définit alors la résistance thermique de ce milieu par $R_{th} = \left| \frac{T_1 - T_2}{\phi_{th}} \right|$ où $|\phi_{th}| = |\phi_{th1}| = |\phi_{th2}|$.

Propriétés de la résistance thermique

Comme en électricité, on montre de manière élémentaire que les résistances thermiques s'ajoutent en série (les différences de température s'ajoutent) et que les inverses des résistances s'ajoutent en parallèle (les flux s'ajoutent).

Résistance thermique d'un barreau

Un considère un barreau de longueur l, de section S, d'un matériau de conductivité thermique κ . On détermine alors facilement la valeur de sa résistance ther-

mique : $R_{th} = \frac{1}{\kappa} \frac{l}{S}$.

O Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

Rayonnement thermique

1. Nature du rayonnement thermique

Transfert énergétique par ondes électromagnétiques

On a vu dans Équations de Maxwell qu'il existe une énergie électromagnétique et que cette énergie peut se déplacer. Ce déplacement d'énergie est caractéristé par le vecteur de Poynting $\overrightarrow{\Pi}$.

Par exemple, les ondes planes permettent un transfert de l'énergie et un dipôle oscillant rayonne de l'énergie par le biais d'un champ électromagnétique.

Modèle corpusculaire

Il existe une dualité onde-corpuscule pour les ondes électromagnétiques : cellesci peuvent être modélisées par le déplacement de *photons*.

Le photon est une particule sans masse mais contenant une énergie (c'est en quelque sorte un « grain d'énergie »). À une onde électromagnétique de fréquence ν et de longueur d'onde $\lambda = \frac{c}{\nu}$ est associé un déplacement de photons d'énergie

$$\varepsilon = hv = \frac{hc}{\lambda}$$
, où $h = 6,626176 \times 10^{-34} \,\mathrm{J}\,\mathrm{s}$ est la constante de Planck.

Interaction entre systèmes et champs

Les systèmes matériels peuvent interagir avec les champs électromagnétiques par le biais de deux phénomènes :

- l'émission thermique: l'agitation thermique des particules chargées d'un système peut émettre un rayonnement électromagnétique. Tout système rayonne donc un champ électromagnétique, il y a alors conversion d'énergie interne en énergie électromagnétique;
- l'absorption : un système matériel peut absorber une partie du champ électromagnétique qu'il reçoit, il y a ici conversion d'énergie électromagnétique en énergie interne.

Réception d'un rayonnement électromagnétique

Quand un système matériel reçoit un rayonnement électromagnétique, trois phénomènes entrent en jeu :

- la réflexion : une partie du rayonnement est renvoyée sans pénétrer dans le système,
- la transmission : une partie du rayonnement traverse le système sans être affectée.
- l'absorption : une partie du rayonnement est absorbée par le système.

Comportement des différents milieux

Le phénomène prépondérant lors de l'arrivée d'un rayonnement électromagnétique sur un milieu dépend en grande partie de la nature de ce milieu. On distingue ainsi :

- les milieux transparents : un rayonnement électromagnétique arrivant sur un milieu transparent est transmis ou réfléchi, un milieu transparent n'absorbant pas d'énergie électromagnétique,
- les milieux *opaques* : un rayonnement arrivant sur un milieu opaque est absorbé ou réfléchi, un milieu opaque ne transmettant pas d'énergie électromagnétique.

Ces milieux sont des cas limites idéaux, ils servent à modéliser les milieux réels.

Transfert énergétique entre deux systèmes

Les phénomènes d'émission et d'absorption permettent le transfert d'énergie interne d'un système à l'autre. Du point de vue des milieux concernés, des corps opaques se transmettent de l'énergie par l'intermédiaire d'un milieu transparent.

2. Rayonnement d'équilibre thermique

Définition

O Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Le rayonnement d'équilibre thermique est défini pour une température T, c'est le rayonnement du champ électromagnétique dans une enceinte fermée, vide, dont la paroi est opaque et maintenue à la température T. La paroi absorbe, réfléchi et émet un rayonnement électromagnétique, et il y a équilibre entre le champ électromagnétique et la paroi.

L'expérience montre que le rayonnement thermique ne dépend pas de la nature de la paroi ou de la forme ou du volume de l'enceinte, il ne dépend que de la température.

Modélisation par un gaz de photons

D'après le modèle corpusculaire du rayonnement électromagnétique, le rayonnement d'équilibre thermique peut être modélisé par un gaz de photons. On attribue au gaz de photons les propriétés d'un gaz de particules matérielles :

- les photons sont répartis uniformément dans l'enceinte,
- les photons se déplacent dans toutes les directions (la répartition des vitesses suivant les différentes directions est homogène) à la vitesse de la lumière dans le vide c.

Densité d'énergie et flux énergétique

On note u(T) la densité d'énergie définie en électromagnétisme : elle ne dépend que de la température d'après ce qui a été dit plus haut. Pour le modèle du gaz de photons, u représente la densité d'énergie portée par les photons. Si tous les photons portent la même énergie ε , la densité particulaire de photons n^* est reliée à la densité d'énergie u par $u=\varepsilon n^*$. Comme les photons sont répartis uniformément (il y a en tout point la même densité de photons de même énergie), la densité d'énergie est uniforme à l'intérieur de l'enceinte.

Un corps placé dans l'enceinte reçoit de l'énergie électromagnétique. On note φ le flux d'énergie électromagnétique reçu par ce corps, il correspond à l'énergie des photons reçus.

Expression du flux énergétique

Supposons que tous les photons ont la même énergie ε et déterminons le lien qui existe alors entre le flux énergétique et la densité d'énergie.

Toutes les directions sont équiprobables : la probabilité pour un photon d'avoir une vitesse orientée dans l'angle solide $d\Omega$ est $\frac{d\Omega}{4\pi}$. Considérons une surface plane (la surface du corps recevant le flux énergétique peut être considérée comme localement plane) ; la propabilité pour un photon d'avoir une vitesse vers cette surface plane et inclinée d'un angle compris entre θ et $\theta+d\theta$ par rapport à

la normale à la surface est
$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin\theta d\theta d\varphi}{4\pi} = \frac{\sin\theta d\theta}{2}$$
. Les photons arrivant sous

cet angle entrent en contact avec la surface entre t et t+dt si leur distance à la surface est inférieure à cdt cos θ , le flux énergétique élémentaire correspondant à

ces photons est donc $\varphi(\theta)d\theta = n^*\varepsilon \times \frac{\sin\theta d\theta}{2} \times c \cos\theta$. En sommant ces flux élémentaires et en utilisant la relation $u = n^*\varepsilon$, on obtient :

$$\varphi(T) = \frac{cu(T)}{4} \ .$$

Densités spectrales

Il est possible de décomposer la densité d'énergie selon la contribution apportée par les photons de différentes longueurs d'onde. Les photons dont l'énergie correspond à une longueur d'onde comprise entre λ et $\lambda+d\lambda$ apportent la contribution $u(\lambda,T)d\lambda$ à la densité d'énergie totale u(T). $u(\lambda,T)$ est alors la densité spectrale en longueur d'onde de densité d'énergie. Le flux énergétique se décompose de la même manière et on a logiquement, pour tout λ , $\varphi(\lambda,T)=\frac{c}{4}u(\lambda,T)$ (la décomposition permet en fait de montrer la validité du raisonnement fait pour calculer l'expression du flux énergétique). On a alors :

$$u(T) = \int_0^{+\infty} u(\lambda, T) d\lambda$$
$$\varphi(T) = \int_0^{+\infty} \varphi(\lambda, T) d\lambda$$

Il est aussi possible d'utiliser les densités spectrales en fréquence de densité d'énergie et de flux énergétique.

Loi de Planck

La loi de Planck, admise ici (sa démonstration fait appel à des notions de physique statistique largement hors programme), donne la densité spectrale de flux énergétique (et donc aussi la densité spectrale de densité d'énergie) :

$$\varphi(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}$$

où k_B est la constante de Boltzmann ($k_B = 1,38066 \times 10^{-23} \,\mathrm{J \, K^{-1}}$).

Du point de vue historique, cette loi est postérieure aux deux lois suivantes et permet de les retrouver.

Loi de Stefan-Boltzmann

Dunod – La photocopie non autorisée est un délit

En sommant les contributions des différentes longueur d'ondes et en utilisant la loi de Planck avec le changement de variables $x=\frac{hc}{\lambda k_B T}$, on obtient la loi de Stefan-Boltzmann : $\varphi(T)=\sigma T^4$ où, d'après le calcul effectué, $\sigma=\frac{2\pi k_B^4}{h^3c^2}\int_0^\infty \frac{x^3dx}{e^x-1}$. Comme $\int_0^\infty \frac{x^3dx}{e^x-1}=\frac{\pi^4}{15}$, $\sigma=\frac{2\pi^5k_B^4}{15h^3c^2}$, c'est la constante de Boltzmann.

53 Rayonnement thermique

Loi du déplacement de Wien

Cette loi donne la longueur d'onde λ_m pour laquelle la densité spectrale est maximale. En effectuant le même changement de variables que précédemment, cela revient à déterminer la position du maximum de la fonction $f: x \mapsto \frac{x^5}{e^x-1}$. En calculant la dérivée de f, on obtient l'équation $5e^x-xe^x-5=0$ qui se résout numériquement et donne $x\simeq 4,965$. On obtient donc la loi de Wien:

$$\lambda_m T = \frac{1}{4.965} \frac{hc}{k_B} = 2,898 \times 10^{-3} \,\mathrm{m\,K}.$$

Rayonnement du corps noir

1. Définition, rayonnement

Définition du corps noir

Un corps noir est un corps opaque qui ne réfléchit pas le rayonnement qu'il reçoit. Autrement dit, le corps noir absorbe toute l'énergie électromagnétique reçue.

Réalisation pratique

Le corps noir est un cas limite idéal qui sert à modéliser les cas réels. Concrètement, il est possible d'approcher le comportement du corps noir en perçant d'un petit trou une enceinte vide dont la paroi interne réfléchi peu le rayonnement. Ainsi, tout rayonnement entrant par le petit trou subit beaucoup de réflexions et est très atténué avant de ressortir.

Cette réalisation pratique de trou noir peut être idéalisée et constituer ainsi un modèle théorique de corps noir.

Rayonnement émis

Un corps noir émet, comme tous les corps, un rayonnement. Utilisons le modèle du corps noir vu pour sa réalisation pratique. Une enceinte portée à la température T représente un corps noir de même température T. Le petit trou émet vers l'extérieur exactement ce qu'il reçoit de l'intérieur : le rayonnement d'équilibre thermique.

Le rayonnement du corps noir à la température T est le rayonnement d'équilibre thermique correspondant à la même température T.

Les conséquences de ceci sont importantes :

- le flux surfacique émis vérifie la loi de répartition spectrale de Planck,
- le rayonnement vérifie la loi de Stefan-Boltzmann :

$$\varphi = \sigma T^4 \quad ,$$

- le rayonnement émis suit la loi de déplacement de Wien.

2. Transfert thermiques

Bilan radiatif à la surface d'un corps noir

Considérons un corps noir porté à la température T(P) au voisinage du point P et recevant en P un rayonnement de flux énergétique $\varphi_r(P)$. Un bilan énergétique à la surface du corps noir donne par définition le flux énergétique radiatif cédé par le corps noir au voisinage du point P:

$$\varphi_{rad}(P) = \sigma T(P)^4 - \varphi_r(P)$$
.

Lorsque le flux surfacique radiatif est nul, il y a *équilibre radiatif* : les rayonnements émis et reçu se compensent.

Application à la réception d'un flux d'équilibre

Si le corps noir reçoit un flux d'équilibre thermique correspondant à la température T_0 , le flux radiatif à la surface du corps noir devient $\varphi_{rad} = \sigma(T^4 - T_0^4)$.

Si la température T est proche de la température T_0 du milieu ambiant, on peut écrire $\varphi_{rad}=4\sigma T_0^3(T-T_0)$. Le flux radiatif a alors la forme d'un flux de transfert thermique conducto-convectif de coefficient $h_{rad}=4\sigma T_0^3$.

Corps noir convexe

La surface d'un corps peut être considérée comme localement plane. Le rayonnement thermique émis est alors émis dans toutes les directions du demi-espace vide. On en déduit une propriété importante des corps convexes : ils ne recoivent pas le rayonnement qu'ils émettent.

Comme conséquence, un corps noir convexe de petite taille modifie peu l'équilibre du milieu ambiant et reçoit ainsi un rayonnement d'équilibre thermique correspondant à la température T_0 du milieu ambiant.

Annexe : Unités et constantes

1. Unités

Unités fondamentales

Grandeur physique	Unité	Symbole
Temps	Seconde	S
Longueur	Mètre	m
Masse	Kilogramme	kg
Température	Kelvin	K
Quantité de matière	Mole	mol
Courant électrique	Ampère	A
Intensité lumineuse	Candela	cd

Unités dérivées courantes

Grandeur physique	Unité (Symbole)	Expression
Fréquence	Hertz (Hz)	s^{-1}
Force	Newton (N)	${ m kg~m~s^{-2}}$
Énergie	Joule (J)	${ m kg}~{ m m}^2{ m s}^{-2}$
Puissance	Watt (W)	$\mathrm{J}\mathrm{s}^{-1}$
Pression	Pascal (Pa)	${ m Nm^{-2}}$
Charge électrique	Coulomb (C)	A s
Potentiel électrique	Volt (V)	$kg m^2 A^{-1} s^{-3}$
Champ magnétique	Tesla (T)	${ m kg}~{ m A}^{-1}~{ m s}^{-2}$
Flux magnétique	Weber (Wb)	T m ²
Conductivité électrique	Siemens (S)	$A^2 kg^{-1} s^3 m^{-3}$
Résistance électrique	Ohm (Ω)	$kg m^2 A^{-2} s^{-3}$
Capacité électrique	Farad (F)	$A^2 s^4 kg^{-1} m^{-2}$
Inductance	Henry (H)	$kg m^2 A^{-2} s^{-2}$

Annexe : Unités et constantes

2. Constantes

Constante	Symbole et valeur
Constante de gravitation	$G = 6,673 \times 10^{-11} \text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$
Vitesse de la lumière dans le vide	$c = 299792458 \mathrm{m s^{-1}}$
Permittivité du vide	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \mathrm{H}\mathrm{m}^{-1}$
Perméabilité du vide	$\varepsilon_0 = 8,85419 \times 10^{-12} \mathrm{F}\mathrm{m}^{-1}$
Constante de Boltzmann	$k_B = 1,3807 \times 10^{-23} \mathrm{J K^{-1}}$
Constante de Planck	$h = 6,626 \times 10^{-34} \mathrm{J s^{-1}}$
Nombre d'Avogadro	$\mathcal{N}_A = 6,022 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$
Charge élémentaire	$e = 1,602 \times 10^{-19} \mathrm{C}$

Index

Α	densités spectrales, 161
accélération, 10 action mécanique, 24	détente de
	Joule Gay-Lussac, 149
	Joule-Thomson, 149
amplificateur opérationnel(AO), 105	diagramme
aplanétisme, 110 application au filtre interférentiel, 135 B	de Bode, 101
	de Clapeyron, 153
	de Nyquist, 101
	diffraction
bobine, 95	des ondes lumineuses, 126
C	de Fraunhofer, 126
	diffusion thermique, 156
capacités calorifiques, 146	dipôle(s)
centre d'inertie, 21	oscillant, 88
champ	électrocinétiques 94
électrostatique, 48	dispositif des trous d'Young, 116
magnétostatique, 58	dynamique
changement de référentiel, 17	du point référenciel galiléen, 11
cinématique du point, 10	(solides), 33
composition des mouvements, 18	des systèmes, 24
condensateur, 95	du point référentiels non galiléens,
contact (entre deux solides), 34	19
corps noir, 163	_
corps pur, 152	E
cycles de Carnot, 151	éléments cinétiques des systèmes, 20
D	énergie
	cinétique, 11, 13, 21
degrés de liberté, 30	mécanique, 14, 29
densité particulaire, 138	potentielle, 14, 29

Index

enthalpie, 146	interférences à ondes multiples, 134
entropie, 148	interféromètre de Michelson, 122
équation(s)	
d'état, 139	L
de d'Alembert, 74	lentilles, 112
de Maxwell, 62	loi(s)
étude	d'Ohm, 55
énergétique (Systèmes), 27	de Biot et Savart, 58
énergétique (Point), 13	de Fourier, 156
énergétique (solides), 37	de Planck, 161
_	de Stefan-Boltzmann, 161
F	des actions réciproques, 24
filtre	des mailles, 93
passe-bande, 102	des nœuds, 93
passe-bas, 102	de Kirchhoff, 92
fluide, 142	de Newton, 11
force de Lorentz, 60	de Snell-Descartes, 108
formule	lumière, 108
de Clapeyron, 155	blanche, 119
de Varignon, 17	
	M
G	machines thermiques, 150
gaz	masse, 20
parfait, 138	Michelson, 122
réel, 141	milieux conducteurs, 55
générateur	miroirs, 111
idéal de courant, 96	modèle corpusculaire, 158
idéal de tension, 96	moment
guide d'ondes, 86	cinétique, 16, 21
	d'une force, 16
I	
indice complexe d'un milieu, 83	0
induction électromagnétique, 67	ondes, 74

électromagnétiques, 79, 82	S
oscillateur amorti, 45 harmonique, 44	second principe de la thermodynamique, 148
	solide indéformable, 30
P	stigmatisme, 110
particules en interaction newtonienne, 42 poussée d'Archimède, 144 premier principe de la thermodyna- mique, 145	système(s)
	isolé de deux particules, 39
	linéaire (régime sinusoïdal), 104
	linéaires (premier et second ordres), 102
pression cinétique, 139 pression statique, 142	т
principe d'Huygens-Fresnel, 126	taux de distorsion harmonique, 101
prisme, 109	température, 139
pseudo-ondes, 76	théorème
puissance	d'Ampère, 59
d'une action, 27	de Babinet, 129
d'une action mécanique sur un solide, 37	de Kœnig, 22
	de la quantité de mouvement, 25
Q quantité de mouvement, 11, 21	de Millman, 96
	de Pascal, 144
	de Thévenin et Norton, 96
R rayonnement	du moment (Point)cinétique, 16
	du moment cinétique au centre d'inertie, 26
d'équilibre thermique, 159	du moment cinétique en un point
thermique, 158	fixe, 25
référentiel barycentrique 22	théorie cinétique (gaz parfait), 138
régime sinusoïdal forcé, 97	torseur, 22
résistance, 95	cinématique, 31
thermique, 157	transfert thermique, 156
rotation, 33	translation, 33

Index

٧

vitesse, 10 quadratique moyenne, 139

Van der Waals, 141 vecteur rotation, 30