CHAPITRE I : APPLICATION DUPREMIERPRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE A LA CHIMIE

INTRODUCTION

La thermodynamique a pour but de mettre en évidence des relations qui permettent de calculer les échanges « d'énergie » mis en jeu dans chaque processus qui provoque une modification de la matière. Les échanges « d'énergie » désignent à la fois du travail mécanique, du travail électrique et de la chaleur et une modification de la matière correspond soit à un changement de phase (ex : $H_2O(1) = H_2O(g)$), soit au produit d'une réaction chimique (ex :combustion de certains produits de distillation du pétrole qui interviennent dans le fonctionnement de nombreux moteurs électriques). La thermodynamique intervient dans de nombreux domaines :

- Calcul du rendement de moteurs thermiques (utilisation d'une réaction chimique pour produire un travail mécanique, pour faire tourner les roues d'automobile ou les hélices d'un avion).
- Dans les réfrigérateurs : en actionnant un moteur électriquement ou avec du gaz, on parvient à refroidir les boissons ou à conserver les aliments.

La thermochimie est l'application des principes de la thermodynamique classique aux réactions chimiques. On abordera dans ce cours de thermochimie deux points :

- 1) Etude de l'échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur (1^{er} principe)
- 2) Prévision des réactions chimiques (2^{eme} principe)

I – LANGAGE DE LA THERMODYNAMIQUE

I- 1. Notion de système

Le système est un objet ou un ensemble d'objets dont on réalise l'étude thermodynamique.

Définir scientifiquement un objet revient à distinguer les éléments qui le constituent du reste du monde appelé milieu extérieur.

Le système est caractérisé par une série de grandeurs appelées variables et dont l'ensemble définit son état.

I – 2. La notion de paroi

La limite entre le système et le milieu extérieur est formée de parois. Au cours de l'étude, le système est susceptible d'échanger avec l'extérieur des quantités de chaleur ou de travail ou de matières.

Une paroi adiabatique est imperméable à la chaleur :il n'y aura donc pas d'échange de chaleur entre le système et milieu extérieur.

Un système fermé est contenu dans des parois imperméables à la matière : il n'y aura donc pas d'échange de matière mais l'échange d'énergie sera possible avec l'extérieur.

Un système qui n'est pas **fermé** est dit **ouvert** : il échange à la fois de la matière et de l'énergie. **Un système isolé** est contenu dans des parois imperméables à tous les flux : aucun échange n'est donc possible.

Convention de signes:

Tout ce que reçoit le système est compté positivement

Tout ce que fournit le système est compté négativement

I -3. Comment décrire l'état d'un système : variables d'état

Quand le système échange avec le milieu extérieur soit de la matière, soit de l'énergie sous la forme de travail ou de chaleur, on observe les modifications qui se produisent, en mesurant certaines variables qui nous paraissent pertinentes pour caractériser l'état du système. Ces variables sont appelées variables d'état.

On distingue deux types de variables d'état :

- Les variables extensives : elles ont une signification quantitative et elles sont additives. Les plus connues et les plus courantes sont : m, n, v.
- Les variables intensives : elles sont indépendantes de la quantité de matière servant à la définir. On a : T, P, C comme les plus usuelles.

I-4 Fonctions d'état

a) Définition

Une fonction d'état est une grandeur dont la valeur dépend de celle de chacune des variables d'état choisies pour décrire le système. Ces fonctions thermodynamiques sont dans la plupart des cas univoques (pour une valeur de la variable correspond une valeur et une seule de la fonction), continues et différentiables.

b) Propriétés

Les différentielles des fonctions d'état sont des différentielles totales et exacts, conséquences :

- Lorsque l'état d'un système est modifié, la variation d'une fonction d'état qui le caractérise dépend uniquement de l'EI et de l'EF de ce système et ne dépend en aucun cas du chemin suivi.
- Toute transformation cyclique s'accompagne d'une variation nulle de la fonction d'état.

Si F fonction d'état alors $\Delta F_1 = F_F - F_I$ et $\Delta F_1 = \Delta F_2 = \Delta F_3$

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_{y,z} dx + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_{x,y} dy + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)_{x,z} dz$$

Il existe pour certains systèmes une relation entre les variables d'état : c'est le cas d'un gaz parfait. Le gaz parfait obéit à la relation : PV = n.RT (loi des gaz parfaits)

avec P =la pression du gaz (en pascal ou en atm); T= la Température(en K); V =le volume occupé par le gaz (en m^3 ou en L); n = le nombre de mole de gaz; R = constante des gaz parfait = $8.31 \ J.K^{-1}mol^{-1} = 2 \ cal \ K^{-1} \ mol^{-1}$)

Pour un mélange de gaz parfait on a PV = n RT (1) et P_i V = n_i RT (2) avec n = Σ ni P_i /P = n_i /n = x_i d'où P_i = x_i .P et Σ Pi = Σ xi.P = P.(Σ xi) = P

I-5. Transformation d'un système

- Un système est en équilibre s'il reste identique à lui-même, c'est-à-dire que les variables d'état intensives ont une valeur constante au du temps.
 - Si T = constante alors on a un équilibre thermique,
 - Si p = constante on a un équilibre mécanique et
 - C_i = constante on a un équilibre chimique

• Une transformation est réversible quand elle passe par une succession d'états d'équilibre extrêmement voisins et lorsqu'on inverse le sens de l'évolution, le système repasse par ces mêmes états.

II.REACTION CHIMIQUE

II-1 Définition

C'est une transformation au cours de laquelle un certain nombre de constituants (réactifs) donnent dans l'état final des produits. On écrit schématiquement : $R \rightarrow P$

L'équation bilan de la réaction s'écrit : $\Sigma \upsilon i A_i = 0$ ou $(\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \ldots \rightarrow \alpha'_1 A'_1 + \alpha_2' A'_2 + \ldots)$ avec υ_i le coefficient stœchiométrique algébrique $(\upsilon_i < 0$ si Ai est un réactif et $\upsilon i > 0$ dans le cas d'un produit).

Exemple:
$$-N_2H_4(1) - 2H_2O_2(1) + 4H_2O(g) + N_2(g) = 0$$

 $N_2H_4(1) + 2H_2O(1) \rightarrow 4H_2O(g) + N_2(g)$

II – 2 Avancement d'une réaction chimique : ξ

Par définition, ξ est fourni par la relation : $n_i(\xi) = ni(0) + v_i\xi$ qui donne : $\xi = \frac{n_{i(\xi)-n_i(0)}}{v_i}$

Où $n_i(\xi)$ est la quantité de matière quand l'avancement est ξ et n_i (o) la quantité de matière quand l'avancement est 0

Pour une transformation élémentaire, $dn_i = v_i d\xi$

Remarque : La valeur de ξ dépend de l'écriture de l'équation bilan

Exemple : Considérons les réactions A + 2 B \rightarrow 3 C (1) et $\frac{1}{2}$ A + B $\rightarrow \frac{3}{2}$ C (2)

Si $n_A(0) = 0.3 \text{mol}$; $n_B(0) = 0.8 \text{ mol}$ et $n_C(0) = 0 \text{ mol}$, déterminer les quantités de matières finales sachant que la réaction s'accompagne de la disparition de A.

Equation (1) Equation (2)

$$A + 2B \longrightarrow 3 C$$

$$\frac{1}{2} A + B \longrightarrow \frac{3}{2} C$$

Remarque : Quelle que soit l'écriture de l'équation bilan on obtient le même état final.

Conclusion : Lorsque dans un système en réaction plusieurs réactions chimiques indépendantes se produisent, elles sont caractérisées chacune par un avancement réactionnel.

II-3. Taux d'avancement -Rendement

a) Taux d'avancement : ζ

Le taux d'avancement ζ est calculé par rapport au réactif limitant et est le rapport de la quantité du réactant limitant ayant réagi à sa quantité initiale.

$$\zeta = \frac{ni(o) - ni(\xi)}{ni(o)}$$

Exemple: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$

EI: no no 0

En fonction de ξ : En fonction de ζ :

b) Rendement r de la réaction

Le rendement s'exprime en général par rapport à un produit :

 $r = \frac{\textit{Quantit\'e deproduitobtenu\'e l'\'equilibre (quandlar\'eactions' arr\^ete)}}{\textit{Quantit\'e deproduitth\'eorique obtenu pardisparition dur\'eactif limant}}$

Exemple: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2 NH_3$

EI: 100 100 0 EF: 75 25 50

à ξ :

Déterminer ξ_F et r

II. LE PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

Rappel : Un principe est un postulat. Il ne se démontre pas. Il se justifie par la logique de ses conséquences.

II- 1 Notion d'énergie interne : U

L'énergie interne d'un système physicochimique s'écrit : $E_T = E_C + E_P + U$

(mvt) (Position) (Interne)

U est l'énergie que possède le système à cause de ses caractéristiques interne (T, m, composition). U est une fonction d'état (on sait mesurer la variation ΔU mais pas U_I ou U_F . En thermochimie, les systèmes étudiés seront immobiles ($\Delta E_C = 0$) et à un même niveau $\Delta E_P = 0$ lors de la transformation. On aura donc en général : $\Delta E_T = \Delta U$

II- 2 Enoncé du premier principe

Soit un système fermé qui subit une transformation le faisant passer d'un EI à un EF. Il échange avec le milieu extérieur de l'énergie calorifique Q et de l'énergie mécanique w (ou autre énergie). Le premier principe appelé aussi principe de la conservation de l'énergie affirme l'indestructibilité de celle-ci

- « L'énergie totale d'un système isolé est constante ». La variation de l'énergie interne ΔU est tel que : $\Delta U_{I \to F} = Q_{I \to F} + W_{I \to F} = U_F U_I$
- •Si $\Delta U_{I \to F} = W_{I \to F}$ alors Q =0 et la transformation est dite adiabatique
- •Si $\Delta U_{I \to F} = Q_{I \to F}$ alors W = 0 et le système est dit mécaniquement isolé
- •Si $\Delta U_{I \to F} = 0$ alors w +Q =0 et système est dit isolé

Remarque : U est une fonction d'état alors que Q et W dépendent de la nature de la transformation (ils ne sont pas des fonctions d'état)

Pour une transformation élémentaire : $du = \delta W + \delta Q$

d : différentielle totale et exacte pour exprimer que U est une fonction d'état

 $\pmb{\delta}$: forme différentielle pour exprimer que W et Q indépendamment pris ne sont pas des fonctions d'état.

II-3 Travail des forces de pression

Pour une transformation élémentaire $\delta w = -P_e dV$ ($F_e = force extérieure = P_e$. S)

Pour une transformation finie de I \rightarrow F : W_{I \rightarrow F} = $\int_{VI}^{VF} -PedV$

Pour une transformation réversibles : $W_{I\to F} = \int_{VI}^{VF} -PdV$ (pe=p, équilibres successifs).

Pour une transformation isochore (volume constant) : dV = 0 donc W = 0

Pour une transformation isobare (pression constante) : $W = \int_{VI}^{VF} Pe. dV = Pe. \Delta V$

Pour un système homogène gazeux (GP) : (Si T et P sont des constantes) alors on a :

$$P_e.V = nRT_e~et~P_{e..}\Delta V = \Delta n.~RT_e~d\text{'où}~W_{I\rightarrow F} = -~RT_e~.\Delta n_{I\rightarrow F}~(\Delta n = n_F - n_I)$$

• Si le système est hétérogène, la variation du volume est principalement due aux espèces gazeuses. W \approx -RTe . Δ n gaz

II- 4 Expression de la chaleur échangée

II-4-1 Chaleurs et capacités caloriques spécifique

La quantité de chaleur qu'il faut fournir à un système pour le faire passer d'un état initial EI (P, V, T) à un état final EF (P+dP, V+dV, T+dT) au cours d'une transformation élémentaire a pour expression : $\delta Q = CvdT + 1 dV = C_P dT + h dP = \lambda dP + \mu dV$

Les grandeurs l, h, λ , μ sont appelées coefficients calorimétriques. Pour un GP, h = -V et l = P NB : C_m (en J. mol^{-1} . K^{-1}) = c (en J. g^{-1} . K^{-1})

II- 4- 2 Chaleurs de réaction monotherme

Soit la réaction ci – dessous, totale et effectuée dans les proportions stœchiométriques.

$$\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 \rightarrow \alpha_1' A'_1 + \alpha'_2 A'_2$$

 $\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad 0 \quad 0$

EI:
$$\alpha_1$$
 α_2 0 0
EF 0 0 α'_1 α'_2

Soit Q la chaleur échangée avec l'extérieur au cours de la transformation.

Si Q <0 (chaleurcédée) alors la réaction est exothermique (ou exoénergétique)

Si Q > 0 (chaleur reçue), la réaction est endothermique (ou endoénergétique)

Si Q = 0 (pas d'échange), la réaction est athermique

a) Chaleur de réaction isochore (Q_V)

D'après le 1^{er} principe : $\Delta U_{I \to F} = Q_{I \to F} + W_{I \to F}$

Si V = cste alors W = 0 et $\mathbf{Q}_{V} = \Delta \mathbf{U}_{\mathbf{I} \to \mathbf{F}}$

Exemple : la Bombe calorimétrique (cas des réactions en vase clos)

Remarque: Dans le cas présent où $Qv = \Delta U$, la chaleur est une fonction d'état.

b) Chaleur de réaction monobare (Qp)

Soit un système évoluant de l'EI à l'EF de façon quelconque mais à pression extérieure constante.

Comme on a $P = P_I = P_F = P_e = \text{cste alors}$:

$$\Delta U_{I \to F} = Q_P + W_{I \to F} = Q_P - Pe.\Delta v$$

$$U_F - U_I = Pe(V_F - V_I)$$

$$Qp = U_F - U_I + PeV_F - PeV_I$$

$$= U_F + P_F V_F - (U_I + P_I V_I)$$

Par définition, pour tout système, la fonction H = U + PV est appelée enthalpie.

On a donc pour une réaction monobare : $Q_P = H_F - H_I = \Delta H_{I \to F}$ (ici aussi Q est une fonction d'état)

c) Relation entre Q_P et Q_V à température constante

Pour un système constitué de gaz parfait on montre que :

$$Qp - Qv = RT.\Delta n_{gaz}$$

$$\Delta H - \Delta U = RT.\Delta n_{gaz}$$

$$avec \Delta n_{gaz} = \sum_{i} v i_{gaz}$$

Dans le cas d'un système hétérogène, cette relation est approximativement valable et on a :

$$\Delta H - \Delta U \approx RT.\Delta n_{gaz}$$

Exercice 1 :Pour la réaction : $C_6H_6 + \frac{15}{2}$ $O_2 \rightarrow 3$ $H_2O + 6$ CO_2 effectuée à 18° C, on a mesuré

ΔH-ΔU= - 0.9 kcal. Déterminer l'état physique du benzène et de l'eau (gaz ou liquide).

Exercice 2 : Soit un mélange de gaz parfait A, B, C dans lequel se produit la réaction :

A + 2 B
$$\rightarrow$$
 C. Si $n_A(o) = 2$ mol, $n_B(o) = 3$ mol, $T = 400$ K et $\Delta H = 200$ kJ, déterminer ΔU .

$$A + 2B \rightarrow C$$

$$\Delta n_{gaz} = 0.5 + 1.5 - (2+3) = -3 \text{ mol et}$$

$$\Delta U = \Delta U + RT$$
. $\Delta n_{gaz} = 210 \text{ kJ}$

Exercice 3:

$$C(s) + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO$$
 (g): on a Q_P - $Q_v = 0.5$. RT
 $H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O(l)$: on a: $\Delta n_{gaz} = 1 - \frac{1}{2}$ -1 = $-\frac{1}{2}$ si $T > 100^\circ$ C et $\Delta n_{gaz} = 0$ -1.5 = - 1.5 si $T < 100^\circ$ C

III- APPLICATION DU PREMIER PRINCIPE

III-1 Etats standards

a) Etat standard d'un constituant

L'état standard d'un constituant physico-chimique quel que soit son état physique, à la température T, correspond à une pression dite standard, notée P° et conventionnellement fixée à $10^5 P_a = 1$ bar

Exemple : L'état standard de H_2O à 25°C est : H_2O sous $P^\circ = 1$ bar.

à 200°C, c'est H_2O sous $P_{H2O} = P^{\circ}$

Remarque : pour un gaz, c'est l'état du gaz parfait associé.

b) Etat standard de référence d'un élément chimique.

L'état standard de référence d'un élément chimique à la température T, est l'état standard du corps simple le plus stable, dans l'état physique le plus stable à T.

Exemples:

Pour l'oxygène, l'état standard est O₂ et non O₃ (espèces pas stable)

Pour le carbone, c'est Cgraphite et non C diamant qui définit l'état standard.

Pour le brome, on a plusieurs cas de figure :

A 298 k, l'état standard de référence du brome est Br₂ à l'état liquide sous la pression P°

III- 2 Energie interne et enthalpie standard

a) Pour un système fermé

L'énergie interne standard U° et l'enthalpie standard H° d'un système sont les valeurs de U et de H du système lorsque chacun de ses constituants est dans son état standard.

 $U^{\circ} = \Sigma$ ni $U_{i,m}^{o}(T)$ avec $U_{i,m}^{o}$, l'énergie interne molaire standard

 $H^{\circ} = \Sigma$ ni $H_{i,m}^{o}(T)$ avec $H_{i,m}^{o}$, l'enthalpie molaire standard

En General, pour les gaz parfaits et les phases condensées pures on a :

$$U(T, V, n_1...ni) \approx U^{\circ}(T) = \Sigma ni. U_i^{o},_m(T)$$

$$H(T, P,n_1....ni) \approx H^{\circ}(T) = \Sigma ni. H_i^{o},_m(T)$$

b) Pour un système en réaction chimique

A température constante, l'énergie interne standard U° et l'enthalpie standard H° d'un système fermé en réaction chimique sont des fonctions affines de l'avancement ξ .

$$U(T, V, n_1...ni) \approx U^{\circ}(T) = \sum (n_{oi} + v_i.\xi) U_{i,m}^{o}(T)$$

$$H(T, V, n_1...ni) \approx H^{\circ}(T) = \sum (n_{oi} + v_i.\xi) H_i^{o} m(T)$$

III- 3 ENTHALPIE ET ENERGIE INTERNE DE REACTION

a) Définition générale d'une grandeur de réaction

Si X est une grandeur extensive d'un système chimique en réaction alors la grandeur intensive $\Delta_r X = (\frac{\partial X}{\partial \xi})_{T,P}$ est appelée grandeur X de réaction. $\Delta r X$ dépend de l'état physique des différents constituants.

Remarque : Il ne faut pas confondre l'opérateur $\Delta r = (\frac{\partial}{\partial \xi})_{T,p}$ à Δ tel que $\Delta U = U_F - U_I$ (les deux Δ n'ont pas la même signification)

Exemple : $\Delta rH = (\frac{\partial H}{\partial \xi})_{T,P} = \Sigma vi.H_{i,m}(T)$, est l'enthalpie de réaction et $\Delta rU = (\frac{\partial u}{\partial \xi})_{T,P} = \Sigma viU_{i,m}(T)$, l'énergie interne de réaction.

b) Enthalpie standard et énergie interne standard de réaction

$$\begin{split} & \text{U}^{\circ}(\text{T}) = \Sigma \; (\text{n}_{\text{oi}} + \text{vi}\xi) U_{i \; ,\text{m}}^{O}(\text{T}) \\ & \text{H}^{\circ}(\text{T}) = \Sigma \; (\text{noi} + \text{vi}\xi) H_{i \; ,\text{m}}^{O}(\text{T}) \\ & \Delta \text{rU}^{\circ}(\text{T}) = (\frac{\partial U^{\circ}}{\partial \xi})_{\text{T,P}} = \Sigma \text{vi} U_{i \; ,\text{m}}^{O}(\text{T}) \\ & \Delta \text{rH}^{\circ} = (\frac{\partial H^{\circ}}{\partial \xi})_{\text{T,P}} = \Sigma \text{vi} H_{i \; ,\text{m}}^{O}(\text{T}) \end{split}$$

Remarque : pour des systèmes formés de gaz parfaits ou de phases condensées pures (dontle volume est considéré comme constant) on a :

$$\Delta r H \approx \Delta r H^{\circ} = \Sigma v i H_{i,m}^{o}(T)$$

 $\Delta r U \approx \Delta r U^{\circ} = \Sigma v i U_{i,m}^{o}(T)$

ΔrH° et ΔrU°sont exprimés en kJ.mol⁻¹

c) Chaleurs de réaction à pression et à volume constants

Définitions ;

 $Qrv = (\frac{\partial U}{\partial \xi})_{T,V} = \text{chaleur de réaction à volume constant}$

 $Qrp = (\frac{\partial H}{\partial \xi})_{T, p} = \text{chaleur de réaction à pression constante}$

Relation avec les chaleurs de réaction :

$$\bullet \Delta r H = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi}\right)_{T, P} = Qrp$$

$$\bullet \Delta r U = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi}\right)_{T, P} \neq \left(\frac{\partial u}{\partial \xi}\right)_{T, V} = QrV$$

Par approximation on va considérer que :

$$Qrv \approx \Delta rU \approx \Delta rU^{\circ}(T)$$

$$Qrp \approx \Delta r H \approx \Delta r H^{\circ}(T)$$

Remarque : Les échanges thermiques d'un système en réaction chimique peuvent dans certaines situations être reliés à ΔrU° ou à ΔrH°

•
$$Q_{V_{1-2}} = \Delta U_{1-2} = \int_{\xi_1}^{\xi_2} \Delta r U^{\circ} d\xi = \Delta r U^{\circ} (\xi_2 - \xi_1)$$

•
$$Q_{P1-2} = \Delta H1-2 = \int_{\xi_1}^{\xi_2} \Delta r H^{\circ} d\xi = \Delta r H^{\circ} (\xi_2 - \xi_1)$$

Si ξ varie de 0 à ξ alors $Q_V = \Delta r U^{\circ}.\xi$ et $Qp = \Delta r H^{\circ}.\xi$

III-4 Détermination des chaleurs de réaction

III- 4-1Mesure directe

A pression constante, la chaleur de réaction se détermine expérimentalement à l'aide d'un calorimètre appelé vase de DEWAR qui est une enceinte adiabatique dans laquelle se déroule la réaction.

On utilise l'équation calorimétrique;

 $Qp = m.C.\Delta T$ avec m la masse du système (en kg),

C la chaleur massique (en J.kg⁻¹. K⁻¹),

ΔT la variation de la température.

A volume constant elle se détermine à l'aide d'une bombe calorimétrique qui est un réacteur clos et indéformable en acier. Il permet de suivre l'évolution de la température de l'eau (de quantité connue) et donc de déduire la chaleur dégagée à volume constant par la réaction.

III- 4-2 Mesures indirectes

a) Par combinaison linéaire de réactions chimiques

Loi de Hess:

Lorsqu'une équation bilan (1) apparait comme une combinaison linéaire de plusieurs équationbilans, l'enthalpie standard de réaction $\Delta r H_1^o$ correspond à la même combinaison linéaire appliquée aux enthalpies standard de réaction.

Eemples:

On désire étudier la réaction: $C(s) + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO(g)$ d'enthalpie $\Delta_r H^{\circ}$. Avec les données de la littérature ci-dessous, Calculer $\Delta r H^{\circ}$.

C(s) +
$$O_2 \rightarrow CO_2$$
 : $\Delta_r H^{\circ}_1 = -293.5 \text{ kJ.mol}^{-1}$
CO + $\frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2$: $\Delta_r H^{\circ}_2 = -284.3 \text{ kJ.mol}^{-1}$

b) Par le cycle de Hess

c) Par l'enthalpie molaire standard de formation ($\Delta_f H^{\circ}$)

• Définitions

La réaction standard de formation d'une espèce chimique à la température T et dans un état physique donné, est la réaction au cours de laquelle une mole de ce corps, dans son état standard, est formée à partir des corps simples correspondant aux éléments qui le constituent : chacun de ces corps simples doit représenter l'état standard de référence de l'élément à la température T. L'enthalpie standard de la réaction standard de formation de l'espèce X à la température T et dans un état physique donné est l'enthalpie standard de formation $\Delta_f \mathbf{H}^o$ de cette espèce exprimée en $J.mol^{-1}$ (\mathbf{f} = formation)

Exemples:
$$C(gr) + O_2 \rightarrow CO_2(g) = \Delta_f H^{\circ}(CO_2) = -393.5 \text{ kJ.mol}^{-1}$$
 $C_{(diamant)} + O_2 \rightarrow CO2 (g) \neq \Delta_f H^{\circ}(CO_2) \neq \Delta r H^{\circ}(CO_2)$
 $\frac{1}{2} H_2 + \frac{1}{2} Cl_2 \rightarrow HCl (g) = \Delta_f H^{\circ}(HCl) = -88 \text{ kJ.mol}^{-1}$
 $CH_2 = CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3 - CH_2 - OH = \Delta r H^{\circ} \neq \Delta_f H^{\circ}$

Remarques:

- l'indice o signifie que chaque réactif ou produit est pris dans son état standard de référence.
- Pour les tables thermodynamiques on choisit T=25°C= 298K pour les grandeurs de formation.
- La définition de $\Delta_f H^\circ$ implique que l'enthalpie de formation d'un corps simple est nulle. Exemple : $O_2 \rightarrow O_2$: $\Delta_f H^\circ(O_2) = H_m^o(O_2)$ - $H_m^o(O_2) = 0$
- Par convention, on pose que l'enthalpie molaire standard à 298 K de tout corps simple est nulle.

 $H^{\circ}_{298}(O_2g) = 0$ mais $H^{\circ}_{298}(H_2Ol) \neq 0$ (H_2O n'est pas un corps simple) H°_{298} (Cgr) = 0 mais H°_{298} (C diamant) \neq 0(Cd n'est pas l'état standard de C)

• Application au calcul des chaleurs de réaction

Loi de Hess : L'enthalpie standard de cette réaction est égale à la somme des $\Delta_f H^{\circ}$ de chaque constituant affecté du coefficient stœchiométrique algébrique correspondant.

$$\Delta r H^{\circ}(T) = \sum_{i} v i \Delta_{f} H^{\circ}_{i}(T)$$

Exemple: $CH_2 = CH_2(g) + H_2O(l) \rightarrow CH_3CH_2OH(l)$

$$\Delta r H^{\circ} (298) = \Delta_f H^{\circ} (C_2 H_5 O H) - \Delta_f H^{\circ} (C_2 H_4) - \Delta_f H^{\circ} (H_2 O I)$$

d) A partir des énergies de liaison

• Définitions

L'énergie de dissociation homolytique de la liaison A-B est l'énergie interne standard de la réaction hypothétique à 0 k au cours de laquelle une mole de molécules à l'état gazeux est dissociée en atomes A• et B• à l'état gazeux sans interaction les uns avec les autres selon la réaction :

$$AB(g) \to A^{\bullet}(g) + B^{\bullet}(g); D_{A-B} = \Delta_{diss}U^{\circ}(0K); D_{A-B} > 0$$

Remarques:

- Δ_{diss} H°(AB) à T $\approx \Delta_{\text{diss}}$ U° (0K) = D_{A-B}
- $\mathbf{D}_{A\text{-}B}$ dépend des atomes directement liés (A et B) et du nombre d'électrons mis en commun, mais encore du reste de la molécule.

Eemple: $HO-H \rightarrow HO^{\bullet} + H^{\bullet}$: $D_{HO-H} = 492 \text{kJ.mol}^{-1}$

$$\text{H-O}^{\bullet} \rightarrow \text{H}^{\bullet} + ^{\bullet} \text{O}^{\bullet} : D_{\text{H-O}} = 428 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

L'enthalpie (ou l'énergie) de la liaison X-Y, notée E_{X-Y} ou D_{X-Y} est la valeur moyenne des enthalpies (ou des énergies) de dissociation de cette liaison, calculée sur un ensemble de composés comportant cette liaison.

Exemple : E_{O-H} est la moyenne de l'énergie de dissociation de cette liaison dans H_2O , le radical $^{\bullet}OH$, CH_3OH , H_2O_2Les tables donnent $E_{O-H} = 463 \text{ kJ .mol}^{-1}$

Remarque:

Certains documents donnent $E_{X-Y} < 0 (X_g + Y_g \rightarrow AB_g)$

• Application au calcul des chaleurs de réaction

Exercice: On veut calculer l'énergie de la liaison C-C, E_{C-C.}

On donne:

•C₂H₆ (g) +
$$\frac{7}{2}$$
O₂ (g) → 2CO₂ + 3H₂O (l) : $\Delta r H_2^o = -1561$ kj.mol-1


$$\bullet \Delta_{\rm f} \text{H}^{\circ}(\text{CO}_2) = \Delta \text{r} H_3^o = -394 \text{ kj.mol-1}$$

- $\bullet \Delta f H^{\circ} (H_2Ol) = \Delta r H_4^o = -285 \text{ kj.mol-1}$
- •Enthalpie de sublimation du carbone graphite (solide →gaz)
- $\bullet \Delta r H_4^o = LS = 717 \text{ kj.mol}^{-1}$
- $\bullet E_{H-H} = 432 \text{ kJ.mol}^{-1}$
- $\bullet E_{C-H} = 411 \text{ kj.mol}^{-1}$

Solution: On va faire un cycle (de Hess)

e) Enthalpie standard de changement d'état

La transformation envisage un changement de l'état d'agrégation du composé Ai.



 $Notations: Fus = fusion \ ; Vap = vaporisation \ ; Sub = sublimation$

Exemples:

• Fusion:

$$H_2O(s) = H_2O(l)$$
: $T = 273.15 \text{ K}; \Delta_{fus}H^{\circ} = 6.01 \text{kJ.mol}^{-1}$
 $Br_2(s, 266\text{K}) = Br_2(l, 266\text{K})$: $\Delta_{fus}H^{\circ} = 10.57 \text{ kJ.mol}^{-1}$

• Vaporisation:

$$H_2O$$
 (l, 373.15K) = H_2O (g, 373.5K) = $\Delta_{vap}H^{\circ}$ = 40.66 kJ.mol⁻¹
Na (l, 1156K) = Na (g, 1156K) = $\Delta_{vap}H^{\circ}$ = 98.01 kJ.mol⁻¹

• Sublimation:

Na(s) = Na (g):
$$\Delta_{sub}H^{\circ}$$
 = 108.4 kj.mol⁻¹
C(s) = C (g): $\Delta_{sub}H^{\circ}$ = 716.67 kJ.mol⁻¹

• Changement de structure crystalline

$$C(s, gr) = C(s, diamant): \Delta r H^{\circ} = 1.8961 kJ.mol^{-1}$$

 $S(s,\alpha) = S(s,\beta): \Delta r H^{\circ} = 0.029 kJ.mol^{-1}$

f) Enthalpie standard d'ionisation

C'est l'enthalpie standard associée à l'ionisation d'un atome gazeux en ion positif gazeux selon la réaction:

$$A_{(g)} \longrightarrow A^{+}_{(g)} + e^{-}_{(g)} : \Delta_{ion}H^{o}(A,g)$$

L'énergie (ou enthalpie) d'ionisation de l'espèce A, à la température T est pratiquement égale à l'énergie interne standard, à 0K

$$\Delta_{ion}H^{\circ}(T) \approx \Delta_{ion}U^{\circ}(0) = Na.e.V_{ion} = Ei_1$$

 $V_{\rm ion}=ddp\ du$ faisceau d'électron qui sert à ioniser ; Na = le nombre d'Avogadro ; e = la charge de l'électron.

g) Enthalpie standard d'attachement électronique

C'est l'enthalpie standard de la réaction :

$$A_{(g)}+e^{-}_{(g)}$$
 \longrightarrow $A^{-}_{(g)}$; l'espèce A pouvant être un atome ou une molécule $\Delta_{att}H^{\circ}(T)\approx \Delta_{att}U^{\circ}(0)=AE$

Remarque : Contrairement à $\Delta_{ion}H^{o}(298)$, AE(298) n'existe pas pour tous les éléments de la classification périodique.

AE<0 à cause des répulsions

• L'affinité électronique Eae de A est l'énergie interne standard à 0 K du processus.

A-(g)
$$\longrightarrow$$
 A (g) + e-(g); Eae $\approx \Delta_{ion}U^{\circ}$ (0K); Eae est l'opposé de AE.

Exemple : Eae(H) =
$$+72 \text{ kJ.mol}^{-1}$$
; Eae (C) = 122 kJ.mol^{-1}

Exercice: Déterminer l'enthalpie standard de formation de l'ion Na⁻(g)

On donne: $\Delta_{\text{sub}} H^{\circ}$ (Na, s) = +108.4 kJ.mol⁻¹; AE (Na, g) = -52.7 kJ.mol⁻¹

h) Energie réticulaire d'un Cristal

L'énergie réticulaire ou énergie cristalline ou énergie de cohésion du cristal d'un solide ionique est l'énergie interne standard de la réaction de dissociation à 0K d'une mole du cristal solide en ses ions pris à l'état gazeux.

$$NaCl(s)$$
 \longrightarrow $Na^+(g) + Cl^-$: Eret>0

$$E_{ret} \approx \Delta_{ret} U^{\circ}(0K) \approx \Delta_{ret} H^{\circ}(T)$$

Remarque: Si on définit l'énergie réticulaire selon le processus:

$$Na^+(g) + Cl^-(g) \longrightarrow NaCl(s) alors E_{ret} < 0$$

E_{ret} se calcule à partir du cycle de **BORN- HABER**

Exemple de KBr :
$$\Delta_f H^{\circ}$$
 (KBr, s)

$$K(s) + \frac{1}{2}Br_2(l) \longrightarrow KBr(s)$$

III-4-3Variation des chaleurs de réaction en fonction de la température

a) Capacités calorifiques molaires

L'énergie interne molaire U_m et l'enthalpie molaire H_m d'un corps pur ne dépendent pratiquement que de la température.

$$C_{v,m}(T) = (\frac{\partial Um}{\partial T})$$
 v =capacité calorifique molaire à V cste

$$C_{p,m}(T) = (\frac{\partial Hm}{\partial T})_p =$$
 capacité calorique molaire à V cste

Remarques:

$$\bullet (\frac{\partial Um}{\partial v})_{T} \approx 0 \text{ et } (\frac{\partial Hm}{\partial p})_{T} \approx 0$$

- •En chimie on utilise en général les capacités calorifiques molaires. Pour ce faire on notera CP et CV les capacités calorifiques molaires à pression et à volume constants.
- •Cp \approx C°_p et Cv \approx C°_v
- •Pour une mole de gaz parfait : $C_P^0 C_V^0 = R$
- •pour un gaz monoatomique $C_P^0 = \text{cste} = \frac{5}{2} R$
- •pour un gaz diatomique : $C_p^O = \frac{7}{2}$ R pour T \in [250-700 °C]

Exemple :
$$C(T) = a + b T + C T^2 + \frac{d}{T^2} + \dots$$

La chaleur échangée par n moles d'un corps pur pour passer de la température T_1 à la température T_2 a pour expressions :

$$Q_{v} = \int_{T_1}^{T_2} nCv(T)dT$$
 à volume constant,

$$Q_p = \int_{T_1}^{T_2} nCp(T)dT$$
à pression constante

Exercice: Calculer la chaleur nécessaire pour lever la Température de 2 moles de N_2 de 25 à 100° C à pression constante avec $Cp(T) = 28.58 + 3.76T - \frac{0.5}{T^2}$ en J.mol⁻¹.K⁻¹.

$$Rep : Qp = 193,5 \text{ kJ}$$

b) Chaleur latente de changement d'état

Au cours d'un changement d'état (fusion, sublimation, ébullition...), le corps pur absorbe ou cède de la chaleur mais la température reste constante pendant la durée de la transformation physique. La chaleur latente molaire est la quantité de chaleur échangée par une mole de corps pur quand il passe à température constanted'un état physique à un autre. Notation : Lp = chaleur latente molaire à P= cste

Eercice : Calculer littéralement l'enthalpie de la transformation :

$$3H_2O(l)$$
 $\Delta H^{\circ}1$ $3H_2O(g)$ $T_1 = 298K$ $T_2 = 400K$ $P = 1bar$ $P = 1bar$

P = 1 bar
T = 298K
β
$$\int_{298}^{373} Cp(H2O, l) dT$$

T = 373K
 $3*L_P^{vap}$
T = 373 K
 $\Delta H^{\circ} = 3 \int_{298}^{373} Cp(H2O, l) dT + 3L_P^{vap} + 3 \int_{373}^{400} Cp(H2O, g) dT$

c) Calcule des chaleurs de réaction à différentes températures

Les tables thermodynamiques donnent les chaleurs de réaction à 25°C ($\Delta r H^{\circ}_{298}$), mais on peut avoir besoin de les connaître à une autre température. Pour déterminer l'influence dela température sur $\Delta r H^{\circ}$, on calcule sa dérivée par rapport à T.

Lois de Kirchhoff:

$$\begin{split} & \bullet \frac{d\Delta r H^{\circ}(T)}{dT} = \sum_{i} viC_{pi}^{o}\left(T\right) = \Delta r C_{p}^{o}(T) \\ & \bullet \frac{d\Delta r U^{\circ}(T)}{dT} = \sum_{i} viC_{vi}^{o}(T) = \Delta r C_{v}^{o}(T) \end{split}$$

On tire de ces relations $\Delta r H^{\circ}(T)$ et $\Delta r U^{\circ}(T)$

$$\Delta r H^{\circ} (T_2) = \Delta r H^{\circ} (T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta r C_p^o(T) dT$$


$$\Delta r U^{\circ} (T_2) = \Delta r U^{\circ} (T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta r C_v^o(T) dT$$

Remarque:

Il ne faut pas oublier de prendre en compte les éventuels changements d'état.

$$\bullet \Delta \mathrm{rH}^{\circ}(\mathrm{T}) \cdot \Delta \mathrm{rU}^{\circ}(\mathrm{T}) = \mathrm{RT}. \Sigma \, \mathrm{U}_{igaz}$$

Exercice 1: Connaissant la valeur de la chaleur de réaction isobare de synthèse de l'eau à 298K, déterminer littéralement cette chaleur à 500K.



$$\begin{split} &\Delta \text{rH}^{\circ}{}_{298} \!=\! \int_{298}^{500} (CpH_2 \!+\! \frac{1}{2} \text{CpO}_2) \text{dT} \!+\! \Delta \text{rH}^{\circ}{}_{500} \!+\! \int_{500}^{373} Cp(\text{H}_2\text{O},\! g) \text{dT} \!+\! \Delta \text{vapH}^{\circ}(\text{H}_2\text{O},\! l) \\ &+ \! \int_{373}^{298} Cp(\text{H}_2\text{O},\! l) \text{dT} \\ &\Delta \text{rH}^{\circ}{}_{500} \!=\! \Delta \text{rH}^{\circ}{}_{298} \!-\! \int_{298}^{500} (CpH_2 \!+\! \frac{1}{2} \text{CpO}_2) \text{dT} \!+\! \int_{373}^{500} Cp(\text{H}_2\text{O},\! g) \text{dT} \!+\! \Delta \text{vapH}^{\circ}(\text{H}_2\text{O},\! l) \\ &+ \! \int_{298}^{373} Cp(\text{H}_2\text{O},\! l) \text{dT} \end{split}$$

Exercice 2 : Déterminer à 400° C l'énergie interne standard de réaction pour la synthèse de NH_3 selon : $3H_2+N_2$ \longrightarrow $2NH_3$

Sachant qu'à 400° C $\Delta rH^{\circ}(T) \approx -109.0$ kJ.mol⁻¹ (Rep : $\Delta rU^{\circ}(673) = -97.3$ kJ. mol⁻¹)

III-4.4. Température d'expression et de flamme

Au cours de l'évolution d'un système en réaction chimique exothermique, deux phénomènes se produisent :

- 1- conversion de l'énergie interne chimique en énergie interne thermique
- 2- transfert thermique vers l'extérieur

Si les échanges thermiques avec l'extérieur sont instantanés, la température du système reste constante et on a un système isotherme.

Par contre si ces échanges sont nuls (système adiabatique), alors la température du système s'élève et tend vers une température de réaction adiabatique. La plupart des situations réelles sont intermédiaires.

Définitions:

La température d'explosion adiabatique est la température de réaction adiabatique d'un système qui évolue à volume constant.

La température de flamme adiabatique est la température de réaction adiabatique d'un système qui évolue sous pression constante.

Exemple : Le chalumeau oxyacétylénique. On a la combustion de l'acétylène dans l'oxygènede l'air

$$C_2H_2(g) + \frac{5}{2}O_2 \longrightarrow 2CO_2 + H_2O(1)$$
EI 1 $\frac{5}{2}$ 0 0
EF 0 0 2 1

La réaction a lieu d'abord à 298 K puis les produits de réactions sont chauffés jusqu'à une température T_F mais en gros on a $Qp = \Delta H = 0$ (système adiabatique). On a donc:

$$0 = \Delta H^{\circ}_{298} + \int_{298}^{TF} 2Cp(CO_{2},g)dT + \int_{298}^{373} C_{p}^{o}(H_{2}O,l)dT + \Delta vapH^{\circ}(H_{2}O,l) + \int_{373}^{Tf} C_{p}^{o}(H_{2}O,g)dT$$

Avec: $\Delta r H^{\circ}_{298}$ = variation d'enthalpie du système en réaction chimique subissant une transformation isotherme à 298K

 $\int + \int + \int$ =Varition d'enthalpie due à l'échauffement du système évoluant à ξ constant. Pendant la transformation T et ξ varient à la fois. Théoriquement $T_F = 3000 K$; en pratique $T_F < 3000 K$ car l'air contient 80% de N_2 et 20% de O_2 . Les 80% de N_2 qui ne réagit pas sont chauffés en plus des produits de réaction.


Les 2^e et 3^e principes de la thermodynamique : Enthalpie libre, potentiel chimique

I- Le 2^e principe: Fonction entropie


I-1.Généralités

Le premier principe a permis d'introduire les grandeurs thermodynamiques U et H. Ce principe affirme l'indestructibilité de l'énergie mais ne donne aucune indication sur le sens des transformations qui peuvent s'effectuer dans la nature. Pourtant l'expérience montre que cette évolution se produit dans un sens bien déterminé.

Exemples 1:



On met en contact deux corps à deux températures différentes T_1 et T_2 . Le transfert de chaleur se fait spontanément du corps chaud vers le corps froid jusqu'à ce que les corps aient la même température T_F .



Si le gaz parfait alors $\Delta U = 0$ ($T = \text{cste} \Rightarrow Q = 0$, W = 0(vide)). Jamais le gaz ne se reconcentre spontanément dans le récipient A.

I-2 Enoncé du deuxième principe

Dans les exemples précédents, les transformations inverses sont impossibles. Elles sont dites spontanées ou irréversibles. Au cours de ces transformations, les possibilités d'évolution du système isolé diminuent : il se dégrade. La fonction qui mesure cette dégradation est l'entropie S.

Enoncé:

Il existe pour tout système une fonction d'état dite entropie, notée S qui est liée à son état de désorganisation microscopique. S est une grandeur extensive en J.K⁻¹. Dans l'hypothèse d'un système fermé, la variation d'entropie (ou bilan entropique) comprend 2 termes :

- un terme d'échange : $\Delta eS = \int_{I}^{F} \frac{\delta Q}{Te}$
- un terme de création : $\Delta iS \ge 0$, traduisant l'irréversibilité éventuelle de la transformation

$$\Delta S_I^F = S_F - S_I = \Delta eS + \Delta iS \Rightarrow \Delta S_{I \to F} \ge \int \frac{SQrev}{T}$$

Pour une transformation élémentaire monotherme : ds = $\delta eS + \delta iS = \frac{\delta Q}{T_P} + \delta iS$

δeS = quantité élémentaire d'entropie due aux transferts de chaleurs avec l'extérieur δiS : quantité élémentaire d'entropie crée à l'intérieur du système.

Si la transformation est réversible alors : T=Te et $\delta iS=0$ et on a : $dS=\frac{\delta Qrev}{T}$. On a alors $\Delta S_I^F=\int_I^F\frac{\delta Qrev}{T}$

Remarque : comme S est une fonction d'état, on calcule donc toujours ΔS sur une transformation réversible associée menant du même état initial au même état final.

Cas de l'univers:

Univers = ensemble (système + extérieur)

Univers = système isolé (Q= 0 donc Δ eS=0) et il évolue spontanément vers un plus grand désordre au cours du temps. Δ S= Δ iS \geq 0 donc S ne peut qu'augmenter. On dit que S est une grandeur non conservative à la différence de U

Une grandeur conservative est une grandeur qui ne peut être ni crée ni détruite, c'est-àdire qui reste constante lorsque le système n'échange pas avec l'extérieur (l'énergie interne par exemple).

I-3- Identités thermodynamiques

Nous supposons dans un premier temps un système fermé monophasé, de type thermomécanique (variable T, et P ou V), sans travail autre que celui des forces de pression (absence de travail dit utile), et de composition constante (pas de réaction ni de changement d'état pour le moment).

I-3-1- Première identité thermodynamique

Choisissons S et V comme paramètres d'états pour décrire un système monophasé divarant.

$$U = f(S, V) : dU = (\frac{\partial U}{\partial S})_V dS + (\frac{\partial U}{\partial V})_S dV$$

Si on pose par définition, la température thermodynamique $T_{th} = (\frac{\partial U}{\partial S})_V$ et

la Pression thermodynamique Pth = $(\frac{\partial U}{\partial V})_{S,o}$ on a : $dU = T_{th}dS - P_{th}dV$

Pour une transformation élémentaire réversible : $dU = \delta Q_{rev} + \delta W_{rev}$

Pour une transformation isochore, $dU = T_{th}dS = \delta Q_{rev} = TdS$

Pour une transformation adiabatique, $dU = -P_{th}dV = \delta Q_{rev} = -P_{dV} (\delta Q_{rev} = 0 \text{ et } dS = 0)$

La première identité remarquable sera sous la forme : dU = TdS - PdV

I-3-1- Deuxième identité thermodynamique

Le passage de la fonction U à la fonction H permet d'obtenir :

$$H = U + PV \implies dH = dU + PdV + VdP$$

Soit en utilisant la première identité : dH = VdP + TdS

I-4- Calcul de la variation d'entropie

I-4-1- Transformation quelconque d'un Gaz Parfait

Quelle est l'expression de la variation de l'entropie lorsque n moles de gaz parfait passent de l'EI (P_I, V_I, T_I) à l'EF (P_F, V_F, T_F)

• Avec les variables les variables T et P

$$\begin{aligned} &dQr = nC_p d T + hdp = nC_P (T) d T - VdT \\ dS &= \frac{dQr}{T} = nC_p \frac{dT}{T} - nR \frac{dP}{P} (pv = nRT) \\ &\Delta S_I^F = \int_{TI}^{TF} nCp(T) \frac{dT}{T} - nR \int_{PI}^{PF} \frac{dP}{P} \end{aligned}$$

$$\Delta S_I^F = \int_{TI}^{TF} \text{nCp}(T) \frac{dT}{T} - \text{nRLn} \frac{pF}{PI}$$

• Avec les variables T etV

$$dQr = nC_v dT + PdV$$

$$\Delta S_I^F = \int_{TI}^{TF} \mathbf{nCp}(\mathbf{T}) \, \frac{dT}{T} - \mathbf{nRLn} \frac{VF}{VI}$$

I-4-2- Cas des corps condensés (liquides, solides)

• Sans changement de phase

Le comportement est peu influencé par la variation de la pression.

$$dQr = nC_p d T + hdp \approx nC_p d T$$

$$\Delta S_I^F = \int_{TI}^{TF} \mathbf{nCp} \, \frac{dT}{T}$$

• Avec changement d'état

La pression étant donnée (pression atmosphérique en général), le changement de phase a lieu à température fixe. De plus le changement de phase est toujours réversible.

A P constante, $Q_p = \Delta H_{changement d'état}$. Qp est donc une fonction d'état

$$\Delta S = \int_{I}^{F} \frac{\delta QP}{T} = \frac{1}{T} \int_{I}^{F} \delta Qp = \frac{Qp}{T} = \frac{\Delta H}{T}$$

$$\Delta S = \frac{\Delta H changement \ d\acute{e}tat}{T changement \ d\acute{e}tat}$$

Exemple :
$$\Delta_{vap}H^{\circ}$$
 (H₂O, l) = 40.65 kJ.mol⁻¹

$$\Delta_{\text{vap}} S_m^o = \frac{\Delta_{\text{vapH}_m^o(\text{H2O})}}{T_{vap(\text{H2O})}} = \frac{40,65.10^3}{373,15}$$

$$\Delta_{\rm vap} S_m^o = 109,0 \text{ J.K.mol}^{-1}$$

I-4-3- Cas d'un système isolé

Pour un système isolé $\delta eS = \frac{\delta Q}{T} = 0 \Rightarrow dS = \delta iS$

Pour une transformation réversible, $\delta iS = 0 \Rightarrow dS = 0 \Rightarrow S$ est constante

Conclusion : L'entropie d'un système isolé ne peut que croitre dans une transformation réelle ou irréversible.

II-Troisième principe de la thermodynamique

II-1 Enoncé du 3e principe (principe de Nernst)

Une augmentation de l'entropie d'un système traduit un accroissement de la température. Pour un corps pur, l'entropie augmente quand la température augmente (agitation thermique)

Enoncé:

L'entropie de tout corps pur parfaitement cristallisé est nulle au 0 absolu (0 K) : $\lim_{T\to 0} \left(Scr(T)\right) = 0$

II-2 Entropie molaire d'un corps pur

L'entropie comme toute fonction d'état n'est définie qu'à une constante additive près (on sait calculer la variation d'entropie ΔS et non S, l'entropie absolue). Grace au troisième principe, on peut accéder à S_m (entropie molaire) car $S_m(0K)=0$ en particulier pour $P=P^\circ, S^\circ_m(0K)=0$

$$S_{m}^{\circ}(T) = S_{m}^{\circ}(0K) + \int_{0}^{T} \frac{dQr}{T}$$

$$S_{m}^{\circ}(T) = \int_{0}^{T} \frac{dQp}{T}$$

Remarques:

• il existe des tables thermodynamiques donnant S°_m(298K) en J.mol⁻¹.K⁻¹.

	C(gr)	$I_{2}(s)$	H ₂ O(l)	I ₂ (l)	$O_2(g)$	$I_2(g)$
S° _m (298) J.mol ⁻¹ .K ⁻¹	5.7	116.1	69.9	150.9	205	260.6

- S_m° des Gaz ≈ 200 J.mol⁻¹.K⁻¹
- $\Delta_f H(O_2) = 0$ mais $S_m^{\circ}(O_2) \neq 0$

III- L'enthalpie libre ou fonctions de Gibbs : G

III-1 Définition

L'enthalpie libre G ou fonction de Gibbs est une fonction d'état homogène à une énergie.

G = H-TS G = grandeur extensive et d G = différentielle totale et exacte.

Remarque : F = U-TS est appelée énergie libre ou énergie de Helmholtz

F = fonction d'état extensive comme G

III- 2 Expression différentielle de G

Considérons un système dont la composition ne varié pas (le nombre de mole ni de chaque constituant est fixe). Supposons une transformation élémentaire réversible :

A T et P constantes, équilibre du système si dG = 0 et évolution spontanée si dG < 0 dG = différentielle totale et exacte

d G = VdP - SdT si la transformation est réversible. On a donc : $(\frac{\partial G}{\partial P})_T = V$ et $(\frac{\partial G}{\partial T})_P = -S$ d'où d G = $(\frac{\partial G}{\partial P})_T$ dp+ $(\frac{\partial G}{\partial T})_P$ d T

III- 3 Relation de Gibbs - Helmholtz

$$G = H - TS \Rightarrow H = G + TS = G - T(\frac{\partial G}{\partial T})_{p}$$

$$-\frac{H}{T2} = -\frac{G}{T^{2}} + \frac{1}{T}(\frac{\partial G}{\partial T})_{p} = (\frac{\partial (\frac{G}{T})}{\partial T})_{p} \qquad -\frac{H}{T^{2}} = (\frac{\partial (\frac{G}{T})}{\partial T})_{p}$$

III -4 Grandeurs molaires partielles

III-4-1Grandeurs molaires

Soit X une grandeur extensive (associée à une phase).

$$X_m = \frac{X}{\sum_i ni} = \text{grandeur molaire}$$

 $\sum_{i} ni$ = nombre total de mole de Ai dans la phase φ

 X_m = grandeur intensive.

Remarque : Si le système est polyphasique, on définit des grandeurs molaires dans chacune des phases.

Exemple : $V_m = \frac{V}{\sum_i ni}$ = volume molaire avec V volume totale de la phase φ liquide ou gazeuse.

Pour un Gaz parfait à 293K sous la pression P°

$$V_m^{\circ} = \frac{RT}{P} = \frac{8.314*293}{10^5} = 24,36.10^3 \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$$

Dans les CNTP :
$$V_m = \frac{8.314*273}{1,013.10^5} = 22,4 \text{ L}$$

$$M = \frac{m}{\sum_{i} ni}$$
 = masse molaire

 $m H_2O = 90g pour 5 moles$

$$M = \frac{90}{5} = 18 \text{ g.mol}^{-1}$$

III-4-2 Grandeurs molaires partielles

a) Définitions

Pour toute grandeur X, extensive, associée à une phase φ , il existe une grandeur intensive tel que : $X_{m,i} = (\frac{\partial X}{\partial ni})_{T,P,ni\neq j} =$ grandeur molaire partielle.

On montre que (Théorème d'Euler) : $X = \sum_i ni . X_{m,i}$

 $X_m = \sum_i ni . X_{m,i}$ (si on divise par $\sum_i ni$). On note $X_m^* = \text{grandeur molaire pour le corps pur.}$

b) Exemples de grandeur molaire

Exemple 1:

Le mélange de 457 g d'éthanol (A) équivalant à 579 mL et de 457 g d'eau (B) équivalant à 457 mL donne 1000 mL au lieu de 1036 mL.

Exemple 2:

Soit le mélange de 200 moles de méthanol et de 800 moles d'eau. $x_{MeoH} = \frac{200}{1000} = 0,20$

A 20°C et sous P = 1bar, on ajoute 1mole de MeoH, on agite $(x'_{MeoH} = \frac{201}{1000} = 0,20)$ et on constate que le volume a varié de 37,7cm³. Conclusion : Vm,i (MeOH, x = 0,2) = 37,7 cm³ Remarque : Si on recommence l'opération avec un mélange de 600 moles H₂O et de 400 moles de MeOH \Rightarrow V_{m,i} (MeOH, x =0,40) = 39cm³

Conclusion : A T et P constantes, le volume molaire partiel d'un constituant liquide dans un mélange dépend de la composition du mélange considérée.

$$V = n_A V_A^* + n_B V_B^*$$

 $V \neq n_A V_A^* + n_B V_B^* = n_A V_A + n_B V_B$, V_A et V_B sont appelés volumes molaires partiels

III-5 Potentiel chimique

III-5-1 Définition

Considérons un système dont la composition varie (à cause de la réaction chimique qui s'y déroule).

Pour ce système : $G = f(T, P, n_1, n_2, ..., n_i)$

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p, \, ni} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_{T, \, ni} dP + \sum_{i} \left(\frac{\partial G}{\partial ni}\right)_{T, P, ni \neq j} d_{ni}$$

on a vu que :
$$(\frac{\partial G}{\partial T})_p = -S$$
 et $(\frac{\partial G}{\partial P})_T = V$

On pose :
$$(\frac{\partial G}{\partial ni})_{T,P,\text{ni}\neq j} = \mu_i = \text{potential chimique}$$

$$dG = -SdT + VdP + \sum_{i} \mu i d_{ni}$$

Remarque: $\mu_i = G_{m,i} = \text{enthalpie molaire partielle}$

$$G=\sum_{i} ni Gm, i = \sum_{i} ni \mu i$$

$$dG = \sum_{i} ni \ d\mu i + \sum_{i} \mu i \ d_{ni}$$
 or $dG = -SdT + VdP + \sum_{i} \mu i d_{ni} \Rightarrow$

$$\sum_{i} \mu i \mathbf{d}_{ni} = - \mathbf{S} \, \mathbf{dT} + \mathbf{V} \, \mathbf{dP}$$
 : relation de Gibbs Duhem

A T et P constantes, $\sum_{i} \mu i d_{ni} = 0$

Exemple: pour un système binaire, on a : $n_1 \mu_1 + n_2 \mu_2 = 0$ ou $x_1 \mu_1 + x_2 \mu_2 = 0$

Conclusion: à T et P les μ_i d'un mélange ne sont pas indépendants

III-5-2 Influence de la température

$$(\frac{\partial \mu i}{\partial T})_{P, \text{ ni,nj}} = (\frac{\partial}{\partial T} (\frac{\partial G}{\partial ni})_{T,P,\text{ni}\neq j})_{P \text{ ni,nj}}^{P}$$

$$= (\frac{\partial}{\partial ni} (\frac{\partial G}{\partial T})_{P,\text{nj}})_{T,P,\text{ni}\neq j} \text{ ou } (\frac{\partial G}{\partial T})_{P,\text{nj}} = -S$$

$$= -(\frac{\partial G}{\partial ni})_{T,P,\text{nj}\neq i} = -S_{m,I}$$

$$\left(\frac{\partial \mu i}{\partial T}\right)_{P,\text{ni,nj}} = -S_{\text{m,i}}$$
, $S_{\text{m,i}} = \text{entropie partielle molaire}$

pour un corps pur $(\frac{\partial \mu i}{\partial T})_P = -S_m^*$

III-5-2 Influence de la pression

$$(\frac{\partial \mu i}{\partial P})_{T,ni,nj} = (\frac{\partial}{\partial P} (\frac{\partial G}{\partial ni})_{T,P,ni\neq j})_{ni,nj}$$

$$= (\frac{\partial}{\partial ni} (\frac{\partial G}{\partial p})_{T,ni})_{T,P,ni\neq j} \text{ or } (\frac{\partial G}{\partial p})_{T,ni} = V_{m,i}$$

$$\left(\frac{\partial \mu i}{\partial P}\right)_{T, \text{ni} \neq j} = V_{\text{m,i}}$$

, $V_{m,i}$ = volume molaire partiel

pour le corps pur $(\frac{\partial \mu}{\partial P})_T = V_m^* = \text{volume molaire}$

Remarque : l'influence de P sur μ est importante pour les gaz et négligeables pour les corps condensés (liquide et solide). Pour un corps pur $\mu = f(T, P)$

$$d\mu = \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T dp$$

$$\mathrm{d}\mu = S_m^* \ dT + \ V_m^* dP$$

III-5-3 Expression du potentiel chimique

a) Gaz parfait pur

$$(\frac{\partial \mu}{\partial P})_T = V_m^*$$

$$d\mu (T, P) = V_m^* dP = RT.\frac{dP}{P} \text{ (PV = RT pour une mole)}$$

$$\mu (T, P) - \mu (T, P^\circ) = RT \operatorname{Ln} \frac{P}{P^\circ}$$

$$\mu$$
 (T, P) = μ °(T) + RT Ln $\frac{P}{P^{\circ}}$ Remarque : $a = \frac{P}{P^{\circ}}$ = activité du Gaz parfait.

b) Gaz parfait dans un mélange


$$dμi (T, P) = V_{m,i} d P avec V_{m,I} = \frac{RT}{Pi}$$

$$\mu i (T, Pi) = \mu_i(T) + RT Ln \frac{Pi}{P^\circ}$$
 Pi =x_iP (P = pressiontotale)

$$\begin{split} \mu i \; (T,Pi) \; &= \; \; \mu i^{\circ}(T) + RT \; Ln \frac{P}{P^{\circ}} + RT \; Ln \; x_i \\ \mu i \; (T,Pi) \; &= \; \; \mu i^*(T,P) + RT \; Ln x_i \end{split}$$

Avec μ i*(T, P) = μ i°(T) + RT Ln $\frac{P}{P^{\circ}}$ = potentiel chimique du constituant pur sous la pression P à la température T.

Exercice:



- 1) Quelle est la température finale?
- 2) pour une fonction d'état X on appelle grandeur de mélange la différence :

 Δ mix X = X après le mélange - X avant le mélange

Déterminer ΔmixH , ΔmixG, ΔmixS. Conclusion ?

c) Solide ou liquide pur

De manière générale $\mu(T,P) = \mu^{\circ}(T) + RT$ Lna

$$(\frac{\partial \mu}{\partial P})_{\mathrm{T}} = V_m^*(\mathrm{T,P}) \Rightarrow \mu(\mathrm{T,P}) = \mu^{\circ}(\mathrm{T}) + \int_{P^{\circ}}^{P} V_m^* dp$$
. on déduit que : RT Lna= $\int_{P^{\circ}}^{P} V_m^* dp \approx 0$

Généralement pour les corps condensés dp=0

$$\mu(T,P) = \mu^{\circ}(T)$$
 (pour un corps pur seul dans sa phase φ , a=1)

d) Constituant dans un mélange solide ou liquide idéal

Pour un mélange réel $a_i = \partial_i$. x_i avec $\partial i = \text{coefficient d'activité}$

$$\mu i(T,P) = \mu i^{\circ}(T) + RT Lnxi$$
, pour un mélange idéal

e)Constituant soluté d'une solution diluée idéale

Solution diluée idéale ⇒ interaction entre solutés négligeables.

$$\mu i(T, P) \simeq \mu_i^o, c, \omega(T) + RT \operatorname{Ln} \frac{ci}{c^{\circ}}$$

C°=1.0 mol.L-1= concentration de la solution de référence

NB: cette solution de référence est hypothétique

f) Critère d'évolution d'un système poly chimique à T et P fixées

L'équilibre physique d'un corps pur sous deux phases est atteint lorsque son potentiel chimique est identique dans les deux phases. Le transfert de matière entre phase se produit dans le sens des potentiels chimique décroissants.

Exemple : considérons l'équilibre :

$$\begin{array}{l} A(\alpha) & & \\ \hline n(\alpha) & n(\beta) \\ n(\alpha) - d\xi & n(\beta) + d\xi \\ d \ G = \Sigma \ \mu i dni = \mu(\alpha) \ dn(\alpha) + \mu(\beta) \ dn(\beta) \\ dans \ le \ sens1 : - dn(\alpha) = dn(\beta) = d\xi \Rightarrow d \ G = (\mu(\beta) - \mu(\alpha)) \ d\xi \\ \bullet Evolution \ spontanée \ dans \ le \ sens \ \underline{1} \ (d\xi > 0) \ si \ d \ G < 0 \ donc : \\ \mu(\beta) - \mu(\alpha) < 0 \Leftrightarrow \mu(\beta) < \mu(\alpha) \\ \bullet Equilibre \ si \ (\frac{\partial \ G}{\partial \xi})_{T,P} = 0 \Leftrightarrow \mu(\beta) = \mu(\alpha) \end{array}$$

GRANDEURS DE REACTION ET DE FORMATION

I-GRANDEUR DE REACTION

Définition

$$\begin{split} &\Delta_{\mathbf{r}}\mathbf{X}(\mathbf{T},\,\mathbf{p},\,\xi) = (\frac{\partial X(T,P,\xi)}{\partial \xi})_{\mathrm{T},\,\mathbf{p}} \\ &\Delta\mathbf{r}\mathbf{X}^{\circ}(\mathbf{T}) = (\frac{\partial X^{\circ}}{\partial \xi})_{\,\mathrm{T},\,\mathbf{p}} = \sum_{i} viX_{m,i}^{0}(T) \text{ est appelée grandeur standard de réaction} \end{split}$$

II- Enthalpie standard de réaction

II-1Définition

$$\begin{split} &\Delta_{\rm r} H(T,p,\xi) = (\frac{\partial H(T,P,\xi)}{\partial \xi})_{T,p} \ \ \text{est l'enthalpie de réaction} \\ &\Delta r H^{\circ}(T) = \left(\frac{\partial H^{\circ}}{\partial \xi}\right)_{T,p} = \sum_{\beta} vi X_{m,i}^{0}(T) \ \text{avec} \ \Delta_{\rm r} H^{\circ} \ \text{l'enthalpie molaire standard en} \\ &J.mol^{-1} \\ &\Delta H_{1\rightarrow 2} = H_{2} - H_{1} = \Delta_{\rm r} H. \ (\xi_{2} - \xi_{1}) = \Delta_{\rm r} H^{\circ} \ (\xi_{2} - \xi_{1}) \end{split}$$

II- 2 Influence de la température

$$\frac{d\Delta r H^{\circ}}{dT} = \Delta r C_P^0(T) = \sum_i vi C_{p,m,i}^0(T) = \text{Loi de kirchoff}$$

$$\Delta_r H(T_2) = \Delta_r H^{\circ}(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta r C_P^0(T) dT$$

III- Entropie standard de réaction

III-1 Définition

$$\Delta_{r}S(T, p, \xi) = \left(\frac{\partial S(T, P, \xi)}{\partial \xi}\right)_{T, p}$$

$$\Delta_{r}S(T, p, \xi) = \sum_{i} viS_{m, i}(T, P, \xi)$$

$$\Delta_{r}S^{\circ}(T) = \left(\frac{\partial S^{\circ}}{\partial \xi}\right)_{T, p} = \sum_{i} viS_{m, i}^{0}(T)$$

III-2 Influence de la température

$$\left(\frac{d\Delta r S^{\circ}}{dT}\right)_{P} = \frac{\Delta r C_{P}^{0}(T)}{T}$$
$$\Delta r S^{\circ}(T_{2}) = \Delta r S^{\circ}(T_{1}) + \int_{T_{1}}^{T_{2}} \frac{\Delta r C_{P}^{0}(T)}{T} dT$$

IV- Enthalpie libre de réaction

IV-1 Définition

$$\begin{split} & \Delta_{\mathrm{r}} G \left(\mathrm{T}, \mathrm{p}, \xi \right) = (\frac{\partial G(T, P, \xi)}{\partial \xi})_{\mathrm{T}, \mathrm{p}} \\ & \Delta_{\mathrm{r}} G \left(\mathrm{T}, \mathrm{p}, \xi \right) = \sum_{i} v_{i} \mu_{i} \left(\mathrm{T}, \mathrm{P}, \xi \right) \\ & \Delta_{\mathrm{r}} G^{\circ} \left(\mathrm{T} \right) = \left(\frac{\partial G^{\circ}}{\partial \xi} \right)_{\mathrm{T}, \mathrm{p}} = \sum_{i} v_{i} G_{m, i}^{0} \left(\mathrm{T} \right) = \sum_{i} v_{i} \mu_{i}^{0} \left(\mathrm{T} \right) \end{split}$$

IV-2 Influence de la température T

$$\left(\frac{d\Delta rG^{\circ}}{dT}\right)_{P} = -\Delta rS^{\circ}(T)$$
Tapez une équation ici.

IV- 3 Calcul de ΔrG°

• $\Delta_r G^{\circ}(T) = \Delta_r H^{\circ}(T) - T\Delta_r S^{\circ}(T)$ avec ($\Delta r H^{\circ}$ et $\Delta r S^{\circ}$ connues)

$$\bullet \quad \frac{d(\frac{\Delta rG^{\circ}}{T})}{dT} = -\frac{1}{T}\Delta_{r}H^{\circ}(T)$$

$$\frac{\Delta rG^{\circ}(T1)}{T_{1}} = \frac{\Delta rG^{\circ}(To)}{T_{0}} - \int_{To}^{T1} \frac{\Delta rH^{\circ}(T)}{T^{2}} dT \text{ avec } (\Delta rS^{\circ} \text{ et } \Delta rG^{\circ}(T_{0}) \text{ connues})$$

•
$$\frac{d(\Delta rG^{\circ}(T))}{dT} = -\Delta_r S^{\circ}(T)$$

 $\Delta rG^{\circ}(T_1) = \Delta rG^{\circ}(T_0) - + \int_{T_0}^{T_1} \Delta rS^{\circ}(T) dT \text{ avec } (\Delta rS^{\circ} \text{ et } \Delta rG^{\circ}(T_0) \text{ connues})$

V- GRANDEURS DE REACTION ET GRANDEURS DE FORMATION

$$\Delta r H^{\circ}(T) = \sum_{i} v_{i} \Delta_{f} H_{i}^{0}(T)$$

$$\Delta r G^{\circ}(T) = \sum_{i} v_{i} \Delta_{f} G^{0}(T) \text{ avec } \Delta G^{\circ}(T) = 0$$

$$\Delta rG^{\circ}(T_1) = \sum_i v_i \Delta_f G_i^{0}(T) \text{ avec } \Delta_f G^{\circ}(T) = \Delta_f H^{\circ}(T) - T\Delta_f S^{\circ}(T)$$

Remarques : Les grandeurs standard de formation de tout corps simple dans son état standard de référence = 0 à toute température

$$\Delta rS^{\circ}(T) = \sum_{i} v_{i}S_{i}^{0}(T)$$
 (on préfère utiliser les S_{m}^{0} pour le calcul de ΔrS°)

*Grandeurs de formation des ions en solution aqueuse

$$\begin{array}{l} H_2(g) + Cl_2(g) & H_2O \\ \Delta r X^\circ = 2\Delta_f X^\circ (H^+ aq) + 2\Delta_f X^\circ (Cl^- aq) - \Delta_f X^\circ (H_2,g) - \Delta_f X^\circ (Cl_2) \\ \text{Quelle que soit T, } \Delta_f X^\circ (H_2) = \Delta_f X^\circ (Cl_2) = 0 \text{ ce qui conduit à :} \end{array}$$

$$\Delta r X^{\circ} = 2\Delta_f X^{\circ} (H^+aq) + 2\Delta_f X^{\circ} (Cl^-aq)$$

Pour calculer la grandeur de formation de n'importe quel ion, on prend l'ion H^+_{aq} comme référence avec les conventions :

$$\Delta_{f}H^{\circ} (H^{+}_{aq}) = 0$$

$$\Delta_{f}G^{\circ} (H^{+}_{aq}) = 0$$

$$S^{\circ}(H^{+}_{aq}) = 0$$

$$C_{P}^{O} (H^{+}_{aq}) = 0$$

Ainsi on calcule les autres grandeurs de proche en proche