3.10 为什么需要两种模式?

答:使用两种模式的原因是保护操作系统和重要的操作系统表(比如进程控制块)不受用户程序的干扰。在内核模式下,软件会完全控制控制处理器及其所有命令、寄存器和内存。为安全起见,这种级别的控制对用户程序而言没有必要。

3.11 操作系统创建一个新进程的步骤是什么?

答:

- 1. **为新进程分配一个唯一的进程标识符**。此时,主进程表会添加一个新表项, 每个进程一个表项
- 2. 为进程分配空间。包括进程映像中的所有元素
- 3. **初始化进程控制块**。进程标识部分包括进程 ID 和其他相关 ID 比如父进程的 ID; 处理器的状态信息部分的多数项目通常初始化为 0 但是程序计数器(置为程序入口点)和系统栈指针(定义进程栈边界)除外。
- 4. **设置正确的链接**。例如,若操作系统将每个调度队列都维护为一个链表,则 新进程必须放在就绪或者就绪/挂起链表中
- 5. 创建或扩充其他数据结构。

3.3 图中包含 7 个状态。原则上,若任意两个状态见进行转换,则可能由 42 种

不同的转换

- a. 列出所有可能的转换, 并举例说明什么事件会触发这些状态转换
- b. 列出所有不可能的转换并说明原因
- 1. 新建态→运行态: 无法跳过就绪的准备工作之间到运行态
- 新建态→阻塞态: 新建态需要先进入就绪或就绪/挂起态完成进程的初始化后, 才能依据是否需要等待事件进入阻塞态
- 3. 新建态→阻塞/挂起态:新建态需要先进入就绪或就绪/挂起态完成进程的初始化后.才依据是否需要等待事件以及内存不足进入阻塞/挂起态
- 4. 就绪态→新建态: 进程初始化后就不会再回到新建态
- 5. 就绪态→阻塞态: 阻塞态是运行态需要等待事件时的状态, 而就绪态还并没有被调度执行, 并不知道需不需要等待事件
- 6. 就绪态 > 阻塞/挂起态:倘若需要挂起,应该是就绪/挂起态
- 7. 就绪/挂起杰→新建杰: 进程初始化后就不会再回到新建态
- 8. 就绪/挂起态→运行态:全部的内存和程序必须装入内存后(也就是激活)才可能进入运行态
- 9. 就绪/挂起态→阻塞态: 阻塞态的进程位于内存中而且是运行过需要等待事件, 就绪/挂起态必须先进入就绪态进入运行态后才可能变为阻塞态
- 10. 就绪/挂起态 > 阻塞/挂起态: 在挂起状态不会转变为阻塞状态的
- 11. 阻塞态→就绪/挂起态:需要经过中间态阻塞/挂起态或者就绪态
- 12. 阻塞态→运行态: 需要等待的事件发生后进入就绪态等待 OS 的调度才能进

入运行态

- 13. 阻塞/挂起态 > 就绪态: 需要经过中间态阻塞态或者就绪/挂起态
- 14. 阻塞/挂起态 > 运行态: 需要先变成就绪态才可能由 OS 调度变为运行态
- 15. 运行态→阻塞/挂起态: 需要经过中间态阻塞态
- 16. 退出态→新建态: 进入退出态后 PCB 清除, 整个流程结束
- 17.18.19.20.21.22.23. 退出态 > 运行态, 就绪态, 就绪/挂起态, 阻塞/挂起态,

阻塞态: 退出态需要经过下一次新建态后才能进入这些状态

3.4 画出 7 状态进程模型的排队图