## Estimativa de Erro de Classificação

- Principal objetivo de um modelo supervisionado é prever com sucesso o valor de saída para objetos ainda não vistos
  - · Errar o mínimo possível
- Para quantificar o desempenho preditivo (estimado) do modelo criado, existem diversas medidas na literatura
   Cada medida tem um viés... (Teorema do No Free Lunch)

  - Para problemas de <u>regressão</u>:
     Erro quadrático médio (com ou sem raiz)
    - Erro absoluto médio
  - Para problemas de classificação:
  - Acurácia/Erro
     Matriz de Confusão

  - · Curvas PR e ROC
  - Kappa

## Taxa de Classificação Incorreta

- A medida clássica para estimar a taxa de erro de um classificador é denominada de taxa de classificação incorreta (misclassification rate), ou simplesmente erro de classificação
  - · Proporção dos objetos de teste que são classificados incorretamente

$$erro = \frac{\#erros}{N_{teste}}$$

· Usualmente é medida de forma indireta através do seu complemento, a taxa de classificação correta:

$$acuracia = \frac{\#acertos}{N_{tosto}}$$

178

180

• acuracia = (1 - erro)

### Acurácia

177

- · Do inglês, Accuracy
  - Dá tratamento igual a todas as classes do problema
  - Não é uma medida adequada para medir problemas com classes desbalanceadas
    - A medida privilegia a classe majoritária
    - Na vasta majoria dos problemas desbalanceados, a classe interessante (prioritária) é a classe rara =(
  - Ex: considere um problema de 2 classes
    - Classe 1 = 9990 objetos
    - Classe 2 = 10 objetos
      - Se modelo prevê apenas classe 1, acurácia será de 9990/10000 = 99.9%
      - Note que tal modelo não é sequer inteligente!!!

Tipos de Erros

- Em classificação binária, é comum nomear os objetos da classe de maior interesse de positivos
  - · Normalmente a classe rara ou minoritária
  - Demais objetos são nomeados negativos (-)
- Em alguns casos, os erros têm igual importância
- Em muitos casos, no entanto, erros têm prioridades distintas (custos!) considerando as possíveis consequências
  - · Ex: diagnóstico negativo para indivíduo doente

179

## Tipos de Erros

- Existem dois tipos de erro em classificação binária:
  - · Classificar objeto negativo como positivo
    - Falso Positivo (FP), Alarme Falso
    - Ex: paciente diagnosticado como doente, embora esteja saudável
  - · Classificar objeto positivo como negativo
    - Falso Negativo (FN)
    - Ex: paciente diagnosticado como saudável, mas está doente

Matriz de Confusão

- Também chamada de Tabela de Contingência
  - Permite a extração de diversas medidas de desempenho preditivo
  - Pode ser utilizada para distinguir os tipos de erros
  - Pode ser utilizada para problemas binários ou multi-classe

Classe	Classe Prevista		
Verdadeira	Α	В	С
A	25	0	5
В	10	40	0
С	0	0	20

### Matriz de Confusão

- Também chamada de Tabela de Contingência
  - Permite a extração de diversas medidas de desempenho preditivo
  - Pode ser utilizada para distinguir os tipos de erros
  - Pode ser utilizada para problemas binários ou multi-classe

Classe	Classe Prevista		
Verdadeira	Α	В	С
Α	25	0	5
В	10	40	0
С	0	0	20
Diagonal principal: acertos!			

183

}

### Matriz de Confusão

- Também chamada de Tabela de Contingência
  - Permite a extração de diversas medidas de desempenho preditivo
  - Pode ser utilizada para distinguir os tipos de erros
  - Pode ser utilizada para problemas binários ou multi-classe

Classe	Classe Prevista		
Verdadeira	Α	В	С
Α	25	0	5
В	10	40	0
С	0	0	20
	25   40   1	20 05	

Acurácia:  $\frac{25+40+20}{25+40+20+10+5} = \frac{85}{100} = 0.85 \text{ ou } 85\%$ 

185

## Matriz de Confusão Binária

Classe	Classe Flevista		
Verdadeira	Positiva	Negativa	
Positiva	70	30	
Negativa	40	60	
Classe	Classe Prevista		
Verdadeira	Positiva	Negativa	
Positiva	VP	FN	
Negativa	FP	VN	
Acurácia:	$\frac{VP + VN}{VP + VN + FP}$	+ <i>FN</i>	

187 188

### Matriz de Confusão

- Também chamada de Tabela de Contingência
  - Permite a extração de diversas medidas de desempenho preditivo
  - Pode ser utilizada para distinguir os tipos de erros
  - Pode ser utilizada para problemas binários ou multi-classe

Classe	Classe Prevista		
Verdadeira	Α	В	С
Α	25	0	5
В	10	40	0
С	0	0	20
Valores fora da diagonal principal: erros!			

184

186


### Matriz de Confusão Binária

Classe	Classe Prevista	
Verdadeira	Positiva	Negativa
Positiva	70	30
Negativa	40	60

Classe	Classe I	Prevista
Verdadeira	Positiva	Negativa
Positiva	VP	FN
Negativa	FP	VN

### Matriz de Confusão Binária

Classe	Classe Prevista		
Verdadeira	Positiva	Negativa	
Positiva	70	30	
Negativa	40	60	



Acurácia:  $\frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$ 

Erro:  $\frac{FP + FN}{VP + VN + FP + FN} = (1 - acurácia)$ 

### Matriz de Confusão Binária




### Matriz de Confusão Binária

Classe	Classe Prevista	
Verdadeira	Positiva	Negativa
Positiva	70	30
Negativa	40	60
Classe	Classe Prevista	
Verdadeira	Positiva	Negativa
Positiva	VP	FN
Negativa	FP	VN
Erro do Tipo II: $FN$ (TFN) $FN + VP$		


189 190

### Exercício

• Avalie os 3 classificadores abaixo:




### Matriz de Confusão Binária




191 192

## Matriz de Confusão Binária




## Matriz de Confusão Binária




193 194

### Precision x Recall




195 1

### Precision x Recall




197

## Resumo das Medidas Apresentadas



Precision x Recall



196

#### F-Measure

- Média harmônica de precision e recall
  - Também conhecida como F<sub>1</sub> score ou F-score
  - $F_{\beta}$  , onde  $\beta$  é um fator positivo de quão mais importante é recall em relação a precision

$$F_1 = 2 \times \frac{precision \times recall}{precision + recall} = \frac{2}{\frac{1}{precision} + \frac{1}{recall}}$$

$$F_{\beta} = (1 + \beta^2) \times \frac{precision \times recall}{(\beta^2 * precision) + recall}$$

198

## Estimativas de Erro de Regressão

- Função de perda
- Erro médio absoluto
- Erro médio quadrático
- Raiz do erro médio quadrático
- Erro absoluto relativo
- Erro quadrático relativo
- Raiz do erro quadrático relativo

## Função de perda

• Erro absoluto:

Exemplos:

 $| y_i - y_i' |$ 

y real	y predito	erro	erro
y real	y predito	absoluto	quadrático
2,5	3,0	0,50	0,25
4,0	2,0	2,00	4,00
1,0	1,5	0,50	0,25
3,7	4,5	0,80	0,64
15,2	17,0	1,80	3,24
3,6	5,0	1,40	1,96

 $(y_i - y_i')^2$ 

• Erro quadrático:

Medem o erro entre o valor real  $y_i$  e o valor predito  $y_i'$ 

## Erro absoluto

Média	y predito	y real
	3,0	2,5
Distância à	2,0	4,0
	1,5	1,0
	4,5	3,7
	17,0	15,2
	5.0	3.6

5,0

• Erro médio absoluto

$$\frac{\sum_{i=1}^{d} |y_i - y_i'|}{d}$$

Erro médio absoluto	1,167
Erro absoluto	
relativo	0,343

• Erro absoluto relativo

$$\frac{\sum_{i=1}^{d} |y_i - y_i'|}{\sum_{i=1}^{d} |y_i - \bar{y}|}$$

201

Erro quadrático

y real	y predito
2,5	3,0
4,0	2,0
1,0	1,5
3,7	4,5
15,2	17,0

• Erro médio quadrático

$$\frac{\sum_{i=1}^{d} (y_i - y_i')^2}{d}$$

• Raiz do erro médio quadrático

Erro médio quadrático	1,723
Raiz do erro médio	
guadrático	1 212

	d
1	$\sum (y_i - y_i')^2$
V	<u>i=l</u>
V	<u></u>

202

204

## Erro quadrático relativo

y real	y predito
2,5	3,0
4,0	2,0
1,0	1,5
3,7	4,5
15,2	17,0
3.6	5.0

• Erro quadrático relativo

$$\frac{\sum_{i=1}^{d} (y_i - y_i')^2}{\sum_{i=1}^{d} (y_i - \bar{y})^2}$$

• Raiz do erro quadrático relativo

Erro quadrático	
relativo	0,079
Raiz do erro	
quadrático relativo	0,281
4	-,

 $\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{d}(y_{i}-y_{i}')^{2}}{\sum_{i=1}^{d}(y_{i}-\bar{y})^{2}}}$ 

203

Sobre erros relativos

- As métricas de erros relativos, Erro absoluto relativo, e Raiz do erro quadrático relativo, tem o objetivo de dar a percepção de quão bom é o regressor em relação a um regressor supersimples, que atribui o valor da média de y reais para qualquer objeto.
- Com isso, quanto menor, melhor. Se é maior que 1, significa que o regressor é PIOR que o regressor mais simples.

#### Fonte:

https://www.gepsoft.com/gxpt4kb/Chapter10/Section1/SS07.htm

## Exemplos:

	y real	y predito	erro absoluto	erro quadrático
	2,5	3,0	0,50	0,25
	4,0	2,0	2,00	4,00
	1,0	1,5	0,50	0,25
	3,7	4,5	0,80	0,64
	15,2	17,0	1,80	3,24
	3,6	5,0	1,40	1,96
Média	5,00	5,50		
Desvio_padrão	4,67	5,29		
Erro absoluto	20,40		_	
Erro quadrático	130,94			

Coeficiente de correlação	0,97797	
Erro médio absoluto	1,167	
Erro absoluto relativo	0,343	
Erro médio quadrático		1,723
Raiz do erro médio quadrático		1,313
Erro quadrático relativo		0,079
Raiz do erro quadrático relativo		0.281

## Exemplos:

	y real	y predito	erro absoluto	erro quadrático
	1,0	1,2	0,20	0,04
	1,0	1,0	0,00	0,00
	1,0	0,8	0,20	0,04
	1,0	1,0	0,00	0,00
	1,0	1,1	0,10	0,01
	1,0	0,9	0,10	0,01
Média	1,00	1,00		
Desvio_padrão	0,00	0,13		
Erro absoluto	0,00		_	
Erro quadrático	0.00	1		

Coeficiente de correlação	#DIV/0!	
Erro médio absoluto	0,100	
Erro absoluto relativo	#DIV/0!	
Erro médio quadrático		0,017
Raiz do erro médio quadrático		0,129
Erro quadrático relativo		#DIV/0!
Raiz do erro quadrático relativo		#DIV/0!

## Exemplos:

	y real	y predito	erro absoluto	erro quadrático
	1,2	1,2	0,00	0,00
	1,0	1,0	0,00	0,00
	0,8	0,8	0,00	0,00
	1,0	1,0	0,00	0,00
	1,1	1,1	0,00	0,00
	0,9	0,9	0,00	0,00
Média	1,00	1,00		
Desvio_padrão	0,13	0,13		
Erro absoluto	0,60			
Erro quadrático	0,10	1		

Coeficiente de correlação	1,00000	
Erro médio absoluto	0,000	
Erro absoluto relativo	0,000	
Erro médio quadrático		0,000
Raiz do erro médio quadrático		0,000
Erro quadrático relativo		0,000
Raiz do erro quadrático relativo		0,000

207 208

## Exemplos:

ſ	y real	y predito	erro absoluto	erro quadrático
	1,2	1,0	0,20	0,04
[	1,0	1,0	0,00	0,00
	0,8	1,0	0,20	0,04
	1,0	1,0	0,00	0,00
	1,1	1,0	0,10	0,01
	0,9	1,0	0,10	0,01
Média	1,00	1,00		
Desvio_padrão	0,13	0,00		
Erro absoluto	0,60		_	
Erro quadrático	0.10	1		

Coeficiente de correlação	#DIV/0!	
Erro médio absoluto	0,100	
Erro absoluto relativo	1,000	
Erro médio quadrático		0,017
Raiz do erro médio quadrático		0,129
Erro quadrático relativo		1,000
Data da assa susabeleta salativa		4 000

## Exemplos:

	y real	y predito	erro absoluto	erro quadrático
	1,2	0,9	0,30	0,09
	1,0	1,1	0,10	0,01
	0,8	1,0	0,20	0,04
	1,0	0,8	0,20	0,04
	1,1	1,0	0,10	0,01
	0,9	1,2	0,30	0,09
Média	1,00	1,00		
Desvio_padrão	0,13	0,13		
Erro absoluto	0,60			
Erro auadrático	0.10	1		

Coeficiente de correlação	-0,40000	
Erro médio absoluto	0,200	
Erro absoluto relativo	2,000	
Erro médio quadrático		0,047
Raiz do erro médio quadrático		0,216
Erro quadrático relativo		2,800
Raiz do erro quadrático relativo		1,673

209 210

## Gráficos ROC

- Do inglês, Receiver Operating Characteristics
- Medida de desempenho originária da área de processamento de sinais
  - Muito utilizada na área médica (e na biologia em geral)
  - Mostra relação entre custo (TFP, Erro do Tipo I) e benefício (TVP, Recall)
  - Lembre-se que:
    - TFP é a taxa de alarmes falsos (erros na classe negativa, Erro do Tipo I)
    - TVP é a taxa de acertos na classe positiva (1 Erro do Tipo II)

Erro do Tipo I: (TFP) (Taxa de Alarmes Falsos) (Custo)



Sensibilidade: (TVP) (*Recall*, Revocação, Benefício)



## Gráficos ROC

- Medida de desempenho originária da área de processamento de sinais
  - Mostra relação entre custo (TFP, Erro do Tipo I) e benefício (TVP, Recall)

Classe	Classe Predita	
Verdadeira	Positiva	Negativa
Positiva	VP	FN
Negativa	FP	VN


Erro do Tipo I: (TFP) (Taxa de Alarmes Falsos) (Custo)



Sensibilidade: (TVP) (*Recall,* Revocação, Benefício)



#### Imagine a existência de três modelos:




### Gráficos ROC

- Resumindo:
  - Classificador ideal mais a noroeste
  - Classificadores próximos ao canto inferior esquerdo são
    - Apenas detectam a classe positiva com forte evidência
    - Portanto, cometem poucos FPs
  - · Classificadores próximos ao canto superior direito são
    - Detectam a classe positiva com pouca evidência
    - Correm o risco de alta taxa de alarme falso
  - Classificadores ao redor da linha central tem comportamento similar ao esperado de classificação

214

# Curvas ROC



#### Curvas ROC

Objeto	Classe Real	Escore (Classe +)
x <sup>(6)</sup>	+	0.9
$x^{(3)}$	+	0.8
$x^{(2)}$	-	0.7
<b>x</b> <sup>(9)</sup>	+	0.6
<b>x</b> <sup>(5)</sup>	+	0.6
<b>x</b> <sup>(1)</sup>	-	0.5
<b>x</b> <sup>(7)</sup>	-	0.3
x <sup>(8)</sup>	-	0.2
x <sup>(4)</sup>	-	0.2
x <sup>(10)</sup>	-	0.1

- 1. Ordenar objetos em ordem decrescente de escore para a classe positiva (+)
- 2. Para cada limiar de decisão  $\theta$ : i. Classificar todos os objetos

  - Calcular VP, VN, FP, FN
  - iii. Calcular TVP e TFP e plotar ponto no gráfico ROC

 $\int escore \ge \theta$ : + Classe =  $escore < \theta$ : –

217 218


## Curvas ROC

- Algoritmos que geram valores discretos:
  - Podem ser modificados para gerar escores
    - Para ADs, pode se utilizar a fração dos objetos de treinamento positivos do nó folha correspondente como escore
    - Para k-NN, pode se utilizar a fração dos k vizinhos mais próximos que pertencem à classe positiva como escore
    - Para SVMs, pode se utilizar a distância normalizada do objeto ao hiperplano separador como escore
  - Podem ser combinados em comitês
    - Algoritmo é executado sobre amostragens do conjunto de treinamento, gerando múltiplos modelos
    - Cada modelo prevê uma das duas classes (+ ou −)
    - O escore será a fração dos modelos que previram a classe positiva

## Área sob a Curva ROC (AUC)

- Fornece uma estimativa do desempenho de classificadores
- Valor contínuo no intervalo [0, 1]
  - · Quanto maior melhor
  - · Adição de áreas de sucessivos trapézios
- É possível provar que a AUC equivale à probabilidade do modelo atribuir um escore  $P(+ | \mathbf{x})$  maior a um objeto positivo escolhido aleatoriamente do que a um objeto negativo escolhido aleatoriamente


## Área sob a Curva ROC (AUC)



## Área Sob Curvas ROC


223

225




222

## Área sob a Curva ROC (AUC)




Área sob a Curva ROC (AUC)



## Área sob a Curva ROC (AUC)

- Nota 1: um modelo com maior AUC pode apresentar AUC pior em trechos da curva...
  - AUC não deve ser vista como critério absoluto
  - Deve ser vista como medida de desempenho auxiliar as demais, com suas vantagens e desvantagens

## Área sob a Curva ROC (AUC)



- · Modelos similares em desempenho preditivo
  - $M_1$ é melhor para baixos valores de TFP
  - M<sub>2</sub> é melhor para altos valores de TFP

## Área sob a Curva ROC (AUC)

#### • Nota 2:

- Para maior confiabilidade da análise, calcula-se a AUC utilizando-se algum dos procedimentos de avaliação de desempenho vistos anteriormente (e.g., cross-validation) para gerar múltiplas curvas ROC
  - AUC mais confiável é tomada a partir de algum tipo de média das AUCs previamente calculadas, ou a partir de uma curva média
  - A variância das curvas também é um fator a ser analisado