网络技术与应用第三次实验

• 实验名称:通过编程获取IP地址与MAC地址的对应关系

• 专业: 物联网工程

姓名:秦泽斌学号:2212005

一、实验要求

通过编程获取IP地址与MAC地址的对应关系实验,要求如下:

- 1. 在IP数据报捕获与分析编程实验的基础上,学习NPcap的数据包发送方法。
- 2. 通过NPcap编程,获取IP地址与MAC地址的映射关系。
- 3. 程序要具有输入IP地址,显示输入IP地址与获取的MAC地址对应关系界面。界面可以是命令行界面,也可以是图形界面,但应以简单明了的方式在屏幕上显示。
- 4. 编写的程序应结构清晰, 具有较好的可读性。

二、实验原理

1. NPcap的数据包发送方法

• 设备列表获取方法:

NpCap 提供了pcap_findalldevs 函数来获取计算机上的网络接口设备的列表;此函数会为传入的pcap_if_t 赋值(该类型是一个表示了设备列表的链表头;每一个这样的节点都包含了 name 和 description 域来描述设备)。

• 打开网络接口方法:

NpCap 提供了pcap_open 函数于获取数据包捕获句柄以查看网络上的数据包。

• 数据报捕获方法:

Npcap提供了 pcap_next_ex 函数。

```
int pcap_next_ex(
    pcap_t *p,//当为调用pcap_open()成功之后返回的值,它指定了捕获哪块网卡上的数据包
    struct pcap_pkthdr ** pkt_header,//捕获该数据包的时间戳、数据包的长度等等信息
    u_char ** pkt_data//捕获到的网络数据包
)
```

• 数据报发送方法:

Npcap提供了pcap_sendpacket函数。

```
int pcap_sendpacket(
    pcap_t *p,// 一个已经打开的 pcap 句柄,表示一个网络适配器
    const u_char *buf,// 一个指向待发送数据包的缓冲区的指针
    int size// 待发送数据包的长度
);
```

2. ARP协议以及ARP包


(1) ARP协议

ARP (Address Resolution Protocol) 是一种用于解析网络层地址和链路层地址之间关系的协议。它的基本思想是将网络层地址(通常是IP地址)映射到链路层地址(通常是MAC地址)。

ARP根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。主机发送信息时将包含目标IP地址的ARP请求广播到局域网络上的所有主机,并接收返回消息,以此确定目标的物理地址;收到返回消息后将该IP地址和物理地址存入本机ARP缓存中并保留一定时间,下次请求时直接查询ARP缓存以节约资源。地址解析协议是建立在网络中各个主机互相信任的基础上的,局域网络上的主机可以自主发送ARP应答消息,其他主机收到应答报文时不会检测该报文的真实性就会将其记入本机ARP缓存。

ARP的基本工作原理如下:

- **ARP请求**: 当设备A需要知道设备B的MAC地址时,设备A会在本地网络广播一个ARP请求, 询问"谁拥有这个IP地址?"。
- ARP应答: 设备B收到ARP请求后,会向设备A直接发送ARP应答,包含自己的MAC地址。
- ARP缓存: 设备A收到ARP应答后,会将设备B的IP地址和MAC地址的映射关系存储在本地的ARP缓存中,以便将来的通信。
- **ARP缓存定时过期**: ARP缓存中的映射关系是有时效性的,因为设备的网络连接可能会变化。因此,ARP缓存中的条目会有一个定时器,当超过一定时间后,会自动删除



(2) ARP包报文格式:



- 硬件类型:占两字节,表示ARP报文可以在哪种类型的网络上传输,值为1时表示为以太网地址。
- 上层协议类型:占两字节,表示硬件地址要映射的协议地址类型,映射IP地址时的值为0x0800。
- MAC地址长度:占一字节,标识MAC地址长度,以字节为单位,此处为6。
- IP协议地址长度: 占一字节, 标识IP得知长度, 以字节为单位, 此处为4。
- 操作类型:占2字节,指定本次ARP报文类型。1标识ARP请求报文,2标识ARP应答报文。
- 源MAC地址:占6字节,标识发送设备的硬件地址。
- 源IP地址: 占4字节, 标识发送方设备的IP地址。
- 目的MAC地址:占6字节,表示接收方设备的硬件地址,在请求报文中该字段值全为0,即00-00-00-00-00-00,表示任意地址,因为现在不知道这个MAC地址。
- 目的IP地址: 占4字节, 表示接受方的IP地址。

三、实验内容

1. 工具函数: MAC 和 IP 打印

```
void printMAC(BYTE MAC[6])
{
    for (int i = 0; i < 6; i++)
    {
        if (i < 5)
            printf("%02x:", MAC[i]);
        else
            printf("%02x", MAC[i]);
    }
};</pre>
```

```
void printIP(DWORD IP)
{
    BYTE* p = (BYTE*)&IP;
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        cout << dec << (int)*p << ".";
        p++;
    }
    cout << dec << (int)*p;
};</pre>
```

- printMAC:以 XX:XX:XX:XX:XX 的格式打印 MAC 地址。
- printIP:以 X.X.X.X 的格式打印 IPv4 地址。

2. 数据结构定义

```
#pragma pack(1)
struct FrameHeader_t //帧首部
    BYTE DesMAC[6]; //目的地址
    BYTE SrcMAC[6]; //源地址
   WORD FrameType; //帧类型
};
struct ARPFrame_t
                              //ARP帧
    FrameHeader_t FrameHeader;
   WORD HardwareType;
   WORD ProtocolType;
   BYTE HLen;
   BYTE PLen;
   WORD Operation;
   BYTE SendHa[6];
   DWORD SendIP;
   BYTE RecvHa[6];
   DWORD RecvIP;
};
```

- 使用 #pragma pack(1) 保证结构体对齐为 1 字节,避免额外填充字节影响数据包的封装和解析。
- FrameHeader_t: 封装以太网帧首部, 包含目的 MAC、源 MAC 和帧类型字段。
- ARPFrame_t: 封装完整的 ARP 数据帧,包含硬件类型、协议类型、发送方和接收方的 IP 与 MAC 地址等信息。

3. 组装 ARP 请求帧

```
ARPFrame_t packetARP(const std::string& srcIP, const BYTE srcMAC[6], const
std::string& targetIP, BYTE targetMAC[6]) {
   ARPFrame_t ARPRequest;
   for (int i = 0; i < 6; i++) {</pre>
```

```
ARPRequest.FrameHeader.DesMAC[i] = 0xFF; // 广播地址
ARPRequest.FrameHeader.SrcMAC[i] = srcMAC[i];
ARPRequest.RecvHa[i] = 0; // 目标MAC(尚未知)
ARPRequest.SendHa[i] = srcMAC[i];

}
ARPRequest.FrameHeader.FrameType = htons(0x0806); // ARP帧
ARPRequest.HardwareType = htons(0x0001); // 以太网
ARPRequest.ProtocolType = htons(0x0800); // IP
ARPRequest.HLen = 6; // MAC 长度
ARPRequest.PLen = 4; // IP 长度
ARPRequest.Operation = htons(0x0001); // ARP 请求
ARPRequest.SendIP = inet_addr(srcIP.c_str()); // 源 IP
ARPRequest.RecvIP = inet_addr(targetIP.c_str()); // 目标 IP
return ARPRequest;
}
```

- 创建一个 ARP 请求帧,设置目标 MAC 地址为广播地址 FF:FF:FF:FF:FF:FF.
- 源 MAC 地址和 IP 地址使用用户输入的本地信息。

• 关键字段:

- FrameType 设置为 0x0806 表示 ARP。
- o Operation 设置为 0x0001 表示 ARP 请求。
- RecvIP: 目标 IP 地址。
- RecvHa:目标 MAC 地址未知,置 0。

4. 发送与接收 ARP 包

```
void sendARPPacket(pcap_t* pcap_handle, const std::string& srcIP, const BYTE
srcMAC[6], const std::string& targetIP, BYTE targetMAC[6]) {
    ARPFrame_t ARPRequest;
    ARPRequest = packetARP(srcIP, srcMAC, targetIP, targetMAC);
   if (pcap_sendpacket(pcap_handle, (u_char*)&ARPRequest, sizeof(ARPFrame_t)) !=
-1) {
       cout << "ARP请求发送成功" << end1;
    }
    time_t lastPrintTime = time(nullptr);
    int printCount = 0;
   while (true) {
       time_t currentTime = time(nullptr);
       if (difftime(currentTime, lastPrintTime) >= 3) {
            cout << "正在接收ARP中....." << endl;
            lastPrintTime = currentTime;
            printCount++;
       }
       if (printCount >= 10) {
            cout << "接收失败! " << endl;
            return;
       }
```

```
struct pcap_pkthdr* pkt_header;
       const u_char* pkt_data;
       int result = pcap_next_ex(pcap_handle, &pkt_header, &pkt_data);
       if (result == 1) {
           ARPFrame_t* ARPReply = (ARPFrame_t*)pkt_data;
           if (ARPReply->Operation == htons(0x0002)) { // ARP 回复
                cout << "捕获到ARP回复包: " << endl;
               printIP(ARPReply->SendIP);
               cout << " <--> ";
               printMAC(ARPReply->SendHa);
               memcpy(targetMAC, ARPReply->SendHa, 6); // 保存目标 MAC 地址
               return;
           }
       }
   }
}
```

- 使用 pcap_sendpacket 发送组装好的 ARP 包。
- 通过循环捕获 ARP 回复包,并验证操作码是否为 0x0002 (ARP 回复)。
- 若未在 10 次打印周期内收到响应, 退出程序。

6. 主函数工作流程

主函数是整个程序的核心,负责控制 **网络设备选择、适配器打开、ARP 包发送和捕获** 的流程。

6.1 获取本机网络设备列表

- 作用:通过 pcap_findalldevs 获取所有可用的网络适配器列表,并存储到 alldevs。
- 如果获取失败,程序会打印错误信息并退出。
- 如果成功,程序继续显示适配器信息。

6.2 显示网络设备并选择适配器

```
for (pcap_if_t* ptr = alldevs; ptr != nullptr; ptr = ptr->next)
{
   for (pcap_addr_t* a = ptr->addresses; a != nullptr; a = a->next)
   {
```

```
if (a->addr->sa_family == AF_INET) // 只显示支持 IPv4 的适配器
{
    interfaces[index] = ptr;
    cout << index + 1 << ". " << ptr->description << endl;
    cout << "IP地址: " << inet_ntoa(((struct sockaddr_in*)(a->addr))-
>sin_addr) << endl << endl;
    index++;
    break;
}
}
```

- 作用:遍历获取到的网络设备列表,仅展示支持 IPv4 协议的网络接口。
- 每个设备的描述信息和其对应的 IP 地址会被打印到终端。
- 设备信息存储在数组 interfaces 中,便于后续访问。

6.3 设置过滤器 (仅捕获 ARP 包)

```
u_int netmask;
netmask = ((sockaddr_in*)(interfaces[num - 1]->addresses->netmask))-
>sin_addr.S_un.S_addr;

bpf_program fcode;
char packet_filter[] = "ether proto \\arp";
if (pcap_compile(pcap_handle, &fcode, packet_filter, 1, netmask) < 0)
{
    cout << "无法编译数据包过滤器。检查语法";
    pcap_freealldevs(alldevs);
    return 0;
}
if (pcap_setfilter(pcap_handle, &fcode) < 0)
{
    cout << "过滤器设置错误";
    pcap_freealldevs(alldevs);
    return 0;
}</pre>
```

• 作用:

- 1. 获取子网掩码:为过滤器设置提供网络掩码。
- 2. 编译过滤规则:
 - packet_filter: 过滤规则,指定只捕获以太网协议类型为 ARP 的数据包。
 - pcap_compile:编译过滤规则。
- 3. 设置过滤规则:将编译后的规则应用到当前适配器上。
- 如果过滤器编译或设置失败,释放设备列表资源并退出程序。

6.4 发送伪造的 ARP 包并捕获响应

```
sendARPPacket(pcap_handle, CheatIP, cheatMAC, LocalIP, LocalMAC);
```

调用 | sendARPPacket | 函数,发送 ARP 包并捕获本地设备的 ARP 响应,获取 | Loca | MAC | 。

6.5 循环发送用户指定的 ARP 请求

```
while (true) {
   cout << endl << "请输入请求的IP地址:";
   cin >> TargetIP;
   cout << endl;
   sendARPPacket(pcap_handle, LocalIP, LocalMAC, TargetIP, TargetMAC);
}</pre>
```

在获取到本机的IP和MAC后,继续调用 sendarPPacket 来广播发送ARP包,并且将该ARP包的源IP和源MAC设置为本机IP和本机MAC,同时由用户输入目标IP,这样在后续的捕获过程中就可以通过解析目标IP返回的ARP包解析出目标的MAC地址,达到实验目的。

四、实验结果

1. 显示可用的网络适配器并由用户选择

```
\mathbb{C}^{-1} C:\Users\ZZB\source\repos\A \times + \vee
      ----以下为可用的网络适配器---
1. Bluetooth Device (Personal Area Network)
IP地址: 169.254.193.206
2. Realtek RTL8852BE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter
IP地址: 10.136.124.152
3. VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
IP地址: 192.168.188.1
4. VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
IP地址: 192.168.184.1
5. Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
IP地址: 169.254.37.207
6. Adapter for loopback traffic capture
IP地址: 127.0.0.1
7. Netease UU TAP-Win32 Adapter V9.21
IP地址: 169.254.33.105
请选择要打开的网络适配器:
```

2. 选择任意网卡并获取本机IP地址与MAC地址的映射关系

©: C:\Users\ZZB\source\repos\A × + ~ -----以下为可用的网络适配器----1. Bluetooth Device (Personal Area Network) IP地址: 169.254.193.206 2. Realtek RTL8852BE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter IP地址: 10.136.124.152 3. VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 IP地址: 192.168.188.1 4. VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 IP地址: 192.168.184.1 5. Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 IP地址: 169.254.37.207 6. Adapter for loopback traffic capture IP地址: 127.0.0.1 7. Netease UU TAP-Win32 Adapter V9.21 IP地址: 169.254.33.105 请选择要打开的网络适配器: 2 网络适配器 Realtek RTL8852BE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter 已成功打开 成功捕获到ARP并解析 IP地址: 10.136.124.152 <----> MAC地址: e8:fb:1c:c7:1e:ee 请输入请求的IP地址:

在这里我们选择了WiFi网络适配器,IP地址为10.136.124.152,通过ARP协议解析其对应的MAC地址为e8:fb:1c:c7:1e:ee

3. 输入请求的IP地址,获取目标IP地址与MAC地址的映射关系

C:\Users\ZZB\source\repos\A × IP地址: 10.136.124.152 3. VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 IP地址: 192.168.188.1 4. VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 IP地址: 192.168.184.1 5. Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 IP地址: 169.254.37.207 6. Adapter for loopback traffic capture IP地址: 127.0.0.1 7. Netease UU TAP-Win32 Adapter V9.21 IP地址: 169.254.33.105 请选择要打开的网络适配器: 2 网络适配器 Realtek RTL8852BE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter 已成功打开 成功捕获到ARP并解析 IP地址: 10.136.124.152 <-----> MAC地址: e8:fb:1c:c7:1e:ee 请输入请求的IP地址:10.136.124.153 ARP请求发送成功 成功捕获到ARP并解析 IP地址: 10.136.124.153 <----> MAC地址: 00:00:5e:00:01:08 请输入请求的IP地址:

这里我们选择同一局域网下的10.136.124.153为解析目标,可以得到其对应的MAC地址为: 00:00:5e:00:01:08