Proposta per l'elaborato di matematica e fisica

Per lo studente

Integrali definiti e legge di Faraday-Neumann

Rifletti sulla teoria

- Spiega il metodo di integrazione per parti.
- Enuncia e dimostra la formula di Leibniz-Newton per il calcolo di un integrale definito.
- Spiega le procedure da usare per calcolare il volume del solido ottenuto dalla rotazione di una superficie piana:
 - attorno all'asse x;
 - attorno all'asse y.
- Dopo aver definito le funzioni periodiche, spiega come si calcola il periodo della funzione f(ax + b), se f(x) è periodica di periodo T > 0.
- Spiega il fenomeno dell'induzione elettromagnetica ed enuncia la legge di Faraday-Neumann. Qual è il contributo dato da Lenz alla comprensione del fenomeno?
- Spiega il funzionamento dell'alternatore. Per quale motivo si sceglie di collegare i contatti striscianti con due semianelli?

Mettiti alla prova

- **1.** Calcola l'area della porzione di piano S delimitata dalla funzione $y = \sin x$ e dall'asse x nell'intervallo $[0; \pi]$.
- **2.** Verifica che il periodo della funzione $f(x) = |\sin x|$ è $T = \pi$ e determina il periodo T_k della funzione $f_k(x) = |\sin kx|$ al variare di k > 0.
- **3.** Determina i volumi dei solidi di rotazione ottenuti dalla rotazione della superficie S attorno all'asse x e attorno all'asse y.

Se mettiamo in rotazione, con velocità angolare costante ω , una spira quadrata attorno al proprio asse all'interno delle espansioni polari di un magnete otteniamo un alternatore. Supponi la spira sia perpendicolare al campo magnetico nell'istante iniziale e che l'asse di rotazione sia perpendicolare alla direzione del campo magnetico.

- **4.** Indica con *B* l'intensità del campo magnetico e scrivi l'espressione del flusso magnetico in funzione del tempo.
- **5.** Applica la legge di Faraday-Neumann per trovare la f.e.m. indotta nella spira e scrivi l'intensità della corrente che attraversa una resistenza *R*.
- 6. Quanto valgono i valori efficaci della f.e.m. e della corrente indotte?
- **7.** Come puoi quantificare la quantità di carica che ha attraversato la sezione del conduttore in un periodo nel caso in cui i contatti mobili striscino su due semianelli?

Possibile integrazione multidisciplinare

• Scrivi un **programma** che calcoli numericamente l'integrale del punto **1** del *Mettiti alla prova*. Confronta il risultato approssimato con quello esatto e valuta quanti passi di integrazione sono necessari per raggiungere una precisione dello 0,1%.

Per l'insegnante

Possibili domande da fare durante il colloquio


In sede d'esame, per verificare l'effettiva comprensione della parte teorica, si possono fare allo studente le seguenti domande.

- Spiega come si calcola l'area della porzione di piano delimitata dai grafici delle funzioni continue f(x) e g(x) e dalle rette verticali x = a e x = b, nell'ipotesi che $f(x) \le g(x)$, $\forall x \in [a; b]$.
- Supponi che f(x) sia una funzione continua e negativa in [a;b]. Come puoi calcolare l'area del trapezoide delimitato da f(x), dall'asse x e dalle rette verticali x = a e x = b?
- Enuncia il teorema della media e forniscine un'interpretazione grafica.
- Il semicerchio delimitato dal grafico della funzione $f(x) = \sqrt{4 x^2}$ e dall'asse x è la base di un solido le cui sezioni con piani perpendicolari all'asse x sono dei quadrati. Come si calcola il suo volume?
- Spiega il funzionamento del motore elettrico in corrente continua.
- Un trasformatore può funzionare in corrente continua? Perché?
- Quanto vale la circuitazione del campo elettrostatico? Perché?

Traccia di svolgimento del Mettiti alla prova

1. Grafico di $y = \sin x$ e calcolo dell'area.

Disegniamo il grafico di $y = \sin x$.




Per trovare l'area richiesta dobbiamo calcolare l'integrale definito

Area =
$$\int_0^{\pi} \sin x = [-\cos x]_0^{\pi} = 2.$$

2. Grafico e periodo di f(x) e periodo di $f_k(x)$.

Disegniamo il grafico di $f(x) = |\sin x|$ a partire da quello di $y = \sin x$.



La funzione $y = \sin x$ ha periodo 2π . Il periodo di f(x) è $T = \pi$ poiché nel disegnare il suo grafico gli archi di sinusoide che appartengono al semipiano delle ordinate negative vengono simmetrizzati rispetto all'asse delle ascisse.

Pertanto il periodo di $f_k(x) = |\sin kx|$, per k > 0, è $T_k = \frac{T}{k} = \frac{\pi}{k}$.

Prosegue >>

3. Volumi dei solidi di rotazione.

Calcoliamo il volume del solido di rotazione attorno all'asse x con la formula:

$$V_x = \pi \int_0^{\pi} (\sin x)^2 dx = \pi \int_0^{\pi} \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right) dx = \pi \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} \right]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{2}.$$

Per determinare il volume del solido di rotazione attorno all'asse y possiamo usare il metodo dei gusci cilindrici. Calcoliamo il volume calcolando per parti l'integrale:

$$V_y = 2\pi \int_0^{\pi} x \sin x \, dx = 2\pi \left(\left[-x \cos x \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} -\cos x \, dx \right) = 2\pi (\pi + \left[\sin x \right]_0^{\pi}) = 2\pi^2.$$

4. Espressione del flusso magnetico in funzione di t.

Se all'istante $t_0=0$ s la spira è parallela al campo \vec{B} , il flusso magnetico attraverso la spira è inizialmente nullo. Pertanto

$$\Phi_B(t) = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cos \omega t.$$

5. F.e.m. e corrente indotta.

Per la legge di Faraday-Neumann, la f.e.m. è data da

$$f(t) = -\frac{d\Phi_B}{dt} = B \cdot S \cdot \omega \sin \omega t.$$

Con i due semianelli, la corrente fluisce sempre nello stesso verso. Pertanto dobbiamo scrivere

$$f(t) = B \cdot S \cdot \omega |\sin \omega t|$$
.

Per la legge di Ohm, l'intensità della corrente che attraversa il resistore R è data da

$$i(t) = \frac{f(t)}{R} = \frac{B \cdot S \cdot \omega |\sin \omega t|}{R}.$$

6. Valori efficaci della f.e.m. e della corrente indotta.

Possiamo calcolare i valori efficaci:

f. e.
$$m_{\text{eff}} = \frac{\text{f. e. } m_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{B \cdot S \cdot \omega}{\sqrt{2}},$$

$$i_{\text{eff}} = \frac{i_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{B \cdot S \cdot \omega}{R\sqrt{2}}.$$

7. Quantità di carica che ha attraversato la resistenza in un periodo.

Per quanto osservato, la funzione i(t) ha periodo $T = \frac{\pi}{\omega}$. Si può verificare con la sostituzione $x = \omega t$ che

$$\int_0^T |\sin \omega t| dt = \int_0^\pi \sin x \cdot \frac{1}{\omega} dx = \frac{2}{\omega}.$$

Quindi, la quantità di carica che attraversa la sezione del conduttore in un periodo è:

$$q_0 = \int_0^T i(t) dt = \frac{B \cdot S \cdot \omega}{R} \int_0^T |\sin \omega t| dt = \frac{B \cdot S \cdot \omega}{R} \cdot \frac{2}{\omega} = \frac{2B \cdot S}{R}.$$