شرح منهج شبكات سيسكو

CCNA

Cisco Certified Network Associate



المدرب م. خالد بيومي

إعـداد



ALFAHAID@GMAIL.COM

تم الإعداد في: 1429 هـ / 2008 م تم النشر في: 1433 هـ / 2012 م

:: مذكرة ملخصة من دورة تدريبية



كم أهدي هذا العمل:

- إلى كل شاب طموح يعشق العلم والتعلم ويهمه بناء نفسه وتقدم مجتمعه ورفعت وطنه وأمته.



كم ثمن هذا العمل:

- هو دعوة بظهر الغيب بالتوفيق في الدنيا والآخر لأخيكم الفقير والراجي لعفو ربه .





- " طموحاتي الكبرى بعيدة جدا مثل الشمس ، قد لا أستطيع الوصول إليها ولكن يمكنني النظر لأعلى لرؤية جمالها ، والإيمان بها ، ومحاولة السعي وراءها حيث تقودني" (ألكوت)

> للإطلاع على باقى الأوراق والمذكرات المنشورة في مفضلتي على حساب تويتر



@ALFahaid https://twitter.com/AlFahaid

خوى حتى الآن: 18 ورقة و 3 مذكرات

أو عبر دروب بوكس Dropbox على الرابط

https://www.dropbox.com/sh/s9xdu87q5r73q2r/MjqYNGCl7N?%20m



المحنويات The Contents



| Chl: | Introduction To Network | 4 |
|---------------|--|-----------|
| Ch2/3: | IP Subnetting | 7 |
| Ch4: | Cisco Router | 9 |
| Ch5/6: | IP Routing | 12 |
| Ch 7 : | Access Lists [ACL] | 18 |
| Ch8: | Manağinğ Cisco IOS Software | 21 |
| Ch9: | Switching [Layer 2] | 24 |
| ChIO: | Virtual LANs [VLAN] | 26 |
| Chll: | Network Address Translation [NAT] | 29 |
| Chl2: | Wireless LAN [WLAN] | 31 |
| Chl3: | Internet Protocol Version 6 [IPv6] | 33 |
| Chl4: | Wide Area Networking [WAN] | 37 |

Chapter: 1 Introduction To Network

What's Network? تعريف الشبكة

Network is a group of computers connected with others to **share data**.

مجموعة من الحواسيب متصلة مع بعضها لمشاركة البيانات

Types of Network: أنواع الشبكات

| <u></u> | |
|--|---|
| 1. (LAN) Local Area Network أكتب أوامر | الفرق بين LAN و WAN : 1- المساحة الجغر افنة |
| 2. (WAN) Wide Area Network | 1- المساحة الجغرافية. 2- ال Service وهي الخدمة لنقل البيانات مثل: leas line/frame relay/ATM |
| 3. (MAN) Metropolitan Area network | تغطي مدينة ((وغير مطبقة في السعودية)) |
| 4. (SAN) Storage Area network | شبكة خاصة للسيرفرات(توجد داخل LAN) |
| 5. (VPN)Virtual Private Network | طريقة التواصل بين شبكتين LAN في مكانين بعيدين : 1- Dial up -2 VPN اغلى مع أنها أكثر Security |
| 6. Intranets and Extranets. أضغط على روابط للأوامر | Intranetsمعناها انترنت داخلية وExtranets انترنت خارجية |

| شرح إضافي لل SAN | | | |
|--|--|--|--|
| وظيفتها هو ربط السيرفرات لكن يجب أن يتوفر: | الفائدة من SAN هو Disaster Recovery والذي يقوم بـ: | | |
| Cluster service -1 | 1- عمل نسخة احتياطية Backup | | |
| High speed internet -2 | 2- توزيع الأحمال Load Balance | | |



NIC = Network Interface Card

وظيفته تحويل اسم الموقع إلى أرقام IP

ARP = Address Resolution protocol

تحويل IP إلى ARP→ MAC تحويل MAC للـ RARP→ IP للـ MAC

مادي Physical × منطقي Logical Virtual × real حقيقي × real

| م | اسم البروتوكول | وظيفته | رقمه |
|-----|----------------|----------------------------|-------|
| _ 1 | HTTPS | تصفح + تشفير للبيانات | 343 |
| 2 | HTTP | تصفح + بدون تشفير للبيانات | 80 |
| 3 | FTP | رفع / تحميل الملفات | 20/21 |
| 4 | SMTP | إرسال للبريد | 25 |
| 5 | DNS | تحويل اسم الموقع إلى أرقام | 53 |
| 6 | TELNET | الإدارة من بعد | 23 |

OSI-RM [Open System Interconnection – Reference Model]:

| ٦ | OSI-RM | أسماء الداتا عند الانتقال | Prote | ocol | Device | الوظيفة | TCP/IP |
|---|--------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|---|--|--------------------|
| 7 | Application | data | | | - | Interface between app & protocol | |
| 6 | Presentation | data | HTTP-FT DNS-TI HTTPs | ELNET | - | ضغط-compression تحویلconversion- تشفیر encryption- | (1) Application |
| 5 | Session | data | 111115 | -1 01 3 | - | -monitorمراقبة open session on the host | |
| 4 | Transport | Segments | TCP HTTP-FTP DNS- TELNET | UDP TFTP-DNS DHCP | - | Delivery method مسئول عن عملية التوصيل | (2) Transport |
| 3 | Network | Packets | IP – ARP | | 1-Router 2-Switch[L3] | Provide logical address [address for delivery on network] | (3) Internet |
| 2 | DataLink | Frames | LAN & WAN TECHNOLGY | | 1-Bridge 2-NIC 3-Switch[L2] | Provide physical address [MAC] | (4) |
| 1 | Physical | Bits | | | 1-Hub يستخدم لتوصيل الأجهزة 2-Repeater يستخدم لتكبير الإشارة | 000011011 000111111 | Network Access |

- ال OSI-RM نموذج عام ومن تطبيقاته وأمثلته : OSI-RM نموذج عام ومن تطبيقاته وأمثلته : 1-TCP/IP 2-IPX/SPX
- **TCP=** Transmission Control Protocol [Reliable method] **UDP=** User Datagram Protocol [Unreliable method]
 - كل طبقة له خاصية الاتصال مع الطبقة الأعلى منها والطبقة الأسفل منها فقط.
- . البروتوكول هو مجموعة من القواعد والخطوات التي تعرف لي عملية الإرسال والاستقبال (مثل واحد يتكلم عربي والثاني يتكلم انجليزي لازم يكون هناك لغة موحدة) .
 - الدخول عن طريق الأوامر للجهاز الآخر [Start->run->\IP address] OR [اسم الجهاز \\-\Start->run-
 - كل شيء احتاج أعمله داخل الشبكة أحتاج Protocol
 - أقصى مسافة لجهاز Repeater هو (2.5K) ومعناه احتاج إلى (4Reapater) لأن كل Repeater مسافته 500M.
 - ميزة Switchعن Hub هو وجود mac table الذي يوفر باندويث
 - نفس الشيء : CAM= Content address memory) MAC table = CAM table = Bridging table : نفس الشيء
 - الراوتر يستخدم في توصيل الشبكات وليس في التوصيل بين الأجهزة.

| (مسار الداتا للوصل إلى الهدف) | Network Topology شكل الشبكة |
|-------------------------------|-----------------------------|
| منطقیة Logical topology | مادية Physical topology |

Network Topologies [Physical]: أشكال الشبكة المادية

| النوع | الميزة | العيب |
|-------------|-----------------------------------|---|
| 1- Bus | سهولة في التطبيق | لو حصل مشكلة في الخط الرئيسي راح تكون مشكلة في الشبكة كاملة |
| 2- Star | سهولة في التطبيق | لو حصل مشكلة في center point راح تكون مشكلة في الشبكة كاملة |
| 3- Extended | | |
| 4- Ring | ما يحصل تصادم للداتا No collision | |
| 5- Mesh | | |

Network Media : أنواع الوسائط في النقل

| نحاسي 1- Copper | | | | | 2- Fiber | 3- Wireless |
|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| زوج ملفوف Twisted Pair cable [TP] | | | Optical | لاسلكي | | |
| Thick المسافة القصوى=500متر السر عات=1000/100/10 | Thin المسافة القصوى=185متر السر عات=100/10 | STP Shielded TP استخدم هذا الكيبل إذا | ScTP Screened TP | UTP UnShielded TP هذا المستخدم في | الألياف الضوئية | * للشرح التفصيلي شاهد صفحة رقم : (32) |
| السرعات=1000/100/10 | اسر عات=10 /mops100 | استحدم هذا الخييل إذا كان يمر بمنطقة توليد موجات ليحميها | | هذا المستخدم في المعامل و الشركات | | (32) |

| | 100 Base 7 | |
|--------------|-----------------|---------|
| الباندويث BW | أرضيBaseband | المسافة |
| | وعكسها | |
| | الفضاءBroadband | |

Ethernet Cabling:

1- Straight-through cable ويستخدم للأجهزة المختلفة 2- Crossover cable ويستخدم للأجهزة المتشابهة

3- Rolled cable (Router=>Host) (دسكتوب أو لابتوب) للراوتر فقط مع الهوست (دسكتوب أو لابتوب) Config

| | قاعدة | |
|--------|--------|---------------|
| Host & | Router | أجهزة متشابهة |
| Switch | & Hub | أجهزة متشابهة |

| Console cal | ble أنواع |
|----------------------------|----------------------------|
| 1-Rollover | 2-adapter |
| (منفذ شبكة => منفذ شبكة) | (منفذ شاشة => منفذ شبكة) |
| RG45 RG45 | RG45 DB9 |

- وللعلم فإنه يوجد منفذ اسمه (console port) ليس له علاقة باسم الكيبل.

Chapter: 2/3 IP Subnetting

* What Is a Subnet?


A subnet is a physical segment of a network that is separated from the rest of the network by a router or routers. هي باختصار عندما يتم تقسيم الشبكة إلى أجزاء فإن الجزء الواحد يسمى سب نتينق

- * The benefit from subnet : الفائدة من التقسيم
- المحافظة على الباندويث -1
- التعرف على المشكلة بسهولة -2
- * IPv4:
- 1-32 bits.
- 2- Decimal number representation 10.10.1.0 نستخدم للتسهيل مثال:
- 3- Dotted decimal -.-.- 4 octets and every octet consist of 8 bits

Rules : القواعد لاختبار IP يصلح أو لا

- 1- $0 \le \text{octet} \le 255$
- 2- $1 \le \text{octet } 1 \le 126$ or $128 \le \text{octet } 1 \le 191$ or
 - 192 <= octet 1 <= 223
- 3- all host bits must not = 0 → broadcast = لو كانت كلها أصفار بتكون all host bits must not = 1 → broadcast = لو كانت كلها واحدات بتكون

محجوز لعملية Trouble shooting → ***



| Class A | 1 - 126 | Used for network |
|---------|-----------|----------------------------|
| Class B | 128 - 191 | هذا اللي نتعامل معه في |
| Class C | 192 - 223 | ً الشبكات |
| Class D | 224 - 239 | Multicast Video – Audio |
| Class E | 240 - 254 | Future |

* ال octet الأول هو الذيحدد نوع الكلاس

Subnet Mask (SM)

مثال على السب نت ماسك

192.168.0.1/24 **→** 255.255.255.0

Rules : يصلح أو لا subnet mask لاختبار أي subnet mask لما يظهر بعد الواحد صفر يجب أن يكون الباقي أصفار -1

يعني راح تكون كل الأرقام الممكنة في السب نت ماسك هي 0 or 255 or this number only

| 0 or 255 or this number only | . |
|------------------------------|----------|
| 0000 0000 | 0 |
| 1000 0000 | 128 |
| 1100 0000 | 192 |
| 1110 0000 | 224 |
| 1111 0000 | 240 |
| 1111 1000 | 248 |
| 1111 1100 | 252 |
| 1111 1110 | 254 |
| 1111 1111 | 255 |
| | 255 |

| class | Default SM |
|---------|--------------------|
| Class A | 255.0.0.0 / 8 |
| Class B | 255.255.0.0 / 16 |
| Class C | 255.255.255.0 / 24 |

| | IP |
|------------------|-----------------|
| Network ID | Host ID |
| هو الجزء في IP | هو الجزء في IP |
| المقابل للواحدات | المقابل للأصفار |
| في SM | في SM |

القوانين

المستخدمة في IP

-----1------1

| | * : . | | |
|--|--|---|-------------|
| أقدر استخدمه إذا طلب: 1- سعة الشبكة | عدد الأجهزة Number of Host = 2 ⁿ - 2 n = number of <u>host bits</u> | هذا عدد الواحدات 28/ 2 ⁿ = Number of Host + 2 | هذا انتبه ا |
| (أي عدد الأجهزة الممكنة) | or | $2^8 	 2^7 	 2^6 	 2^5 	 2^4 	 2^3 	 2^2 	 2^1 	 2^0$ | نظ |
| 2- ألسب نت ماسك SM | = number of <u>zero bits</u> | 1 2 4 168 23 64 25 12 256 126 اكتبه في الاختبار | الم |
| | يعني عدد الأصفار الموجودة في SM | الملب في المحتبار | D |

-----2------

| | عدد الشبكات (الفر عية) | | 9 1 |
|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------|
| أقدر استخدمه إذا طلب: | Number of Subnets = 2^{y} | لو عطاني في الاختيارات Subnet Mask | هذا انتابا |
| 1- ال SM | (default) | استخدم هذا القانون والذي قبله | 4 |
| 2- عدد الشبكات | (عدد الواحدات) old SM (عدد الواحدات) Y = new SM | * لازم يعطيك معلومتين في السؤال | . نتعامر حدات |
| | new SM = Y + old SM | | 7, |

-----3------

| أقدر استخدمه إذا طلب | أي شيء خاص بالادرس استخدم هذا القانون | 255.255. <u>142</u> يعني في الادرس ناخذ الرابع |
|---|---|---|
| 1-IP valid or not | $\mathrm{Block\ size\ (BS)} = 256 - [255]$ اي عدد موجود في سب نت ماسك غير 0 و | يعني في 14 درش قاعد الرابع 192.7.8. <u>70</u> |
| 2- valid rang 3-network address 4-broadcast | للتسهيل: لو كانت قيمة BS صغيرة وقيم octet في IP.address كبير أخذ قيمة octet في الارس وأقسمه على قيمة BS الناتج أضربه في قيمة BS وبعدها آخذ العدد الصحيح وهو اللي راح يحدد لي النت وورك ادرس point-to-point دائما | لو عطاني في الاختيارات Address استخدم هذا القانون |

إذا كان SM ما فيه رقم غريب عن 255 & 0 فهنا ما نستخدم قاعدة BS بل نستخدم هذه الجدول مباشرة

| | Network address | Broadcast | Valid rang |
|-------|-----------------|---------------|--------------------------|
| /8 → | X.0.0.0 | X.255.255.255 | X.0.0.1 X.255.255.254 |
| /16 → | X.Y.0.0 | X.Y.255.255 | X.Y.0.1 X.Y.255.254 |
| /24 → | X.Y.Z.0 | X.Y.Z.255 | X.Y.Z.1 X.Y.Z.254 |

إذا كان يوجد أكثر من subnet mask في الشبكة (على الراوتر) تسمى :

VLSM

Variable Length Subnet Nask

إذا كان يوجد وحده subnet mask فقط في الشبكة (على الراوتر) تسمى:

Non VLSM

* وإذا كان يوجد أكثر من subnet mask وأكثر من class تسمى ==> Contigous حجا class تسمى عصل المنافع subnet mask وإذا كان يوجد أكثر من subnet mask وإذا كان يوجد أكثر من

Summarization

Larger Network address – smaller Network address =

مثال : عطاني شبكة وفيها أكثر من IP

172.16.1.0/24 - 172.16.2.0/24 - 172.16.3.0/24

أطرح الصغير من الكبير

| | J |
|---|---|
| 172.16.3.0 | |
| 172.16.1.0 | 2^{8} 2^{7} 2^{6} 2^{5} 2^{4} 2^{3} 2^{2} 2^{1} 2^{0} |
| | 256 128 64 32 16 8 4 2 1 |
| 0 0 <u>2</u> <u>0</u> | |
| 1bit+8bit=9bits | |
| وراح يكون السب نت ماسك الجديد كالتالي: sm=24-9=15 | |

^{*} يمكن تحديد ال Host ID و Net ID من خلال السب نت ماسك وال NET ID يحدد لي هذا الجهاز أين يقع .

^{*} ممكن أن يتشابه السب نت ماسك في كل سب نت وممكن يختلف

^{*} إذا عطاني السب نت ماسك القديمة أناظر في الأدرس IP وأطلع منه أي كلاس (طبعا من خلال octet الأول).

Chapter: 4 Cisco Router

| Router | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|---|
| Ex | ternal compon | ent | | Internal component |
| | Interface | | | 1- mother board 2- Rom – Ram |
| LAN E F G 10G 10 100 1000 10000 | WAN -serial (lease line/frame relay) - ISDN(BRI/PRI) | Config port -console - auxiliy | | 2- Koni – Kani 3- Flash memory 4- NVRAM 5-Non Volition RAM 6- CPU |
| Subnet ⇔subnet | -ATM(ATM) LAN ⇔LAN WAN ⇔WAN | | | 7-power supply |

Internal component المكونات الداخلية

- أحل المشاكل (الرقم السري لما أنساه) ROM -1
- a) store boot strap protocol & post b) Rommon (Ram monitor) for trouble shooting
- c) mini IOS
- 2- Flash memory اخزن عليها
- store IOS Image
- فائدتها: 1- تخزينIOS المفكوك 2- تخزين الإعدادات الحالية RAM -3
- store decompressed version of IOS Image
- store running config
- ذاكرة لا تتطاير NVRAM -4
- store startup config

Tow type from config:

- 1- Running config الراوتر شغال
- في وقت عملية الboot up للرواتر 2- start up

| Router | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|--|----------------|----------------------|-------|----------|------|
| | Interface | | | Routing table | | | | |
| LAN | WAN | Config port | | Static Dynamic | | | | |
| | | | | | Routing Protocol | | | |
| | | | | | Interior Exte | | Exterior | |
| | | | | | Distance Link Hybrid | | | |
| | | | | | Victor | state | | |
| | | | | | Ex: | Ex: | Ex: | Ex: |
| | | | | | -RIP | -OSPF | -EIGRP | -BGP |
| | | | | | -IGRP | | | |

: IOS [Internetwork Operating System] * نظام التشغيل المستخدم للراوترات

وأحيانا يسمى : IOS image OR image و ممكن نعمله Reinstall – upgrade * امتداد ملف نظام التشغيل: bin.*

طرق تشغيل الراوتر:

| إضافة | الطريقة | م |
|---|---|---|
| يحتاج اتصال مباشر لجهاز الكمبيوتر وشخص يعمل عليه | باستخدام Console Session (كيبل لونه أزرق) يستخدم لما يكون الراوتر جديد | 1 |
| استخدمه لو كان الشخص اللي راح يعمل config خارج الشبكة(ما يحتاج اتصال مباشر) في فتحة Aux تشبك كبيل اسمه console منفذ شاشة ⇔ منفذ شبكة | باستخدام Auxiliary Session (كيبل لونه أسود) يستخدم لما يكون الراوتر جديد | 2 |
| | باستخدام Telnet Session (يستخدم لما يكون الراونر له IP أي معمول له Configسابق فقط | 3 |

| | Method for config router | |
|------------------------|--------------------------|------------------------|
| CLI | | SDM |
| Command Line Interface | | Security Device Manger |
| Command | | GUI |

خطوات تشغيل الراوتر Boot up Router

| 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| تحميل هذا البروتوكول | 1 | وهذا موجود في الBoot strap | هذا البروتوكول ليقوم الراوتر للعمل | | |
| تشغيل | 2 | Run post [Power on self test] | يتأكد من سلامة المكونات الداخلية للراوتر | | |
| تحميل نظام التشغيل | 3 | Load Image [IOS] flashيحملها من | | | |
| يفك الضغط ويخزن في الرام | 4 | Decompress Image & store decompressed IOS into Ram | | | |
| يعرض معلومات | 5 | Display information from post program | | | |
| تحميل الconfig | 6 | Load configuration content from NVRAM | start up اسمها | | |

لو ما لقى شيء في NVRAM (و هذي تصير لما يكون الراوتر جديد) فعندها راح يشتغل من setup mode

: setup mode خلك خيارين عند استخدام

- Basic management -1
 - Extended setup -2

* مودم DSL هو سويتش لكنه يسوي عملية راوتينق (فالسلك عادي)

| Any [pc] on the network and has IP | | | |
|--|--|--|--|
| Host [client // server] | | | |
| نفس المستخدم End user | | | |
| نفس الجهاز End system | | | |
| Edge or interface port or router or hub [terminal] نهایة أو حد | | | |

| Commands | | | |
|---|--|--|--|
| Router> | User Mode | | |
| Router>enable OR en تفعیل الراوتر | | | |
| Router# | Privileged Mode | | |
| Router#disable تعطيل الراوتر | You can go back from privileged mode into user mode | | |
| Router> | by using the disable command. | | |
| Router#config t الدخول للخصائص-عام | Terminal (any changes save in DRAM) | | |
| Router(config)# | Memory (any changes save in NVRAM) Network (any changes save in TFTP or FTP Server) | | |
| Router(config)#int f0/0 الدخول للخصائص-خاص | Int = interface , f= fastethernet | | |
| Router(config-if)# | int - interface, 1- fastementet | | |
| Router (config-if)#exit للخروج من الخصائص-خاص | | | |
| Router(config)#end OR ^Z للخروج من الخصائص-عام | | | |
| Router# | | | |
| إذا ما عرفت تكمل الأمر ممكن تستخدم علامة الاستفهام "#Router | Editing and Help Features | | |
| Router#conf? | إذا ضغطت (Enter) يظهر الكتابات سطر سطر | | |
| اكتب أربع حروف من أمر معين ثم اضغط على زر تاب TAB وراح يكمل | إذا ضغطت (Space) يظهر الكتابات صفحة صفحة | | |
| Router#config t | "Hostname" | | |
| Router(config)#host yaser | | | |
| yaser(config)# | | | |
| Router(config)#banner motd \$ ((motd= Message of the day)) | Banners هي طريقة للمعرفة وللتذكر من المدير عن عمل رواتر معين ونضع | | |
| Hello. This router for center control \$ | علامة غريبة في النهاية للانتهاء مثل\$ لرؤيتها ارجع ثم اضغط Enter | | |

| Router#show run static route لرؤية واستعراض هل طبق الأوامر أو لاحثل وضع بلسور د أو صحة الخلا عام | أى أمر SHOW لازم يكون في Privileged Mode |
|--|--|
| | بي التركم Silo W مرم يتون في Privileged Mode config طريقة عرض الأوامر وما تم تطبيقه في وضع |
| Router(config)#do sh run Router#show history | هذا الأمر يعرض آخر 10 أو امر |
| Router#show history Router#sh start | يعرض معلومات ال Config |
| | يرو في config للراوتر في NV-RAM للراوتر في |
| Router1#copy run satart | هدار الأمر يحفظ الـ config شراؤنر في NV-RAM |
| Router2#copy run satart | D. I. a. a. a. c. Tuest but |
| Router1#erase start | هذا الأمر للإزالة Delete the startup-config |
| Router2#erase start | |
| باسورد غير مشفر Routr(config)#enable password RRRRR | 1- هذا الرقم السري للدخول من حالة User Mode |
| باسورد مشفر Routr(config)#enable secret RRRRR | إلى Privileged Mode بطريقة مشفرة أو غير مشفرة |
| Routr(config)#NO enable password | |
| Routr(config)#NO enable secret | لإزالة الرقم السري نضيف NO قبل الأمر نفسه |
| حسب نوع الراوتر (الأخيرة مغناها Routr(config)#line cons 0 // aux 0 // vty 0 4 (telnet | 2- لعمل حماية على console وtelnet وtelnet وبكذا قبل الانتقال من |
| Routr(config-line)#pass RRRRR | مرحلة User Mode إلى Privilege Mode راح يطلب رقم سري |
| Routr(config-line)#login | آخر سطر معناه وقت معين وينتهي وقت ادخال الرقم السري |
| Routr(config-line)#exec-timeout 5 7 | 5= دقائق و 7=ثواني (لو حط 0 0 فماراح ينتهي الوقت أبدا) |
| باسورد غیر مشفر Routr(config)#enable password RRRRR | هذا الرقم السري للدخول من حالة User Mode |
| باسورد مشفر Routr(config)#enable secret RRRRR | إلى Privilege Mode بطريقة مشفرة أو غير مشفرة |
| Routr(config)#NO enable password | (هنا وضع ما يسمى Privilege password) |
| Routr(config)#NO enable secret | لَإِرَالَةَ الرَقِّمُ السري نَضيف NO قبلَ الأَمر نفسه ` |
| Router#sh run | طريقة وخدمة لتشفير الأرقام السرية التي تم ادخالها |
| Router(config)#service password-encryption | Encrypting Your Passwords |
| Router(config)#no service password-encryption | (To cancel previous command) |
| Router(config)#int f0/0 | هذى طريقة لوصف نفس البورت بحيث يسهل للمدير معرفة البورت |
| Router(config-if)#desc Sales Lan | وعمله بسرعة وسهولة Descriptions |
| [1] Router>en | To config any router interface you must do this steps: |
| Router#conf t | Interface configuration |
| Router(config)#int f0/0 AND f0/1 | Add = address |
| Router(config-if)#no shut | هنا خطوات تفعيل وتشغيل فتحة الراوتر |
| [2]Router(config-if)#ip add 10.10.10.100 255.255.255.0 | |
| [3]Router(config)#int s0/0 | Serial Interface Commands |
| Router(config-if)#no shut | لو كان السريل DTE ما نكتب السطر الأخير (هذا الافتراضي) |
| Router(config-if)#ip address 10.10.20.1 255.255.255.0 | لو كان السريل DCE نكتب الأوامر كاملة (السرعات) |
| Router(config-if)#clock rate 64000 | Data circuit equipment //// Data terminal equipment |
| Router#ping 10.10.10.1 | Verifying Your Configuration? لاختبار الشبكة هل هي تعمل أولا |
| Router#sh int f0/0 يعرض معلومات عن الكونفيق | الكيبل والأشياء الفيزيانية تعمل |
| Router#sh ip int | يعرض كل ال interface وهل تعمل وهل لها ip أو لا ؟ |
| Router#sh ip int brief | يعرض interface مخصص هل تعمل و هل لها ip أو لا ؟ |
| Router#sh rp int brief Router#sh controllers serial 0/0 | الاستعراض السريل هل هو DCE or DTE |
| Router#sh ip route | يعرض ال routing table |
| Router(config)#int f0/0 | SDM you must configure |
| | SDW you must comigure |
| Router(config-if)#ip address 10.10.1.100 255.255.255.0 | |
| Router(config-if)#no shut | |
| Router(config)#ip domain-name xp | |
| | السطر هذا والذي بعده فقط إذا أردت تشغيل |
| Router(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024 | الشعر هذا والذي بعده فعظ إذا اردت تشعيل |
| Router(config)# ip http server | http OR https |
| Router(config)# ip http server Router(config)# ip http secure-server | http OR https |
| Router(config)# ip http server | |

Chapter: 5/6 IP Routing

DHCP يعطي IP أتوماتيك الجديد DNS والقديم WINS

| Routing | Routed | Route | Router | |
|-------------|-------------|--------|------------|--|
| يبني الجدول | يبني الباكت | المسار | نفس الجهاز | |

1- Static 2- Dynamic : route types * طريقتين للتوجيه

Static -1

مميزات:

1- ما يحتاج راوتر ذو إمكانيات هائلة 2- أكثر Security 3- المحافظة على الباندويث بين الراوترين عدو ب:

1- للشبكات الصغيرة فقط 2- إذا حصل تغيير فيكون عمل مجهد على admin 3- حصول أخطاء أكبر

| طریقة الربط بین راوترین و کل راوتر علی شبکتین tow LAN |
|---|
| أولا: عمل Config في الراوتر الأول ليعرف Wubnet 3 and 4 الموجودة في الراوتر الثاني |
| R1(config) #IP^route^10.10.3.0^255.255.255.0^10.10.5.2 |
| R1(config) #IP^route^10.10.4.0^255.255.255.0^10.10.5.2 |
| ثانياً: عمل Config في الراوتر الثاني ليعرف Subnet 1 and 2 الموجودة في الراوتر الأول |
| R1(config) #IP^route^10.10.1.0^255.255.255.0^10.10.5.1 |
| R1(config) #IP^route^10.10.2.0^255.255.255.0^10.10.5.1 |
| وللإلغاء أضع NO قبل الأمر وللتأكد |
| Stub network = network has one exit interface |
| ممكن استخدم Default Route ولو أنا ما أعرف ال IP للجهة الأخرى |
| ونفس الشيء في الراوتر الثاني IP^route^0.0.0.0^0.0.0^10.10.5.1# |

| هذا على مستوى الراوتر Router#traceroute 10.10.3.1 | تتبع مسار البكت من المصدر وحتى مكان الوصول وتعرف مكان المشكلة لو حصلت |
|---|---|
| هذا على مستوى الهوست Router#tracert 10.10.3.1 | From recourse to destination |
| هو أمر يخبر عن وجود اتصال أو لا بدون تحديد مكان المشكلة لو فيه Ping | |

Dynamic -2

هنا معناه استخدم مجموعة من البروتوكولات

| الفرق بين | | |
|---|--|--|
| Routing protocol | Routed protocol | |
| - ptotocol used for building routing protocol | - protocol used for building packet hat need | |
| ex:RIP-EIGRP-OSPF | to be routed ex:TCP/IP-IPX/SPX-Apple talk | |
| بيعمل ال Forwarding table | هو بيعمل البكت أصلا | |

"autonomous systems" (AS) الأنظمة المستقلة

- هو تقسيم وتوزيع المسارات في الراوترات إلى أجزاء صغيرة لأحافظ على الباندويث ويشبه عملية ال subneting كما يهدف إلى المحافظة على resource في الراوتر مثل الرام وغيره

- ممكن تضع رقم AS من 1 إلى 65000

#(Interior) Intra-AS = AS داخل #(Exterior)Inter-AS = AS - خارج

Gateway router: Direct link to router in another AS

| Routing table | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------|
| Static | | | Dynamic | c | |
| | | Rou | ting Prot | tocol | |
| | | Interior | | | Exterior |
| | Distance Victo | | Hybrid | | |
| | Ex: -RIP -IGRP (| Ex: -OSPF | Ex: -EIGRP | | Ex: -BGP (for Cisco) |

| بروتوكولات داخلية [details] Interior protocol | | | | | | |
|---|-------|-----|------------|----------|--------------|---------------------------------------|
| Routing Protocol | kind | *AD | تعمل على | **Num | ***Algorithm | ملحوظات |
| | RIP | 120 | Open | 15 | BellManford | Small network |
| Distance Vector | IGRP | 100 | Cisco Only | 255 | BellManford | Large network و هذا أصبح غير موجود |
| Hybrid | EIGRP | 90 | Cisco Only | 255 | Dual | Large network Protocol RTP |
| Link State مخلوط بين الأول والثاني | OSPF | 110 | Open | No limit | Dijkstra | Large network |
| | IS-IS | | | | | |

| ſ | *AD= administrative distance | **Max hop count | فائدته هو اختيار Algorithm *** |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | يستخدمها الراوتر في المفاضلة بين الطرق | كم أقصى راوتر يمكن أن يصل إليه | Best path selection |
| | ويأخذ الأقل وإذا كان متساوي يشوف الcost | | _ |
| | و هو عبارة عن hop count | | |

فائدته لو ما جاء ack من راوتر معين راح يرسل له unicast لذلك الراوتر

* **Distance Vector Routing**[RIP/IGRP]:

- 1. Max hop count
- 2. split horizon تقنية تمنع اللوب بحيث ما يعيد إرسال المعلومة إلى مصدر المعلومة المعلومة على على المعلومة المع
- 3. Route poisoning 1+ تقنية بحيث لما تغلق أو تطيح شبكة معينة يعطي ا
- 4. holddown timers ينتظر لفترة زمنية ثم يبحث

زمن التقارب Convergence time

الوقت الذي يأخذه الراوتر لبناء Routing table

[1] Routing Information Protocol (RIP) [Distance Vector]

| RIP v1 | RIP v2 |
|--|---|
| Classful Routing | Classless Routing |
| معناه يبعث net add بدون SM | |
| No support for VLSM أي لا يدعم السبنت ماسك المختلفة | Support for VLSM |
| No support for discontiguous networks(أي لا يدعم السب نت غير المتسلسلة(المختلفة) | Support for discontiguous networks |
| Use broadcast | Use broadcast or multicast-Dستخدم في كلاس |

| contiguous | |
|------------|-----------------|
| VLSM | FIXED LENGTH SM |

| discontiguous | |
|---------------|----------|
| VLSM | Non VLSM |

* RIP Timers types:

1. update timer: (30 seconds) معناه كل فترة زمنية يبعث تحديثات لجاره

2. invalid timer: (180 seconds) لو ماجاني تأكيد خلال هالمدة راح يلغي المعلومة

3. flush timer: (240 seconds) Routing table نفس اللي قبله لكن هذا إذا انتهت 240 ثانية وما جاء تأكيد راح يمسحها من

4. Holddown timer: (180 seconds) خاصة ب

| Configuring RIP Routing | |
|----------------------------------|--|
| R1#config t | ونفس الطريقة بالضبط نعملها في الراوتر الثاني |
| R1(config)#router rip | مع تغيير فقط رقم السبنت (وهي المضلل عليها هنا) |
| R1(config-router)#net^10.10.1.0 | - ملاحظة مهمة : تكتب الشبكات اللي على الراوتر وليست اللي في الجهة المقابلة |
| R1(config-router)# net^10.10.2.0 | |
| R1(config-router)# net^10.10.5.0 | |
| R1(config-router)#ver^2 | لنقلها إلى V2 للاستفادة من الخواص التي يقدمها وافتراضي |
| [control + z] معناها هنا ح== | یشتغلV1 |
| R1# sh^IP^route | |
| R1#debug^IP^RIP | تعلمت الداكت بالله على معالم المستقبلة |

| passive-interface |
|--|
| Router#config t |
| Router(config)#router rip |
| Router(config-router)#network 192.168.10.0 |
| Router(config-router)#passive-interface s0/0 |

[2] Interior Gateway Routing Protocol [IGRP] [Distance Vector] برتوكولات خاصة بسيسكو IGRP و EIGRP وهذا أصبح غير موجود حالياً

| IGRP | |
|---|--|
| Classful Routing | |
| No support VLSM | |
| No support discontiguous networks | |
| Uses an autonomous system number لازم یکون نفس رقم AS علشان الشبکة تشوف بعضها | |
| Use broadcast | |
| Cisco | |

* IGRP Timers types:

5. update timer: (90 seconds)
6. invalid timer: (270 seconds)
7. flush timer: (630 seconds)
8. Holddown timer: (280 seconds)

| Configuring IGRP Routing | |
|---|---|
| R1#config t | same RIP with one important difference: |
| R1(config)#router igrp 10 | you use an autonomous system(AS) number |
| R1(config-router)#net 10.10.1.0 | (Here10). |
| R1(config-router)#net 10.10.2.0 | - ونقوم بتطبيق نفس الخطوات على الراوتر الثاني |
| R1(config-router)#net 10.10.5.0 | |
| R1(config)# no router igrp 10 | To Delete routing table built by IGRP |
| show ip protocols بيعرض أي بروتوكول شغال داخل الراوتر | |
| الباكت اللي أستقبلها وأرسلها debug ip igrp events | |
| debug ip igrp transactions الأحداث التي تحدث الآن في الوقت الحالي | |

[3] Enhanced Interior Gateway Routing Protocol [EIGRP][Hybrid]

* البروتوكولات المختلفة التالية (TCP/IP - IPX/SPX - APPLE TALK) يستطيع التعامل معها EIGRP فقط

| EIGRP |
|----------------------------------|
| Classless Routing |
| support VLSM |
| support discontiguous networks |
| Uses an autonomous system number |
| Cisco |

Communication via Reliable Transport Protocol (RTP)

* Build three table :

- وهي أن الراوتر يعرف ما هي جيرانه من الراوترات I- Neighbor table
- هنا توجد معلومات من الجيران واللو غارتيم اللي تشتغل هنا 2- Topology table
- هنا آخر شيء وفيه أحسن المسارات للراوتر 3- Routing table

وأحسن مسار يسمى successor route وثاني أحسن مسار يسمي

خاصية توزيع الأحمال و البيانات للمسارات الفاضية عزيع الأحمال والبيانات للمسارات الفاضية

| Configuring EIGRP Routing | | |
|--|---------------------------|--|
| Configuring Discontiguous Networks | | وبعدين نسوي حفظ وحفظ باسم |
| الرقم هنا معناه رقم AS ويمكنك وضع أي رقم لحد 255 ما R1(config)#router eigrp الرقم هنا معناه رقم كلا وضع أي رقم لحد كالمناف | | 2 - 12th - 1 to 12 to 21 |
| R1(config-router)#net 10.10.1.0 | | ونفس الشيء نطبقة على الراوتر الثاني مع تغيير رقم السب نت السب نت |
| R1(config-router)#net 10.10.2.0 | | |
| R1(config-router)#net 10.10.5.0 | | لو كانت الشبكة EIGRP و discontiguous فإنه |
| R1 (config-router)#no auto-summary | | راح يستخدم Auto summarization وفائدته يرجع |
| To make manual summarization | | السب نت ماسك إلى أصلها على حسب IP |
| Router(config)#int s0/0 | | مثل: →== 10.10.1.0السب نت ماسك 8/ |
| Router(config-if)#ip summary-address eigrp 10 192.168.10.6 | 64 255.255.255.224 | السب نت ماسك 24/ ←== 172.16.0.0 و عاشان ألغية أكتب no… |
| show ip route | Shows the entire | |
| show ip route eigrp EIGRP يعرض الطرق العمولة ب | Shows only EIGI | RP entries in the routing table |
| show ip eigrp neighbors neighbor بيعرض | Shows all EIGRP neighbors | |
| show ip eigrp topology Topology table بيعرض | Shows entries in | the EIGRP topology table |

* ال Auto summary تكون سبب discontiguos وهو اختلاف

[4] Open Shortest Path First [OSPF] [Link State]

| OSPF |
|--|
| Classless Routing |
| support VLSM |
| support discontiguous networks |
| Uses an autonomous system number Area معيرة تسمى Area ويقسمها إلى أقسام ووحدات صغيرة تسمى Back bone وهي Area 0 وهي Back bone العمود الفقري ومن أهم فوائده يقلل |
| Support IP only. |
| Manual Summarization. |
| Use Wild mask [inverse sm] [Wild card mask] وهو قلب الواحدات إلى أصفار وقلب الأصفار إلى واحدات |

* ملاحظة مهمة : ال OSPF يستخدم Wild Mask ولا يستخدم Subnet mask

* config OSPF لازم يكون في area 0 وتسمى area

S3 [**AD/cost**] *

طريقة حساب Wild Mask مباشرة ... مثلا:

/28 **→** 255,255,255,240 255.255.255.255

0.0.0.15

* Build three table:

- 1- Neighbor table
- 2- Topology table
- 3- Routing table

Router ID (RID): is the highest IP address used to identify the router. [Identification] IP

Link is an interface on a router.

حالة اللنك Link-State: the status of link between two routers

Link-state database (topological database).

جزء من AS و يحصل تبادل بين بعضهم البعض As

يعني أحسن المسارات مسجلة في الراوتر Routing table:

Adjacencies router: DR and BDR مثل ال neighbor router يعني الراوتر يبعث فقط للراوترات الرئيس ونائبه

يعتبر مثل الرئيس: Designated router (DR)

يعتبر مثل نائب الرئيس :backup designated router (BDR)

DR election based on: BDR و DR بطرق انتخاب DR و BDR هو تقليل الباندويث) طرق انتخاب (طبعا الهدف من وجودها هو تقليل الباندويث)

بالافتراضي تكون أ على الراوتر (أعلى أهمية = 255) 1- Priority [highest]

أعلى IP ياخذه الراوتر IP ياخذه الراوتر

و باقى الراوترات (باقى الشعب) يسمى DRouter

في حالة Point-to-Point لا يوجد انتخاب DR و BDR

یکون عند انتخاب DR & BDR

- Multiaccess Broadcast Net [Ethernet]
- Multiaccess NonBroadcast Net [Frame Relay]

Configuring OSPF Routing

R1#config t

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#net 10.10.1.0^0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#net 10.10.2.0^0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#net 10.10.5.0^0.0.0.255 area 0

* To change priority

Router(config)#int s0/0

Router(config-if)#ip ospf priority 2

رقم واحد معناه =على الراوتر [local] Process ID وفي الراوترالثاني أحط 2 هنا وضع wild Mask فانتبه ومعناه إن أقدر أشغل ospf على أكثر من wild Mask - نسوي نفس الإعدادات على الراوتر الثاني

نزيد Priority لنجعل الراوتر الأقوى هو الأول DR

| show ip route علشان أشوف الطرق المعمولة بهذا البروتوكول ولا أقدر أشوفها إلا إذا عمليت كونفيق لكل الراوترين | Shows the entire routing table |
|---|---|
| show ip ospf | Display OSPF information for one or all OSPF processes running on the router. |
| show ip ospf database | the number of links and the neighboring router's ID |
| show ip ospf interface | Displays all interface-related OSPF information. |

Loop back Interfaces

* ال RID يأخذ أعلى IP

* لكن لو حصل shot down لل IP راح يتغير وبعدها راح يزيد config وهذا راح يسبب لي ربكة في الشبكة ، فأبغى أثبت IP عن طريق logical IP بغض النظر عن الأشياء الفيزيانية .

Loopback interfaces are logical interfaces

لما ألقى Logical IP أنسى شيء اسمه Logical IP لما ألقى Physical IP وإذا ما لقيته آخذ أعلى Logical IP

| Configuring Lo | oop back Interfaces |
|--|---------------------|
| R1(config)#int loopback 0 | |
| R1(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.255 | |
| R1(config-if)#no shut | |

Chapter: 7 Managing Traffic with Access Control Lists [ACL]

| ACL |
|------------------------|
| C1 permit HTTP |
| C2 permit SMTP |
| C3 deny FTP |
| |
| |
| الإجراء الأكشن action |
| أنواع الأكشن action |
| permit سماح deny |
| |
| |
| |
| implicit deny منع ضمني |

- أولاً أبنيها ثم أربطها في حالة الدخول أو في حالة الخروج وممكن في الدخول والخروج. - قاعدة : لو جاءت أكثر من ACL سوف تطبق آخر وحده فقط.
- Types of access lists [ACL] Named Standard Extended هنا الفرق أحط اسم وليس رقم مثل BlockSales -choose from rang لازم أعطيها رقم -choose from rang لازم أعطيها رقم 1-99 or 1900-1999 100-199 or 2000-2699 - Conditions based on: - Conditions based on: 1) Action (deny or permit) 1) Action (deny or permit) 2) Transport protocol(TCP or UDP) 2) Source address of packet: (if any packet made by app protocol 0Host(single IP) (يعني بروتوكول شغال في الأبليكشن لير Extended Standard 0Subnet(many IP) 3)Source address 0Any (Host-Subnet-Any) 4)destination address (Host-Subnet-Any) 5) Application protocol that built packet

[1] Standard access lists [ACL]

:(الشروط لاستخدامهم هو تحديد شيئان فقط هما)

- source address
- action (permit or deny)

| | Source | |
|------|--------|-----|
| Host | Subnet | Any |

Configuring Standard [ACL]

[1] Create conditions, Determine specific IP

Router(config)#access-list 10 deny host 172.16.30.2 لمنع جهاز واحد فقط OR

Router(config)#access-list 10 deny **0.0.0.0 172.16.30.2**

Determine any packet

Lab_A(config)#access-list 10 permit any الشروط فوق الشروط فوق الشروط فوق المح لأي بكت غير اللي منعته في الشروط فوق

Lab A(config)#access-list 10 permit **0.0.0.0 255.255.255.255**

لمنع سب نت كاملة Lab_A(config)#access-list 10 deny 172.16.30.2 0.0.0.255

[2] Assign ACL on interface Dest في مكان الوصول ACL في مكان الوصول

Router(config)#int f0/0

Router(config-if)#ip access-group 10 out

* Controlling VTY (Telnet) Access

 $Lab_A(config)$ #access-list 50 permit host 172.16.10.3 telnet طريقة للسماح لشخص واحد في السبنت إنه يستخدم

Lab_A(config)#line vty 0 4

Lab A(config-line)#access-class 50 in

R(config)#no access-list 10 or 50 'which number you chose it'

Any ==> 0.0.0.0 255.255.255

Host**→** 0.0.0.0

فيه شرط واحد فقط هنا هو منع أي باكت من هذا

الهوست 172.16.30.2

wide mask هنا make the dest OUT out الأصل هنا هو في برنامج السيميليشن

R (config-if)#ip access-group 10 IN

مرة in ومرة out

طريقة إلغاء ال ACL

* طريقة حل منع سب نت معينة من خلال الآي بي مع السب نت ماسك :

1- إيجاد البلوك سايز BS

2- تحدید Network address و Proadcast

3- نطرحهم من بعض ويخرج لي (wide mask)

R (config)#access-list 10 deny 172.16.30.0 0.0.0.0 : يكون الحل كالآتي : 4

بحيث الIP الأول بيكون Network address والثاني بيكون ال

[2] Extended access lists [ACL]

* Extended ACL:

1- source 2- destination 3-protocol[packet type] 4-action פֿושנה אום פֿושנה אום פֿושנה פֿון

-Assign ACL on source interface and make the direction IN

مثال1:

| ^ | 1 , | TOD | | 170 16 1 0 0 0 0 0 7 | 22 | |
|---|--------|-----|--------|----------------------|--------------------|---|
| | action | | source | dest | Protocol Telnet | l |

R(config)#access-list 110 deny TCP any 172.16.1.0 0.0.0.255 eq 23

نستخدم هذا إذا كان بروتوكول يشتغل في طبقة APP layer مثل APP layer نستخدم هذا إذا كان بروتوكول TCP/UDP فما يحتاج أكتب نوع البروتوكول APP layer لكن لو كان ال IP ما يشتغل في طبقة

معناه : كل جهاز ممنوع من الوصول إلى Any → des

| | Source | | | Dest | |
|------|--------|-----|--------------------|-----------------|------------------|
| Host | Subnet | Any | Host | Subnet | Any |
| | | | Single IP | طالعة من subnet | طالعة من أي جهاز |
| | | | طالعة من جهاز واحد | معينة | |

مثال2:

R(config)#access-list 110 deny TCP host 10.10.1.1 host 10.10.2.50 eq FTP

في الأخير أضيف هذا السطر

R(config)#access-list 110 permit IP any any

| Configuring Extended [ACL] | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| [1] Create conditions | | | | | | |
| Lab_A(config)#access-list 110 deny tcp any host 172.16.30.2 eq 23 | | | | | | |
| Lab_A(config)#access-list 110 permit ip any any | | | | | | |
| [2]Assign ACL on interface المرحلة الثانية وهي الربط | | | | | | |
| نحطه على السورس ==> Router(config)#int f0/0 | | | | | | |
| Router(config-if)#ip access-group 110 in | | | | | | |

[3] Named access lists [ACL]

Configuring Named [ACL]

* To create named access list: -

[1] Create ACL

Lab A(config)#ip access-list standard BlockSales

[2] Create conditions

اعمل الشرط مباشرة Lab_A(config-std-nacl)#deny 172.16.40.0^0.0.0.255

Lab_A(config-std-nacl)#permit any

[3] Assign ACL to interface

Lab_A(config)#int e1

Lab_A(config-if)#ip access-group BlockSales out

كيف أضيف الشروط في أوقات معينة فقط كيف أضيف الشروط في أوقات معينة فقط

[1] create a period

هذا اسم فقط والمفروض شيء يدل على المعنى Router(config)#time-range no-http

Router(config-time-range)#periodic weekend 06:00 to 12:00 الأول معناها في الصباح والثانية في المساء

[2] attach the created period to ACL

اسم فقط Router(config)#ip access-list extended Time

Router(config-ext-nacl)#deny tcp any any eq www time-range no-http

[3] Assign ACL on interface

Router(config-ext-nacl)#interface f0/0

Router(config-if)#ip access-group Time in

Remarks

** Uses in Extended ACL

اسم فقطــأي شيء R(config)#access-list 110 remark Permit Bob from Sales Only To Finance

R(config)#access-list 110 permit ip host 172.16.10.1 172.16.20.0 0.0.0.255

R(config)#access-list 110 permit ip any any

** Uses in Named ACL

R(config)#ip access-list extended No_Telnet

أي شيء R(config-ext-nacl)#remark Deny all of Sales from Telnetting to Marketing أي شيء

R(config-ext-nacl)#deny tcp 172.16.30.0 0.0.0.255 172.16.40.0 0.0.0.255 eq 23

Switch Port ACLs

[1] Create conditions

اسم فقط S1(config)#mac access-list extended My_MAC_List

رقم الماك S1(config-ext-macl)#deny any host 000d.29bd.4b85

S1(config-ext-macl)#permit any any

[2] Assign ACL on port

S1(config-ext-macl)#int f0/6

S1(config-if)#mac access-group My_MAC_List in

بعرض كل ACL المعمولة على الراوتر سواءاً بـ R#show access-list ip/ipx/apple

يعرض ACL فقط المعمولة برقم 110 المعمولة برقم ACL يعرض

R#show ip access-list فقط IP المعمولة على ACL يعرض

يعرض كل شيء على interface وإذا كان فيها ACL أو لا interface يعرض كل

سيحضر كل شيء R#show running-config

يعرض ACL المعمولة على ACL المعمولة على ACL

في named Exten نفس الشرط بس نبدل التالي 1-Standard to Extended 2-أحول الشرط الثاني و إنشائه إلى deny tcp 10.10.1.0^0.0.0.255 host 10.10.2.2 eq ftp permit ip any any 3- out to in

> يشتغل فقط في named Weekend اسم معروف في الراوتر

> > www or 80 or HTTP

الأيام: Saturdays sundays

الملاحظات يسوي ملاحظات مثل البرمجة لتعرف [ACL] وش عملها

تقنية Remark موجودة فقط في Remark

ACL على مستوى السويتش

subnet هنا ملغية في السويتش host OR any فقط mac هنا بدال ip نحط

ما دامت any في كل منفذ any ما دامت وهذي متعبة فبدلا منها استخدم ال range وهذي متعبة فبدلا منها استخدم ال S1(config-ext-macl)#int range f0/6-10

Chapter: 8 **Managing Cisco IOS Software**

هذه الأشياء اللي راح نتعلمها في هذا الفصل: This things we will learn it in this chapter

- 1- Password Recovery
- 2- Back up IOS
- 3- Restore IOS
- 4- Upgrade IOS
- 5- Back up [for config]
- 6- Restore [for config]
- 7- CDP [protocol]

* Router Boot Sequence:

- 1- The router performs a POST.
- 2- The bootstrap looks for and loads the Cisco IOS software
- 3- The IOS software looks for a valid configuration file stored in NVRAM
- 4- If a startup-config file is in NVRAM, the router will load and run this file

Configuration register

- * It is **16-bit** software register that's written into **NVRAM**
- * configuration setting on Cisco routers is **0X2102 This default**

الرقم بعد 0x بيكون مكتوب بـ Hexadecimal ويتكون كل رقم منها من 4 بت يعنى كلها = 16 بيت

* Notice that **bit 6 can be used to ignore** the NVRAM contents. If it is enabled.

| Bit number | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binary | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Config Register | | 2 | 2 | | | 1 | | | | (|) | | | 1 | | |

Here the important thing for me the bit number 6 if was:

Router(config)#config-register 0x2102

حفظ العمل

[8] Reload router to activate changing of configuration register

[7] Save your work

Router#reload

Router#copy run start

- يسوي تحميل للباسورد [start up config] يسوي تحميل للباسورد $0 \rightarrow load$
- ما يحمل الباسورد _ يسوي تجاهل Ignore NVRAM content ما يحمل الباسورد _ يسوي تجاهل

وللتغيير للرقم الجديد OS 2142 نقوم بالتالي: : Here are the main steps to password recovery To know the value of config Register, use this commend: لتغيير قيمة الصفر في البت رقم 6 إلى الرقم واحد R#sh ver لكي لا يقوم بالتحميل ويتجاهل الرقم السري في [1] البداية أبغى الراوتر يكون في البداية الراوتر بيكون كذا في الأصل والبداية <R rommon 1 > قبل ما يوصل هنا ويسألني عن الباسورد اللي ما أعرفه (أطفيء وأشغل الراوتر) ومباشرة أضغط على Ctrl+Pause/Break فيكون الشكل التالي : وتسمى rom monitor rommon 1 > [2] Changing the Configuration Register to ignore NVRAM contents rommon 1 > confreg 0x2142[3] Reloading the Router and Entering Privileged Mode by this command start run بحيث يدخل على 2142 لازم أطفىء وأشغل الراوتر أو أسوي reset rommon 1 > reset Old The router will reload and ask if you want to use setup mode answer NO. new [4] Copy startup-config to running-config in Privileged Mode by using this command R#copy start run [5] Change password by setting new password ال rest على rommon Router#conf t وال reload على reload على Router(config)#enable secret kkkk [6] Change the value of configuration register to enable NVRAM contents

طريقة تغيير قيمة ال config register في حالة privilege mode

| TFTP v12 هذا قبل | UDP | ما تشتغل على WINDOWS ولا يعرفها ولا يقدر يتعرف عليها |
|---------------------|-----|---|
| FTP | | WINDOWS to tee |
| HTTP | ТСР | یعمل علی WINDOWS و یعرفها ویقدر یتعرف علیها |
| HTTPs | | ويتربه ويسر يسرك طيها |

| Backing Up the Cisco IOS | |
|---|---|
| ** To back up the Cisco IOS to a TFTP server, you use this command | 1- أول خطوة هي تحويل الوندوز FTP من خلال |
| R#copy flash FTP يعنى من المصدر إلى الوصول | لوحة التحكم ثم إضافة/إزالة برامج ثم المكونات ثم |
| OR | IIS=>internet info service |
| هي الاختبار أضع هذا R#copy flash TFTP | |
| بعد الضغط على الأمر في الأعلى راح يطلب اسم الفلاش ثم اسم الهوست (السيرفر) وبعد كذا هل تبغى ينسخه بنفس الاسم أو باسم | |
| آخر ثم انتر بعدها راح يقوم بعملية النسخ وراح تجد الملف في جهازك في مجلد جديد هو الذي قام بإنشائه اسمه Inetpub | |
| * To know the name of the IOS image, use this command: | |
| يعطيني اسم الفلاش والمساحة الحرة والمستخدمة والمجموع R#sh flash | |
| or | |
| يعطي حجم الرام كاملاً للفلاش R#sh ver | |
| or | هذا السطر وما بعده يستخدم الأوامر مثل الموجودة |
| R#dir flash: | في الدوس قديما |
| وأعرف اسم image بيكون امتدادها bin | - |
| | |
| طریقة عمل restor استرجاع R#copy FTP flash طریقة عمل | |
| | |
| Router#ping FTP_server | |
| | |
| * IOS file system | |
| Router#show file info flash:c1841.bin | |
| Router#delete flash:c1841.bin | |
| بيجبب الدابر كتوري اللي أنا اشتغل عليه Router#pwd | |

أكبر مساحة لل config هو مساحة الكبر

1- أتأكد من وجود ربط2- أتأكد من عمل FTP

امتداد نظام التشغيل هو bin.---

| ** To copy the router's configuration from a router to a FTP server | أسوي نسخة backup لل config |
|--|----------------------------|
| Router#copy run FTP هذين الأمرين يتشابهون و لا يوجد فرق بينهم | أنواع config |
| or | 1- start |
| Router#copy start FTP | 2- run |
| ** Copying the Current Configuration to NVRAM | |
| Router#copy run start | |
| ** If you did copy the router's configuration to a TFTP server as a second | طريق إرجاع ال config |
| backup, you can restore the configuration | 11 |
| Router#copy TFTP run or ftp | |

Cisco Discovery Protocol (CDP) [L2]

- هو بروتوكول شغال على راوترات وسويتشات سيسكو فقط ، يعني لما يكون فيه نوعين مختلفين ما راح يعمل . - وظيفته : إن كل راوتر يرسل باكت تعريفية إلى جيرانه ، وتغيدني في حل المشاكل وفي L3 Troubleshooting

| كل فترة زمنية يرسل لجاره وجيرانه ممكن يكونو راوترات أو سويتشات | | how often CDP packets are transmitted to all active interfaces. |
|--|--------------|--|
| لها فترة زمنية وتتنهي (وهي المعلومة القائمة من الجار) المعلومات اللي ياخذها من جاره تقعد لمدة محددة من خلال هذه المؤقت | CDP holdtime | the amount of time that the device will hold packets received from neighbor devices. |

Configuration

Router#sh cdp

** Use the global commands cdp holdtime and cdp timer to configure the CDP holdtime and timer on a router:

Router(config)#cdp timer 90 لافتراضي إنه يقوم بالتحديث كل 60 ثانية ولتغيير الوقت كيفما أريد Router(config)#cdp holdtime 240

** Gathering Neighbor Information by using this command

Router#sh cdp nei detail يعرض التفاصيل

** Gathering Interface Traffic Information including the number of CDP packets sent and received and the errors with CDP.

يعرض كم بكت أرسلته وكم بكت استقبلته عرض كم بكت أرسلته وكم بكت

** Gathering Port and Interface Information including CDP status on router interfaces or switch ports.

بيجيب قائمة بالانترفيس اللي تشتغل CDP بيجيب قائمة بالانترفيس اللي تشتغل

** To turn off CDP on one interface on a router,

إذا ما أبغاه يرسل البكت أدخل على الراوتر وأُمنعه Router(config)#int s0

Router(config-if)#no cdp enable

Chapter: 9 Switching Layer2

ال Mac address مكون منexadecimal <== 48bits مكون

* Three Switch Functions at Layer 2:

- 1. Address learning MAC table هي عملية بناء
- 2. Forward[if Destination known]/filter[if Destination unknown] يسوي source على الجميع ماعدا الأساس (المصدر)
- 3. Loop avoidance (Broadcast storm)

- ممكن يربط بين سويتشين بأكثر من لينك (تسمى: multi-link) - السويتش ياخذ IP واحد فقط

* Spanning Tree Protocol (STP) : برتوكول منع اللوب

layer2 في الطبقة الثانية loop avoidance الفائدة من هذا البروتوكول هو منع عملية اللوب logical في الطبقة الثانية 1- المشكلة هي وجود multi-link فعن طريق هذا البروتوكول أمنع جميع المسارات وأفعل مسار واحد فقط single link وهذي logical 2- يقوم البروتوكول على تحويل المسار من closed path إلى open path

* STP steps خطوات الانتخاب والعمل

1- elect(انتخاب) Root Bridge (switch) based on :

- a) priority [less] (32,768 هي سويتشات سيسكو هي يا الفتر اضي في سويتشات سيسكو هي المحدد (رقم الأهمية الافتراضي في سويتشات سيسكو
- b) Bridge ID (BID) MAC address [less] أختار أقل رقم

لكن في السويتشات والتي اسمها Non-RB يكون اختيار الـ DP من حيث:

- a) priority (32,768 هي سويتشات سيسكو هي 32,768) أقل شيء (رقم الأهمية الافتراضي في سويتشات سيسكو
- أقل شيء (طبعا هنا المقصود الـMAC) BID
- 2- All ports on (Root Bridge) become [(designated port) [Forward Port] كل البورتات على الروت بريدج تسمى فوروورد بورت
- 3- Remaining Bridge[sw] become [Non-Root Bridge]

البورتات في السويتشات الباقية تسمى Non-Root Bridge

4-For each Non-Root Bridge only one Root Port

في السويتشات Non-RB يوجد روت بورت واحد فقط وهيّ التي تكونّ مربوطة مع روت بريدج (يعني الأب الكبير)

إذا عندي أكثر من لينك multi-link يقوم STP باختيار روت بورت واحد من اللينكات وطريقة الاختيار تكون مرتبة كالتالي:

أختار أقل شيء وإذا تساوى ننتقل للمعيار الثاني a) cost

| Speed | Cost |
|-------|------|
| 2 | 10G |
| 4 | G |
| 19 | F |
| 100 | Е |

علما بأن هذه الأر قام ثابتة

b) Port number أختار أقل شيء

اللي هو رقم البورت المكتوب على السويتش 60/2 or f0/2 or f0/3

5- For each segment only one Designated Port [Forward Port]

المقصود بـ segment هنا هو الينك اللي يربط بين السويتشين

في السويتش اللي يكون RB يكون اسم البورت الموصل فيه هو DP واسم البورت في السويتش الآخر RP وعليه فأي بورت ليس DP و لا RP راح يسوي block عليه block

الداتا التي تكون بين السويتشات تسمىBPDU: Bridge Protocol Data Unit

من أعماله أيضا

1- Blocking 2- Forwarding

| Configuring Cisco Catalyst Switches | | | | | | | |
|--|----------------------|---|--|--|--|--|--|
| *** Setting the Passwords | | | | | | | |
| Switch(config)#enable password todd | > non Encrypted | الجهاز ==> MAC Address | | | | | |
| Switch(config)#enable secret todd | > Encrypted | | | | | | |
| *** Setting the Hostname | | | | | | | |
| Switch(config)#host <u>S2950</u> | | | | | | | |
| *** Port Security | | | | | | | |
| Switch(config)#int f0/1 | | | | | | | |
| Switch(config-if)#switchport port-security | | - هنا ممكن أحط الماك بنفسي أو اكتب كلمة sticky فقط و sticky معناها السويتش يتعرف على الماك أليا | | | | | |
| Switch(config-if)#switchport port-security | ~ | - عدد الأجهزة المسموح للسويتش معرفتهم بـ MAC Address | | | | | |
| Switch(config-if)#switchport port-securit | y violation shutdown | - لو زاد عدد تغييرات الماك عن اللي حطيته راح ينفذ هذا الأمر (أنا أسويه) و هو إطفاء الجهاز | | | | | |
| S(config)#int range f0/1–5 | | إذا بغيت تسوي Security على مجموعة من البورتات بدال ما تسويها بورت بورت | | | | | |
| *** Setting IP Information | | السويتش يعتبر كأنه host | | | | | |
| S2950#config t | | كيفية إعطاء IP للسويتش | | | | | |
| S2950(config)#int vlan1 ثابت | | دائما على السويتش اختار VLAN1 | | | | | |
| S2950(config-if)#ip address 172.16.10.17 | 255.255.255.0 | | | | | | |
| S2950(config-if)#no shut | | | | | | | |
| S2950(config-if)#exit | | | | | | | |
| S2950(config)#ip default-gateway 172.16 | 5.10.1 | لتنتقل البيانات من سويتش 1 إلى سويتش 2 | | | | | |

| S#sh mac address-table | يعرض ال MAC Address Table |
|--|---|
| S#sh spanning-tree RB و Non-RB بيعرض Sw(config)#spanning-tree vlan 1 priority 16384 | تغيير ال Priority وأغيرها للأقل لما أبغى سويتش معين يكون الرووت |
| OR S1(config)#spanning-tree vlan 1 root primary | راح تكون ال Root Bridge إعطائها صراحة ومباشرة |

أجعل البورت Fast علشان أتخطى هذا الانتظار:

| يستقبل BPDU | Block (20 sec) | الافتراضي 50 ثانية |
|--|--------------------|--------------------|
| يستقبل DPDU ويمكن يخرجها | Listening (15 sec) | |
| يستقبل BPDUويمكن يخرجها ويشارك في بناء MAC ADD TABLE | Learning (15 sec) | |
| | Forward | |

هذه التقنيات BPDUFilter و BPDUFilter تعمل فقط على PortFast

| S2950(config)#int range f0/3-4 | |
|--|-------------------|
| S2950(config-if-range)#spanning-tree portfast | |
| S2950(config-if-range)#spanning-tree bpduguard enable | BPDU يمنع استقبال |
| S2950(config-if-range)#spanning-tree bpdufilter enable | |

Spanning Tree UplinkFast

أطبقها فقط على NonRoot

ميزة: أعملها لما يكون عندي بديل

أول ما تحصل مشكلة يكون مجهز بورت آخر

بين ال root و nonroot ينتظر 50 ثانية فهنا ما ينتظر الأنه مجهز بورت آخر

S2950(config)#spanning-tree uplinkfast

Spanning Tree BackboneFast

يأخذ مسار خلفي

اطبقها على root وعلى كل السويتشات

| (config)#spanning-tree backbonefast | |
|-------------------------------------|--|
| ng the Switch Configuration | |
| #erase startup-config | |

Chapter: 10 **Virtual LANs [VLAN]**

فوائد ال VLAN :

- 1- حلت مشكلة إنه subnet لكل interface يعني ممكن الكثير من ال subnet على عدد قليل من subnet المحادثة والمحادثة المحادثة المحادثة
 - في الراوتر الone physical interface يحتوي على 4.2 بليون one physical interface
 - sub interface هذا F0/1.1
 - ما أقدر أسوي أكثر من 1024 لأن أكثر من كذا يسوى اختناق على الشبكة
- 2- حل مشكلة physical limitation (يعنى لو كان السويتش مليان فأقدر أشبك شخص تابع لنفس القسم في سويتش آخر وأربطه معهم)
 - 3- حل مشكلة broadcast لأنه يستهاك باندويث
 - 4- عملية الأمان (أكثر من subnet)

 - إذا عملت أكثر من VLAN احتاج لراوتر علشان أربط بينهم لكن إذا قسمت VLAN الواحدة إلى مجموعة subnet فإنني استطيع أتراسل بينهم بدون راوتر ولو كانوا في سويتشات مختلفة
 - أقدر اجمع الأقسام مع بعض في VLAN وحده حتى لو كانو في أماكن مختلفة (تحت/فوق) أو على سويتشات مختلفة
- قتحات السويتش (Ports) تكون موجودة في VLAN1 ومعنّاه إذا أردنا إنشاء أي VLAN فإنّنا نبدأ من VLAN2 كما أن VLAN1 متروكة للـ Administrator

* التصادم وحدوثه collision domain

1- في الهاب Hub

التصاَّدم يحصل على مستوى الهب ككل (برود كاست للجميع)

2- في السويتش Switch

2- في السويس Switch التصادم يحدث على مستوى البورت فقط (برود كاست للجميع ما عدا المصدر)

التصاّدم يحدث على مستوى subnet الواحدة [each Router Interface Represents Broadcast domain]

| VLAN Types | | |
|---|---|--|
| Static VLANs | Dynamic VLANs | |
| هنا الشغل يكون على البورت نفسه | هنا الشغل يكون على الجهاز نفسه | |
| - By admin أنت تقوم بالعمل | برامج تقوم بالعمل By admin - | |
| هنا أعمل assign لنفس البورت فلو غيرت الأجهزة أو جبت | هنا التحديث يكون على مستوى الأجهزة فلو غيرت أو نقلت | |
| أجهزة جديدة (ما تفرق لأن الإعدادات على البورت نفسه) | الجهاز (فراح يستمر الجهاز في نفس VLAN) | |

- ما ينفع أشغل static و dynamic
- f0/1→VLAN2[sales], f0/2→VLAN3[IT], f0/3→VLAN4[marketing], f0/4→VLAN5[accounting] -

*There are two different types of links in a switched environment:أنواع اللينكات

| 1 | 2 |
|---|---|
| Access links | Trunk links |
| بين السويتش والهوست | بین سویتش و سویتش |
| | بین سویتش ور او تر |
| البورت في السويتش الأول والثاني يجب أن يكون access port | البورت في السويتش الأولِ والثاني يجب أن يكون Trunk port على السويتش فقط |
| على السويتش فقط وليس الراوتر وهذا معناه أسوي Config له | وليس الراوتر و هذا معناه أسوي Config له |
| | لازم یکون البورت Fast Ethernet |
| | يعمل الآتي : |
| | VLAN-ID -1 |
| | احتاج VLAN-ID إذا كان عندي أكثر من VLAN على السويتش |
| | 2- تغلیف Encapsulation |
| | لما أسوي نقل بين جهاز رقم 1 وجهاز رقم 5 احتاج أضيف وأنا أقوم بتحديد أي بروتوكول يستخدم: |
| | Frame tagging [Encapsulation] |
| | Inter-Switch Link (ISL) IEEE 802.1Q [dot1Q] - Cisco - Open standard |
| | |

VLAN Trunking Protocol [VTP]:

- تسهيل عملية إدارة الـ VLANs
- أروح لسويتش واحد فقط وأسوي config وبعدها باستخدام VTP راح يعرف بقية السويتشات
 - * علشان أستفيد من ميزة VTP:
- 1- أدخل جميع السويتشات داخل Domain واحد ويكون له اسم واحد (حساس لحالة الحرف كبيرة أو صغيرة)
 - 2- لازم سويتش واحد يشتغل سيرفر server والبقية راح تشتغل 2

| VTP Modes of Operation | | |
|--|-----------------------------------|---|
| Server | Client | Transparent |
| والفائدة منه أنك تستطيع القيام بالآتي: | سويتش بين سويتش السيرفر والكلاينت | استخدمه علشان لو بغيت حماية بحيث لما تكون بياناتي local |
| إنشاء _ حذف _ إضافةً _ إعادة تسمية | مجرد مستقبل | ما يقوم بنشرها إلى جيرانه ولكن المعلومات اللي يستقبلها |
| VLAN -JI | | ممكن يرسلها |

Configuring VLANs

* أي سويتش من سيسكو Cisco يأخذ افتراضيا Server mode <== By defaults

* البورت الوحيد في الراوتر يسمى router on a stick

You can't change, delete, or rename VLAN 1, because في الاختبار اعمل هذي (Create VLAN (by global config) it's the default VLAN. Switch(config)#vlan 2 Switch(config-vlan)#vlan 3 Switch(config-vlan)#vlan 4 Switch(config-vlan)#vlan 5 في برنامج السيميلشن في المعمل اعمل هذي (Create VLAN (by Database Mode) S1#vlan database S1(vlan)#vlan 2 name sales S1(vlan)#vlan 3 name IT [2] Assigning Switch Ports to VLANs >>>>>>> أبغى اسند البورتات إلى VLAN اللي أبغاها - إسناد البورتات على حسب تخطيطك ورسمك Switch(config-if)#int f0/2 وبعد الإسناد أسوي sh VLAN علشان أشوف الأجهزة دخلت أو لا Switch(config-if)#switch port access vlan 2 رقم ال VLAN اللي أبغاه تحديد نوع الكيبل بين السويتش والهوست «SW1(config-if)#switch mode access If you want to verify your configuration, use this: علشان تشوف تستعرض هل طبقت ال vlan أو لا Switch#sh vlan بعد خطوة 3 : الأجهزة في VLAN الوحدة تشوف بعضها لو كانت في سويتشات مختلف بينما الأجهزة في VLAN مختلفة ما تشوف بعضهارلو في سويتش و احد * [3]Configuring Trunk Ports [Assigning Switch Ports to be trunk] تضع هنا رقم البورت اللي يشتغل sw(config)#int f0/12 trunk تضع هنا رقم البورت اللي يشتغل Sw(config-if)#switch port mode trunk أكنب واختار نوع البروتوكول اللي أبغاها في حالة إن السويتش يعرف جميع البروتوكولات Sw(config-if)#switchport encapsulation dot1q >>>>>>>> لكن لو كان ما يعرف إلا بروتوكول واحد مثل السويتش رقم 2950 فما يحتاج أكتب شيء Defining the Allowed VLANs on a Trunk ***** *** بالافتراضي الترانك بورت يسمح لأي باكت بحكم إنه نقطة الربط ونقطة مرور البيانات Sw(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-10 ***** وعليه الشغل فممكن هنا أحدد VLAN المسموح له بتمرير معلوماتها Sw(config-if)#no switchport trunk allowed vlan ***** [4] Configuring Inter-VLAN Routing Router#config t Router(config)#int f0/0 لو كان فيه IP نلغيه Router(config-if)#no ip address Router(config-if)#no shutdown Router(config-if)#int f0/0.1 هنا الدخول على sub-interface Router(config-subif)#encaps dot1q 1 ----> VLAN 1 فائدة التغليف encapsulation لأن بعض السويتشات تعمل Router(config-subif)#ip address 192.168.10.100 255.255.255.0 على isl وبعضها على dot1Q Router(config-subif)#int f0/0.2 Router(config-subif)#encaps dot1q 2 ----> VLAN 2 حددنا السب نت ماسك مسبقا في السؤال Router(config-subif)#ip address 192.168.20.100 255.255.255.0 * Config VTP في سويتشات سيسكو Switch(config)#vtp mode server ----> default

لو أكثر أماناً Switch(config)#vtp domain orbits

Sw(config)#vtp password kkkk

| Packet | | | |
|--|------------------------------------|-----------|--|
| Data | Voice | Video | |
| | Real time | Real time | |
| هنا ما يتحمل انتظار delay فأعطيها priority اكبر وعليه استخدم | | | |
| QoS[Qulity of service] | | | |
| | الصوت يحتاج جودة خدمة أكثر من غيره | | |

* إذا كنت أنواع البيانات هي اللي فوق فمعناه شبكتي intelligent

| Configuring Voice VLANs | | |
|---|--|--|
| Switch(config)#mls qos | | |
| Switch(config)#interface f0/1 | | |
| Switch(config-if)#mls qos trust cos | | |
| Switch(config-if)#switchport voice vlan dot1p | | |
| Switch(config-if)#switchport mode access | | |
| Switch(config-if)#switchport access vlan 3 | | |
| Switch(config-if)#switchport voice vlan 10 | | |
| | | |

Chapter: 11 Network Address Translation [NAT]

| IP | | |
|--|--|---------------|
| Virtual [private] | | Real [public] |
| 10.0.0.1 : 10.255.255.254 | | |
| 172.16.0.1 : 172.31.255.254 | | |
| 192.168.0.1: 192.168.255.254 | | |
| أي IP غير موجود في هذا الرنج فهو Real IP | | |

ال NAT هي علاقة بين virtual IP و real IP بحيث يقوم بالتحويل بينهم و فائدته : مقدرة الأجهزة المختلفة الدخول على النت (حيث أن الحصول على real IP لكل جهاز مكلف جدا)

PAT → Port Address Translation

| NAT | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| Static Dynamic | | Overloading == [PAT] | |
| | Many virtual IP => Many real IP | Static | Dynamic |
| One virtual IP => one real IP | شرط: | With Overloading | With Overloading |
| One virtual if —> one real if | Number of real IP=number of virtual IP Many real IP CALLD pool of real IP | Many virtual IP => One real IP | Many virtual IP => Many real IP |

ال NAT هو أحد الحلول ((مثلا يمكن استخدام البروكسي))

| NAT Names | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Inside local | Inside global | Outside global |
| Name of inside source address | Name of inside host after | Name of outside destination host |
| before translation | translation | after translation |
| المقصود فيه Virtual IP | المقصود فيه Real IP | المحطة اللي أبغي أوصل لها خارج شبكتي |

| Static NAT | |
|---|--------------------------------|
| [1]Creates a static NAT translation between 192.168.10.1 and 192.1.2.109 real&virtual العلاقة بين | هذا الجهاز المسموح له الإنترنت |
| Router(config)#ip nat inside source static 192.168.10.1 192.1.2.109 NAT Table بيين لي | هذا الVirtual IP منا ال |
| تعریف [2]Configures NAT inside interface inside] | هذا الPلا 192.1.2.109 Real IP |
| Router(config)# interface f0/0 | |
| Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 | |
| هذا علشان يتعرف على الشبكة الداخلية Router(config-if)# ip nat inside | |
| [3] Configures NAT outside interface outside نعریف | |
| Router(config)# interface Serial0/0 | |
| Router(config-if)# ip address 192.1.2.109 255.255.255.240 | |
| هذا علشان يتعرف على الشبكة الخارجية Router(config-if)# ip nat outside | |
| | |


| Dynamic NAT | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|--|
| [1]Defines a NAT pool (outside addresses) name | ed MyPool with a range of addresses | مجموعة من Pool=> many Real address | | |
| 60.1.1.2 - 60.1.1.6 | | تشتري ال IP من ISP | | |
| Router(config)#ip nat pool MyPool 60.1.1.1 6 | هنا يعني 6 أجهزة(IPs) مشتراه من ISP | | | |
| [2]Determine inside addresses that will use NAT | | | | |
| Router(config)#ip nat inside source list 10 pool MyPool | | هنا ببني الجدول وال 10 معناها رقم ACL يقدر يدخل 254 جهاز لكن في الوقت الواحد 6 أجهزة فقط | | |
| Router(config)# access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 | | يقدر يدخل 254 جهاز لكن في الوقت الواحد 6 اجهزة فقط | | |
| [3] Configures NAT inside interface >>>>>>>>> | | نفس الأوامر في Static NAT | | |
| [4] Configures NAT outside interface | >>>>>> | لفس الاو امر في Static 14A1 | | |

وعلشان أستخدمه استخدم Port علشان أقدر أخرج أكثر عدد من الأجهزة (واستخدم رقم أعلى من 1024 لأن ما قبله محجوز)

| Overload NAT (PAT) | | | |
|--|--|--|--|
| [1] Defines a NAT pool (outside addresses) named MyPool with a range of | | | |
| Single address 60.1.1.1 | | | |
| Router(config)#ip nat pool MyPool 60.1.1.1 60.1.1.1 netmask 255.255.255.248 | جهاز واحد فقط | | |
| [2]Determine inside addresses that will use NAT, that addresses are defined in ACL | | | |
| Router(config)#ip nat inside source list 10 pool MyPool overload ======== | 1. T. of BATATE No. 2 | | |
| Router(config)# access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 | وش نوع ال NAT المستخدمة هنا هنا بيكون = Static PAT or Static overload | | |
| [3] Configures NAT inside interface | Static FAT of Static Overload – هما بيدون | | |
| [4] Configures NAT outside interface | | | |

| Simple Verification of NAT | | | |
|---|--|--|--|
| * To see basic IP address translation information, use the following command: | table يعرض ال | | |
| Router#show ip nat translation | | | |
| This output will show the sending address, the translation, and the destination address on each debug line: | | | |
| Router#debug ip nat | يوريني العملية التي يرسلها ويستقبلها ويحولها | | |
| * To cancel the debug استخدم الأمر التالي لإلغاء | وعملية debug تستهلك resourceفشغلها فترة | | |
| R#undebug all | معينة ثم أغلقها | | |
| Or | | | |
| R#un all | | | |

Chapter: 12 Wireless LAN [WLAN]



* إذا أبغى اتصال لا سلكي احتاج: 1- أكسس بوينت Access Point (مثل السويتش في الشبكة السلكية _ يعني مجمع أجهزة مع بعضها) 2- كرت شبكة لا سلكى (مثل كرت الشبكة في الشبكة السلكية)

التواصل يتم عبر الموجات الكهرومغناطيسية Electromagnetic

| 2.4 GHZ | Wireless | 802.11 b and 802.11g | مایحتاج لها تصریح Unlicense |
|---------|----------|----------------------|-----------------------------|
| 5 GHZ | Waves | 802.11 a | مايحتاج لها تصريح Unlicense |

| Agency | Purpose |
|---|--|
| مسئولة عن عمل الاستاندر د للشبكات اللاسلكية | Creates and maintains operational standards |
| Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) | Creates and maintains operational standards |
| مسئولة عن إعطاء تصاريح للموجات والترددات – وهذه الهيئة موجودة في أمريكا | Regulates the use of wireless devices in the U.S. |
| Federal Communications Commission (FCC) | Regulates the use of wheress devices in the 0.5. |
| مسئولة عن إعطاء تصاريح للموجات والترددات – وهذه الهيئة موجودة في أوروبا | Chartered to produce common standards in Europe |
| European Telecommunications Standards Institute (ETSI) | Chartered to produce common standards in Europe |
| Wi-Fi Alliance | Promotes and tests for WLAN interoperability |
| WLAN Association (WLAN) | Educates and raises consumer awareness regarding WLANs |

للعلم فإنه يوجد ترددات لا تحتاج إلى ترخيص مثل: 900MHz / 2.4GHz / 5 GHz والباقى يحتاج ترخيص من الهيئة الخاصة في دولتك.

| | 802.11b | 802.11g | 802.11a |
|--|----------------------|----------------------|---|
| Data rate | Up to 11 Mbps | Up to 54 Mbps | Up to 54 Mbps |
| Modulation method | DSSS | DSSS & OFDM | OFDM |
| Frequency band | 2.4GHz | 2.4GHz | 5 GHz |
| عدد القنوات channels numbers | 14 | 14 | عدد القنوات في النظام الأمريكي =23 عدد القنوات في النظام الأوروبي = 19 |
| لو كان نفس التر دد بجانب بعض أي القنو ات أختار Non-overlapping channels | 3non → 1-6-11 | 3non → 1-6-11 | 12 |

DSSS → Direct Sequence Spread Spectrum ||| OFDM → Orthogonal Frequency Division Multiplexing

¹⁻ كلما زادت الdata rate كلما قلت ال

كلما زاد الFrequency كلما قلت ال cover area وزاد Strequency

²⁻ بسبب البروتوكول (CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) or RTS/CTS (Request To Send, Clear To Send) ما يحدث أي تصادم 3- النوع b and g يقدرون يتعاملون مع بعض لأن لهم نفس التردد

- ال AD-HOK هي طريقة ربط بين جهازين بدون أكسس بوينت

حلول شركة سيسكو للاسلكي Cisco's Unified Wireless Solution

• **MESH**:

- Root Access Points (RAPs) معناه :واصل على الشبكة السلكية
- معناه : واصل على الشبكة السلكية عن طريق الروت (MAPs) Mesh Access Points
- AWPP: Root إلى MESH برتوكول يحدد أفضل مسار للوصول من ال
- Adapter wireless path protocol
- -This protocol allows RAPs to communicate with each other to determine the best path back to the wired network via the RAP.

Wireless Security :

1. Open Access

2. SSIDs, WEP, and MAC Address Authentication

اسم الشبكة عندما تعرض ما هي الشبكات اللاسلكية المتصلة Service Set Identifiers → Service Set Identifiers

WEP - Wired Equivalency Protocol يسوي تكوين لمجموعة من المغاتبح وهي الباس لكن يرسلها نص غير مشفر

بحيث الأجهزة المسجلة فقط هي التي تدخل 🗲 MAC addresses

3. WPA or WPA 2 [Pre-Shared Key (PSK)] يعطى تشفير أكثر يرسل الباسورد مشفر

- WPA • Wi-Fi Protected Access and WPA2(المطور) Pre-Shared Key (PSK) is a better form of wireless security than any other basic wireless security methods mentioned so far.

الفرق بين الأول والثاني (المطور) هو زيادة الخانات الممكنة في وضع الباسورد

4. Cisco Unified Wireless Network Security حلول لتركيب شبكة لاسلكية على أكمل وجه

- عن طريق الداتا Secure Connectivity for WLANs
- عن طريق الاثنتوكيشن والاثورايز Trust and Identity for WLANs عن طريق الاثنتوكيشن
- عن طريق معرفة التهديدات Threat Defense for WLANs

- اسم الراوترات التي تدعم الوايرلس ==> ISR integrated service router راوتر الخدمات المتكاملة

Chapter: 13 Internet Protocol Version 6 (IPv6)

| IPv6 | IPv4 |
|----------|---------|
| 128 bits | 32 bits |

| تتعامل مع | 16 bit |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Hexadecimal | 00AB | Cf00 | 2434 | 1270 | 3210 | 4210 | 5611 | 877 | 991A |

افصل بينهم بنقطتين (كولن) :-:-:-:-

- [IP v.4] number of add = 2^{32}
- [IP v.6] number of add = 2^{128}
- No size for header

** The Benefits and Uses of IP v.6:

- 1. IPv6 is 128 bits which gives (3.4 x 10³⁸) of addresses.
- 2. The header in an IPv6 packet have half the fields يقلل استخدام الباندويث
- 3. There is no broadcast in IPv6 because it uses multicast traffic instead.

| | x:x:x:x:x:x |
|--|---|
| الشكل الأصلي | 1080:0000:0000:0000:0008:0800:200C:417A |
| تبسيط | 1080:0:0:0:8:800:200C:417A |
| تبسيط أكثر ، بحيث الأصفار اللي بعد بعضها اختصار ها وأحط :: ولا يمكن استخدام هذا | 1080::8:800:200C:417A |
| الاختصار إلا مرة واحدة فقط | |

| 0:0:0:0:0:0:0:1 | | |
|---|--|--|
| ::1 | | |
| ويسمى loop back | | |
| ويشبه 127.0.0.1 في v4 وهو يسمى local host | | |

| IPv6 | | |
|----------------|----------------|--|
| prefix-address | prefix-length | |
| | مثل سب نت ماسك | |

| F0/1=> 12:34:56:7::1/64 | -ال 64 معناها prefix length و هي مثل سب نت ماسك و الأربع الأرقم الأولى ما تتغير أبد داخل السب نت الواحدة ولو تغيرت فمعناه باكون في سب نت مختلفة | |
|------------------------------------|---|--|
| F0/1=> 12:34:56:8::1/64 | -العدد الأخير وهو 1 يكون من 1 إلى FFFF بحيث يعطيني سب نت مختلفة وطبعا عرفناه من سب نت ماسك | |
| هذا يعتبر مثل 12:34:56:7:: net add | | |

هذا الشغل للـ Router interface لباقي البتات بحيث تكملة إلى 128 بت عن طريق MAC address تبع الهوست. حيث أنه ما يقل عن 64 بت حيث أنه ما يقل عن 64 بت

شابتة → ثابتة

طريقة الإضافة عن طريقة هذا الرقم وهو FFFF وهو ثابت ، مثال : 0000.abcd.0001 FFFF

0000.abff.ffcd.0001

| Host Config | | | |
|-------------|--|-------------------------|------------------------|
| Manual | | Automatic | |
| | | stateless | statefull |
| | | No DHCP | DHCP |
| | | Found in the network | Found in the network |
| | | | -هنا يرسل عن طريق DHCP |
| | | Automatic يأخذ XPويندوز | |

من ميزات IPv6 على IPv4 إنه يستخدم multicast فقط ولا يوجد

** Address Types: -

1. Unicast address single IPv4تروح لعنوان معين – مثل

2. Multicast address class D in IPv4 توصل للناس كلها- مثل

3. Anycast address توصل لراوتر معين على حسب أحسن مسار والغرض إني أرسل باكت للانتر فيس فقط

4. Global unicast addresses Public IP v.4مثل

5. Link-local addresses Privet IP v.4مثل

أيضاً يوجد داخل virtual and real IPv6 مثل virtual ولكن ال virtual يسمى

| 0:0:0:0:0:0:192.168.100.1 | |
|---|---------------------|
| This is how an IPv4 address would be written in a mixed | |
| IPv6/IPv4 network environment. | |
| 2000::/3 The global unicast address range | real IP يمثل |
| | 0010.0000.0000.0000 |
| غير مستخدم الآن FC00::/7 The unique local unicast range | private IP يمثل |
| FE80::/10 The link-local unicast range | 1111.1110.1000.0000 |
| FF00::/8 The multicast range | یمثل لی multi-cast |

| Configuring Cisco Routers with IPv6 | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| علشان أشغل ال IPv6 لأنه بالافتراضي مش شغال IPv6 * Enable IPv6 * | | single IP / dse محدد |
| Router(config)#ipv6 unicast-routing | | |
| Configure IPv6 on the interface | | |
| Router(config)#int f0/0 | | |
| Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:3c4d:1:0260.d6FF.FE73.1987/64 | | Prefix length |
| OR | | يسوي إنشاء وتكون عن طريق الماك و هذي |
| You can allow the device to use its MAC address and pad it to make the interface ID. | | أضعُها بحيث ما يكون فيه تكرار من عندي |
| Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:3c4d:1::/64 eui-64 | هذي Extended user interface | |
| | بحيث يسوي إنشاء لل 64 بت الباقية | |

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCPv6) IP v6 احتاج هذه الأشياء للإعدادات ب

| DHCPv6 <u>Client</u> | A node that initiates requests on a link to obtain configuration parameters. |
|----------------------|--|
| DHCPv6 <u>Server</u> | A node that responds to requests from clients to provide addresses, prefix lengths, or other configuration parameters. |
| | A node that acts as an intermediary to deliver DHCPv6 messages between clients and servers. |
| مثل ساعي البريد | ويستخدم بحيث ما يكون ضغط على DHCP فهو يعتبر وسيط ويتم تجميع الطلبات وإرسالها لل DHCP |
| DHCPv6 Agent | either a server or a relay. ممكن أحطه |

Configuring Cisco Routers with IPv6 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCPv6) الرقم الأول = RS اسم Router(config)#ipv6 dhcp pool test الرقم الثاني = RA الأرقام هذي بالثواني Router(config-dhcp)#prefix-delegation pool test lifetime 3600 3600 Router(config)#int f 0/0 وأسوي هذا علشان ما يتشابه في ال generation Router(config-if)#ipv6 dhcp server test بين two switchs بحيث ما يتشابهة ويشتغلُّ **IPv6 Routing Protocols** state less RIPng [next generation [الإصدار الثاني أشغله على مستوى ال interface فقط Router(config)#int f 0/0 Router(config-if)#IPV6 rip 1 enable رقم 1 هنا معناه process ID EIGRPv6 رقم 10 هنا معناه Autonisim system Router(config)#ipv6 router eigrp 10 Router(config-rtr)#no shutdown Router(config)#int f 0/0 Router(config-if)#ipv6 eigrp 10 OSPFv3 رقم 1 هنا معناه process ID Router (config)#ipv6 router osfp 10 هو اللي يأخذ أعلى id في انتخاب DR فأحدده هنا مباشرة Router (config-rtr)#router-id 1.1.1.1 أشغله على مستوى ال interfaceفقط Router(config)#int f 0/0 Router(config-if)#**ipv6** ospf 10 area 0 Migrating to IPv6 كيف أسوى upgrade متوافق من IPv4 إلى IPv6 1- Dual Stacking It allows our devices to communicate using either IPv4 or IPv6. Router(config)#ipv6 unicast-routing Router(config)#interface fastethernet 0/0 الانترفيس ياخذ واحد من IPv4 و IPv6 Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:3c4d:1::/64 eui-64 Router(config-if)#ip address 192.168.255.1 255.255.255.0 استخدم اختيار أحد الطريقتين إذا كان الجهاز 2- 6to4 Tunneling (الراوتر -السويتش-الهوست) يقدر يتعامل Router1(config)#int tunnel 0 بالطريقتين Router1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64 Router1(config-if)#tunnel source 192.168.30.1 Router1(config-if)#tunnel destination 192.168.40.1 Router1(config-if)#tunnel mode ipv6ip Router2(config)#int tunnel 0 أدخل شيء معمول ب ٧6 إلى شيء معمول ب ٧4 Router2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:2:2::1/64 Router2(config-if)#tunnel source 192.168.40.1 استخدمه إذا كان يمر بشبكة لا تعرف IPv6 Router2(config-if)#tunnel destination 192.168.30.1 Router2(config-if)#tunnel mode ipv6ip Configuring IPv6 on Our Internetwork Corp#config t إذا أبغاه two ways أسوي الإعدادات على الراوتر Corp(config)#ipv6 unicast-routing إذا أبغاه one way أسوي الإعدادات على راوتر واحد Corp(config)#int f0/1 Corp(config-if)#ipv6 address 2001:db8:3c4d:11::/64 eui-64 Corp(config-if)#int s0/0/0 Corp(config-if)#ipv6 address 2001:db8:3c4d:12::/64 eui-64 Corp(config-if)#int s0/0/1 Corp(config-if)#ipv6 address 2001:db8:3c4d:13::/64 eui-64 Corp(config-if)#int s0/1/0 Corp(config-if)#ipv6 address 2001:db8:3c4d:14::/64 eui-64 Corp(config-if)#int s0/2/0 Corp(config-if)#ipv6 address 2001:db8:3c4d:15::/64 eui-64 Corp(config-if)#^Z Corp#copy run start R1#config t R1(config)#ipv6 unicast-routing R1(config)#int s0/0/0 R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:3c4d:12::/64 eui-64 R1(config-if)#int s0/0/1 R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:3c4d:13::/64 eui-64 R2#config t

R2(config)#ipv6 unicast-routing

R3(config)#ipv6 unicast-routing

R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:3c4d:14::/64 eui-64

R2(config)#int s0/2/0

R3(config)#int s0/0/1

R3#config t

-36-CCNA 2008 2012 || ياسربن محمد الفهيد R3(config-if)#ipv6 address 2001:db8:3c4d:15::/64 eui-64 1- Configuring RIPng Corp#config t Corp(config)#int f0/1 الزم No shut Corp(config-if)#ipv6 rip 1 enable Corp(config-if)#int s0/0/0 Corp(config-if)#ipv6 rip 1 enable Corp(config-if)#int s0/0/1 Corp(config-if)#ipv6 rip 1 enable Corp(config-if)#int s0/1/0 Corp(config-if)#ipv6 rip 1 enable Corp(config-if)#int s0/2/0 Corp(config-if)#ipv6 rip 1 enable **Configuring RIPng** R1#config t R1(config)#int s0/0/0 R1(config-if)#ipv6 rip 1 enable أحتاج واحد من هذين البروتوكولين لكي تتشوف الأجهزة R1(config-if)#int s0/0/1 بعضها البعض R1(config-if)#ipv6 rip 1 enable R2#config t R2(config)#int s0/2/0 R2(config-if)#ipv6 rip 1 enable R3#config t R3(config)#int s0/0/1 R3(config-if)#ipv6 rip 1 enable **Verifying RIPng** R3#sh ipv6 route R3#sh ipv6 protocols R3#sh ipv6 rip R3#sh ipv6 interface serial 0/0/1 R3#debug ipv6 rip 2- Configuring OSPFv3 Corp#config t Corp(config)#int f0/1 Corp(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 Corp(config-if)#int s0/0/1 Corp(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 Corp(config-if)#int s0/1/0 Corp(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 Corp(config-if)#int s0/2/0 Corp(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 **Configuring OSPFv3** R1#config t R1(config)#int s0/0/1 R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0 R2#config t R2(config)#int s0/2/0 R2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0

R3#config t

Corp#un all

R3(config)#int s0/0/1

R3#sh ipv6 route R3#sh ipv6 protocols R3#sh ipv6 protocols R3#sh ipv6 protocols Corp#debug ipv6 ospf packet


R3(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
• Verifying OSPFv3

Chapter: 14 Wide Area Networking [WAN]

أى سيرفس (خدمة): قائمة على شركة الاتصالات في الدولة

Defining WAN Terms:

- Customer premises equipment (CPE)
- Demarcation point
- Local loop
- Central office (CO)



** WAN Connection Types WAN الأنواع اللي ممكن استخدمها داخل

1- Dedicated for example: lease line خط مخصوص

2- Circuit switched for example: ISDN or dial up

خط ادفع عليه متى ما استخدمته والفرق بينهم السرعات في ISDN و 56K dail up إما

3- Packet switch for example: Frame relay خط واحد لكن عليه أكثر من عميل

لو فیه سیرفس service جمیع الراوترات راح تشتغل DTE ولیس service ... وفیه سیرفس service جمیع الراوترات راح تشتغل CSU/DSU [Circuit Service Unit / Data Service Unit]

DSL → Based band WI-MAX → Broad band

إذا مرت الباكت من خلال ال service يجب أن يكون هناك تغليف Encaps ولكل سيرفس تغليف وبروتوكول خاص به:

| protocol | | |
|--|---|--|
| HDLC High-Level Data-Link Control | PPP Point-to-Point Protocol | Frame Relay |
| ويستخدم فقط في : | ويستخدم فقط في : | ويستخدم فقط في : |
| 1-lease line | 1-lease line 2-ISDN 3-Dial up | 1-Frame Relay |
| إذا استخدمته يجب أن يكون كل الراوترين من نفس الشركة | ويوجد به أكثر من بروتوكول 1- LCP (Link Control Protocol) → Layer2 يتأكد من وصول البيانات إلى محطة الوصول ويعمل في 2- NCP (Network Control Protocol) → L3 يقدر يتعامل مع أي نوع من أنواع البروتوكو لات 3- Authentication protocol | * You can't use HDLC or PPP with Frame Relay. With Frame Relay there are two encapsulation types: 1- Cisco 2- IETF (Internet Engineering Task Force) |

* PPP has many advantage:

- ممكن يفيدني في 1- multi-link Back up
- 2- Callback الاتصال
- 3- Authentication التحقق
 - a- CHAP (Challenge Hand Authentication Protocol) >[Encrypted]
 - b- PAP (Password Authentication Protocol) → [Clear Text] واضح
- 4- Compression الضغط
- 5- Route packet for different routed packet

| Configuring PPP on Cisco Routers | |
|--|--|
| • Turn on PPP on connected interface PPP تغلیف بـ Turn on PPP on connected interface | Base config: IP وأعطيه interface وأعطيه -1 |
| Router(config)#int s0 | 1- السعا ال Interface و المصيد OSFP أحدد نوع البروتوكول RIP أو |
| Router(config-if)#encapsulation ppp | ال PPP يستخدم في : |
| • Configuring PPP Authentication تحقق | 1- Lease line |
| Router(config)#hostname <u>RouterA</u> | 2- Dial up 3- ISDN |
| RouterA(config)#username RouterB password cisco | |
| RouterA(config)#int s0 | |
| RouterA(config-if)#ppp authentication chap pap | |
| Router(config)#hostname <u>RouterB</u> | أسمي اسم المستخدم الأول بالثاني ونفس الباس و أسمى اسم المستخدم الثاني بالأول ونفس الباس |
| RouterB(config)#username RouterA password cisco | |
| RouterB(config)#int s0 | |
| RouterB(config-if)#ppp authentication chap pap | |

Frame Relay

يقسم الباندويث على أكثر من واحد ((بدال ما يستخدم Lease line الغالي)) الـ Frame Relay ما يفهم البروتوكول TCP/IP فهنا نستخدم برتوكول آخر للتغليف وهو Frame Relay

- * Frame Relay has become one of the **most popular WAN** services deployed.
- * Frame Relay is a **packet-switched** technology
- * Frame Relay, by default, is classified as a non-broadcast multi-access (NBMA)

* Frame Relay PVCs are:

اللينك بين FR switch والراوتر تسمى PVC [Permanent Virtual Circuit] وهو مختلف عن السويتشات العادية 1- devices using (DLCI) Data Link Connection Identifiers يعطى رقم تعريف للباكت

عشان أخلي PVC يكون Up 24H أوجد (إشارة) Signal تسمى PVC يكون PVC يكون

is a signaling standard used between your router and the first Frame Relay switch it's connected to. ISP هو مزود الخدمة LMI واللي يحدد نوع LMI هو مزود الخدمة

** There are three different types of LMI message formats:

1- Cisco (default) 2- ANSI (open standard) 3- Q.933A. (open standard)

| Frame Relay Implementation | |
|---|------------------------|
| RouterA(config)#int s0/0 | |
| RouterA(config-if)#no shut | |
| RouterA(config-if)#encapsulation frame-relay IETF | تغليف ال frame relay ب |
| RouterA(config-if)#ip address 172.16.20.1 255.255.255.0 | |
| RouterA(config-if)#frame-relay lmi-type ansi ممكن تختار من الثلاث أنواع | |
| RouterA(config-if)#frame-relay interface-dlci 101 | |
| | |

| show frame lmi يعرض نوع LMI المستخدمة | Give you the LMI traffic statistics exchanged between the local router and the Frame Relay switch. |
|--|--|
| show frame nue | * list all configured PVCs and DLCI numbers. |
| show frame pvc | * It provides the status of each PVC connection and traffic statistics. |
| show interface | * Check for LMI traffic. |
| show interface | * Displays line, protocol, DLCI, and LMI information. |
| show frame map | Displays the Network layer–to–DLCI mappings. |

Virtual Private Networks (VPN)

** There are three different categories of VPNs:

- 1- Remote access VPNs
- 2- Remote users VPN
- 3- Site-to-site VPNs

طبعا ال tunnel يكون logical والفائدة منه هو عملية تشفير ** Tunneling protocols

- 1- Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) (open standard)
- 2- Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) هذا أكثر سكيورتي (open standard)
 3- Generic Routing Encapsulation (GRE) فقط على راوترات سيسكو

يستخدم برتوكول L2TP ويستخدم شيئان L2TP **

- 1- Authentication Header (AH)
- 2- Encapsulating Security Payload (ESP)

IPsec → encrypted

IP → Clear