TP5: translation d'adresse (NAT) et pare-feu

Le but de ce TP est de montrer en pratique comment on peut sécuriser un réseau. Dans la première partie du TP, on utilisera une configuration réseau proche de celle de votre domicile : des machines personnelles cachées derrière une box. Dans une second partie, on se rapprochera de la situation d'une entreprise : certaines machines accèdent à des services particuliers du réseau externe, et seuls certains services sont visibles depuis le réseau externe.

Conventions

Dans ce TP, les interfaces du routeur auront comme numéro de machine 1. De plus, on s'arrangera pour que le réseau externe (qui réprésente Internet, le réseau public) soit toujours branché sur le port 0 du routeur. Les adresses privées du réseau 10.11.0.0 de ces exercices représentent des adresses publiques Internet dans les cas d'utilisation traités.

Partie 1 : cas d'un réseau personnel

Nous allons utiliser le réseau suivant pour la première partie du TP :




Figure 1: Un réseau personnel

Les machines m1,m2 et m3 représentent des machines personnelles, branchées sur le réseau local d'un logement. Le commutateur et le routeur correspondent à une box (qui comprend ces deux éléments). La machine externe représente une machine accessible sur Internet. Le sous-réseau Marionnet (le nuage) représente une interconnexion de machines qui se trouvent sur le même réseau que externe.

Les machines ont les adresses IP suivantes :

- m1 192.168.11.2/24
- m2 192.168.11.3/24
- m3 192.168.11.4/24
- externe 10.11.1.2/24

Le routeur sera configuré de la façon suivante :

- Choisir une distribution the-one-and-only et un noyau 2.6.18.ghost
- port0 10.11.1.1/24
- port1 192.168.11.1/24

Cocher la case "Show unix terminal" dans la configuration du routeur, cela nous permettra de le configurer.

- 1. Démarrer les machines et configurer les passerelles par défaut pour que toutes les machines puissent communiquer entre elles.
- 2. Se connecter sur la machine externe et lancer l'utilitaire topdump à l'aide de la commande topdump -n.
- 3. Se connecter sur m1 et lancer la commande ping 10.11.1.2. Vérifiez l'adresse source des paquets reçus par externe. Vous devez voir 192.168.11.2 comme adresse source.

Première étape : cacher les adresses privées

Afin d'éviter que les adresses privées n'apparaissent dans le réseau public, il faut demander au routeur de remplacer les adresses privées par son adresse "publique". On appelle cela la *translation d'adresses*.

On utilisera la commande suivante pour demander au routeur de cacher les adresses de destination des paquets qui sortent sur l'interface eth0.

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethO -j MASQUERADE
```

Lancer la commande ping 10.11.1.2 sur m1. Vérifiez l'adresse source des paquets reçus par externe. Vous devez voir 10.11.1.1 comme adresse source.

Il devient ainsi possible de communiquer entre les machines du réseau privé et le réseau public sans passerelle.

Sur la machine externe, on pourrait enlever la route vers le réseau privé :

```
route del default gw 10.11.1.1
```

(on en a cependant besoin pour le reste de l'exercice).

Deuxième étape : empêcher les intrusions dans le réseau local

La deuxième mesure importante pour sécuriser le réseau local est d'empêcher les connexions entrantes dans le réseau.

On utilisera la commande suivante pour demander au routeur d'empêcher les connexions entrantes depuis l'interface eth0.

```
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A FORWARD -o eth0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -m state --state RELATED, ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Essayer de contacter la machine m1 à partir de la machine externe. Qu'observe t'on?

Partie 2 : cas d'un réseau d'entreprise

Nous allons utiliser le réseau suivant pour la deuxième partie du TP :

Les machines m1 et m2 sont des machines classiques des personnels de l'entreprise. Les machines m3 et m4 sont des machines particulières pour l'entreprise. m3 est un serveur SSH et m4 est un serveur web. Ces machines sont sur un réseau séparé des autres machines de l'entreprise : elles vont se trouver dans une zone démilitarisée (DMZ).

Les machines ont les adresses IP suivantes :

- m1 192.168.11.2/24
- m2 192.168.11.3/24
- m3 192.168.12.2/24
- m4 192.168.12.3/24
- externe 10.11.1.2/24




Figure 2: Un réseau d'entreprise

Le routeur sera configuré de la façon suivante :

- Choisir une distribution the-one-and-only et un noyau 2.6.18.ghost
- port0 10.11.1.1/24
- port1 192.168.11.1/24
- port2 192.168.12.1/24

Cocher la case "Show unix terminal" dans la configuration du routeur, cela nous permettra de le configurer.

- 1. Vérifier que les machines peuvent communiquer entre elles (ne pas oublier d'activer les passerelles par défaut sur chaque machine).
- 2. Activer le service web sur la machine m4.

On pourra changer le message affiché par la page d'accueil du serveur web en modifiant la page par défaut du serveur : nano /var/www/index.html

Pour activer le serveur web, lancer la commande suivante sur m4 : /etc/init.d/apache2 start

- 3. Vérifier que le serveur web de m4 est bien accessible de m1 en utilisant la commande suivante : 1ynx 192.168.12.3 Lynx est un navigateur web en mode texte, très utile pour naviguer en mode console.
- 4. Activer de manière similaire un serveur web sur la machine externe.

On pourra changer le message affiché par la page d'accueil du serveur web en modifiant la page par défaut du serveur : nano /var/www/index.html

- 5. Activer le service SSH sur la machine m3. Pour cela, lancer la commande suivante sur m3 : /etc/init.d/ssh start
- 6. Vérifier que le serveur SSH est bien accessible de m1 en vous y connectant : ssh 192.168.12.2

Cacher l'adresse des machines du réseau privé par translation d'adresses (NAT).

En utilisant la même commande que pour le réseau personnel, configurer le routeur pour qu'il cache les adresses privées du réseau lors des communications avec la machine externe.

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethO -j MASQUERADE
```

Vérifier à l'aide de tcpdump que les paquets reçus par la machine externe ne mentionnent plus d'adresses en 192.168.x.x.

Empêcher les connexions externes vers les sous-réseaux privés

Dans notre situation, nous souhaitons éviter toute intrusion depuis l'extérieur sur les machines des réseaux privés. Il faut donc demander au routeur d'empêcher toute connexion entrante de l'interface eth0 vers eth1 ou eth2, et ne permettre que les sorties sans contraintes des connexions venant de eth1.

```
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A FORWARD -o eth0 -i eth1 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -m state --state RELATED, ESTABLISHED -j ACCEPT
```

- 1. Vérifier qu'il n'est plus possible d'atteindre une machine des sous-réseaux privés depuis la machine externe.
- 2. Vérifier qu'il est possible d'atteindre la machine externe depuis la machine m1.
- 3. Vérifier qu'il n'est plus possible d'atteindre la machine externe depuis la machine m3.

Permettre les connexions entre les deux réseaux privés

Avec la configuration actuelle, est-il possible d'accéder aux machines m3 et m4 depuis la machine m1?

Pour corriger ce problème, on va permettre les transmissions de eth1 vers eth2 sans restrictions et depuis eth2 seulement si la connexion a été établie ailleurs.

```
iptables -A FORWARD -o eth2 -i eth1 -j ACCEPT iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -m state --state RELATED, ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Rendre visibles les services de la DMZ depuis l'extérieur

Les services SSH et web correspondent à des requêtes sur des ports différents (respectivement 22 et 80). Il est donc possible de demander au routeur d'agir comme un serveur web et un serveur SSH en redirigeant les requêtes sur ces ports particuliers vers les machines qui offrent réellement ce service. C'est ce que l'on appelle une redirection de ports.

La commande suivante permet de rediriger les requêtes sur le port 80 du routeur vers le port 80 de la machine m4.

```
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i eth0 -j DNAT --to-destination 192.168.12.3:80 iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

La commande suivante permet de rediriger les requêtes sur le port 22 du routeur vers le port 22 de la machine m3.

```
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 22 -i eth0 -j DNAT --to-destination 192.168.12.2:22 iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

Il faut permettre aux services des machines de la DMZ de répondre aux requêtes.

```
iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -m state --state RELATED, ESTABLISHED -j ACCEPT
```

En vous connectant sur la machine externe, vérifier que le serveur web et le serveur SSH sont accessibles depuis l'adresse publique du routeur.

```
lynx 10.11.1.1 ssh 10.11.1.1
```