BOTONERA DECK — Guía de Instalación y Uso

Convertí cualquier celular o tablet en un Stream Deck táctil para tu simulador y PC (por WiFi con QR o por cable USB).

1. Instalación en la PC (1 minuto)

1. Descomprimí la carpeta del kit y hacé doble clic en `INSTALAR.bat`.
2. Se copia todo a `C:\BotoneraDeck`, queda configurado para arrancar solo con Windows, y se abre la ventana **Conectar Celu o Tablet (QR)**.
3. En `C:\BotoneraDeck` te quedan todos los accesos directos: **Conectar Celu o Tablet (QR)**, **EDITOR de botones**, **Asignar teclas en AC**, **Reiniciar** y esta guía (sin molestar en la bandeja del reloj ni en el Escritorio).

2. Conectar un Celular o Tablet por WiFi (Recomendado — estilo SimHub)

1. Conectá el celular o tablet al **mismo WiFi** que tu PC.
2. En la PC abrí `http://localhost:8790/conectar.html` (o el acceso **Botonera - Conectar Celu o Tablet (QR)** en `C:\BotoneraDeck`).
3. Si aparece el aviso amarillo de permiso WiFi, tocá **Habilitar WiFi / Firewall** y aceptá el cartel de Windows (se hace una sola vez).
4. Escaneá el **código QR** con la cámara del celular/tablet y abrilo en **Chrome**.
5. En Chrome tocá el menú ⋮ → **Instalar aplicación** (o *Agregar a pantalla principal*) para abrir la botonera en **pantalla completa** sin barras y con adaptación automática (vertical u horizontal).

3. Conectar Tablet Vieja por Cable USB (Opcional — ej. Galaxy Tab 2)

Si usás una tablet sin WiFi o vieja por USB, el programa mantiene el túnel automáticamente:

1. En la tablet activá **Opciones de desarrollador** → **Depuración USB**.
2. Enchufala por USB y aceptá el cartel "*Permitir depuración USB*" (tildá *Permitir siempre*).
3. `Botonera.exe` detecta la tablet, arma `adb reverse tcp:8790` y abre la botonera sola.

4. Editar Botones, Íconos y Volumen por Programa

Abrí `http://localhost:8790/editor.html` (o el acceso **Botonera - EDITOR de botones** en `C:\BotoneraDeck`). Al apretar **GUARDAR**, el celular o la tablet se actualizan solos.

- **Mover botones:** arrastralos con el mouse o usá las flechas del panel derecho.
- **Agregar un programa:** elegí *Abrir un programa* y seleccionalo de la lista o tocá **Buscar...** para elegir cualquier `.exe` (extrae el ícono solo).
- **Volumen de un programa (Core Audio):** elegí *Volumen de UN programa*, seleccioná `Discord`, `acs` (Assetto Corsa), `chrome` o `Spotify`, y elegí **Subir (+6%)**, **Bajar (−6%)** o **Silenciar (con luz real)**.
- **Servidores de Discord:** arriba tocá **Actualizar mis servidores de Discord** para detectar tus servidores y logos automáticamente.

5. Configurar Assetto Corsa y Discord

Assetto Corsa (automático): en `C:\BotoneraDeck` ejecutá `Botonera - Asignar teclas en AC` para bindear las teclas de cámara, FOV, HUD y Pit Menu sin pisar los botones de tu volante.

Página	Botón	Tecla / Acción
INICIO	MIC	`Ctrl+Shift+Alt+F9` (asignar en Discord → Ajustes → Atajos de teclado)
INICIO	AURICULARES / VOL	Volumen general de Windows (mute real + pasos de 4%)
CARRERA	PITS (🏁)	`F24` (abre Quick Pits Menu de CSP) + D-pad de flechas / Enter / Esc
CARRERA	CÁMARA / MIRAR / FOV	`F18`, `Q/E/W`, `Num +/-`, `Num 8/2`, `F14/F15/F16`
PANTALLA	NOMBRES / APPS / ESPEJO / CLIP	`L`, `H`, `F11`, `Ctrl+Shift+S`, `F8`, `F19` (Pausa), `F17` (Setup)

Problemas frecuentes:
• **El QR no abre en el celu:** verificá que PC y celu estén en el mismo WiFi y tocá *Habilitar WiFi / Firewall* en la página del QR.
• **No andan las teclas en Assetto Corsa:** reiniciá el juego después de asignar teclas nuevas en `controls.ini`.