

Computer_Network_임의접근(2)


slotted ALOHA

ALOHA



slotted ALOHA






- 시간을 슬롯 형태로 분할
- 슬롯의 시작 시간에만 데이터 전송
- 나머지는 ALOHA와 동일


- ALOHA는 complete, partial collision 둘 다 발생
- slotted ALOHA는 complete collision만 발생
- Vulnerable Time(충돌 발생할 수 있는 시간, 구간): Tfr (하나의 프레임 보내는 시간)
 - ALOHA => 2T_{fr}
- Throughput
 - \circ S = G*e^{-G}
 - \circ S_{max} = 0.368 (G=1)
 - \circ ALOHA => $S_{max} = 0.184$

CSMA

- 전송 전에 다른 곳에서 전송하는지 채널을 감지 (선 감지 후 전송)
- 채널을 확인해보는 것을 Carrier Sense라 한다
- 채널이 비어 있을 때(Idle) 전송을 시작, 다른 Station에서 전송중임을 감지(busy)하면 전송 안함
- 채널이 비어 있음을 확인하고 전송해도 충돌 존재
 - 이 이유: propagation delay (전파지연시간) 때문에
 - propagation delay: Sender에서 Receiver에 도달하는 데 걸리는 시간




- 예시
 - o A에서 채널 감지 후 Idle 상태 확인 => 전송 시작
 - o B와 C의 Carrier Sense결과: busy
 - A의 전송 신호가 E에 도달하기 전에 E에서 전송을 위해 채널을 감지 => Idle
 - o E도 전송 시작
 - o A와 E 전송 충돌 발생



• 예시

- o A에서 채널 감지 후 Idle 상태 확인 => 전송 시작
- o A의 신호가 Z에 도달하기 전에 Z의 Carrier Sense: Idle => Z도 전송 시작
- o 충돌 발생
- \circ Z는 t_4 , A는 t_5 에서 충돌을 감지




• Vulnerable Time(충돌 발생할 수 있는 시간, 구간) : propagation time

Persistence Methods


Carrier Sense 결과 busy일 때, idle일때 동작 방법



a. 1-persistent



b. Nonpersistent



c. p-persistent

1-persistent


- Carrier Sense 결과가 busy라면 계속해서 idle 될 때까지 계속 Carrier Sense를 수행
- idle 상태 되자마자 전송 시작
- 충돌 가능성 높음

nonpersistent

- Carrier Sense 결과가 busy라면 random backoff(랜덤 시간 대기) 후 다시 Carrier Sense
- Carrier Sense 결과 idle일 때 전송 시작
- 다른 Station의 전송이 끝나자마자 Carrier Sense를 하지 않아 비는 시간 존재 => 비효율적


p-persistent

- Carrier Sense 결과가 busy라면 1-persistent와 같은 수행
- idle일 경우 난수(r) 생성
 - o r < p(확률) 이면 전송 시작
 - \circ r >= p이면 특정시간 대기 후 다음 슬롯에서 다시 Carrier Sense
 - ㅇ 위의 동작 반복
- 충돌 확률 낮다
- 1-persistent는 idle일 때 전송 확률이 p=1(100%)인 p-persistent로 볼 수 있음
 - o p-persistent는 idle일 때 전송확률이 p*100%
- 동작과정




CSMA/CD


CSMA with Collision Detection



- 전송 전 채널 감지 후 idle이면 전송, 전송 후 해당 프레임이 충돌 났는지 충돌 감지 수행
- 충돌 발생 감지 시 충돌난 프레임 전송 중단
 - o complete collision이든 partial collision이든 못쓰는 프레임인건 마찬가지
- 유선 LAN에서 사용




- 최소 프레임 크기: T_{fr} >= 2T_p (propagation time*2)
 - ㅇ 프레임 전송 중이어야 충돌을 감지할 수 있음
 - A에서 충돌 감지하려면 A -> C -> A 크기만큼의 프레임 크기 필요
 - 예제: 두 Station 거리가 30만km, 전송 속도는 10bps일 때 최소 프레임크기는?
 - **답:** 20bits (A -> C: T_p = 1 sec, A->C->A: 2 sec => A는 2초동안 전송중이어야함 => 1초에 10bits 전송 => 최소프레임크기는 10 * 2 = 20bits)



• 동작과정

- o 프레임 전송 => persistence methods =>충돌 발생
- o 전송 중단하고 다른 Staion들에게 Jamming Signal 전송(충돌 발생 알림)
- o exponential random backoff 후 다시 전송 (backoff 할 때마다 backoff count(K) += 1)
- o 전송 실패할 때마다 해당 프레임의 최대 대기시간은 e만큼 늘어남 (n번 backoff \Rightarrow 0 \sim eⁿ)
- o backoff count는 최대 16까지 16넘어가면 해당 프레임 버림
- o 전송 성공 시 backoff count = 0으로 초기화




• 충돌 감지 => 충돌 시 에너지 레벨은 거의 2배가 된다.


CSMA/CA

CSMA with Collision Avoidance

- 충돌 회피법
- 주로 무선 LAN에서 사용
- CSMA/CD는 무선에서 사용 불가 => 무선환경에서는 건물, 다른 전파에 의해 충돌 에너지 레벨이 2 배가 되지 않아서 충돌을 감지 할 수 없음(에너지 레벨이 더 낮은 경우도 발생)



- 충돌 회피 방법 3가지
 - Inter Frame Space(IFS)
 - 충돌 방지를 위해 대기하는 시간
 - Contention Window
 - slot으로 분할
 - window안에 slot 수는 binary exponential random backoff를 따른다
 - backoff는 16번까지, 넘어가면 버림
 - 무조건 window전부를 기다리는 것은 아니고 각 slot마다 station에서 확인
 - Acknowledgement
 - 전송 잘 받았을 때 응답(ACK)
 - ACK를 받은 후 다음 프레임 전송




• 동작과정

- o Carrier Sense => busy => idle 될 때까지 Carrier Sense 반복
- o idle이면 IFS만큼 대기(1차 충돌 회피, 다른 Station에서 전송 중일 수있음 propagation delay)
- Contention window slot마다 carrier sense, idle이면 전송(2차 충돌 회피) => 최대
 Contention window크기 만큼 대기
- o 전송 후 Timer 시작, ACK응답 기다림
- o 정해진 시간안에 ACK 못 받으면 충돌난 것으로 간주 => backoff, contention window크기 늘어남
- o ACK 받았으면 다음 프레임 전송

Controlled Access 접근 제어

Reservation



- 데이터 보내기 전에 예약
- 데이터 전송을 원하면 예약 프레임이 왔을 때 데이터 보낸다는 의사를 필드에 씀
- 예약한 Station만 전송 가능

Polling

- 하나의 primary station 존재
- 나머지는 secondary station
- 주체는 primary

select

- primary가 secondary에게 전송 시
- 데이터 보낼 station에게 데이터 받을 수 있는 지 물어봄

poll

- secondary가 primary에게 전송 시
- primary가 station들에게 자신에게 보낼 데이터 있는지 물어봄


장점

- 호스트가 터미널을 선택하여 통신하기 때문에 충돌 없음
- 하나의 회선 이용 => 비용 절감

단점

• 물어보고 전송 => 느림

Token Passing



- Token 메시지(전송 권한)을 돌린다
- Token을 가지고 있는 station만 전송 가능
- 논리적/물리적으로 Ring구조를 가짐
- 구조 종류

