by flamephoenix

```
一、列表
 二、数组--列表的存贮
 1、数组的存取
 2、字符串中的方括号和变量替换
 3、列表范围
 4、数组的输出
 5、列表/数组的长度
 6、子数组
 7、有关数组的库函数
一、列表
 列表是包含在括号里的一序列的值,可以为任何数值,也可为空,如: (1,5.3,"hello",2),空列表:
()。
 注: 只 含 有 一 个 数 值 的 列 表 ( 如: ( 4 3 . 2 ) ) 与 该 数 值 本 身 ( 即: 4 3 . 2 ) 是 不 同 的 , 但 它 们 可 以 互 相 转 化 或 赋 值 。
 列表例:
  (17, $var, "a string")
  (17, 26 << 2)
  (17, $var1 + $var2)
  ($value, "The answer is $value")
二、数组--列表的存贮
 列表存贮于数组变量中,与简单变量不同,数组变量以字符"@"打头,如:
  @array = (1, 2, 3);
 注:
(1)数组变量创建时初始值为空列表:()。
(2)因为PERL用@和$来区分数组变量和简单变量,所以同一个名字可以同时用于数组变量和简单变量,如:
  var = 1
  @var = (11, 27.1, "a string");
 但这样很容易混淆,故不推荐。
1、数组的存取
 .对数组中的值通过下标存取,第一个元素下标为0。试图访问不存在的数组元素,则结果为NULL,但如果给
超出数组大小的元素赋值,则数组自动增长,原来没有的元素值为NULL。如:
  @array = (1, 2, 3, 4);
  scalar = array[0];
  array[3] = 5; # now @array is (1,2,3,5)
  $scalar = $array[4]; # now $scalar = null;
  array[6] = 17; # now @array is (1,2,3,5,"","",17)
 .数组间拷贝
  @result = @original;
 .用数组给列表赋值
  @list1 = (2, 3, 4);
  @list2 = (1, @list1, 5); # @list2 = (1, 2, 3, 4, 5)
 .数组对简单变量的赋值
  (1) @array = (5, 7, 11);
  ($var1, $var2) = @array; # $var1 = 5, $var2 = 7, 11被忽略
  (2) @array = (5, 7);
```

(\$var1, \$var2, \$var3) = @array; # \$var1 = 5, \$var2 = 7, \$var3 = "" (null)

. 从 标 准 输 入 (S T D I N) 给 变 量 赋 值

\$var = <STDIN>;

```
@array = <STDIN>; # ^D为结束输入的符号
2、字符串中的方括号和变量替换
  "$var[0]" 为数组@var的第一个元素。
  "$var\[0]" 将字符"["转义,等价于"$var". "[0]", $var被变量替换, [0]保持不变。
  "${var}[0]" 亦等价于"$var" ."[0]"。
  "$\{var}"则取消了大括号的变量替换功能,包含文字:${var}.
3、列表范围:
  (1..10) = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
  (2, 5..7, 11) = (2, 5, 6, 7, 11)
  (3..3) = (3)
 .用于实数
  (2.1..5.3) = (2.1, 3.1, 4.1, 5.1)
  (4.5..1.6) = ()
 .用于字符串
  ("aaa".."aad") = ("aaa", "aab", "aac", "aad")
  @day_of_month = ("01".."31")
 .可包含变量或表达式
  ($var1..$var2+5)
 .小技巧:
  $fred = "Fred";
  print (("Hello, " . $fred . "!\n") x 2);
 其结果为:
  Hello, Fred!
  Hello, Fred!
4、数组的输出:
(1) @array = (1, 2, 3);
  print (@array, "\n");
 结果为:
  123
(2) @array = (1, 2, 3);
  print ("@array\n");
 结果为:
  1 2 3
5、列表/数组的长度
 当数组变量出现在预期简单变量出现的地方,则PERL解释器取其长度。
  @array = (1, 2, 3);
  $scalar = @array; # $scalar = 3,即@array的长度
  ($scalar) = @array; # $scalar = 1,即@array第一个元素的值
 注: 以数组的长度为循环次数可如下编程:
  count = 1;
  while ($count <= @array) {
  print ("element $count: $array[$count-1]\n");
  $count++;
6、子数组
  @array = (1, 2, 3, 4, 5);
  @subarray = @array[0,1]; # @subarray = (1, 2)
  @subarray2 = @array[1...3]; # @subarray2 = (2,3,4)
  @array[0,1] = ("string", 46); # @array = ("string", 46,3,4,5) now
  @array[0..3] = (11, 22, 33, 44); \# @array = (11,22,33,44,5) now
  @array[1,2,3] = @array[3,2,4]; # @array = (11,44,33,5,5) now
  @array[0..2] = @array[3,4]; # @array = (5,5,"",5,5) now
 可以用子数组形式来交换元素:
  @array[1,2] = @array[2,1];
```

```
@array = ("this", "is", "a", "test");
  @array2 = sort(@array); # @array2 = ("a","is", "test", "this")
  @array = (70, 100, 8);
  @array = sort(@array); # @array = (100, 70, 8) now
(2)reverse--反转数组
  @array2 = reverse(@array);
  @array2 = reverse sort (@array);
(3)chop--数组去尾
  chop的意义是去掉STDIN(键盘)输入字符串时最后一个字符--换行符。而如果它作用到数组上,则将数
组中每一个元素都做如此处理。
  @list = ("rabbit", "12345", "quartz");
  chop (@list); # @list = ("rabbi", "1234", "quart") now
(4)join/split--连接/拆分
  join的第一个参数是连接所用的中间字符,其余则为待连接的字符数组。
  $string = join(" ", "this", "is", "a", "string"); # 结果为"this is a string"
  @list = ("words","and");
  $string = join("::", @list, "colons"); #结果为"words::and::colons"
  @array = split(/::/,$string); # @array = ("words","and", "colons") now
```

7、有关数组的库函数

(1)sort--按字符顺序排序

上一章 下一章 且录