### 第2章: Linux 主机规划

1、了解硬件与硬件代号,第39页

硬件设备
 Linux 中的代号
 IDE 硬盘
 /dev/hd【a-d】 特别要注意这个
 SCSI 硬盘
 /dev/sd【a-p】
 光驱
 /dev/cdrom
 软驱
 /dev/fd【0-1】
 打印机
 /dev/nouse

- 2、安装 Windows 和 Linux 双系统必须先装 Windows,再安装 Linux。第 40 页
- 3、装系统时的分区原则,第42页
- (1) 最简单的分区模式: Linux 安装的过程中,至少有两个分区才行,一个是根目录"/",另一个是虚拟内存"Swap",如果你的硬盘很小(例如小于 1GB),那么最好使用这个分区方法。
- (2) 稍微麻烦一点的方式:默认情况下,由于Linux操作系统都是放在/usr/中,所以,你可以将这一部分分大一点,另外,由于用户的信息都是放在/home下,因此,这个也可以大一些,而/var下是记录所有默认服务器的登录文件,且 mail 与 WWW 的默认踒也在/var下,因此这个空间也可以加大一些。所以,需要的目录有:

/usr /home /var Swap

# 第3章: Linux 安装与多重启动技巧

1、关于硬盘的相关知识,第47~50页

# 第4章: 开机、关机、在线求助与指令输入

- 1、Linux的命令区分大小写
- 2、bc 指令, 打开系统的计算器
- 3、cal,显示当前月历; cal 2012显示整年的月历
- 4、在线求助, man 指令和 info 指令
- 5、正确的关机是先通知客户,再 shutdown

# 第5章 Linux 文件权限与目录配置

1、 ls -al 显示所的文件(包括隐藏文件)

-rwxrwxrwx 1rootroot293Oct 19 21: 24 test文件属性 连接数 文件拥有者 文件所属群组 文件容量

第一个属性代表这个文件是个目录、文件或者链接文件:【d】代表目录,【-】代表文件,【1】代表链接文件,【b】代表设备文件中可供储存的接口设备,【c】代表设备文件中

的串行端口设备, 例如键盘

如果是一个目录,就算某用户对该目录有 r 权限但没有 x 权限,也是无法进入该目录的。 注:一个文件能否执行与其后缀无关,而与其读写权限有关

- 2、更改文件权限
  - (1) 改变群组(change group)

语法: Chgrp 群组名称 文件或目录 (注意: 群组名称必须在/etc/group 中存在, 否则会显示错误)

(2) 改变文件拥有者(change owner)

语法: chown【-R】账号名称 文件或目录 chown【-R】账号名称: 群组名称 文件或目录

注:拥有者名称在/etc/passwd 中存在才能改变

例: chown test: test /home/test/testint 将文件的所有者和群组一起改变(3)改变权限

语法: chmod【-R】xyz文件或目录 (xyz是文件权限总和)

3、Linxu 能否支持某个文件格式与内核是否将基编译进去有关,所以你可以到你的Linux 系统的/lib/modules/unamer/kernel/fs 下查看,如果有你想要的文件格式,那么这个内核就支持它

Ps: 从网上传送文件到你的 Linux 系统中,文件的属性(读写权限)可能会发生变化 4、需要注意的目录:

- (1) /etc: 这个目录相当重要, 启动与系统数据文件均在这个目录下, 这个目录被破坏意味着你的系统也差不多死掉了
  - (2) /bin、/sbin、/usr/bin、/usr/sbin: 系统默认的执行文件的放置目录
  - (3) /usr/local: 系统预留的让你安装后来的升级套件的目录
  - (4) /home: 系统默认的用于存放用户账号的根目录
- (5) /var: 这个目录很重要。登入、各类服务发生问题时的记录,以及常规性的服务记录等都记在此目录下。系统出现问题时,就要在这个目录文件记录的数据中查看问题所在。
  - (6) /usr/share/man、/usr/local/man: 放置各类套件说明文档的目录

# 第6章 文件与目录管理

- 1、绝对路径: 路径的写法一定是从根目录"/"写起的。如/usr/local 相对路径: 路径写法不是从根目录写起
- 2、查看文件内容

cat 由第一行开始显示文件内容 cat【-n】连行号一起输出屏幕

tac 从最后一行开始显示,可以看出,tac 是 cat 的倒写 tac 文件名

more 一页一页地显示文件内容 语法: more 【文件名】

less 与 more 类似,但其优点是,可以往前翻页 语法:less【文件名】

head 只看头几行 语法: head【-n number】【文件名】(只显示某一行)

tail 只看末尾几行 语法: tail【-n number】【文件名】

nl 显示时同时输出行号 语法: nl 【文件名】

od 以二进制方式读取文件内容 语法: od 【文件名】

注:要同时使用两个命令,只有将两个相"|"即可,如显示 11 到 20 行 head –n 20 ~/.bashrc | tail –n 10 即可

- 3、Block 是记录文件内容数据的区域,inode 则是记录该文件的属性及其放置在哪个Block 之内的信息。所以,每个文件都会占用一个inode。当 Linux 系统要查找某个文件时,它会先搜寻inode table 找到这个文件的属性及数据放置地点,然后再查找数据存放的 Block 进而将数据取出。(Block 相当于一本书,inode 就相当于这本书的目录)
  - 4、链接 ln

链接分为硬链接和符号链接。

- (1) 硬链接就是再建立一个 inode 链接到文件放置的 Block 块 硬链接有两大限制:一是不能跨文件系统,二是不能链接目录
- (2) 符号链接是一个独立文件,而这个文件会让数据读取操作指向它链接的那个文件。

语法: ln【-s】【源文件】【目标文件】

参数: -s 提供符号链接, 不加则属于硬链接

- 5、文件与目录权限
- (1)、umask 002 新建文件时默认取消其他用户的写权限,umask 用于指定需要取消的权限
  - (2) chattr 指令

语法: chattr【+-=】【选项】文件或目录名称 参数:

+-=: 分别是增加、减少、设定属性

这个指令比较重要,对文件的安全性很有帮助。该指令的作用体现在选项里,由于这些属性属于隐藏属性,所以要使用 lsattr 才能看到这些属性

语法: lsattr【-aR】

参数:

- -a: 将隐藏文件的属性也显示出来
- -R: 连同子目录的数据一并显示出来
- 6、搜寻文件或目录
  - (1) which: 查看可执行文件的位置

whereis: 查看文件的位置

locate: 配合数据库查看文件位置 fine: 实际搜寻硬盘查询文件名称

(2) **which** 

语法: which【文件名称】

(3) • whereis

语法: whereis 【-bmsu】【目录名称】 参数:

-b: 只找二进制文件

-m: 只找在说明文件-manual 路径下的文件

-s: 只找 source 源文件

-u: 没有说明文档的文件

(4) \land locate

语法: locate 【目录名称】

(5) **\( \)** fine

语法: fine 【路径】【参数】

#### 参数:

时间:

-atime n: 将 n\*24 小时内被存取过的文件列出来

-ctime n: 将 n\*24 小时内被改变、新增的文件或目录列出来

-mtime n: 将 n\*24 小时内被修改过的文件列出来

-newer file: 把比 file 还要新的文件列出来

使用名称:

-gid n: 寻找群组 id 为 n 的文件

-group name: 寻找群组名称为 name 的文件

-uid n: 寻找拥有者 id 为 n 的文件

-user name: 寻找用户名称为 name 的文件

-name file: 寻找文件名为 file 的文件名称 (可使用通配符)

-type type: 寻找文件属性为 type 的文件

7、(1)SUID: SUID 的主要功能是在某个文件执行期间具有文件拥有者的权限,因此,权限中 s 可以替代 x 可执行属性的位置。

(2) **\( \text{file} \)** 

语法: file【文件名】

功能:查看文件的类型,以及查看文件是否被加入 SUID 等信息

### 第7章 硬盘与硬件管理

#### 1、基本名词:

主引导扇区:硬盘中最重要的地方,记录了所有硬盘的分割信息,以及启动时可进行的启动管理程序的写入等。它只能提供最多4个分区的记忆,这就是主分区与扩展分区数量之和最多只能是4个的原因(主引导扇区相当于一本书的目录)

块(Block): 文件在磁盘中会被存储在一个固定大小的块中,即 Block

Superblock: 进行硬盘分区时,每个磁盘分区就是一个文件系统,而每个文件系统 统起始位置的 Block 就称为 superblock

- 2、查看硬盘或目录的容量
  - (1) \ df

语法: df - 【ikm】

参数:

-i: 使用 i-nodes 显示结果

-k: 使用 KBytes 显示结果

-m: 使用 Mbytes 显示结果

功能: 查看硬盘的总容量、已用容量与 inode 等

(3) du

语法: du【-abckms】【目录名称】

参数:

【目录名称】可以省略,如果省略,表示要统计当前所在目录的文件容量

-a: 列出所有的文件与目录, 默认值是列出目录的值

-b: 列出的值以 bytes 输出

-c: 最后求总 total

-k: 列出的值以 KB 输出

-m: 列出的值以 MB 输出

-s: 只列出最后求总的值

功能: 查看文件已用容量

- 3、磁盘分割与格式化
  - (1) 、硬盘分区工具 fdisk

语法: fdisk【-l】【设备名称】

注意:设备名称不要加数字

参数:

-l: 直接列出该硬盘设备的分区表

(2) \ mke2fs

语法: mke2fs【-b block-siza】【-i inode-size】 Mke2fs【-cLj】

参数:

-b: 设定每个数据块占用的大小, 目前支持的大小有 1024、2048、4096

三种

- -i: 设定 inode 值
- -c: 检查磁盘错误, 会比较慢
- -L: 设定这个扇区的 label(表头名称)
- -i: 建立 ext3 这个具有日志管理功能的文件格式

功能: 这是用来将磁盘格式化成 Linux 系统文件的指令

(3) • e2label

语法: e2label 【/dev/hd...】 【label name】

功能:主要用来更改磁盘的表头数据,也就是类似资源管理器中的每个磁盘 驱动器代号后面的名称

(4) \ mknod

语法: mknod【device】【bcp】【Major】【Minor】 参数:

- b: 设定节点为外部设备文档
- c: 设定节点为接口设备、如鼠标等
- p: 建立 FIFO
- 4、检查硬盘坏轨与数据同步写入
  - (1) \ fsck

语法: fsck【-Aar】【设备名称】

参数说明:

- -A: 依据/etc/fstab 的内容,将所有的设备都扫描一次
- -a: 自动修复检查到的问题扇区, 所以你不用一直按 y
- -r: 一定要让用户决定是否需要修复, 与-a 刚好相反

功能: 检查硬盘有没有坏轨

(2) svnc

功能: 将内存中的数据同步写入硬盘

- 5、关于启动盘
  - (1) \cdot mkbootdisk

语法: mkbootdisk -device /dev/fd0 'uname -r'

参数:

--device: 后面接设备, 通常接的就是软盘/dev/fd0

功能:制作启动软盘

(2) \ fdformat

语法: fdformat 【设备名称】 语法: 低级格式化软盘的指令

6、硬盘的装载

mount 指令和 unmount 指令

7、硬盘效能测试与启用

hdparm

语法: hdparm【-cdmXTt】【设备名称】

参数: 省略

## 第8章 文件系统的装载

1、建立与装载虚拟内存文件

基本上,虚拟内存就是将硬盘规划出一个空间,让内存数据可以经由硬盘读取,那么有 swap 也就够了,所以我们使用两种方法建立 swap 的扩增:

- (1) 直接加一块硬盘,并将其中某个分区规划为 swap 文件系统,步骤为:
  - a、用 fdisk /dev/hd【a-d】先建立一个分区。具体说,就是:建立一个分区,并 将该分区的 ID 改为 82,这是 swap 文件格式代号;
  - b、用 mkswap /dev/hd【a-d】【1-16】将你刚刚配置的分区格式化为 swap 文件格式
  - c、启动 swap。启动指令为 swapon /dev/hd【a-d】【1-16】
- (2) 、如果不想新增一个分区,可以使用 swap 文件方式,基本流程是:
  - a、以dd指令建立swapfile;
  - b、以 mkswap 将 swapfile 格式化为 swap 文件格式
  - c、以 swapon 启动该文件,使之成为 swap
  - d、以 swapoff 关闭该文件

第 155 页

# 第9章 vi文本处理器

- 1、(1) 纯文本文件:可以直接查看的文件,而不会打开出现乱码
  - (2) Vi 的使用

命令行模式下输入 r 表示替换光标所指的那个字符,R 会一直替换光标所指的那个字符

## 第 10 章 学习 Bash

(1)、指令补全功能: 如输入一个1再连续按两个 TAB 键,系统会把所有以1开头的指令列出来。

给指令命名别名: alias lm='ls -al',在 shell 里输入 lm 就等于输入 ls -al 取消命名别名用 unalias

(2)、echo \$variable: 显示当前的 PATH 变量

env: 显示所有的环境变量

set: 显示当前的环境变量的自定义变量

定义 shell 变量时,单引号只作为一般字符,如 echo '\$name is me',只会输出 "\$name is me",而不会输出 name 变量所代表的值

取消变量定义: unset, 如 unset name

(3)、历史指令服务 history

语法: history

下一行: 【! number】【!command】【!!】

参数:

number: 第几个指令

command: 指令开头几个字母

! : 上一个指令

(4) 、个人设定值

个人的自定义设置在个人根目录的几个隐藏文件中设定,~代表个人根目录~/bash\_profile:存放个人路径(PATH)与环境变量的文件名称,可在此修改个人路径

~/bashrc:可在此修改个人变量,如别名的设定和路径的重新定义等

(5) source

语法: source 变量配置文件

功能: 在不注销登录的情况下让更改的配置生效

(6) 、命令重定向

标准输入: 代码为 0, 划称为 stdin, 使用方式为<

标准输出:代码为1,或称为stdout,使用方式为1>(或者把1省略)

错误输出:代码为 2. 或称为 stderr,使用方式为 2>

例: ls -al 1>list.txt 2>&1 错误和正确信息输出同一个文件中

3、管线命令

注:管线命令只能用于"|"界定符之后,也就是只能作为其它指令的附属指令,如:cat /etc/passwd | sort

- (1)、管线命令使用"|"界定符,管线命令仅能处理由前一个指令传来的正确信息,也就是标准输出信息,对标准错误信息没有直接处理能力。每个管线部分都是指令,而后一个指令的输入是前一个指令的输出
  - (2) \cut

语法: cut -d "分隔符"【-cf】 fields

参数:

- -d: 后面接的是分隔符, 默认是空格符
- -c: 后面接的是第几个字符
- -f: 后面接的是第几个区块

功能:主要的用途在于将同一行里的数据进行分解,最常用在分析一些数据或文字数据的时候,这是因为有时候我们会以某些字符当作分割对数,然后将数据加以分割,以取得我们需要的数据

(3) **\sort** 

语法: sort 【-t 分隔符】【(+起始)(-结束)】【-nru】 参数:

-t 分隔符: 使用分隔符隔开不同的区块, 默认是 tab

+start -end: 由第 start 区块排序到 end 区块

-n: 使用纯数字排序(否则会以字母排序)

- -r: 反向排序
- -u: 相同出面的一行, 只列出一次
- (4) \ wc

语法: wc【-lmw】

参数:

-l: 多少行

-m: 多少字符

-w: 多少字

功能: 计算文件内容

(5) **\uniq** 

语法: uniq

功能: 删除重复的行从而只显示一个

- (6) **\ tee**
- (7) \ tr

语法: tr【-ds】SET1

参数:

- -d: 删除 SET1 这个字符串
- -s: 取代重复的字符
- (8) \ split

语法: split【-bl】输入文件输出文件前导字符

参数:

-b: 以文件 size 来分

-l: 以行数来分

功能: 分割文件

## 第11章 压缩指令与正规压缩表示法

1、压缩指令

几个常见的压缩文件后缀名如下:

- \*.Z compress 程序压缩的文件
- \*.bz2 bzip2 程序压缩的文件
- \*.gz gzip 程序压缩的文件
- \*.tar tar 程序打包的数据,没有经过压缩
- \*.tar.gz tar 程序打包的文件,且经过 gzip 压缩

下面介绍几个压缩程序的使用方法

(1) compress

(\*.Z)

语法: compress【-d】 filename

参数:

-d: 解压缩参数

(2) \bzip2, bzcat

(\*.bz2)

语法: bzip2【-dz】filename

压缩解压缩指令

bzcat filename.bz2

读取压缩文件内容

参数:

-d: 解压缩

-z: 压缩

(3) \quad gzip, zcat

(\*.gz)

语法: gzip【-d#】filename zcat filename.gz 压缩与解压缩

读取压缩文件内容

参数:

-d: 解压缩的参数

**-#**: 压缩等级, 1最不好, 9最好, 6默认值

(4) \ tar

语法: tar【-zxcvfpP】 filename

tar -N 'yyyy/mm/dd' /path -zcvf target.tar.gz source

参数:

-z: 是否同时具有 gzip

-x:解开一个压缩文件

-t: 查看 tarfile 里面的文件

-c: 建立一个压缩文件

-v: 压缩过程中的显示文件

-f: 使用文件名

-p: 使用原文件的原有属性 (属性不会依据用户而变)

-P: 可以使用绝对路径

-N: 比后面接的日期(yyyy/mm/dd)还要新的文件才会被包进新建

的文件中

(5) **cpio** 

语法: cpio –covB > 【file | device】

备份

cpio –icduv < 【file | device】

还原

参数:

-o: 将数据复制输出到文件或设备上

-i: 将数据自文件或设备复制出到系统中

-t: 查看 cpio 建立的文件或设备的内容

-c: 以一种较新的便携格式储存

-v: 让储存过程中文件名称可以在屏幕上显示

-B: 让默认的 Blocks 可以增至 5120bytes, 默认是 512bytes,这样的

好处是可以让大文件的储存速度加快

-d: 自动建立目录

-u: 自动用较新的文件覆盖较旧的文件

延申: last 命令可以查看当月哪些用户登陆过系统

2 \ grep

语法: grep "word" filename

功能:在 filename 里找到包含关键词 word 的一行

# 第12章 学习 Shell scripts

1、脚本文件的执行方法有两种:

- i. 一个是将该文件改成可以执行的属性,如 chmod 755 scripts.file,然后执行该文件
- ii. 另一种则是直接以 sh 这个执行文件来执行脚本内容,如 sh scripts.file

```
2、(1)、定义变量 declare
   语法: declare 【-afirx】
   参数:
      -a: 定义为数组 array
      -f: 定义为函数 function
      -i: 定义为整数 integer
      -r: 定义为只读
      -x: 定义为通过环境输出变量
     例: [test @test test]#declare -i c=$a*$b
         变量 a 和 b 都要用 declare 定义, a=3,b=5 时输出 15, 而不用
   declare 时输出 3*5
      (2) 、命令行: sh test pa1 pa2 pa3
         其中 test 参数代号是$0,第一个参数 pa1 为$1,依此类推,$0 也就
   是脚本的文件名
   注意: 在 shell 里面,每个独立的组件间要用空格键格开,如 if["$yn" = ""]
2 \ if...then...fi
  语法: if 【条件判断 1】 && (||) 【条件判断 2】; then
         elif 【条件判断 3】 && (||) 【条件判断 4】; then
         else
         fi
3 \ case...esac
  语法: case 种类方式(string) in
         种类方式一)
             程序执行段
             ; ;
         种类方式二)
             程序执行段
             echo "Usage: {t 种类方式二 | 种类方式二}"
             exit 1
         esac
         种类方式的格式有两种:
             直接输入: 就是以"执行文件+string"的方式执行
             交互式: 就是由屏幕输出可能的项, 然后由用户输入, 通
  常必须配合 read variable, 然后 string 写成$variable 的格式
4、循环
  for 语句
  while 语句
  until 语句
5、调试脚本sh
  语法: sh【-nvx】scripts
  参数:
      -n: 不执行脚本, 查询脚本内的语法, 若有错误则列出
```

-v: 在执行脚本之前, 先将脚本的内容显示在屏幕上

-x: 将用到的脚本内容显示在屏幕上, 与-v 稍微不同

### 第13章

- 1、认识/etc/passwd 文件与/etc/shadow 文件
  - a) passwd 的构造

在这个文件中,每一行代表一个账号,有几行就代表在你的系统中有几个账号,但如 bin 等很多账号本来就是系统必要的。UID=0 的账号是系统管理员

b) shadow 的构造

用户的账号密码以加密的形式存放在 shadow 里,在这个文件里,如果密码栏的第一个字符为"\*",表示这个账号不会被登入。所以如果忘记 root 密码,可以以软盘启动,进入单人维护系统,清空 root 的密码

2、认识/etc/group 与/etc/gshadow 文件

这两个文件和群组有关。

- a) /etc/group 文件可以让你直接将所要支持的群组加进来
- 3、 (1) 、groupadd 指令、groupdel 指令、useradd 指令、usredel 指令
  - (2) \ chsh 指令

语法: chsh【-l】【-s shellname】 参数:

- -1: 列出当前机器上能用的 shell 名称
- -s: 将当前的 shell 变为 shellname
- 4、用户身份切换
  - (1) \su 指令
  - (2) sudo 和 visudo

语法: sudo【-u username】【commane】

参数: -u: 将身份变成 username 的身份

功能:使用 sudo 指令可以在当前的用户身份的情况下执行 root 身份可以操作的事,但要用 visudo 编辑/etc/sudoers 文件,在文件里加上 test ALL=(ALL) ALL(单个用户test 可以使用 sudo)或 wheel ALL=(ALL) ALL(wheel 群组可以使用)

5、用户查询

id: 查询用户的 UID.GID 及所拥有的群组

groups: 查询用户能够支持的群组

finger: 查询用户的一些相关信息, 如电话号码等

(1) \ id

语法:直接输入id

(2) \ finger

语法: finger 【-s 】 username

参数: 完整列出

注: finger 不是很安全,所以系统默认不安装这个套件

(3) roups

语法: 直接输入 groups

- 6、手动添加用户步骤: (如新增全是数字的账号)
  - a、先建立需要的群组(vi /etc/group)
  - b、建立账号的各个属性(vi /etc/passwd)

- c、将 passwd 与 shadow 同步(pwconv)
- d、建立该账号的密码(passwd acount)
- d、建立用户根目录(cp -r /etc/account.group /home/account)
- e、更改根目录属性(chown -R account.group /home/account)

## 第14章磁盘配额

使用磁盘配额有如下几个限制

- a、 实际动作时, 配额是针对整个分区进行的限制
- b、Linux 系统内核必须支持 quota 模块

Quota 程序的限制内容主要分为以下几个部分:

- a、soft: 这是最低限制容量(相当于警告容量)
- b、hard: 这是绝对不能超过的容量
- c、宽限时间: 宽限时间就是你的用户使用空间超过 soft limit, 但还没到达 hard limit
- 1、基本的 quota 指令

Quota 指令基本上分两种,一种是查询功能(quota, quotacheck, quotastats, warnquota, repquota),另一种则是编辑 quota 的内容(edquota, setquota)

(1) **\ quota** 

语法: quota【-guvs】【user,group】 参数:

- -g: 显示群组
- -u: 显示用户
- -v: 显示 quota 的值
- -s: 选择显示 inod 或硬盘空间

功能:显示当前某个群组或某个用户的 quota 限值

(2) \quotacheck

语法: quotacheck 【-auvg】/yourpath

参数:

- -a: 扫描/etc/mtab 中所有已经安装并支持 quota 的硬盘
- -u: 扫描用户的文件与目录
- -v: 显示扫描过程
- -g: 扫描群组使用的文件与目录

功能: 扫描某个磁盘的 quota 空间

(3) • edquota

语法: edquota【-u user】【-g group】【-t】 edquota —p user\_demo —u user

参数:

- -u:编辑 user 的 quota
- -g:编辑 group 的 quota
- -t: 编辑宽限时间(就是超过 quota 值后,还能使用硬盘的宽限期限)
- -p: 复制模板(已建立的用户或群组)到另一个用户(或群组)

功能:编辑每个用户或群组的 quota 数值

(4) \quotaon

语法: quotaon【-a】【-uvg directory】

参数:

-a: 启动所有的 quota 设定(会自动寻找/etc/mtab 的设定)

-u: 激活用户的 quota

-g: 启动群组的 quota 设定

-s: 显示信息

功能:用于启动 quota

(5) \quotaoff

语法: quotaoff -a

参数:

-a: 关闭所有的 quota 设定(会自动寻找/etc/mtab 的设定)

功能: 关闭 quota 限制

- 2、使用 quota 的几个主要步骤:
- a、开启磁盘的 quota 功能:编辑/etc/fstab,使得准备开放的 quota 磁盘可以支持 quota

(在 parameters 一栏增加 usrquota 和 grpquota 两项)

- b、预扫描磁盘的使用情况:使用 quotacheck 扫描我们要使用的磁盘
- c、建立用户的 quota: 使用 edquota 来编辑每个用户或群组的可使用空间
- d、启动 quota: 使用 quotaon

注:开机自启动在/etc/rc.d/rc.local 下。要将 quota 设置成开机自启动,要在该文件 里加上/sbin/quotaon –aug 即可

# 第15章 例行性命令 at 与 crontab

1、at: 这个工作仅执行一次就从 Linux 系统的流程中取消

crontab: 这个工作将持续例行性地做下去

2、仅执行一次: at

语法: at【-m】TIME

(输入的工作指令)

atq

(查看当前的工作流程)

atrm [jobnumber]

(删除流程)

参数:

-m: 执行 at 规范的工作流程时,将屏幕输出结果 mail 给输出指令的用 户

TIME: 时间格式, 有如下几个:

HH: MM YYYY-MM-DD

ex>04: 00 2002-05-30

HH [pm;am] +number [hours;days;week] ex>4pm+3dats (3 天后的

下午4点)

HH: MM

ex>12: 00 (今天 12 点执行)

HH [pm;am] [Month] [Day]

ex>1pm May 30

Jobnumber: 这即是每个 at 工作流程都有的编排顺序

注: 按下 Ctrl+D 退出 at

3、循环执行: crontab

这个例行命令其实就是 cron 服务

语法: crontab【-u user】【-l | -e | -r】

参数:

鸟哥的 Linux 私房菜:基础学习篇-

-u user: 这个指令只有 root 能输入,查看或编译其他用户的 crontab 内容

-l: 列出 crontab 的内容

-e:编辑 crontab 的内容

crontab -e 进入 crontab 编辑内容,使用 vi

0 12 \* \* \* mail test < /home/test/test.txt

前面的5类数字代表的意义如下

数字代表的	分钟	小时	日期	月份	周
意义					
范围	0~59	0~23	1~31	1~12	0~6(0 是星期
					天)

如果出现\*号,代表所有数字都适用。所以,上述指令意思是无论何年、何月、何日、 星期几的 12 点,都执行后面的指令。

注:

- a、指令的路径最好是绝对路径
- b、第一个数字\*/5表示第5分钟执行一次
- c、删除用 crontab -r
- 4、系统的 crontab 设定: /etc/crontab

Crontab 服务的最低检测时间单位是分钟。只要编辑完/etc/crontab 文件并保存之后,crontab 的设定会自动执行。如不会马上执行可以执行命令: /etc/rc.d/init.d/crond restart

(1) \/etc/crontab 支持两种格式输入指令方式,一种是直接以指令形式输入,一种则是以目录形式输入

指令形式:

01 \* \* \* \* test mail -s test test < /home/test/test.txt 用户是 test,且每小时执行一次指令 mial

目录形式:

\*/5 \* \* \* \* root run-parts /root/runcron

建立一个/root/runcron 目录,每隔 5 分钟执行一次可执行文件都写在该目录下,就可以让系统每 5 分钟执行一次该目录下的所有可执行文件

### 第16章 程序与资源管理器

1 \ man passwd

man 5 passwd

加上5以后就变成自动查询/etc/passwd 这个文件的设定功能了。

Linux 使用 man 时,对数配置文件的查询都是以5来设定的。

2、多用户环境: Linux 允许不同的用户使用,而且每个有其特殊的权限,但只有一个人(系统管理员)具有至高无上的权力,除了他之外,其他人都必须受到一定的限制 多任务环境: Linux 允许不同的画面,同时由不同的人开启或修改同一个文件,只有你有权限

7 个基本窗口: Linux 默认提供了 6 个文字界面登入窗口,以及一个图形界面,你可以使用  $Alt+F1\sim F7$  来切换不同的终端界面。( $ctrl+alt+F1\sim F7$ ?)

3、背景工作原理(即后台执行)

(1) 、&

语法: command &

例: find / -name testint & 将该执行程序丢到后台执行 fg 将该程序拉回屏幕前执行

(2) \ctrl+z

语法: 在 vi 的一般模式中键入 ctrl+z

功能:在不保存退出 vi 的情况下,暂时退出 vi,把数据放到背景

(后台)

(3) jobs

语法: jobs

功能:显示当前有多少任务工作在背景(后台)下

(4) \ fg

语法: fg %number bg %number

参数:

%:后面接数字,表示jobs的工作代号

Number: 工作代号

功能: bg %number 将数据放在背景中执行, fg %number 将代号为 number 的程序移支屏幕前的操作

(4) \ kill

语法: kill –signal %number 参数:

%number: 背景工作的代号, 可使用 jobs 查询

- -1: 重新读取参数配置文件(类似 reload)
- -2: 用户中断该工作, 类似 ctrl+c 中断一个工作
- -9: 立刻杀掉一个工作,不论该工作是否为死亡程序
- -15: 停止一个工作(这是默认值)
- 4、程序与资源管理
  - (1) **\range** ps

语法: ps -aux

参数:

- -a: 选择列出所有的程序
- -u: 列出所有用户的程序
- -x: 列出所有tty的程序

功能: 查询当前主机环境中在背景执行的相关程序

(2) \ top

语法: top

参数:

在执行 top 的程序中,可以输入下面的字符进行排序

A : 以 age 亦即执行的先后顺序进行排序

T: 由启动的时间排序

M: 以所点的内在大小排序

P: 以所耗的 CPU 资源排序

功能: 动态显示当前主机环境中在背景执行的相关程序

注: PS 是静态的, top 是动态的 (每 5 秒更新一次)

(3) • free

语法: free

参数:

-k: 以Kbytes 显示内存

-m: 以 Mbytes 显示内存

功能: 检查当前内存的使用情况

(4) sar

语法: sar 【-u】【-r】 秒数 次数

参数:

-u:看CPU的使用情况

-r: 看内存的使用情况

秒数: 几秒钟观测一次?

次数: 共观测几次?

注: Mandrake 默认没有安装这个套件,如果需要,可到相关网

站下载 sysstat 这个套件

(5) **\kill** 

语法: kill -signal PID

参数

-signal 跟上面的 kill 一样

-l: 让该 PID 重新读取它的配置文件

-9: 杀掉该程序

-15: 停止该程序

(6) **uname** 

语法: uname 【-apnr】

参数:

-a: 列出所有的系统信息

-p: 列出 CPU 信息

-n: 列出主机名

-r: 列出内核版本信息

功能:列出内核版本、主机名称、CPU等系统信息

#### 5、程序的优先级

在使用 ps –l 指令后显示出来的信息有两个和优先级相关的信息,即 PRI 和 NI, PRI 是该程序被 CPU 执行的先后顺序,所以当 CPU 忙碌时,PRI 值越小就会越先执行。 NI 代表 nice 值,该值是系统可被执行的修正数值。注意:最终 PRI 的值为 PRI(new)=PRI+NI

(1) \ nice

语法: nice 【-n number】 command

参数:

-n: 后面那个 number 即为 nice 值

功能: 调整程序的执行优先级

(2) renice

语法: renice【number】PID

功能: 用于改变一个正在进行中的程序的优先级, 所以必须先取得该程

序的 PID

#### 6、信息管理

(1) \ dmesg

语法: dmesg

功能:系统在启动时会显示很多信息,该指令用于观察这些系统信息,

通常加上"| more"使用

(2) \uptime

语法: uptime

功能: 查看系统开机时间、平均负载等相关信息

(3) who,w,whoami

语法: who

W

功能:用来查看当前系统的用户的指令,whoami可以帮助解决由于使用su变换身份而导致忘记自己的真实身份的问题

(4) \ last, hostname

语法: last

参数:

-number: number 为数字,如果你的登入信息太多,可以使用这个

指令

功能:想知道有没有被入侵,常常使用的就是 last 这个指令,包括 ftp、telnet 等都会被记录到这个信息中,不过当前只记录一个月的量

### 第 17 章 开机关机流程与多重启动

- 1、开机流程分析
- (1)、在rc3.d(或其他目录下,rc0.d~rc6.d)目录中,以S开头的文件为执行该服务文件,以K开头的文件则是杀掉该服务的意思,那些数字代表启动的顺序,如S12syslog会比S90crond先执行(启动时的配置文件)
  - (2) 、加载内核之后,由内核执行的第一个程序是/sbin/init
  - (3) 、Linux 的登入模式有如下几种
    - a)、0——halt(DO NOT set initdefault to this) 关机
    - b)、单用户模式(系统有问题时的登入模式,类似 windows 的安全模式)
    - c)、多用户但无网络
    - d)、从文字界面登入的多用户系统
    - e)、系统保留
    - f)、xll——X-Windows 图形界面登入的多用户系统
    - g) 、重新启动
- (4) 、想要系统启动时默认进入文字界面,只要用 vi 编辑器打开/etc/inittab 文件, 然后将"id: 5: initdefault"更改为"id: 3: initdefault"即可

### 第 18 章 套件管理 RPM 与 Tarball

1、RPM: 目前使用最广泛的套件管理程序之一,是利用数据库管理的方式进行套件的安装,具有相当容易的操作界面,而且套件查询验证功能相当强大,不过麻烦的地方在于它的属性相依问题

Tarball: 直接在源代码经过编译后进行的安装

2、(1) RPM: RPM 是以一种数据库记录的方式将你需要的套件安装

到 Linux 主机的一套管理程序, 其最大的特点是将你要安装的套件先 包装好、通过包装好的套件中默认的数据库记录记录这个套件要安 装时必需的相依模块(就是你的 Linux 主机需要首先存在几个必要的 套件)

SRPM: SRPM 也是一种 RPM, 但是由于它连同当初编译之前 的源代码一起带在里面, 所以可以重新编译。

(2) 、RPM 和 SRPM 的格式

\*\*\*\*\* RPM

RPM 的格式

\*\*\*\*\*\*.src.RPM

SRPM 的格式

(3) **Tarball** 管理方法

Tarball 就是以\*.tar.gz 压缩之后的二进制原始文档。Tarball 的安装十分轻松, 但其反安装(即删除)就十分困扰, 因为它并没 有记录当初安装文件的数据库, 所以可能要手动删除每个文件

(4) 、选择 RPM 还是 Tarball

如果你的版本支持 RPM,并且没有严重的相依属性的问题, 选择 RPM 安装是一个比较好的解决方案

## 第19章 内核编译与多重启动

- 1、请特别注意,不同版本的内核之间最好不要互相升级,否则容易发生问题。如 Red Hat 6.x 使用的是 2.2.xx 版本的内核,那么就不要用 2.4.xx 的内核编译它
- 2、编译内核时,内核一定要放在/usr/src/linux 目录下,但由于不论哪一版内核都是在 这个目录下编译的, 所以强烈将每一版的内核都使用不同的目录来指定, 然后以 链接方式将该目录链接到 Linux, 后续动作在 linux 下进行

例: a) \cd /usr/src

//内核的默认 source 文件放置目录

mv linux linux.old

//将旧的内核编译的目录搬移到其他目录

tar –zxvf /root/linux-2.4.19.tar.gz

//将内核文件解压缩

ln –s linux-2.4.19 linux


//建立链接

cd linux

//进入工作目录

## 第20章 基本的系统设定指令

1、Red Hat 系统设置工具: setup



#### 2、系统启动服务工具

#### (1) sevice

语法: sevice 【sevice name】 【start | stop | restart 】 参数:

service name: 这个服务名称必须实际存在于/etc/rc.d/init.d 目录下才行start | stop | restart: 基本上,这个与/etc/rc.d/init.d/service\_name 所允许的启动形式有关

功能: 打开、关闭或重启相关服务

(2) \chkconfig

语法: chkconfig 【--level levels 】 【--list | add | del 】 【service name 】 参数:

--level: 同样地说明了可以设定不同 run-level 的东西

--list: 列出 run -level 情况下该套件名称是否被开机启动

--add: 增加一个 service name 在开机时启动

--del: 删除一个开机启动服务

Service name: 这个服务名称必须实际存在于/etc/rc.d/init.d 目录下

功能: chkconfig 程序可以将/etc/rc.d/init.d 中的可执行服务与/etc/xinetd.d 中的相关服务链接到当前 run-level 中,或你可以定义你的 run-level 让你的该项服务在开机时启动。不过请注意,service 是马上让你的该项服务立刻启动,但 chkconfig 则只是设定某个服务在开机时可以被启动,并不一样

3、检查软件正确性: md5sum

语法: md5sum【-bct】filename

Mc5sum [--status | --warn] --check filename

参数:

- -b: 使用 binary 的读取方式,默认为 Windows/DOS 文件型态的读取方式:
  - -c: 检验 mc5sum 文件指纹
  - -t: 以文字型态读取 md5sum 的文件指纹

功能: 检查指定的文件有没有被修改过,如果被修改过,其指纹数据库会不同。必须先为系统重要文件建立指纹数据库

#### 4、模块管理

(1) \ depmod

语法: depmod 【-aens】

参数:

- -a : 将 /etc/modules.conf 可以查询到的模块的相关性都写 入/lib/modules/'uname -r'中
  - -e: 显示当前已加载的不可执行的模块名称
- -n : 将 各 模 块 的 相 依 性 直 接 输 出 屏 幕 上 , 而 不 是 输 出 到/lib/modules/'uname -r'/中
  - -s: 将一些结果信息输出到 syslog 的登录文件
  - (2) \ lsmod

语法: lsmod

功能: 查看当前系统中有哪些模块

(3) \cdot modinfo

语法: modinfo【-adnp】 module\_name

参数:

- -a: 显示作者
- -d: 显示这个模块的基本说明
- -n: 显示这个模块的文件旋转路径与名称
- (4) \cdot modprobe

语法: modprobe 【-l|-c】

Modprobe modules\_name //直接加载该模块与其相依属性的模块

参数:

- -l: 列出当前系统所有模块
- -c: 列出当前系统所有的模块 (更详细的代号对应表)
- (5) **\`** insmod

语法: insmod 【-fkps】 module\_name

参数:

- -f: 强制加载模块, 要加载不同版本的模块时可能会用到这个参数
- -k: 在内核没有乃至该模块时先自动清除干净
- -p: 测试模块是否可以被加载, 不会直接加载到系统中
- -s: 将一些执行信息写到 syslog 登录文件中,而不是写到 terminal 中功能:加载模块
- (6) \ rmmod

语法: rmmod modules name

功能: 删除模块

### 第21章认识系统服务

- 1、(1) daemons目前有两种基本的模式:
  - ◆ stand\_alone:该 daemon 启动之后一直常内存,一直占用系统资源,反应速度快
  - ◆ super daemon: 当有请求过来时,该 daemon 才会启动(被从睡眠状态唤醒)。没有启动时不会一直占据系统资源。这种服务由 inet(xinet)负责
  - (2) 、ftp 等相关服务的端口号在/etc/services 文件里有说明
- 2、脚本存放位置:
  - ◆ stand alone: 这个放置在/etc/rc.d/init.d 目录里
  - ◆ super daemon: xinet 也是一个 daemon, 它是 stand alone 启动的。Xinet 的 启动脚本写在/etc/rc.d/init.d/xinetd 这个脚本里,挂在这个 daemon 里的服务的设定项写在/etc/xinetd.conf 与/etc/xinetd.d 目录下的任何文件
- 3、TCP\_Wrappers:/etc/hosts.allow 与/etc/hosts.deny

/etc/hosts.allow 与/etc/hosts.deny 这两个文件的内容的基本语法是:

例:

不想让 140.116.44.202 这个地址及 140.116.32.0/255.255.255.0 这个 C 类网域进入你的主机,可以在/etc/hosts.deny 中做如下设定:

telnetd:140.116.44.202:deny

telnetd:140.116.32.0/255.255.255.0:deny

这样,对方就无法以 telnet 进入你的主机。

- 4、系统开启的服务
  - (1) \cdot netstat

语法: netstat 【-r】【-i interface】 netstat【-antulp】

参数:

- -r: 显示 route
- -i: 显示 interface 的内容,跟 ifconfig 类似
- -a: 显示当前所有的网络联机状态
- -n: 默认情况下,显示出的 host 会以 host name 表示。若为 n 则可以

使端口与 host 都以数字表示

- -t: 仅显示 tcp 包的联机行为
- -1: 仅显示 LISTEN 的内容
- -p: 同时显示此联机服务的 PID (只有 root 才能使用此功能)

### 第22章分析登陆文件

- 1、登陆文件有几个重要的功能:
  - (1)解决系统错误 (2)解决网络服务问题 (3
    - (3)记录登录信息

- 常见的登录文件有下面几个:
  - /var/log/secure: 记录登入系统存取数据的文件, 如 ftp
  - /var/log/wtmp: 记录登入者的信息数据,必须使用 last 这个指令来取出 文件的内容
  - /var/log/messages: 这个文件很重要,记录了系统发生的所有错误信息 鸟哥的 Linux 私房菜:基础学习篇——学习笔记 梦幻之星制作

(或重要信息)

- /var/log/maillog 或/var/log/mail/\*: 记录邮件存取或往来的用户记录
- /var/log/cron: 用来记录 crontab 这个例行性服务的内容
- 2、针对log文件的服务有以下两个
  - syslogd: 进行系统或网络服务的登录文件记录工作(默认开启的后台程序)
  - logrotate:将旧的数据更名,并建立新的登录文件,以保持登录文件的"新鲜",并根据设定将最旧的登录文件删除
- 3、(1)、syslogd 记录参数

打开/var/log/secure 文件可以看到下面内容

Feb 5 10: 55: 58 localhost gdm[3550]: pam\_unix(gdm: session): session closed for user root

事件发生时间 主机名称 启动此事件的服务名称 信息数据内容

(2) \ syslog 配置文件/etc/syslog.conf

这个文件规定什么服务要被记录、该服务的信息等级如何,基本上,可以使用下面的句法来说时:

格式: <服务名称. 信息等级> <存放或显示地点>

服务名称:如 mail,http等

信息等级: 总共分成下列几种等级:

- info: 提供一些信息数据
- notice:需要比较留意的信息
- warint 或 warn: 警告信息
- err 或 error : 出现错误
- crit: 临界点,再不处理可就伤脑筋了
- alert: 错误信息一再地警告, 你将完蛋了
- emerg 或 panic: 系统已进入混乱阶段,真的完蛋了
- 特殊等级:如 debug(显示较多信息)及 none(不要记录该服务的内容)等
- 4、登录文件的轮替: logrotate
  - (1) 、Logrotate 参数的配置文件考虑两个地方:

/etc/logrotate.conf

/etc/logrotate.d

其中,logrotate.conf 才是主要的参数文件,而 logrotate.dj 是一个目录,里面的 所有文件都会被主动读入/etc/logrotate.conf 中

(2) 、下面来看一下默认的 logrotate.conf 的内容

weekly //每周进行一次轮替工作

rotate 4 //保留几个登录文件?默认 4个

create //是否建立新的登录文件进行记录?是

include /etc/logrotate.c //将这个目录中的所有文件都读进来执行 rotate 的工作下面是/var/log/wtmp 文件的 rotate 情况:

/var/log/wtmp{

}

monthly //每个月进行一次 log rotate 的工作

create 0664 root utmp //将文件的权限设定为 664

rotate 1 //仅保存前一个月的 rotate 备份,这个项目可以改大一些