# scikit learn中PCA的使用方法

原创 石头 机器学习算法那些事 2019-03-12

#### 前言

前两篇文章介绍了PCA(主成分分析方法)和SVD(奇异值分解)的算法原理,本文基于scikit learn包介绍了PCA算法在降维和数据重构的应用,并分析了PCA类与sparsePCA类的区别。由于PCA算法的特征值分解是奇异值分解SVD的一个特例,因此sklearn工具的PCA库是基于SVD实现的。

# 本文内容代码链接:

https://github.com/zhangleiszu/machineLearning/tree/master/PCA

### 目录


- 1. PCA类介绍
- 2. sklearn.decomposition.PCA的参数说明
- 3. sklearn.decomposition.MiniBatchSparsePCA的参数说明
- 4. PCA类在降维的应用
- 5. PCA类与MiniBatchSparsePCA类的区别
- 6. PCA在数据重构的应用
- 7. 总结

#### 1. PCA类介绍

所有PCA类都在sklearn.decompostion包中,主要有以下几类:

- 1) sklearn.decompostion.PCA:实际项目中用的最多的PCA类;
- 2) sklearn.decompostion.IncrementPCA: PCA最大的缺点是只支持批处理,也就是说所有数据都必须在主内存空间计算,IncrementalPCA使用多个batch,然后依次调用partial\_fit函数,降维结果与PCA类基本一致 。
- 3) sklearn.decomposition.SparsePCA和sklearn.decomposition.MiniBatchSparsePCA: SparsePCA 类和MiniBatchSparsePCA类算法原理一样,都是把降维问题用转换为回归问题,并在优化参数时增加了正则化项(L1惩罚项),不同点是MiniBatchSparsePCA使用部分样本特征并迭代设置的次数进行PCA降维。

4) sklearn.decomposition.KernelPCA:对于线性不可分的特征,我们需要对特征进行核函数映射为高维空间,然后进行PCA降维。流程图如下:



# 2. sklearn.decomposition.PCA类的参数说明

- 1) n\_components:取值为:整形,浮点型,None或字符串。
  - o n\_components为空时,取样本数和特征数的最小值:

n components == min(n samples, n features)

- 0 < n\_components < 1时,选择主成分的方差和占总方差和的最小比例阈值,PCA类自动计算降维 后的维数。
- o n components是大于等于1的整数,设置降维后的维数。
- n\_components是字符串'mle', PCA类自动计算降维后的维数。
- 2) copy: 布尔型变量。表示在运行时是否改变训练数据,若为True,不改变训练数据的值,运算结果写在复制的训练数据上;若为False,则覆盖训练数据,默认值为True。
- 3) whiten: 布尔型变量。若为True, 表示对降维后的变量进行归一化; 若为False, 则不进行归一化, 默认值为False。
- 4) svd\_solver:字符串变量,取值为: 'auto', 'full', 'arpack', 'randomized'
  - o randomized:如果训练数据大于500×500,降维后的维数小于数据的最小维数0.8倍,采用加快 SVD的随机算法。
  - o full:传统意义上的SVD算法,调用scipy.linalg.svd类。
  - o arpack: 调用scipy.sparse.linalg.svds类, 降维后的维数符合:

0 < n components < min(X.shape)

o auto: 自动选择最适合的SVD算法。

#### 类成员属性:

components: 主成分分量的向量空间。

explained variance: 向量空间对应的方差值。

explained variance ratio : 向量空间的方差值占总方差值的百分比 。

https://mp.weixin.qq.com/s?\_\_biz=MzU0MDQ1NjAzNg==&mid=2247486080&idx=1&sn=6e3032b86c4d0addf224d2bb46d5b01f&chksm=fb39af8b...

singular\_values: 向量空间对应的奇异值。

# 3.sklearn.decomposition.MiniBatchSparsePCA的参数说明

本节就介绍两个常用的重要变量,用法与PCA类基本相同。

n components: 降维后的维数

alpha: 正则化参数,值越高,主成分分量越稀疏(分量包含0的个数越多)。

### 4. PCA类在降维的应用

Iris数据集包含了三种花 (Setosa, Versicolour和Virginica) ,特征个数为4。


### 下载Iris数据集:

### 设置降维后的维数为2:

### 降维后的数据集:

$$X_r = pca.fit(X).transform(X)$$

#### 降维后的特征分布图:




### 5. PCA类与MiniBatchSparsePCA类的区别

PCA类主成分分量是非零系数构成的,导致了PCA降维的解释性很差,若主成分分量包含了很多零系数,那么主成分分量可以将很多非主要成分的影响降维0,不仅增强了降维的解释性,也降低了噪声的影响, 缺点是可能丢失了训练数据的重要信息。MiniBatchSparsePCA与PCA类的区别是使用了L1正则化项,导致了产生的主成分分量包含了多个0,L1正则化系数越大,0的个数越多,公式如下:

$$egin{aligned} (U^*,V^*) &= rg \min_{U,V} rac{1}{2} ||X-UV||_2^2 + lpha ||V||_1 \ & ext{subject to } ||U_k||_2 = 1 ext{ for all } 0 \leq k < n_{components} \end{aligned}$$

### 用图来说明区别:




左图是PCA类的主成分分量空间,右图是MiniBatchSparsePCA类的主成分分量空间,比较两图可知,右 图能够定位到重要的特征部位。

# 若是用数值表示, MiniBatchSparsePCA类的主成分分量值为:

由上图可知, 主成分分量包含了很多零分量。

### 6. PCA在数据重构的应用


# 数据重构算法借鉴上一篇文章的图:



浅蓝色部分矩阵的乘积为数据的重构过程,r为选择的主成分分量个数 。r越大,重构的数据与原始数据越 接近或主成分分量的方差和比例越大,重构的数据与原始数据越接近,图形解释如下:

# n components是0.2的数据重构图:

First centered Olivetti faces(varianceRatio=0.2)



# n\_components是0.9的数据重构图:

First centered Olivetti faces(varianceRatio=0.9)



因此,主成分分量越多,重构的数据与原始数据越接近。

# 7. 总结

本文介绍了PCA类在降维和数据重构的简单用法以及分析了sparsePCA类稀疏主成分分量的原理。

#### 参考

https://scikit-learn.org/stable/modules/decomposition.html#pca

https://www.cnblogs.com/pinard/p/6243025.html

推荐阅读

主成分分析 (PCA) 原理 奇异值分解 (SVD) 原理

