Resumo - Sistemas Operativos

Tema 1 - INTRODUÇÃO

- função SO: gerir componentes e usá-los de forma correcta; providenciar interface simples para HW
- SO → conjunto de programas que permitem uma interacção simplificada entre o utilizador e a máquina
- SO → porção do SW k funciona em modo núcleo (MN); ex. liberdade para modificar compilador, mas não para modificar Clock Interrupt Handler; ex. gerir passwords (MU) → ajudam SO

1.1. O que é um Sistema Operativo?

- Máquina virtual: Dar ao utilizador a ilusão de dispor de uma máquina muito mais fácil de utilizar e programar do que o hardware.
- Gestor de recursos: Efectuar a gestão dos diversos componentes da arquitectura de um computador, impondo ordem na atribuição de recursos aos programas. Tirar máximo partido dos recursos disponíveis (Tempo de CPU, memória, etc); time multiplexing → turnos; space multiplexing → cada um fica com parte dos recursos

1.2. História dos Sistemas Operativos

- № 1º computador → Charles Babbage (1792-1871) → realizou k precisaria de SW → Ada Lovelace → 1º programadora → linguagem Ada
- 1) Primeira geração (1945-1955): Válvulas e relés mecânicos
 - computadores k enchiam salas inteiras
 - + de 20000 válvulas
 - ligar plugboard ao computador
 - cálculos numéricos, tabelas, etc

2) Segunda geração (1955-1965): transistores, sistemas por batchs

- programador traz card para IBM 1401 \rightarrow 1401 grava card em tape \rightarrow operador leva tape para IBM 7094 \rightarrow 7094 faz computação \rightarrow operador leva tape para 1401 \rightarrow 1401 imprime output
- 3) Terçeira geração (1965-1980): ICs e multiprogramação
 - System/360 → computador k daria para fazer as 2 coisas → 1º a usar ICs → + potente
 - SO do 360 demasiado complexo
 - Multiprogramação: dividir memória em várias partições → enquanto um trabalho espera por I/O, outro pode ser processado → CPU ocupado quase 100% do tempo
 - Spooling: ler trabalhos das cards para o disco assim k eles chegam (1401 desnecessário)
 - tempo de resposta enorme → pequenos bugs dificéis de corrigir → timesharing → variante da multiprogramação → computador fornece serviço interactivo rápido para quem precisa com mais urgência
 - MULTICS → poder computacional através de tomadas (tipo energia eléctrica)
 - Minicomputadores → série PDP
 - UNIX desenvolvido a partir de um minicomputador por um trabalhador da MULTICS

4) Quarta geração (1980-presente): Computadores pessoais

- LSI circuits → chips com milhares de transistores num cm² → era dos PCs (microcomputadores)
 → muito barato → abre a possibilidade de toda a gente comprar um PC
- 1974 → Intel → 8080 → precisava SO → Garz Kildall → CP/M → K. pediu direitos e formou Digital Research
- 1980s → IBM → IBM PC → precisava SO → Bill Gates → DOS → MS-DOS

- Gates vende SO a fabricantes MAS Kildall vende SO a utilizadores finais
- invenção do GUI
- Steve Jobs → computador Apple → Apple com GUI → Lisa (fracasso) → Macintosh (sucesso) →
 Mac + user friendly e + barato k Lisa
- Microsoft → SO com GUI → Windows → funcionava sobre o MS-DOS → Win95 freestanding (SO) → Win98 (16 bits) → Win NT → 32 bits → WinNT5 = Win2000 → WinMe
- UNIX → Linux → GUI = X Windows
- Network OS → existência de múltiplos computadores k se podem ligar uns aos outros e partilhar ficheiros
- Distributed OS → OS k gere vários processadores
- ➤ Ontogeny recapitulates Phytogeny → cada nova espécie passa pelo desenvolvimento de todos os antecessores

1.3. A Diversidade de Sistemas Operativos (OS Zoo)

- 1) SO de Mainframes: processar vários trabalhos simultâneamente; número considerável de I/O
- 2) SO de Servidores: funcionam em servidores; servem muitos utilizadores ao mesmo tempo; permitem partilha de recursos de HW e SW
- 3) SO de Sistemas Multiprocessador: gerem vários processadores em termos de escalonamento, etc
- 4) SO de Computadores Pessoais: providenciar interface amigável ao utilizador; Windows, MacOS, Linux, etc
- 5) SO de Tempo-Real: cumprir metas de tempo; gerir evente k TÊM de ocorrer em determinado momento → hard real-time system; falhar meta pode ser aceitável → soft real-time system (áudio digital, sistemas multimédia)
- 6) SO Embebidos: PDAs, SO de aparelhos k não são computadores (TV, micro-ondas, télémoveis, etc); PalmOS, Windows CE (Consumer Electronics)
- 7) SO de Smart Card: cartões de crédito; uma única função: pagamentos; orientados a Java

1.4. Revisão do Hardware dos Computadores

1) Processadores

- Processador (CPU): Elemento activo do sistema que executa processos. Obtém instruções da memória, descodifica-as e executa-as.
- multiprogramação → gurdar registos para posterior reutilização
- pipeline: fetch, decode, execute separados
- superscalar CPU: fetch, decode → holding buffer → execute
- Modo núcleo (Kernel Mode): Modo privilegiado do processador, para o qual todas as instruções estão disponíveis. Só o Sistema Operativo é que tem acesso a este modo.
- Modo utilizador (User Mode): Disponível um subconjunto das instruções do CPU. É neste modo que correm as aplicações.
- chamada ao sistema (system call): mecanismo usado para requisitar um serviço do modo núcleo do SO

2) Memória

- Hierarquia da memória
 - Registos: tão rápidos qto a CPU
 - Cache
 - Memória Principal: RAM
 - <u>Discos Magnéticos</u>: + barato; lento; aparelho mecânico
 - <u>Tapes Magnéticas</u>: baratíssimo, pode-se remover; usado para backups

- Memória e Gestão de memória: Divisão estruturada da memória de modo a ser possível o carregamento de diversos programas na memória principal.
- Realocação e Protecção: Existência de mecanismos que permitam o crescimento da memória de dados de um programa. (Base/Limit Registers)

3) Dispositivos I/O

- dispositivos I/O → controlador, próprio dispositivo
- controlador apresenta interface simples ao SO
- driver do dispositivo (device driver) → SW k "fala" com o controlador enviando instruções e aceitando respostas; funciona em MN
- SO → driver → controlador → dispositivo
- Formas de colocar o Driver no Núcleo:
 - ligar o núcleo ao driver e reiniciar (UNIX)
 - entrar num ficheiro do SO dizendo k o driver é necessário e reiniciar (Windows)
 - SO aceita novos driver sem reiniciar (USB, etc)
- Formas de realizar Input e Output:
 - busy waiting
 - interrupt
 - uso de um chip DMA (Direct Memory Access)

4) Buses

Principais:

- IBM PC ISA (Industry Standard Architecture)
- PCI (Peripheral Component Interconnect): usado com a maioria dos dispositivos I/O de alta velocidade

Especializados:

- IDE: ligação de dispositivos como discos e CD-ROMs
- USB (Universal Serial Bus): ligação dos dispositivos I/O de baixa velocidade, como teclado, rato; driver único; ligados sem necessidade de reiniciar
- SCSI (Small Computer System Interface): ligações de alto desempenho como discos rápidos, scanners e outros dispositivos que requerem muita potência

Outros

- IEEE 1394 (FireWire):ligação de câmeras digitais e outros dispositivos multimédia
- Plug and Play: dispositivos I/O recebem automaticamente níveis de interrupt e endereços I/O
- A tecnologia Plug and Play (PnP), que significa "ligar e usar", foi criada com o objectivo de fazer com que o computador reconheça e configure automaticamente qualquer dispositivo que seja instalado, facilitando a expansão segura dos computadores e eliminando a configuração manual.

1.5. Conceitos dos Sistemas Operativos

1) Processos

- Um processo é basicamente um programa em execução. Num sistema multi-programado, vários processos podem estar a correr simultaneamente. Contudo, quando existe um só processador, apenas um processo pode utilizá-lo em cada instante temporal. Os processos concorrem pelo processador e cooperam entre si para realizar tarefas mais complexas.
- Espaço de endereçamento: lista de localizações na memória; contém o programa executável e os seus dados
- Tabela de processos (process table): tabela k guarda todas as informações de um processo quando este é suspenso de modo a poder continuar o trabalho onde parou
- Processo-filho: processo criado por outro processo

Comunicação entre processos (ver Tema 2)

2) Impasses (Impasses)

 Impasse: situação em k 2 processos estão bloqueados pk cada um espera por algo k o outro já tem

3) Gestão de Memória

- memória pode conter vários programas ao mesmo tempo → gestão e protecção
- memória virtual (ver Tema 3)

4) Input/Output

• I/O gerido pelo SO (ver Tema 5)

5) Ficheiros (Sistemas de Ficheiros)

- Ficheiros → modelo abstracto do disco
- Directoria → forma de agrupar ficheiros
- Sistema de Ficheiros → hierarquia
- Outros conceitos: path name, root directory, working directory, mounted file system, block special files, character special files, pipe (ver Tema 4)

6) Segurança

Exemplo: rwxr-x-x → Owner / Other Group Members / Everyone else (directory x search)

7) Shell → esta parte tem k ser treinada no Ubuntu

- SO pode ser visto como um código que executa as chamadas ao sistema;
- Interpretador de comandos, apesar de não ser parte do sistema operacional, faz uso das chamadas
- ao sistema para interfacear o usuário e o SO
- Exemplo: dir, ls, clear, cls.

8) Reciclagem de Conceitos

Exemplo: "contiguously allocated files" em CD-ROMs

1.6. Chamadas ao Sistema (System Calls)

- Uma chamada ao sistema (system call) é o mecanismo usado pelo programa para requisitar um serviço do SO, ou mais especificamente, do modo núcleo do SO.
- Fazer uma chamada ao SO é como realizar uma chamada a um procedimento, contudo chamadas ao sistema são executadas em MN e chamadas a procedimentos em MU
- Chamadas ao Sistema para Gestão de Processos: fork, waitpid, execve, exit
- Chamadas ao Sistema para Gestão de Ficheiros: open, close, read, write, Iseek, stat
- Chamadas ao Sistema para Gestão de Directorias: mkdir, rmdir, link, unlink, mount, unmount
- Chamadas ao Sistema Diversas: chdir, chmod, kill, time

1.7. Estrutura de um Sistema Operativo

1) Sistemas Monolíticos

- exemplo mais comum de SO, no qual aparentemente não existe estrutura
- qualquer função do SO pode comunicar com qualquer uma das outras

2) Sistemas em Camadas (Layered Systems)

- SO estruturado segundo um conjunto de camadas funcionais
- cada camada utiliza serviços de camadas que lhe são interiores
- cada camada é uma máquina virtual com uma interface bem definida
- camada mais baixa (gestão de processos) corresponde ao núcleo do sistema operativo
- Camadas
 - Camada 0: Gestão de Processos

- Camada 1: Gestão de Memória
- Camada 2: Comunicação Operador-Processo
- Camada 3: Gestão de Input/Output
- Camada 4: Programas do Utilizador
- Camada 5: Operador

3) Máquinas Virtuais

- máquina implementada através de SW que executa programas como um computador real
- cópia isolada, e totalmente protegida, de um sistema físico
- computador fictício criado por um programa de simulação
- cada processo recebe uma cópia exacta do computador actual

4) Exokernel

- cada utilizador recebe um clone exacto do computador actual
- VM1: blocos 0-1023; VM2: blocos 1024-2047; etc
- exokernel → organiza recursos das várias VM e impede-as de interferir umas com as outras
- cada VM acha k tem o seu próprio disco

5) Modelo Cliente-Servidor

- mover código para camadas superiores
- retirar o máximo de código do núcleo (kernel) deixando um microkernel
- implementar maioria do SO em processos
- processo cliente comunica com processo servidor através de mensagens k passam pelo núcleo
- SO encontra-se organizado segundo módulos à volta de um núcleo (kernel)
- núcleo geralmente pequeno (Micro-kernel), comunicando com o hardware e estabelecendo a comunicação entre os diversos módulos
- processo cliente e de processo servidor correm em modo utilizador
- facilmente adaptável a sistemas distribuídos; estrutura mais estável (teoricamente...)

Tema 2 - PROCESSOS, TAREFAS E IMPASSES

2.1. Processos

2.1.1. O Modelo de Processo

- Processo: Entidade activa, que corresponde a um programa em execução. Cada processo tem um espaço de endereçamento próprio. A gestão de processos é da responsabilidade do sistema operativo, que utiliza estruturas de dados (process tables) que descrevem o contexto de execução de cada processo. O próprio sistema operativo é também um conjunto de vários processos.
- Programa: Sequência de instruções sem actividade própria (não confundir com processo)
- Multi-programação: Num sistema multi-programado, mesmo que só exista um processador é possível vários processos estarem activos simultaneamente. Contudo, em cada instante temporal, apenas um deles pode utilizar o processador. A esta ilusão de vários processos correrem aparentemente em paralelo, dá-se o nome de pseudo-paralelismo. Não devem ser feitas assunções em relação à ordem de comutação do processador, devido a: Existência de interrupções, Falta de recursos, Entrada de processos prioritários. Depois de uma comutação do processador, o próximo processo a utilizá-lo é escolhido pelo sequenciador de processos do SO. Os vários processos "competem" entre si pela atenção do processador. Mas também podem trabalhar em conjunto para a realização de tarefas mais complexas. Esta cooperação exige ao SO a existência de mecanismos de sincronização e comunicação entre processos.

2.1.2. Criação de Processos

- Principais eventos que causam a criação de processos:
 - 1. Inicialização do sistema
 - 2. Execução de uma chamada ao sistema de criação de um processo por parte de outro processo
 - 3. Criação de um processo a pedido do utilizador
 - 4. Inicialização de um trabalho batch (batch job)
- daemons: processos de fundo k aguardam sinais (e-mail, impressão, etc)
- $\underline{\text{fork}} \rightarrow \text{cópia}$ exacta do processo pai \rightarrow mas espaço de endereçamento diferente \rightarrow modificações no filho não são visíveis nem para o pai \rightarrow filho executa execve para mudar a sua imagem de memória

2.1.3. Terminação de Processos

- Condições que causam a terminação de processos:
 - 1. Saída normal (voluntária): acaba o seu trabalho → exit ; clique na cruz no canto da janela
 - 2. Saída de erro (voluntária): compilação de um ficheiro k não existe → pop-up dialog box
 - 3. Saída fatal (involuntária): erro causado pelo processo; bug; instruções ilegais; dividir por 0
 - 4. Terminado (killed) por outro processo (involuntária): Processo A "mata" Processo B → kill

2.1.4. Hierarquias de Processos (UNIX)

- prcesso pai e processo filho continuam associados
- processo filho pode criar + processos → hierarquia
- processo e seus descendentes → Grupo de Processos
- envio de um sinal (teclado) → todo o grupo
- UNIX → processo init → árvore de processos com init na raiz
- Windows → sem hierarquia de processos

2.1.5. Estados de um Processo

- Em Execução (Running): O processo está a utilizar o processador
- Executável (Ready): O processo está activo, mas está à espera de ter a atenção do processador, que nesse instante está dedicado a outro processo
- Bloqueado (Blocked): O processo está inactivo ...
 - à espera que termine uma operação de I/O
 - à espera que outro processo liberte recursos
 - devido à ocorrência de uma page fault não possui recursos na memória principal
- process-structured OS → processos sequênciais e camada inferior com escalonador (Scheduler)

2.1.6. Implementação de Processos

- Cada vez que ocorre uma comutação de processos, o SO salvaguarda e actualiza informação relevante na Process Table do processo que "perdeu" a CPU
- os interrupts é k causam as comutações de processos
- Passos de uma Interrupção:
 - 1. HW guarda program counter (entre outros) na pilha (stack)
 - 2. HW carrega o novo programa indicado no vector de interrupção
 - 3. procedimento em assembly guarda os registos
 - 4. procedimento em assembly gera nova pilha
 - 5. procedimento em C lê input
 - 6. escalonador decide qual o próximo processo a trabalhar

- 7. controlo devolvido ao procedimento em assembly
- 8. procedimento em assembly inicia novo processo

2.1.7. Escalonamento

2.1.7.1. Introdução ao Escalonamento

- Quando ocorre uma comutação de processos, o escalonador (scheduler) escolhe um processo para o qual se atribui a CPU
- A escolha é feita de acordo com um dado algoritmo de escalonamento
- Após a escolha do sequenciador, o despachante (dispatcher) encarrega-se de colocar o processo em execução.
- > timesharing trouxe complexidade aos algoritmos de escalonamento
- Comportamento dos Processos
 - → impulso de computação (CPU burst) → CPU é utilizado
 - → impulso de I/O (I/O burst) → espera-se por resposta de dispositivo externo
 - → processos de computação (compute-bound) → impulsos de computação longos
 - → processos de I/O (I/O-bound) → impulsos de computação curtos → prioritários

Quando escalonar?

- → quando um processo é criado → lançar pai ou filho
- \rightarrow quando um processo termina \rightarrow escolher outro
- → quando um processo bloqueia → devia considerar-se razão do bloqueio, mas escolanador burro
- → quando ocorre uma interrupção I/O → considerar processo k esperava pelo I/O
- → algoritmos de escalonamento não-preemptivos → deixam funcionar processo até k bloqueie
- → algoritmos de escalonamento preemptivos → deixam funcionar durante um tempo máximo → interrupção do relógio (clock interrupt)
- > Categorias de Algoritmos de Escalonamento (dependem do tipo de sistema)
 - 1. Sistema batch \rightarrow utilizador à espera \rightarrow alg. não-preemptivos \rightarrow aumento do desempenho
 - 2. Sistema interactivo → preempção é essencial
 - 3. Sistema em tempo real → preempção nem sempre é necessária → processos rápidos

Objectivos dos Algoritmos de Escalonamento

- Todos os Sistemas
 - → Justiça → garantir que todos os processos terão direito a tempo de CPU
 - → Prioridades → dar maior tempo de CPU aos processos com maior importância
 - → Equilíbrio → manter os recursos do sistema com uma taxa de ocupação equilibrada
- Sistemas Batch
 - → Throughput → maximizar o número de trabalhos por hora
 - → Turnaround time → minimizar tempo entre submissão e terminação
 - → Utilização da CPU → manter CPU sempre ocupada
- Sistemas Interactivos
 - → Tempo de Resposta → deve ser curto (interacção)
 - → Proporcionalidade → responder às expectativas dos utilizadores (ex. ligar/desligar Internet)
- Sistemas em Tempo-Real
 - \rightarrow Cumprir metas (deadlines) \rightarrow evitar perda de dados
 - ightarrow Previsibilidade ightarrow um mesmo programa deve ser correctamente executado, independentemente da carga do sistema (Sistemas Multimédia)

2.1.7.2. Escalonamento em Sistemas Batch

- **▶** First-Come First-Served
 - alg. não preemptivo; tem uma fila de espera
 - em caso de bloqueio, processo colocado no fim da fila
 - Vantagem: simples, justo
 - Desvantagem: processos de computação demoram muito tempo a concluir
- > Shortest Job First
 - Vantagem: diminui turnaround time
- Shortest Remaining Time Next
 - Vantagem: trabalhos novos e curtos são tratados rapidamente
- Three-Level Scheduling
 - admission scheduler → selecção de uma mistura de processos de computação e de I/O; admitir trabalhos curtos primeiro
 - memory scheduler → espaço insuficiente → trabalho enviado para disco
 - grau de multiprogramação: quantidade de processos em memória
 - CPU scheduler → escolhe um processo para usar a CPU

2.1.7.3. Escalonamento em Sistemas Interactivos

Round-Robin Scheduling

- a cada processo é atribuído o seu quantum → alg. preemptivo
- quantum: intervalo de tempo em k um processo é autorizado a funcionar
- quantum usado ou processo bloqueado → processo colocando no fim da fila
- ideia implícita → todos os processos têm a mesma importância
- Desvantagens:
 - quantums curtos → muitas comutações → desperdíçio da CPU
 - quantums longos → poucas comutações → tempo de resposta longo
- Solução: quantum > impulso de CPU → preempção raramente acontece → eliminação da preempção → comutações acontecem "apenas" quando são necessárias

Priority Scheduling

- existe prioridade
- evitar monopolização por parte dos processos de alta prioridade → diminui-se as suas prioridades a cada interrupção do relógio OU atribui-se um quantum máximo
- alg. k beneficia processos de I/O \rightarrow prioridade = $\frac{1}{f'}$, onde f é a fracção do último quantum k um processo usou
- agrupar em classes de prioridade e usar Round-Robin dentro de cada classe → prioridades baixas são tratadas quando prioridades altas estão vazias

Multiple Queues

- divisão em classes
- classe N → N quantums
- processo gasta quantum todos → movido para classe seguinte

Shortest Process Next

- não se conhece o tempo de cada processo → estimativas → comportamentos anteriores
- Guaranteed Scheduling
 - N processos → cada um recebe 1/N dos ciclos da CPU → funciona com rácios
- Lottery Scheduling
 - distruição de bilhetes de lotaria

- decisão de escalonamento → sorteia-se um número
- processos prioritários recebem mais bilhetes → aumento da probabilidade
- processos k cooperam podem partilhar bilhetes (bloqueio)

Fair-Share Scheduling

- tem-se em consideração o dono (utilizador) do processo
- cada utilizador recebe uma fracção da CPU
- exemplo (50%): User 1 tem processos: A,B,C,D; User 2 tem processo X → A,X,B,X,C,X,D,X,A,X,...

2.1.7.4. Escalonamento em Sistemas em Tempo-Real

- tempo → papel essencial
- dispositivos físicos geram estímulos → computador tem k reagir adequadamente num determinado intervalo de tempo
- hard real time → metas absolutas
- soft real time → é aceitável perder-se uma meta ocasionalmente
- dividir programa em vários processos → comportamento conhecido previamente → muito curtos
 → evento externo → escalonador gere processos de modo a k todas as metas sejam cumpridas
- eventos periódicos → mesmo periodo
- eventos aperiódicos → periodos diferentes
- um sistema em tempo-real é escalonável só se $\sum_{i=1}^m \frac{C_i}{P_i} \leq 1$
- alg. estáticos → decisões previamente tomadas
- alg. dinâmicos → decisões tomadas na hora do escalonamento

2.2. Tarefas

2.2.1. O Modelo de Tarefa

- Tal como os processos, as tarefas são também entidades activas. Um processo pode ser composto
 por várias tarefas que partilham o mesmo espaço de endereçamento. Processos diferentes possuem
 recursos diferentes, mas um conjunto de tarefas dentro do mesmo processo partilha os mesmos
 recursos.
- Cada tarefa tem registos, program counter, stack e estado próprios (running, ready, blocked, terminated)
- não existe protecção entre tarefas pk: (1) é impossível ; (2) é desnecessário, as tarefas cooperam entre si e não lutam entre si
- cada tarefa tem a sua própria pilha (stack)
- uma tarefa pode criar outra → com ou sem hierarquia → thread_create
- tarefa fecha-se a si própria → thread_exit
- uma tarefa pode esperar por outra → thread wait
- não há interrupções de relógio para tarefas → escalonamento é feito através da chamada thread_yield → tarefas desistem voluntáriamente da CPU para permitir k outras trabalhem
- Algumas complicações que as tarefas introduzem:
- fork → processo filho deve ter as mesmas tarefas k processo pai? tarefas bloqueadas?
- partilha de dados → se uma tarefa fecha um ficheiro enquanto outra o está a ler? getão dos pedidos de alocação de memória?

2.2.2. Utilização de Tarefas

• Razões principais da existência de tarefas

- Decomposição de uma aplicação em várias tarefas que se executam quase simultâneamente
- Facilidade de criação e destruição das tarefas
- Divisão em tarefas de computação (CPU-bound) e tarefas de I/O (I/O-bound)

Exemplos de utilização de tarefas:

- ➤ Processador de texto → podem existir tarefas para:
 - Ler input do teclado
 - Reformatar o documento
 - Salvar o documento automaticamente, etc.
- ➤ Web Server → dois tipos de tarefas
 - "dispatcher" → sempre que chega um pedido de página, a tarefa "dispatcher" lança uma tarefa "worker"
 - "worker" → procura a página pedida na cache de páginas, caso não a encontre, terá que ir buscá-la ao disco

• Formas de construir um servidor:

- Threads → Parallelism, blocking system calls
- Single-threaded process → No parallelism, blocking system calls
- Finite-state machine → Parallelism, nonblocking system calls, interrupts

2.2.3. Implementar Tarefas no Espaço do Utilizador

- gerir as tarefas em MU
- núcleo não sabe da existência das tarefas
- geridas pelos procedimentos thread_create,exit,wait,yield,etc.
- cada processo tem a sua própria tabela de tarefas (thread table)

Vantagens:

- podem-se usar tarefas num SO k não suporta tarefas
- comutação de tarefas muito rápida
- cada processo tem o seu próprio algoritmo de escalonamento

Desvantagens:

- chamadas de bloqueio podem interferir e bloquear outras tarefas
- quando ocorre uma falta de página (page fault), o processo é bloqueado apesar de outras tarefas ainda poderem funcionar
- como as interrupções não têm influência no escalonamento de tarefas, uma tarefa pode trabalhar indefinidamente se não usar thread_yield
- programadores querem tarefas que fiquem bloqueadas com frequência

2.2.4. Implementar Tarefas no Núcleo

- núcleo gere tarefas
- tabela de tarefas única situada no núcleo
- criação/destruição de tarefas → chamada ao núcleo → núcleo actualiza tabela de tarefas
- chamadas de bloqueio de tarefas → chamadas ao sistema
- qdo 1 tarefa bloqueia, núcleo escolhe outra (do mesmo ou de outro processo)
- alto custo de criação/destruição de tarefas → reciclagem de tarefas → desactivada → reactivada

2.2.5. Implementações Híbridas

- objectivo → reunir vantagens das tarefas em espaço do utilizador e das tarefas de núcleo
- mistura desses dois métodos

2.2.6. Activações do Escalonador

- implementação híbrida
- imitar funcionalidades das tarefas de núcleo
- qdo 1 tarefa bloqueia → deixar funcionar 1 tarefa do mesmo processo
- eficiência → evitar transições desnecessárias entre MU e MN
- uso de processadores virtuais
- bloqueio → núcleo notifica processo → upcall → escalonamento de tarefas (dentro do processo)

2.2.7. Tarefas Pop-Up

- tarefa pop-up -> tarefa cuja criação é causada pela chegada de uma mensagem
- criação instantânea, devido à tarefa ser nova e não ter histórico → nenhuma informação precisa de ser carregada

2.2.8. Tornar Código de Tarefas-Únicas em Multitarefas

- maioria dos programas escritos para tarefas-únicas -> torná-los utilizáveis para multitarefas
- 1º problema > Variáveis Globais:
 - possível solução → proibir variáveis globais → quase impossível
 - outra solução → atribuir a cada tarefa a sua própria variável global → acesso complicado
 - introduzir novos procedimentos de biblioteca (library procedures) para gerir essas variáveis globais privadas
 - tarefa usa procedimento → acessa apenas os seus próprios dados
- 2º problema → Procedimentos de Biblioteca podem ser usados só por uma tarefa de cada vez:
 - solução 1 → procedimento em uso deixa procedimento inválido k leva a crash
 - solução 2 → atribuir a cada procedimento um bit adicional k indica se o procedimento está a ser usado ou não → elimina grande parte do paralelismo
- 3º problema → Sinais (núcleo não sabe para k tarefa os deve enviar)
- 4º problema → Pilhas (Stacks) → núcleo não sabe quando é k as tarefas precisam de mais espaço
- problemas corrigíveis, mas soluções difíceis e soluções têm k suportam tarefas-únicas também

2.2.9. Escalonamento de Tarefas

- 2 níveis de paralelismo → processos e tarefas
- Tarefas no Espaço do Utilizador
 - escalonamento de processos e de tarefas separados
 - alg. de escalonamento de tarefas comuns → round-robin, priority
 - ex: A1,A2,A3,B1,B2,B3,A1,A2,A3,...
- Tarefas no Núcleo
 - núcleo escolhe tarefa (não tem k considerar o processo ao qual pertence)
 - ex: A1,B1,A2,B2,A3,B3,A1,B1,...
- é preferível deixar trabalhar tarefas do mesmo processo para evitar comutações entre processos

2.3. Comunicação entre Processos (Interprocess Comunnication – IPC)

- Modos de comunicação entre processos:
 - Passagem de informação de um processo para outro
 - Processos não devem atrapalhar uns aos outros em regiões críticas
 - Ordem quando existe dependência entre processos
- tudo isto tb é válido para tarefas

2.3.1. Condições de Disputa (Race Conditions)

- Uma condição de disputa é uma situação que ocorre quando dois ou mais processos lêem e escrevem (n)os mesmos dados e o resultado final depende do proceso que acedeu aos dados por último.
- Exemplo: impressora, spooler directory, printer daemon

2.3.2. Regiões Críticas

- região crítica → secção do programa onde são efectuados acessos (para leitura e escrita) a recursos partilhados por dois ou mais processos
- é necessário assegurar que dois ou mais processos não se encontrem simultaneamente na região crítica → exclusão mútua
- assegura-se a exclusão mútua recorrendo aos mecanismos de sincronização fornecidos pelo SO
- Estas afirmações são válidas também para as tarefas (é ainda mais crítico, pois todas as tarefas dentro do mesmo processo partilham os mesmos recursos)
- Regras para programação concorrente (evitar condições de disputa):
 - 1. Dois ou mais processos não podem estar simultaneamente dentro de uma região crítica
 - 2. Não se podem fazer assunções em relação à velocidade e ao número de CPUs
 - 3. Um processo fora da região crítica não deve causar bloqueio a outro processo
 - 4. Um processo não pode esperar infinitamente para entrar na região crítica

2.3.3. Exclusão Mútua com Espera Activa (Busy Waiting)

1) Disabling Interrupts

- assim k 1 processo entra na sua região crítica, desliga as interrupções de modo a não ser incomodado por outro processo, gdo sair, volta a ligar as interrupções
- não se deve dar essa liberdade aos processos → risco: um processo pode não reactivar as interrupções
- desligar interrupções é permitido pelo núcleo e pode ser muito útil, mas não é aconselhável como mecanismo de exclusão mútua

2) Lock Variables

- considerar uma variável de trancar partilhada
- $0 \rightarrow \text{pode entrar na região crítica}$; $1 \rightarrow \text{não pode entrar}$
- contém mesmo erro fatal de "spooler directory" → pode levar a condições de disputa

3) Strict Alternation

- variável k indica qual dos processos pode entrar na região crítica
- qdo um processo sai, muda o valor e outro (k corresponde áquele valor) pode entrar
- processos k estão fora testam variável em espera activa (busy waiting)
- esperas activas devem ser evitadas pk reduzem a eficiência do processador
- método não aconselhável qdo temos processos lentos e rápidos → viola Regra 3

4) Peterson's Solution

alg. consiste em 2 procedimentos: enter_region, leave_region; var.glob.: turn, interested[N]

- enter_region[0] → turn=0 → interested[0]=TRUE → leave_region[0] → interested[0]=FALSE
- processo 1 em espera activa até processo 0 sair da região crítica
- 5) The TSL Instruction (Test and Set Lock)
 - uma instrução do processador carrega num registo o valor lido de uma posição e de seguida escreve nessa posição um valor diferente de zero (e.g. 1) → compara valor lido com 0 → se for 0, entra; se não for 0, espera activa
 - enter_region → TSL → busy waiting; leave_region → lock=0

2.3.4. Sleep and Wakeup (Adormecer e Acordar)

- Duas chamadas ao sistema que funcionam do seguinte modo:
- Sleep() → causa bloqueio ao processo que a invoca
- Wakeup(PID) → desbloqueia o processo identificado por PID
- A utilização destas duas chamadas evita esperas activas, e em conjunto com outros mecanismos (e.g. TSL) consegue-se garantir a exclusão mútua
- Problema → lost Wakeup signal → processo manda "acordar" o outro sem este ter "adormecido" ainda → possível solução → wakeup bit → esta solução não funciona sempre → inválida

2.3.5. Semáforos (Semaphores)

- Um semáforo consiste basicamente num número inteiro não negativo
- Foram originalmente sugeridas duas operações atómicas (indivisíveis) sob o ponto de vista do SO:
- UP(Sem) Incrementa em uma unidade o valor do semáforo Sem
- DOWN(Sem) Tenta decrementar em uma unidade o semáforo Sem. Caso o semáforo esteja a "0",
 o processo que invoca DOWN bloqueia até que o valor do semáforo permita o decremento e a
 operação seja finalizada
- acções atómicas (atomic actions)
- implementação de forma indivisível → considerar UP & DOWN como chamadas ao sistema → desligar interrupções durante as suas execuções
- no caso de múltiplas CPUs → proteger semáforo com Instrução TSL → permite apenas 1 CPU
- semáforos resolvem problemas de exclusão mútua e problemas de sincronização

2.3.6. Mutexes

- qdo a funcionalidade de contagem dos semáforos não é necessária, usa-se uma versão simplificada de semáforo → mutex
- mutexes apenas servem para exclusão mútua
- mutex → variável k pode ter 2 estados: destrancado, trancado (unlocked, locked)
- representação em integer
- 2 procedimentos: mutex_lock, mutex_unlock
- mutex_lock → LOCKED → thread_yield → sem espera activa (no busy waiting)
- Como é que processos, que têm obviamente espaços de endereçamento diferentes, podem partilhar um semáforo?
 - semáforos guardados no núcleo → acesso através de chamadas ao sistema
 - a maioria dos SOs oferece maneira de os processos partilharem uma parte do seu espaço de endereçamento com outros processos
 - usar um ficheiro partilhado

2.3.7. Monitores

- monitor → primitiva de sincronização de alto nível; colecção de procedimentos, variáveis e estruturas de dados k são agrupadas num tipo especial de módulo ou pacote
- propriedade importante → dentro de um monitor, apenas um processo pode estar activo em cada instante
- tornar regiões críticas em procedimentos de monitor
- condition variables → wait ou signal (parecido com sleep, wakeup)
- diferença entre wait/signal e sleep/wakeup → w/s não são interrompidos por escalonamento
- nem semáforos nem monitores funcionam em troca de informação entre máquinas pk estas não partilham memória umas com as outras

2.3.8. Troca de Mensagens (Message Passing)

- procedimentos de biblioteca: send, receive
- Design de Mensagens
 - rede → mensagens perdidas → solução: receptor envia mensagem de confirmação
 - mensagem recebida, mas confirmação perdida → evitar reenvio → atribuir número (código) a cada mensagem → de modo a poder reconhecer e ignorar uma transmissão jà recebida
 - autenticação tb é um assunto muito importante

2.3.9. Barreiras

- mecanismo de sincronização para grupos de processos
- algumas aplicações são divididas em fases
- regra → só se segue para a fase seguinte quando todos os processos terminaram a fase actual
- barreira → limite entre fases (fronteira)
- ex: cálculo de matrizes de grande ordem

2.4. Problemas Clássicos de Comunicação entre Processos (Classical IPC Problems)

- 1) Problema do Jantar dos Filósofos (The Dining Philosophers Problem)
- 2) Problema do Leitor e Escritor (The Readers and Writers Problem)
- 3) Problema do Barbeiro Adormecido (The Sleeping Barber Problem)

2.5. Impasses (Deadlocks)

→ Um conjunto de processos está num impasse se cada um dos processos está bloqueado à espera de um sinal dependente de outro processo nesse conjunto.

2.5.1. Recursos

- ➤ recurso → dispositivo de HW, pedaço de informação, etc
- > cada recurso só pode ser usado por um processo num determinado instante
- 1) Recursos Preemptíveis e Não-preemptíveis (Preemptable and Nonpreemptable Resources)
 - recurso preemptível: pode ser tirado do processo que o possui sem prejudicar o resultado da computação (memória)
 - recurso não-preemptível: se o recurso for tirado do processo antes de este o libertar, o resultado da computação será incorreto (impressora, gravador de CD, etc)
 - Sequência de eventos necessários para usar um recurso:
 - 1. Requisitar o recurso \rightarrow disponível \rightarrow continuar em 2. ; indisponível \rightarrow sleep
 - 2. Usar o recurso
 - 3. Libertar o recurso

2) Aquisição de Recursos

- associar um semáforo a cada recurso → DOWN → usa recurso → UP
- ordem de reguisição dos recursos deve ser sempre a mesma senão potencial impasse

2.5.2. Introdução aos Impasses

- 1) Condições para um impasse (as 4 têm k estar presentes → impasse)
 - 1. Exclusão Mútua: cada recurso está atribuído a um único processo em um dado intervalo de tempo
 - 2. Espera com Retenção: um processo pode solicitar novos recursos quando ainda está a reter outros recursos
 - 3. Não-preempção: um recurso concedido a um processo não lhe pode ser retirado á força; somente pode ser libertado pelo próprio processo
 - 4. Espera Circular: existe uma cadeia circular de dependência entre os processos

2) Modelação de Impasses

- quadrado → nó de recurso
- círculo → nó de processo
- seta R-P → recurso conedido ao processo
- seta P-R → processo bloqueado à espera do recurso
- ciclo → impasse

3) Estratégias para lidar com impasses

- 1. Ignorar totalmente a existência dos impasses
- 2. Detectar o impasse e recuperar o sistema após a ocorrência deste impasse
- 3. Evitar a ocorrência dos impasses em tempo de execução, ao alocar os recursos aos processos
- 4. Impedir ocorrência de impasses, definindo regras que impedem a existência de uma das quatro condições necessárias.

2.5.3. Algoritmo da Avestruz (The Ostrich Algorithm)

- ignorar o problema → fingir que não existe
- aceitável se a probabilidade de impasse for muito baixa; custo da solução for elevado
- compromisso entre correcção e conveniência/eficiência análogo a muitos em engenharia.

2.5.4. Detecção de Impasse e Recuperação

➢ sistema não tenta prevenir impasses → deixa-os acontecer para lhes tratar da saúde :D

A. Detecção

 Algoritmo e detecção de Impasses (ciclos) → analisa cada nó → segue setas → caso encontre um nó pelo qual jà passou → impasse

B. Recuperação

- a) Recuperação através da Preempção \rightarrow remove-se o recurso manualmente
- b) Recuperação através de Rollback → checkpoint → recomeçar a partir de um checkpoint
- c) Recuperação através da Terminação (Killing) de Processos → "matar" processos até sair do impasse (até destruir o ciclo) → escolha cuidadosa do(s) processo(s) a "matar"

2.5.5. Prevenção de Impasses (Deadlock Prevention)

ideia → garantir k uma das 4 condições de impasse nunca ocorre → impasses impossíveis

1) Atacar a Exclusão mútua

- recorrer a processos auxiliares → printer spooler
- nem todos os recursos se prestam a spooling

- a contenção no acesso a outros recursos (ex. disco, no caso do printer spooler) pode também dar origem a impasses
- ideias importantes → atribuição um recurso apenas quando necessário; minimizar o número de processos que partilham um recurso

2) Atacar a Espera com Retenção

- pedir todos os recursos necessários antes de iniciar tarefa → problemas: (1) processo não sabe, previamente, quais os recursos k vai precisar; (2) processo pode bloquear recursos desnecessáriamente durante muito tempo
- processo deverá libertar todos os recursos que possui, quando o pedido de um recurso conduziria a um
- bloqueio; quando desbloqueado, o processo terá que readquirir todos os recursos de novo

3) Atacar a Não-preempção

retirar recursos a um processo (sem a sua cooperação) é inviável na maioria dos casos

4) Atacar a Espera Circular

- a um processo só pode ser atribuído um recurso de cada vez; tem k libertar recurso para poder requisitar outro → não aconselhável → exemplo: imprimir a partir de uma tape
- numeração global de todos os tipos de recursos → requisição feita por ordem → elimina impasses → MAS ordenação pode ser complicada pk nunca satisfaz todos

2.5.6. Outros Asuntos

1) Two-Phase Locking

- 1ª fase → processo "tranca" (locks) todos os recursos k necessita
- se encontrar algum recurso jà utilizado por outro processo → liberta todos os recursos → reinicia 1ª fase → sem impasses
- 2ª fase → trabalho normal do processo
- método não aplicável em geral → sistemas de tempo-real → há processos k não podem ser reiniciados de qualquer maneira

2) Nonresource Deadlock

- 2 processos podem bloquear-se mutuamente (mesmo sem recursos) → impasse
- ex: ordem de DOWNs em semáforos

3) Starvation (Privação)

- processos k nunca recebem atenção → não é um problema de impasse MAS sim de <u>privação</u>
- ex: Shortest Job First → se entram sempre trabalhos curtos → os longos nunca são atendidos
- evitar privação → First-Come First-Served

Tema 3 – GESTÃO DE MEMÓRIA

- ➤ limitações da memória → hierarquia de memória → Registos, Cache, Memória principal (RAM), Discos (memória secundária), Tapes
- → gestor de memória → parte do SO k gere a hierarquia de memória
- **É** da responsabilidade do sistema operativo gerir a memória disponível no sistema:
 - Representação do estado da memória
 - Atribuição de memória aos processos
 - Libertação da memória
 - Conjugação entre a memória principal e secundária

3.1. Gestão Básica de Memória

1) Monoprogramação sem Swapping nem Paging

- Programas/processos executados um de cada vez
- Formas simples de organizar a memória com um SO e um processo (de baixo para cima):
 - SO em RAM, Pr. em Mem. → mainframes e minicomputadores
 - Pr. em Mem., SO em ROM → Palmtop Computers, sistemas embutidos
 - SO em RAM, Pr. em Mem., Drivers dos disp. em ROM \rightarrow 1ºs PCs (MS-DOS) \rightarrow ROM (BIOS)
- Mediante um comando, o SO carrega o programa em memória principal, e este corre até terminar

2) Multiprogramação com Partições Fixas

- dividir memória em N partições fixas (de tamanhos diferentes)
- cada programa é carregado numa partição com uma dimensão adequada
- parte da partição não utilizada é perdida
- múltiplas filas de espera → desvantagem: pode haver uma partição vazia → desperdíçio
- fila de espera única → partição livre → carrega-se 1º trabalho da fila k lá cabe
- manter interactividade → manter sempre pelo menos uma partição pequena → trabalhos pequenos nunca esperam muito

3) Modelar a Multiprogramação

- processos passam uma fracção P do tempo da sua existência bloqueados em operações de I/O
- se N processos estiverem a correr, a probabilidade da CPU estar desocupada será P^N
- taxa de ocupação do CPU será então dada por $1 P^N \rightarrow$ grau de multiprogramação

4) Análise do Desempenho de Sistemas Multiprogramados

- modelo anterior pode ser usado para analisar sistemas batch
- exemplo: 4 jobs ; 1º job não perde muito qdo 2º é adicionado, ...

5) Realocação e Protecção

- A multi-programação trouxe dois problemas a resolver:
 - realocação → garantir que os endereços referenciados por um programa sejam os correctos independentemente da posição de memória a partir da qual é carregado
 - protecção → impedir que um programa aceda aos endereços de um outro programa
- Soluções:
 - Registo Base → a todos os endereços referenciados pelo programa soma-se o endereço base da partição onde este é carregado. Os programas são escritos como se o primeiro endereço fosse 0.
 - Registo Limite → verifica-se se os endereços referenciados pelo programa se encontram dentro da partição que lhe é atribuída

3.2. Swapping

- em sistemas batch, a gestão básica de memória é suficiente
- em sistemas de timesharing e GUI, há demasiados processos → não cabe tudo na memória → tem k haver trocas (swapping) conforme os programas vão sendo utilizados
- equema que envolve a memória principal e a memória secundária (disco)
- swapping -> consiste em transferir processos da memória principal para o disco e vice-versa
- transferir para o disco um processo bloqueado, e trazer para a RAM um processo pronto
- estratégia utilizada em conjunto com partições de dimensões variáveis
- conduz à proliferação de buracos (fragmentação) → compactação da memória → demora demasiado tempo
- processos com tamanho fixo → alocação de memória simples

- processos k crescem → alocação dinâmica → buraco adjacente : fácil → caso não haja um buraco adjacente, troca-se (swap) outro(s) processo(s) OU o processo é terminado (killed)
- alocar um pouco de memória extra para permitir expansão do processo
- se um processo tem 2 segmentos de expansão (data segment & stack segment), coloca-se data segment em baixo a expandir-se para cima e stack segment em cima a expandir-se para baixo

1) Gestão de Memória com Bitmaps

- estrutura-se a memória em unidades de alocação (blocos) de dimensão fixa
- representa-se o estado da memória através de bitmaps
- 1 representa bloco ocupado
- 0 representa bloco livre
- desvantagem → procurar buracos é uma tarefa lenta

2) Gestão de Memória com Listas Ligadas

- listas ligadas → indicam o bloco inicial e o número total de blocos de um processo (P) ou de um buraco (H, de hole)
- Vantagem: fácil actualização da lista → ex: swap out → substituir P por H → fundir 2 Hs
- Algoritmos:
 - First Fit: procura o primeiro buraco da lista com dimensão suficiente
 - Next Fit: variante do anterior, procura a partir do ponto em que foi encontrado um buraco anteriormente
 - Best Fit: procura o buraco com a dimensão que melhor se ajusta
 - Worst Fit: procura o maior buraco disponível, na esperança de que o espaço que sobra possa ainda ser utilizado por outros programas a carregar no futuro
- aumento do desempenho dos algoritmos se se usar listas separadas: uma para Ps, outra para Hs
- ordenar listas → do + pequeno ao maior bloco → ↗ desempenho de Best Fit
- outro algoritmo → Quick Fit → mantém várias listas de buracos, agrupados de acordo com as suas dimensões → desvantagem: encontrar vizinhos (para possível fusão de buracos) é difícil

3.3. Memória Virtual

- ▶ programas demasiado grandes → não cabem na memória
- → dividir programas em overlays → trabalho muito chato efectuado pelo programador
- ➤ dar esse trabalho ao computador → memória virtual
- não se usa o programa inteiro (visto k não cabe), usa-se apenas as partes necessárias
- 1) Paginação (Paging)
 - Espaço de endereçamento virtual: Espaço de endereçamento que engloba a memória primária e secundária, tirando partido da sua dimensão pode ser muito superior à da memória RAM
 - O endereçamento virtual difere do swapping visto anteriormente; cada processo pode ter partes carregadas em memória principal, partes em memória secundária, ou em ambos os lados
 - Endereços reais: Endereços físicos que correspondem ao acesso aos dispositivos de uma forma directa
 - Endereços virtuais: Endereços utilizados internamente pelo sistema, e que não estão ligados aos dispositivos físicos de uma forma directa; um endereço virtual pode ser muito diferente de um endereço real
 - endereços virtuais são convertidos em endereços reais através de estruturas e algoritmos nos quais intervém o SO e também uma unidade de hardware designada MMU (Memory Management Unit)

- A função da MMU é converter endereços virtuais em endereços físicos; notifica o sistema se for feito um acesso a um endereço virtual que não corresponde fisicamente à memória principal (page fault → trap to kernel)
- Paginação: Método mais comum de gestão da memória virtual
- Páginas (pages): O espaço de endereçamento virtual é divido em blocos de dimensão fixa designadas por páginas. A dimensão de cada página é uma potência de 2
- Molduras de página (page frames): A memória principal é dividida em blocos com a capacidade de alojarem uma página
- Faltas de página (Page faults)
 - qdo é acedida uma página que não se encontra na memória principal, ocorre uma page fault
 - uma page fault é uma excepção que causa bloqueio ao processo em questão
 - carregamento da página em falta, da memória secundária para a memória principal
 - efectuam-se as alterações necessárias na page table, de modo a esta continuar consistente
 - pode ser necessário transferir uma outra página para a memória secundária, de modo a libertar-se uma page frame → nesse caso corre-se o algoritmo de substituição de páginas

2) Tabelas de Páginas (Page Tables)

- 16 bits → 4 bits → número da página ; 12 bits → offset
- MMU → troca 4 bits iniciais (endereço virtual) por outros bits (número da moldura de página)
 → offset é apenas copiado
- tabela de páginas é como uma função → f(nº da página) = nº da moldura de página
- Cada processo tem associado ao seu espaço de endereçamento uma tabela de páginas
- A tabela de páginas de cada processo tem que estar carregada em memória
- Bit de presença: Indica se a página se encontra carregada na memória principal ou não
- Assuntos importantes
 - 1. a tabela de páginas pode ser extremamente grande
 - 2. o mapeamento tem de ocorrer com muita rapidez
- problema: guardar tabelas de páginas enormes na memória → solução: TP Multi-Nível
- Tabelas de páginas multi-nível
 - Guardam-se na memória uma tabela principal (directoria) e as tabelas dos restantes níveis, que contém os descritores das páginas que estão a ser utilizadas pelo processo
 - Estas tabelas têm uma dimensão muito mais pequena do que se fosse utilizado um esquema com um só nível

Estrutura de uma entrada de tabela de páginas

- № da página: indica nº da moldura de página (principal razão da existência de TPs)
- Bit de presença: indica se a página se encontra carregada na memória principal ou não
- Protecção: Bits de protecção da página (ex: read-only, rwx)
- Modificação: bit k indica se a página foi modificada (dirty bit)
- Referência: bit k indica se a página foi usada (grau de utilização)
- Caching: bit k activa/desactiva caching

• TLBs – Translation Lookaside Buffers

- conversão end.virt. para end.fís. → consultar page table → na memória → acessos extra
- para minorar desperdício de tempo feito por estes acessos → MMUs contém geralmente uma espécie de cache para páginas, designada TLB
- TLB mantém um conjunto de descritores das páginas acedidas mais recentemente
- cada processo tende a utilizar mais exaustivamente um pequeno conjunto de páginas
- quando uma página é descartada da memória principal, é também libertada a entrada correspondente na TLB

faltas de TLB geridas pelo HW da MMU ou por SW (pelo SO)

Tabelas de páginas invertidas

- Uma entrada para cada página de memória
- Cada entrada contém:
 - → o endereço virtual da página
 - → o endereço físico
 - → o processo que é dono da página
- Vantagem: diminui a memória necessária para armazenar a tabela
- Desvantagem: pode aumentar o tempo necessário para procurar na tabela

3.4. Algoritmos de Substituição de Páginas (Page Replacement Algorithms)

1) O algoritmo ideal

- sempre que for necessária uma substituição de páginas, a que deveria sair será aquela que só será utilizada daqui a mais tempo → impossível → SOs não conseguem prever o futuro
- aproximação → tentar descartar as páginas que são pouco utilizadas, ou que já não são utilizadas há muito tempo, na esperança de que não venham a ser utilizadas brevemente

2) Algoritmo "Not Recently Used" (NRU)

- quando ocorre uma page fault, este algoritmo classifica as páginas carregadas em memória
- Utilização de dois bits:
 - R (Referenced): indica k a página foi acedida desde a última interrupção do relógio
 - M (Modified): indica k a página foi modificada desde que foi carregada na memória principal
- Estabelecem-se 4 classes diferentes, de acordo com R e M
 - Classe 0: R=0 e M=0
 - Classe 1: R=0 e M=1
 - Classe 2: R=1 e M=0
 - Classe 3: R=1 e M=1
- A página a substituir será uma página aleatória pertencente à classe mais baixa encontrada

3) Algoritmo "First-In, First-Out" (FIFO)

- A página a substituir é a que se encontra carregada há mais tempo na memória principal
- fácil implementação → lista com índices de páginas → a + antiga no topo e a + recente no fim
- à medida que as páginas vão sendo carregadas na memória, os seus índices vão também sendo acrescentados ao fim da lista mantida pelo algoritmo
- Problema: a página que foi carregada há mais tempo pode estar a ser utilizada

4) Algoritmo da Segunda Chance (Second Chance)

- Algoritmo baseado no FIFO, mas que utiliza o bit de referência (R)
- Antes de uma página ser descartada, analisa-se o bit R e, caso este se encontre a "1", então é
 posto a "0", mas a página não é descartada, analisando-se a próxima.
- A página a descartar será a primeira que for encontrada com R=0

5) Algoritmo do Relógio

- Semelhante ao algoritmo da segunda chance, mas a lista de páginas é circular
- Deste modo ganha-se eficiência pois deixa de ser necessário retirar estruturas do topo da lista para as inserir no fim

6) Algoritmo "Least Recently Used" (LRU)

- A página a substituir será a que não é acedida hà mais tempo
- Para tal, guarda-se para cada página uma marca temporal com o tempo do último acesso
- Teoricamente este algoritmo é o que efectua a melhor escolha na página a substituir
- Bom desempenho a um custo elevado

- Na prática, este algoritmo obriga à existência de um temporizador extra (pois as interrupções do relógio são demasiado "lentas")
- Para além disso, exige bastante espaço para guardar as marcas temporais (e.g. 64 bits) sempre que uma página é acedida
- ex: N molduras de páginas → matriz de ordem N

7) Algoritmo "Not Frequently Used" (NFU)

- simulação do LRU em SW
- Associado um contador a cada página carregada em memória, inicializado a zero quando a página é carregada
- Sempre que ocorre uma interrupção do relógio, e para cada página, soma-se o valor do bit R ao contador
- Problema: uma página muito acedida no início, mas que depois deixe de ser acedida fica com um valor elevado no contador, pelo que poderá persistir na memória

8) Algoritmo "Aging"

- Variante do algoritmo NFU, que tenta resolver o problema descrito anteriormente
- Em vez de somar o bit R ao valor do contador, desloca-se o seu conteúdo para a direita com entrada série do bit R
- Deste modo consegue-se que uma página muito acedida no passado, mas que já não está a ser utilizada, fique com o valor do contador a zero após algumas interrupções do relógio
- Algoritmo com melhor relação custo/desempenho

9) Algoritmo "Working Set"

- Paginação a pedido (Demand paging): As páginas de um processo vão sendo carregadas à medida que ocorrem page faults → esta abordagem faz com que ocorram page faults inicialmente, até ser estabelecido o Working Set do processo
- Quando um grupo de processos começa a gerar page faults a um ritmo muito elevado diz-se que se entrou numa fase de thrashing → esta situação deve ser evitada a todo o custo
- O Working Set é o conjunto de páginas utilizadas nos K últimos acessos de memória
- Se todo o Working Set de um processo está carregado em memória → não ocorrem page faults
- Tirando partido deste facto, existem algoritmos de substituição de páginas que funcionam tendo em conta o working set de um processo
- A ideia será substituir páginas que não se encontrem dentro do working set de um processo
- qdo ocorre uma comutação de processos → prepaging → antes do processo correr, o SO carrega para a memória o Working Set
- tempo virtual corrente (current virtual time) → tempo k 1 processo usou desde k foi iniciado
- Algoritmo → encontrar página k não está no WS e retirá-la

10) Algoritmo WSClock

• mistura entre Working Set e Relógio

3.5. Questões de Concepção de Sistemas de Paginação

1) Políticas de alocação local vs global

- exemplo: 3 processos \rightarrow A, B, C \rightarrow falta de página em A \rightarrow 2 hipóteses:
 - → trocar página do próprio processo (A) → alg. de substituição de páginas "local"
 - → trocar página de qquer processo (A,B,C) → alg. de substituição de páginas "global"
- alg. globais funcionam melhor qdo o Working Set pode variar
- alocar um nº de páginas "proporcionais" a cada processo → no entanto, deve dar-se um mínimo de páginas a cada processo → processos pequenos tb devem ter hipótese de funcionar
- gestão da alocação → alg. PFF → indica qdo ↗ ou ↘ alocação de páginas de um processo

- atribuição de páginas ↗ faltas de página ↘ → manter equilíbrio entre estes 2 conceitos
- por vezes, escolha alg. local/global é independente do próprio alg. escolhido (FIFO, LRU, etc)
- alg. do Working Set (ou WSClock) só faz sentido se for local

2) Controlo de Carga (Load Control)

- Problema: qdo um processo precisa de + mem. mas nenhum outro precisa de mem. → tendência para faltas de página → thrashing
- Solução: parar um (ou +) processo(s) → trocá-lo (swap) para o disco → libertar mem.
- escolher processo a parar de modo a k o processador não fique parado → I/O-bound
- mesmo com o Paging, o Swapping ainda é necessário

3) Tamanho das Páginas (Page Size)

- Argumentos a favor de páginas pequenas:
 - programa pequeno → desperdíçio de espaço na página → fragmentação interna
 - páginas grandes → grandes partes do programa em memória, mas não utilizadas
- Argumentos a favor de páginas grandes:
 - páginas pequenas → muitas páginas → tabela de páginas enorme
- overhead: processamento ou armazenamento em excesso
- s =tamanho médio dos processos em bytes
- p = tamanho das páginas
- e = entrada na tabela de páginas
- $overhead = \frac{se}{p} + \frac{p}{2} \Rightarrow derivada(p): -\frac{se}{p^2} + \frac{1}{2} \Rightarrow iguala-se \ a \ 0 \Rightarrow valor \ óptimo: \ p = \sqrt{2se}$
- ex: s=1MB, e=8bytes \rightarrow p=4KB

4) Instruções Separadas e Espaços de Dados (Separate Instruction and Data Spaces)

- maioria dos computadores tem espaço de endereçamento suficiente para programa e dados
- problema: esp.ender. pequeno demais
- solução: esp.ender. separados para instruções (texto do programa) e dados
- I-space & D-space
- paginação indepenente → cada uma tem a sua tabela de páginas
- este método não traz complicações e duplica o esp.ender. disponível

5) Páginas Partilhadas (Shared Pages)

- partilhar programas → + eficiente partilhar as páginas
- I/D-spaces facilita partilha → processos partilham a mesma TP para o seu I-space → cada um tem TP diferentes para o seu D-space
- ex: A,B partilham progr. → A termina → MAS programa não deve ser fechado pk B ainda o usa
- dados podem ser partilhados em READ-ONLY

6) Política de Limpeza (Cleaning Policy)

- daemon de paginação: processo de fundo k verifica o estado da memória periodicamente e escreve as páginas sujas (dirty) no disco
- gravar páginas modificadas na última hora pode ser pouco eficiente → paging daemon acelera
- paging daemon tenta manter um certo número de molduras de página livres
- usa lista circular com apontador (tipo Relógio)

7) Interface da Memória Virtual

- programadores podem ter controlo sobre a memória
- pode permitir k 2 processos partilhem a msm página → ↗ do desempenho
- memoria partilhada distribuída → partilha de páginas por rede (várias máquinas)

8) Mapeamento de Ficheiros de Memória (Memory-Mapped Files)

novas chamadas ao sistema → map & unmap

- mapear ficheiros na memória
- Vantagem: elimina necessidade de I/O → programação + fácil
- Desvantagens:
 - sistema desconhece o comprimento do ficheiro de output
 - ficheiro mapeado por processo A e aberto para leitura pelo processo B → modificações feitas por A não são vistas por B enquanto o ficheiro não é re-escrito no disco
- ficheiro pode ser maior k esp.ender.virtual → possível solução: mapear apenas parte do ficheiro (não-satisfatório)

Tema 4 - SISTEMAS DE FICHEIROS

- Problema: como armazenar grandes quantidades de informação e de forma permanente, num suporte que o permita: disquete, disco, CD, etc. ?
- > Requisitos essenciais para o armazenamento de informação a longo-prazo:
 - possibilidade de armazenar grandes quantidades de informação
 - a informação tem k ser permanente (sobreviver à terminação de processos)
 - possibilidade de acesso por vários processos simultâneamente
- Solução: sobrepor à organização física do "meio" (sectores, ...) uma organização em "peças" de informação lógica: ficheiros
- é da responsabilidade do SO criar esta organização lógica

4.1. Ficheiros

→ ficheiro: mecanismo de abstracção k poupa o utilizador aos detalhes dos discos apresentando uma forma organizada, e de fácil compreensão, para armazenar informação

1) Nomeação de Ficheiros

- nome → forma de identificação do ficheiro; 1º aspecto visível de utilização de um ficheiro
- case sensitive → distinguir letras maiúsculas e minúsculas
 - UNIX: case sensitive
 - Windows: case insensitive (razões: compatibilidade com versões anteriores e MS/DOS)
- dimensão do nome:
 - UNIX → tamanho variável (limite de 255 caracteres)
 - MS/DOS \rightarrow tamanho fixo \rightarrow 8+3 (extensão)
- extensão → formal ou informalmente indica a natureza (ou conteúdo) do ficheiro
 - UNIX → apenas para indicar tipo de ficheiro ao utilizador ; não-atribuída pelo SO
 - Windows → extensões têm significado formal no SO

2) Estrutura dos Ficheiros

- SO vê ficheiros como mera sequência de bits → utilizador atribui significado → flexibilidade máxima → UNIX, Windows funcionam assim
- estruturação por records
- organização + lógica → por key-fields → árvore estruturada

3) Tipos de Ficheiros

- ficheiros comuns
 - → ficheiros de texto (character special files)
 - sequência de caracteres ASCII, incluindo alguns caracteres especiais: linhas de texto & carriage returns
 - podem ser visualizados e impressos tal como são

- relacionados com input/output
- → ficheiros binários (block special files)
 - conteúdo "físico" não interpretável como um conjunto de caracteres ASCII
 - tratáveis apenas por programas (ou os próprios ficheiros são programas)
- <u>directorias</u> (ver 4.2. Directorias)

4) Acesso aos Ficheiros

- acesso sequencial → localizar lendo o ficheiro, desde o início até à posição pretendida
- acesso aleatório → possibilidade de localizar uma posição ("seek"), com base numa chave ou outra indicação

5) Atributos dos Ficheiros

- atributos → características do ficheiro (além do nome e conteúdo) que o SO gere, para efeitos de controlo e administração
- Alguns atributos significativos (de maior utilidade):
 - Dono (Owner) → utilizador dono / criador do ficheiro
 - Protecção → permissões de acesso ao ficheiro
 - Datas → data de criação: outras datas de acesso / alteração
 - Dimensão → dimensão actual do ficheiro
 - Flags extra → bit de backup, bit de ficheiro oculto/temporário, etc

6) Oprerações sobre Ficheiros

- operações → chamadas ao sistema
- Algumas operações significativas:
 - Create → cria um ficheiro vazio
 - Delete → remove um ficheiro
 - Open → abre um ficheiro para determinada operação
 - Close → fecha um ficheiro depois de concluído um conjunto de operações
 - Read → lê o conteúdo de um ficheiro
 - Write → escreve (altera) o conteúdo de um ficheiro
 - Append → acrescenta ao conteúdo anterior
 - Seek → posicionamento para acesso directo
 - Get/Set attributes → obter/alterar atributos
 - Rename → altera o nome de um ficheiro

4.2. Directorias

→ directoria: estrutura utilizada para organizar ficheiros; contém referências a outros fich./direct.

1) Sistemas de Um Nível de Directoria

- uma única directoria (mesmo com vários utilizadores) → root directory
- Vantagens: simplicidade de implementação, facilidade de localização dos ficheiros
- Desvantagens: conflitos de nomes, confusão devida ao grande nº de ficheiros

2) Sistemas de Dois Níveis de Directoria

- 2 níveis → root directory → user directory
- cada utilizador tem a sua própria directoria
- SO identifica o utilizador através de um Login
- forma básica → cada utilizador só pode ver e acessar conteúdos da sua directoria
- extensão → pode-se acessar ficheiros de outros utilizadores (ex: open("nancy/x"))

3) Sistemas de Directorias Hierárquicas

- queremos + organização → árvore de directorias → hierarquia
- pode-se criar um nº arbitrário de subdirectorias

4) Nome [Caminho] (Path Name)

- nome do ficheiro → absoluto/relativo
- nome absoluto (absolut path name): nome único na árvore de ficheiros; caminho desde a directoria principal (root) até à directoria onde o ficheiro se encontra
- nome relativo (relative path name): caminho a partir de uma directoria qualquer (corrente)
- directoria de trabalho [corrente] (working/current directory): directoria na qual se está a trabalhar; usada para aceder + facilmente a certos ficheiros; elimina a necessidade de escrever os longos nomes absolutos
- nome absoluto funciona sempre independentemente da directoria de trabalho
- cada processo usa a sua própria directoria de trabalho → sem interferir com outros processos
- entradas especiais → "." → directoria de trabalho & ".." → directoria-mãe (parent directory)

5) Operações sobre Directorias

- operações → chamadas ao sistema
- Algumas operações significativas:
 - Create → cria uma directoria vazia (contém apenas "." e "..")
 - Delete → remove uma directoria (somente se estiver vazia)
 - Opendir → abre uma directoria para determinada operação (listagem dos seus ficheiros)
 - Closedir → fecha uma directoria depois de concluído um conjunto de operações
 - Readdir → retorna entrada seguinte numa directoria aberta
 - Rename → altera o nome de uma directoria
 - Link → técnica k permite a aparição de um ficheiro em mais k uma directoria; cria uma entrada para um ficheiro na directoria
 - Unlink → remove a entrada (se for a única, ficheiro é removido tb)

4.3. Implementação de Sistemas de Ficheiros

1) Esboço de Sistemas de Ficheiros (File System Layout)

- Organização de um disco:
 - Master Boot Record (MBR) → inicia o computador
 - Tabela de partições → contém endereços das partições; inicia partição marcada como activa
 - Partições → pode conter 1 ou +
 - bloco de boot → executa SO
 - super bloco → contém parâmetros chave do SF (nº mágico, tipo de SF, nº de blocos, etc)
 - gestão do espaço livre → em forma de bitmap ou lista de apontadores
 - I-nodes → contêm a informação sobre os ficheiros
 - directoria raíz
 - ficheiros e directorias

2) Implementar Ficheiros

- ➤ questão + importante → associar blocos ao ficheiro correspondente (vice-versa)
- a) Alocação contígua (Contiguous Allocation)
 - armazenamento de cada ficheiro num conjunto de bloco contíguos
 - Vantagens:
 - implementação simples → para cada ficheiro, basta SO saber o bloco inicial nº de blocos
 - eficiente em termos de leitura → sempre bloco contíguos → leitura feita de 1 só vez
 - Desvantagem: fragmentação resultante da remoção/criação de novos ficheiros, que só pode ser eliminada com compactação
 - usada em CD-ROMs

b) Alocação por Listas Ligadas (Linked List Allocation)

- mantém-se uma lista ligada dos blocos ocupados por cada ficheiro; em cada bloco, para além dos dados, guarda-se também um apontador para o bloco seguinte do mesmo ficheiro
- Vantagens:
 - todos os blocos podem ser ocupados (a fragmentação não é problemática)
 - ao SO basta saber a localização do 1º bloco
- Desvantagens:
 - acesso sequencial \rightarrow chegar a um bloco \rightarrow passar pelos anteriores \rightarrow acesso lento
 - tamanho real de cada bloco é diminuído pelo espaço ocupado pelo apontador (e jà não é uma potência de 2)

c) Alocação por Listas Ligadas usando uma Tabela na Memória (LLA using a Table in Memory)

- eliminar desvantagens da ALL → tirar apontador do bloco e colocá-lo numa tabela na memória → tabela de alocação de ficheiros → FAT (File Allocation Table)
- manter em memória uma tabela com uma representação da lista ligada de blocos; em cada posição da tabela indica-se o bloco seguinte do ficheiro
- Vantagens:
 - tal como no modelo anterior, a fragmentação não é problemática
 - cada bloco é utilizado integralmente para armazenamento de dados
 - facilita o acesso directo → para obter um bloco basta percorrer a FAT (mais rápido, pois percorre-se a memória e não o disco)
- Desvantagem: dimensão da FAT pode ser demasiado grande

d) I-nodes

- associar a cada ficheiro uma estrutura de dados contendo a localização em disco e os atributos do ficheiro
- i-node contém um número limitado de blocos do ficheiro → para ficheiros de maior dimensão são atribuídos ao i-node outros blocos que contém tabelas com nºs de bloco extra
- O i-node contém todas as características do ficheiro, excepto o nome que figura no (ou nos) directórios onde o i-node é incluído
- Vantagens:
 - fragmentação não é problemática
 - para aceder a um ficheiro basta ter o respectivo i-node em memória (não é necessário dispor de toda uma tabela de alocação)
 - facilita a partilha de ficheiros através de hard links

3) Implementar Directorias

- para ler (read) um ficheiro, temos k abrí-lo (open) $1^{\circ} \rightarrow SO$ usa nome (caminho) \rightarrow localiza entrada da directoria \rightarrow esta fornece a informação sobre os blocos do ficheiro \rightarrow AC, ALL, I-node
- directoria → ficheiro especial → lista de nomes (em ASCII), a cada um dos quais se associam os respectivos atributos e localização em disco
- Atributos e Localização:
 - Windows → directoria contém atributos e localização dos ficheiros
 - UNIX → directoria contém nºs de i-nodes
- Nomes:
 - → Comprimento fixo (255 caracteres)
 - estabeler limite no comprimento dos nome
 - 255 caracteres reservados para cada nome
 - desperdício de espaço no caso de nomes curtos
 - → Nomes em linha (in-line)

- abandonar ideia k entradas de directoria têm todas o mesmo tamanho
- exemplo: FE1, FA1, FN1, FE2, FA2, FN2, ...
- preenchimento para acabar linhas → filler characters
- mesma desvantagem k alocação contígua
- → Nomes numa pilha [numa fila] (in a heap)
 - separar entrada e atributos do nome
 - colocam-se os nomes no fim da directoria
 - nomes todos seguidos com apontadores no seu início
 - Vantagens:
 - remover uma entrada → nova entrada cabe la
 - acaba-se com os "filler characters"
 - pesquisa de nomes linear → acelerada por "hashing" ou "caching"
- 4) Ficheiros Partilhados (Shared Files) [Linking]
 - Ligação real (Hard link)
 - incluir o mesmo ficheiro em mais que uma directoria
 - replicar em cada directoria os atributos e localização no disco
 - implementação simples com i-nodes → basta replicar o nº de i-node
 - implementação complexa se os atributos estiverem contidos na directoria → as alterações têm que ser replicadas em cada ligação
 - i-node contém contador de ligações (link counter)
 - Ligação simbólica (Soft link [symbolic linking])
 - incluir numa directoria o nome de outro ficheiro (do tipo LINK) que contém o caminho para o ficheiro original
 - através do caminho acede-se à entrada de directoria do ficheiro original e, por essa via, aos seus atributos e localização em disco
- 5) Gestão de Espaço de Disco (Disk Space Management)
 - a) Dimensão do bloco (Qual será a melhor dimensão para os blocos ?)
 - Eficácia de leitura: relação entre o tempo de leitura e a informação efectivamente obtida do disco (blocos grandes)
 - aumenta com a dimensão do bloco
 - menor overhead de posicionamento em cada leitura
 - menor número de leituras necessárias para obter os dados
 - Eficácia de ocupação: relação entre o espaço físico ocupado e o respectivo aproveitamento em termos de dados (blocos pequenos)
 - aumenta com a diminuição da dimensão do bloco
 - diminuição do desperdício devido ao ajuste da dimensão do ficheiro para um número fixo de blocos (blocos pequenos → pouco desperdício)
 - compromisso → blocos de 2 KB
 - b) Controlo da lista de blocos livres → estrutura de dados de controlo dos blocos de disco não ocupados por ficheiros
 - Lista ligada (com o número de cada um dos blocos livres)
 - Criação de um ficheiro: obter 1ºs blocos da lista (dimensão do fich.) e retirá-los da lista
 - Remoção de um ficheiro: acrescentar os respectivos blocos à lista
 - método simples, mas dispersão dos ficheiros por vários blocos não contíguos
 - dimensão da lista poderá ser bastante grande se o disco estiver pouco ocupado
 - Bitmap (sequência com um número de bits igual ao número de blocos)
 - bit a "0" significa bloco livre; bit a "1" significa bloco ocupado

- dimensão fixa e quase sempre menor que com lista (excepto disco quase cheio)
- facilita a procura de blocos contíguos/próximos (procurar 0's contíguos no bitmap)
- apontadores mantidos na memória para gestão rápida de ficheiros temporários

c) Quotas de Disco (Disk Quotas)

- em SOs multi-utilizador, administrador atribui a cada utilizador uma porção de blocos
- tabela "Open File" → utilizador abre ficheiro → tabela contém atributos e endereços de disco → aumento no ficheiro → tabela aumenta a quota do dono
- tabela de quota → contém dados gerais sobre a quota de um determinado utilizador
 - soft limit: limite k pode ser excedido, mas utilizador recebe avisa para libertar espaço
 - hard limit: limite k n\u00e3o pode ser excedido

6) Fiabilidade dos Sistemas de Ficheiros (File System Reliability)

a) Backups

- Problemas essenciais:
 - recuperação de desastre (crash, fogo, etc)
 - recuperação de estupidez (recycle bin)
- Evitam-se geralmente backups de:
 - Programas (pois podem-se reinstalar)
 - Ficheiros que modelizam dispositivos I/O (ex: directoria /dev)
- backup incremental → apenas as alterações desde o backup anterior (1º backup completo)
- backup físico → cópia igual ao disco (bloco por bloco)
 - Vantagens: (1) fácil de programar e de implementar; (2) rápido
 - Desvantagens: (1) copia blocos vazios/danificados; (2) backup incremental impossível
- backup lógico → inicia na directoria raíz e copia uma directoria de cada vez com todos os seus ficheiros → mantém-se a ordem lógica
- Algoritmo de Backup (Fases ...):
 - 1. marca i-node de ficheiros modificados e marca todas as directorias
 - 2. desmarca directoria k não contêm ficheiros modificados
 - 3. verifica ordem numérica dos i-nodes e faz o backup de todas as directorias marcadas
 - 4. faz o backup de todos os ficheiros marcados
- Questões importantes (backup & restauro):
 - lista dos blocos livres tem k ser reconstruida a cada restauro
 - restaurar links → evitar cópias do mesmo ficheiro

b) Consistência de Sistemas de Ficheiros

- quando ocorre um crash, pode haver inconsistências
- reinício após crash → verificação de inconsistências e reparação (ex: fsck, scandisk)
 - 1ª contagem → qtas vezes é k 1 bloco está presente num ficheiro?
 - 2ª contagem → qtas vezes é k 1 bloco está presente na lista (bitmap) de blocos livres?
 - 2 zéros → missing block → reportado como bloco livre
 - obter um "2" na lista de blocos livre → reconstruir adequadamente a lista
 - obter um "2" na lista de blocos em uso → criar cópia do bloco
- efectuar a mesma verificação para as directorias (verificar links)

7) Desempenho de Sistemas de Ficheiros (File System Performance)

a) Caching

- leitura de um ficheiro → carregar bloco no cache → leitura
- manter alguns blocos no cache → acesso + rápido
- referências de cache não frequentes → alg. LRU modificado
- Factores novos do alg. LRU modificado:

- o bloco vai ser usado em breve? → divisão em categorias de blocos
- o bloco é essencial à consistência do SF? → escrever bloco imediatamente no disco
- UNIX → chamada ao sistema "update" → grava todos os 30s → crashes afectam pouco
- b) Leitura antecipada (Block Read Ahead)
 - leitura e caching, por antecipação, de vários blocos
 - vantajoso para acesso sequencial
 - bit de acesso (sequencial/aleatório)
- c) Armazenamento contíguo (Reducing Disk Arm Motion)
 - objectivo → tentar reduzir o tempo de overhead relativo ao posicionamento no disco
 - tentar colocar o ficheiro em blocos de disco contíguos
 - dividir disco em grupo de cilindro cada um com os seus próprios i-nodes
- 8) Sistemas de Ficheiros LFS (Log-Structured File Systems)
 - Com CPUs mais rápidas e memórias maiores
 - caches de disco podem também ser grandes
 - número maior de pedidos pode ser resolvido pela cache
 - maior parte de acessos a disco será para escritas
 - LFS (Log-structured File System) organiza o disco como se fosse um log
 - escritas são guardadas em memória (buffered)
 - escreve periodicamente no fim do log
 - i-nodes, blocos de dados, diretórios etc estão todos misturados ocupando um segmento
 - abrir ficheiro → localizar i-node → encontrar blocos

4.4. Exemplos de Sistemas de Ficheiros

- 1) Sistemas de Ficheiros de CD-ROM
 - a) Sistema de Ficheiros ISO9660
 - objectivo: tornar CD-ROMs legíveis em todos os computadores
 - sem cilindros → uma única espiral contínua
 - todo o CD-ROM começa com 16 blocos a serem geridos pelo fabricante (bootstrap, etc)
 - 1 bloco → primary volume descriptor → informação geral, identificadores, dimensão dos blocos, localização da directoria raíz, etc
 - Formato de uma entrada de directoria:
 - comprimento da entrada de directoria
 - localização do ficheiro (bloco inicial)
 - dimensão do ficheiro
 - data e hora (da gravação)
 - flags
 - interleaving
 - nº do CD-ROM em k o ficheiro está localizado
 - dimensão do nome do ficheiro
 - nome do ficheiro → nome base (8) + extensão (3) → limitações MS-DOS
 - padding
 - System use
 - Três Níveis (Three Levels)
 - Level 1: limitação de nomes 8(+3) caracteres
 - Level 2: aumenta comprimento a 31car., mas mesmo conjunto de caracteres
 - Level 3: blocos não têm k ser contíguos

b) Extensões Rock Ridge (UNIX)

- PX → bits de protecção (rwxrwxrwx)
- PN → permite representação de dispositivos no CD-ROM (directoria /dev)
- SL → ligações simbólicas k podem referir ficheiros de outro SF
- NM → permite nomes segundo as normas UNIX
- CL, PL, RE → permite contornar limite de (sub)directorias (8)
- TF → carimbos de tempo UNIX

c) Extensões Joliet (Microsoft)

- 1. longos nomes de ficheiros → até 64 caracteres
- 2. set de caracteres Unicode → útil para países com outros alfabetos
- 3. ultrapassar 8 níveis de directorias → permite contornar limite de (sub)directorias (8)
- 4. nomes de directorias com extensões → não serve para nada!!!

2) Sistema de Ficheiros do MS-DOS

- deriva do CP/M
- nomes: 8+3 caracteres (upper case)
- nº infinito de subdirectorias → árvore → sem ligações (só existem no UNIX)
- permite nomes absolutos & relativos e directorias de trabalho
- directorias têm dimensão variável MAS entradas de directoria têm dimensão fixa (32 bytes)
- Formato de uma entrada de directoria:
 - nome → 8 caracteres (8 bytes)
 - extensão → 3 caracteres (3 bytes)
 - atributos → bits: read-only, archived, hidden, system (1 byte)
 - resevado → inutilizado (10 bytes)
 - hora (time)
 - data
 - nº do 1º bloco
 - tamanho (size)
- MS-DOS usa FAT na memória

Block size	FAT-12	FAT-16	FAT-32
0.5 KB	2 MB		
1 KB	4 MB		
2 KB	3 MB	128 MB	
4 KB	16 MB	256 MB	1 TB
8 KB		512 MB	2 TB
16 KB		1024 MB	2 TB
32 KB		2048 MB	2 TB
Tamanhos máximos de partições para			

Tamanhos máximos de partições para dimensões de blocos diferentes.

3) Sistema de Ficheiros do UNIX V7

- deriva do MULTICS
- hierarquia de directorias com ligações (links)
- nomes com 14 caracteres em ASCII (excepto / e 0)
- entrada de directoria → nome (14 bytes) + nº do i-node (2 bytes)
- limite de ficheiros num SF → 64K
- ficheiros grandes (i-node pequeno) → single/double/triple indirect block(s)

Tema 5 - INPUT/OUTPUT

> Uma das mais importantes funções do SO é controlar os dispositivos periféricos

- Enviar comandos aos dispositivos
- Receber/enviar dados
- Aperceber-se das interrupções
- Tratar erros
- > O SO estabelece uma interface entre os dispositivos e o resto do sistema

5.1. Príncipios do Hardware de I/O

1) Dispositivos I/O

- Dispositivos orientados ao bloco (block devices):
 - Guardam a informação em blocos de dimensão fixa, cada um com o seu endereço
 - O acesso aos blocos é feito de forma independente uns dos outros
 - Exemplos: discos-rígidos, CD-ROMs
- Dispositvos orientados ao caracter (character devices):
 - Aceita ou entrega um conjunto contínuo de bytes (stream)
 - Exemplos: teclados, ratos, modems, impressoras
- Outros dispsitivos:
 - Relógio do sistema: apenas envia uma interrupção periodicamente

2) Controladores de Dispositivos

- Interface (em HW) que o dispositivo apresenta ao resto do sistema
- interface entre o exterior de um dispositivo e o seu funcionamento interno (def. Wikipedia)
- O controlador é geralmente constituído por:
 - Conjunto de registos programáveis
 - Conjunto de registos para dados (escrita/leitura)
 - Lógica de controlo
- No fundo é um micro-processador, com ligações aos barramentos (buses) do sistema

3) "Memory-Mapped I/O"

• O acesso aos dispositivos pode ser feito de duas formas:

→ Portos I/O

- a cada registo dos diversos controladores é atribuído um número designado Porto I/O
- o acesso é feito utilizando instruções em linguagem de baixo nível (habitualmente assembly: IN & OUT)
- ex: IN → copia conteúdo do registo do controlador de periférico para um registo da CPU
- espaço de I/O e de memória separados

→ Memory-mapped I/O

- deste modo o acesso aos dispositivos é feito como se tratasse de um acesso à memória
- cada registo do controlador é mapeado para uma posição de memória
- uma escrita ou leitura nessa posição de memória corresponde na realidade a uma escrita/leitura no registo do controlador
- espaço de I/O e de memória único
- Vantagens do "Memory-mapped I/O":
 - registos de controlo são apenas variáveis → driver programado em C (sem assembly)
 - 2. mecanismos de protecção desnecessários pk dispositivos são colocados cada um na sua página e assim não interferem uns com os outros → manter apenas cuidado de não colocar espaço de endereçamento do registo de controlo num espaço de endereçamento virtual
 - 3. instruções k referenciam memória também podem referenciar registos de controlo
- Desvantagens do "Memory-mapped I/O":
 - 1. caching pode tornar-se num desastre → solução: HW deve poder desligar caching
 - 2. todas as referências à memória têm k ser verificadas (memória ou I/O) → solução: durante o boot, identificar as regiões k NÃO são de memória e depois usar um filtro no chip PCI
- 4) Acesso Directo à Memória (Direct Memory Access (DMA))
 - DMA permite que os dispositivos transfiram dados sem sobrecarregar a CPU

- leitura de disco "sem" DMA: controlador lê blocos do disco e coloca-os no buffer interno →
 controlador faz computação e verificação dos blocos → controlador causa interrupção → SO lê
 blocos do buffer para a memória
- leitura de disco "com" DMA: CPU programa DMA (registos) → CPU ordena controlador do disco a fazer transf./comp./verif. dos blocos (buffer) → DMA dá início à transferência → controlador transfere do buffer para a memória → controlador envia aviso (de fim) a DMA → (loop: DMA verifica contador de bytes até este estar a 0) → DMA interrompe CPU indicando o fim da transferência → CPU não necessita de transferir nada, jà está tudo ne memória
- Modos de operação dos "buses":
 - word-at-a-time mode: controlador DMA pede e recebe "bus" para transferir <u>uma palavra</u>,
 CPU espera → cycle stealing → desvantagem: demasiados pedidos atrasam CPU
 - block mode: aquisição do "bus" para transferir várias palavras → burst mode → vantagem: transfere + dados de uma vez → desvantagem: pode parar CPU por muito tempo
- Razões de existência do buffer interno:
 - controlador faz verificação antes da transferência para a memória
 - controlador faz o trabalho ao seu ritmo, sem tempos críticos
- Argumento contra DMA: por vezes a CPU é tão rápida k faz o trabalho + depressa do k qdo espera pelo controlador DMA
- 5) Interrupções [Revisão] (Interruptions Revisited)
 - dispositivo I/O acaba o seu trabalho → causa interrupção enviando um sinal pelo seu "bus" até ao controlador de interrupções → se não houver interrupções pendentes, controlador processa a interrupção → controlador de interrupções coloca nº nas linhas de endereço para identificar o dispositivo I/O k requer atenção → nº usado como indicador na tabela "vector de interrupções" para obter um novo program counter → interrupção é notificada (pode fazer-se outra)
 - Onde/Como guardar a imformação dos processos interrompidos?
 - em registos internos do SO → atrasos; possível perda de dados
 - na pilha (stack) → qual pilha?; pode calhar num fim de página e gerar uma falta de página
 - na pilha do núcleo → MN, invalidar MMU e TLB, recarregá-los atrasa CPU
 - Outros problemas:
 - CPUs são "pipelined" e "superscalar" → várias informações são interrompidas → não se sabe onde continuar após a interrupção
 - precise interrupt: interrupção k deixa a máquina num estado bem definido
 - Propriedades dos "precise interrupts":
 - 1. program counter é guardado num local conhecido
 - 2. todas as instruções antes da k está apontada estão executadas
 - 3. nenhuma instrução depois da k está apontada está executada
 - 4. o estado de execução de uma instrução apontada é conhecido
 - uma interrupção k não cumpre ests requisitos é um "imprecise interrupt"

5.2. Princípios do Software de I/O

1) Objectivos do Software de I/O

- Conceito chave na concepção de SW de I/O → Independência do Dispositivo: possibilidade de usar o mesmo programa para vários (ou mesmo todos) os dispositivos I/O
- Nomeação uniforme: regras de nomeação de ficheiros independentes do dispositivo
- Mount/unmount: colocar dispositivo (floppy-disk) na hierarquia do SF
- Tratamento de erros: deve ser feito ao nível de HW (controlador), se possível
- Transferências síncronas/assíncronas: maioria assíncronas (interrupções)

- Buffering
- Dispositivos partilháveis/dedicados
- Existem basicamente três formas diferentes de efectuar operações de I/O:
 - I/O programada
 - I/O por interrupções
 - I/O por DMA

2) I/O Programada

- CPU efectua todo o trabalho de I/O, vai enviando/recebendo os dados dos dispositivos
- após despachar cada dado, verifica se o periférico está pronto para continuar (espera activa)
- Desvantagem: processador passa maior parte do tempo em espera activa

3) I/O por Interrupções

- Com este modelo, o processador envia/recebe dados do periférico, mas depois pode-se dedicar a outro processo
- Entretanto quando o periférico está pronto para continuar, interrompe o processador
- Após a interrupção o processador envia/recebe mais dados e assim sucessivamente até a operação de I/O estar concluída
- Vantagem: Maior rendimento → o processador pode-se ocupar de outros processos, enquanto não chega uma interrupção
- Desvantagem: As interrupções ocorrem com demasiada frequência

4) I/O por DMA

- Semelhante a I/O programada, mas o controlador DMA substitui o processador
- O processador limita-se a dar as instruções necessárias ao controlador de DMA para iniciar a transferência de dados
- Quando o controlador termina a transferência de dados, notifica o processador através de uma interrupção
- Vantagem: Uma só interrupção após toda a operação de I/O terminar
- Desvantagem (só em alguns casos): Este esquema pode não funcionar se o periférico for demasiado rápido em relação ao controlador de DMA

5.3. Camadas de Software de I/O (I/O Software Layers)

→ O modelo de I/O para um sistema operativo, pode ser descrito por várias camadas funcionais

1) Tratamento de Interrupções (Interrupt Handlers)

- Quando ocorre uma interrupção, o SO tem diversas tarefas a efectuar:
 - 1. Salvaguardar o conteúdo dos registos do processador
- I/O Make I/O call; format I/O; spooling Device-independent Naming, protection, blocking, buffering, allocation Device drivers Set up device registers; check status Interrupt handlers Wake up driver when I/O completed Hardware Perform I/O operation
- 2. Estabelecer um contexto para o procedimento de tratamento da interrupção (ISP)
- 3. Enviar sinal de notificação ao controlador de interrupções (ou reactivá-las, se não existir controlador)
- 4. Executar o procedimento de tratamento da interrupção (ISP)
- 5. Escolher um novo processo para correr

2) Drivers dos Dispositivos (Device Drivers)

- Código que permite o controlo de um dado dispositivo (contém o código para programação do controlador do dispositivo correspondente)
- Geralmente o fabricante do dispositivo fornece também o driver do mesmo
- drivers correrem em modo núcleo (modelo mais fácil de implementar)

- drivers situados no fundo do SO → por baixo de todo o resto
- SO tem k estar preparado para aceitar drivers → interface dedicada aos dispositivos orientados aos blocos & outra interface para disp.o.aos caracteres → cada uma com os seus procedimentos
- Em tempos idos, o código de específico para controlo de cada periférico era compilado juntamente com o núcleo do SO → era rara a ligação de novos periféricos
- Actualmente SOs suportam o carregamento dinâmico de device drivers
- Funções de um driver:
 - aceitar/tratar dos pedidos de leitura/escrita do SW independente dos dispositivos (DISW)
 - inicializar dispositivo
 - gerir energia (power) do dispositivo
- Estrutura geral dos drivers (passos k efectuam):
 - verificar validade dos parâmetros de input
 - verificar se o dispositivo está a ser usado (pode ser necessário ligá-lo)
 - controlar dispositivo → sequência de comandos
 - enquanto controlador trabalha, driver espera (tempo longo) ou continua (tempo curto)
 - driver envia dados para DISW

3) Software de I/O Independente dos Dispositivos (Device Independent I/O Software)

a) Interface Uniforme para os Drivers dos Dispositivos

- Apresentar ao programador (utilizador) uma interface de acesso aos dispositivos sempre da mesma forma, independentemente do dispositivo
- Exemplo: escrever num disco, disquete ou CD-RW sempre da mesma forma
- Uniformizar os nomes pelos quais os dispositivos são referenciados pelo sistema

b) Buffering

- sem buffering → demasiadas interrupções
- buffering no espaço do utilizador → buffer cheio → falta de página
- buffering no núcleo + cópia para o esp.util. → buffer a esvaziar, não há buffer no núcleo
- double buffering → 2 buffers do núcleo → turnos
- buffering é importante no input "e" no output
- exemplo (envio de dados de A para B): userA-kernelA → kernelA-controllerA → controllerA-controllerB (network) → controllerB-kernelB → kernelB-userB

c) Reportar Erros (Error Reporting)

- Efectuar o tratamento dos erros originados pelos dispositivos
- Classes de erros:
 - erros de programação → qdo 1 processo pede algo impossível
 - erros no próprio disp. $I/O \rightarrow ex$: escrever num bloco danificado

d) Alocar e Libertar Dispositivos Dedicados (Allocating and Releasing Dedicated Devices)

- dispositivos dedicados só podem ser utilizados por 1 processo de cada vez
- abrir (alocar) e fechar (libertar) ficheiros especiais k representam os dispositivos
- se dispositivo ocupado, pedido falha ou bloqueia (fica em fila de espera)

e) Dimensão de Blocos Independente dos Dispositivos (Independent-Device Block Size)

- discos diferentes podem ter dimensões de sectores diferentes
- cabe ao SO esconder esse facto e apresentar uma dimensão igual para todos

4) Software I/O do Espaço do Utilizador (User-Space I/O Software)

- Chamadas ao sistema que iniciam as operações de I/O são normalmente organizadas em bibliotecas acessíveis ao utilizador (programador) → bibliotecas na directoria lib no Unix/Linux
- Spooling:
 - técnica para controlar o acesso a periféricos dedicados

- utilizadores diferentes podem utilizar o mesmo periférico dedicado, mas tem que ser à vez (ex: impressora)
- existe uma directoria especial (spooling directory) para onde os utilizadores enviam os documentos que pretendem imprimir
- um processo (daemon) do SO encarrega-se de ir despachando os documentos para a impressora, mas de uma forma ordenada (eventualmente com prioridades)

5.4. Discos

1) Hardware de Discos

➤ grande variedade de discos → úteis para memória secundária; armazenamento

a) Discos Magnéticos

- organizados em cilindros → pistas (tracks) → sectores
- discos simples → apenas enviam sequência de bits → controlador faz tudo
- discos IDE → contêm microcontrolador k faz algum trabalho
- overlapped seeks: disco por fazer seek num local enquanto lê/escreve noutro
- geometria especificada pelo driver pode ser diferente do formato físico do disco → controlador faz esse mapeamento
- endereçamento lógico de blocos (logical block addressing) → numeração consecutiva dos sectores sem olhar à geometria do disco

b) RAID

- velocidade dos discos → I/O paralelo → novo dispositivo: RAID
- RAID → caixa com vários discos
- substituir controlador de disco por controlador RAID
- dados distribuídos pelos discos → permite operações paralelas
- Organizações possíveis de RAID:

→ RAID level 0

- disco dividido em faixas (stripes) de K sectores cada
- striping → distribuição de dados por faixas
- o desempenho do RAID é óptimo com pedidos grandes e mau qdo se requisita um sector de cada vez
- falha num disco causa falha na transferência toda

→ RAID level 1

- duplica os discos → 4 discos primários & 4 discos de backup
- desempenho de escrita é igual, mas desempenho de leitura duplica
- falha num disco → usa-se o backup

→ RAID level 2

- baseado em palavras (word), baseado em bytes
- dividir cada byte num par de 4 bits e adicionar 3 bits de Hamming code, doa quais os bits 1, 2 e 4 são bits de paridade (parity bits)
- Hamming word \rightarrow 7 bits \rightarrow 7 drives
- Vantagens: throughput enorme; perder uma drive não é problemático (Hamming code repara)
- Desvantagem: drives têm k estar sincronizadas rotacionalmente

→ RAID level 3

- versão simplificada de RAID level 2
- um único bit de paridade → são escritos na drive de paridade (parity drive)
- crash \rightarrow controlador mete bit a 0 \rightarrow erro de paridade \rightarrow bit deve ser 1

→ RAID level 4

- idêntico ao RAID level 0, mas com uma drive de paridade (faixa por faixa)
- Vantagem: drive de paridade trata erros de crash
- Desvantagem: pouco eficiente em pequenas actualizações

→ RAID level 5

- baseado no level 4, mas bits de paridade estão distribuídos por todas as drives
- Vantagem: não sobrecarrega uma única drive de paridade
- Desvantagem: reconstituição de uma drive k sofre um crash é complicada

c) CD-ROM

CD (Compact Disc)

- disco óptico desenvolvido em 1980 pela Philips & Sony
- gravação → fazem-se buracos de 0,8 µm com um laser infravermelho de alta-potência num disco de vidro → faz-se um molde → injecta-se polycarbonato no molde → colocase uma camada fina de alumínio → CD pronto
- pits (buracos); lands (espaços sem buracos)
- reprodução → laser de luz infravermelha → comprimento de onda das reflexões determinam pits/lands
- transição pit/land 1; ausência de transição 0
- uma única espiral contígua
- velocidade constante de bits → velocidade de rotação ☐ conforme se vai para o exterior

CD-ROM

- 1984 → guardar dadoa informáticos
- usa Hamming codes
- divisão em sectores
- preambúlo (preamble) usado para procurar (seek)
- sistema de ficheiros → ISO 9660

d) CD-Recordables

- graváveis a partir de gravadores de CD domésticos
- camada dourada & camada de dye
- dye → fica com manchas qdo gravado → reflexão na camada dourada impossível
- simula pits & lands
- CD-ROM XA → gravação incremental → ex: Kodak PhotoCD
- gravação incremental → cada pista tem a sua própria VTOC
- bits têm k chegar a velocidade constante → criação de uma imagem de CD → lento

e) CD-Rewritables

• laser com 3 níveis de potência: gravar, apagar, ler

f) DVD

- Vantagens de discos ópticos sobre tapes para filmes:
 - → maior qualidade de imagem
 - \rightarrow mais baratos
 - \rightarrow duram + tempo
 - → ocupam menos espaço
 - → não necessitam de ser rebobinados
- DVD (Digital Versatile Disk) → para filmes
- Novidades em relação ao CD:
 - 1. pits menores

- 2. espiral mais apertada
- 3. laser vermelho (mais exacto)
- DVDs → maior capacidade (4,7GB) e mais rápidos k CDs
- Tipos de DVDs:
 - 1. Single-sided, single-layer (4.7 GB)
 - 2. Single-sided, dual-layer (8.5 GB) → Philips & Sony
 - 3. Double-sided, single-layer (9.4 GB) → Toshiba & Time Warner
 - 4. Double-sided, dual-layer (17 GB)

2) Formatação de Disco (Disk Formatting)

- antes de utilizar um disco → formatação de baixo nível → criação dos sectores (preamble)
- preamble → indica início de um sector, nº de cilindro, nº de sector, etc
- ECC → informação redundante → recuperação de erros de leitura
- alguns sectores adicionais para substituir sectores danificados
- cilinder skew → posição do sector 0 é diferente de pista para pista → ↗ desempenho → permite leitura contínua de múltiplas pistas
- formatação de baixo nível reduz capacidade do disco (até 20%)
- single interleaving → numeração dos sectores: 1,x,2,x,3,x,4,...
- double interleaving → numeração dos sectores: 1,x,x,2,x,x,3,x,x,4,...
- form.BN → partições
- sector 0 → master boot record
- formatação de alto nível \rightarrow criação: bloco de boot, directoria raíz, SF vazio, etc

3) Algoritmos de Escalonamento do Braço do Disco (Disk Arm Scheduling Algorithms)

- Factores que determinam a velocidade de um disco:
 - 1. tempo de busca (seek time)
 - 2. demora de rotação (ratational delay)
 - 3. tempo de transferência
- seek é o k reduz mais a velocidade do disco
- Possíveis algoritmos:
 - FCFS (Forst-Come First-Served) → fraco desempenho
 - SSF (Shortest Seek First) → serviço pobre nos pedidos situados longe do meio
 - Algoritmo do Elevador → UP até último pedido → DOWN até último pedido → etc
 - Algoritmo do Elevador Modificado → UP até último → início → UP até último → etc
- se seek é mto + rápido k rotational delay → ordenar pedidos por nº de sector de forma a serem executados qdo sector seguinte passa por baixo do leitor (head), mesmo k mova o braço
- controlador costuma ler múltiplos sectores da mesma pista em cache
- cache do controlador costuma conter ficheiros não requisitados, mas k foram guardados pk passaram debaixo do leitor (head) ≠ cache da memória

4) Tratamento de Erros (Error Handling)

- Como/Onde lidar com os blocos danificados (bad blocks)?
 - → no controlador → bad blocks colocados em blocos de reserva
 - apenas substituir \rightarrow 1,2,3,x,5,6,7,4
 - substituir e remapear tudo \rightarrow 1,2,3,x,4,5,6,7
 - \rightarrow no SO
 - faz a mesma coisa, mas em termos de SW, usa tabela de remapeamento
 - mantem lista com blocos danificados para evitar k apareçam na lista de blocos livres
- programas de backup não devem copiar blocos danificados
- erros de seek → recalibrar braço (arm)

5) Armazenamento Estável (Stable Storage)

- stable storage → sistema k ou escreve os dados correctamente ou não faz nada mantendo intactos os dados existentes → implementado em SW
- Escrita-estável: primeiro escrever um bloco na unidade 1 e em seguida ler o mesmo dado de volta para verificar se ele foi escrito correctamente
- Leitura-estável: Lê o primeiro bloco da unidade 1. Se essa unidade produz um ECC incorrecto, a leitura é tentada novamente n vezes.

5.5. Relógios (Clocks)

- > essenciais para o funcionamento de qualquer sistema multiprogramado
- > mantêm a hora do dia e evitam que um processo monopolize a CPU
- 1) Hardware do Relógio
 - contruído a partir de 3 componentes: oscilador de cristal, contador, registo de apoio
 - contador decrementado a cada pulsação
 - qdo contador=0 → interrupção
 - Modos de operação:
 - one-shot mode → processo de contagem só é accionado por SW
 - square-shot mode → após atingir o zero e causar a interrupção, o registo de apoio é automaticamente copiado para dentro do contador e o processo todo é repetido → interrupções periódicas → clock ticks
 - Para evitar a perda do horário actual quando a energia do computador é desligada, a maioria dos computadores tem um relógio de segurança mantido por uma bateria
- 2) Software do Relógio
 - Obrigações exactas do driver do relógio:
 - 1. Manter a hora do dia → incremento do contador em cada tique do relógio
 - usando um contador de 64 bits
 - manter o tempo em segundos (≠ tiques)
 - contagem em tiques desde k o PC foi ligado (adiciona-se tempo guardado)
 - 2. Evitar que um processo monopolize a CPU → escalonador inicializa o contador com o valor do quantum do processo em tiques de relógio
 - 3. Contabilizar o uso da CPU → uso de um temporizador secundário
 - 4. Tratar a chamada ao sistema alarm feita pelos processos do utilizador
 - 5. Fornecer temporizadores watchdog para partes do próprio sistema
 - 6. Gerar o perfil da execução, da monitorização e das colheitas de estatísticas
 - watchdog timers → exemplo do floppy disk a ser ligado
- 3) Temporizadores por Software (Soft Timers)
 - A maioria dos computadores tem um segundo relógio programável, que pode ser ajustado para causar interrupções em qualquer taxa que um programa precisar. Os temporizadores por software evitam interrupções.