UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

UNIDADE DE GUAÍBA

Programação de Sistemas Ligadores/Carregadores

Celso Maciel da Costa

Guaíba, setembro 2015.

Sumário

- Carregadores
- Carregadores absolutos
- Carregadores Gerais

Loaders

- Um loader é um programa do sistema que executa a função de carga.
 - Alguns também suportam relocação e ligação.
 - Outros possuem um ligador e um carregador separado.
- Funções básicas
 - Levar um programa objeto para a memória.
 - -Começar sua execução.

Input

- Programa objeto:
 - Contém instruções e dados do programa fonte.
 - -Especifica os endereços de memória onde esses itens deverão ser carregados.

4


Loaders - Funções básicas

- *Alocação*: alocar espaço na memória para os programas.
- *Ligação*: Resolver referências simbólicas entre programas objetos.
 - -Combinar dois ou mais programas objetos separados.
 - -Fornecer informações necessárias para permitir referências entre eles.

Loaders - Funções Básicas

- Relocação: Ajustar todos os endereços dependentes de localização, tais como endereços de variáveis, de maneira a corresponder ao endereço alocado.
 - -Modifica o programa objeto de maneira a que possa ser carregado em endereços diferentes da locação originalmente especificada.
- Carga: Colocar as instruções de máquina e os dados na memória física.

Loaders - Funções básicas



Modelos de Loader (1)

Carregador Absoluto


- Sem ligação ou relocação.
 - Operação muito simples, em um passo:
 - Verificar o header para verificar se trata-se de um programa executável.
 - Ler cada tipo de registro (código e dados), e mover cada objeto para o endereço de memória indicado.
 - No final da leitura saltar para o endereço especificado para começar a execução do programa carregado.

Modelos de Loader (2)

Carregador Absoluto

- O montador roda em uma parte da memória.
- Coloca as instruções de máquina (traduzidas) e os dados diretamente nas posições de memória alocadas.
- Quando a tradução termina, o montador transfere a execução para a primeira instrução do programa traduzido.

Carregador Absoluto



Desvantagens

- Uma porção de memória é perdida pois a memória ocupada pelo montador não está disponível para programas objetos.
- É necessário retraduzir os programas de usuários toda vez que for executar.
- É muito dificíl tratar múltiplos segmentos, especialmente se os dados estão em programas fontes diferentes.

Desvantagens

- Se ocorrer aumento no tamanho do MAIN, por exemplo, em 300 bytes.
 - -O final do MAIN (100 + 300 = 400) irá sobrepor o início de SQRT (400)
 - Será necessário colocar SQRT em um novo endereço.
- Além disso, será necessário que todas as outras subrotinas que se referem ao endereço de SQRT sejam modificadas.

Boot Loader

- Automaticamente executado quando o computador é ligado.
- Executa o primeiro código (usualmente a execução começa no endereço zero de memória)
 - -Carrega o OS a partir do endereço 80
 - Após a carga de todo o código, boot salta para o endereço 80 (ou o endereço de início do main do OS)

13

Desvantagens dos Carregadores Absolutos

- Endereço de carga deve ser especificado.
- O programador deve ter cuidado em não atribuir duas funções ao mesmo endereço ou em endereços sobrepostos.
- Difícil utilização de bibliotecas eficientemente.
 - -É importante selecionar e carregar as bibliotecas quando necessárias.

Desvantagens dos Carregadores Absolutos

- Alocação pelo programador
- Ligação pelo programador
- Relocação Não existente. Carregado onde o montador designar.
- Transferência para a memória realizada pelo carregador.

15

Carregador Geral

- Ligação
- Relocação
- Carga

Ligação de Subrotinas

- O main do programa A deseja executar o subprograma
 B.
- O programador, no programa A, poderia escrever uma instrução de transferencia (e g, BSR B) para o subprograma B.
- O montador não conhece o valor desse símbolo (B) e irá gerar um erro.

Externals e Global

- A pseudo-instrução EXTERN, seguida de uma lista de símbolos, indica que os símbolos são definidos em outros programas, mas referenciados no presente programa
- Se o símbolo é definido no programa e referenciado em outros:
 - -Inserir o símbolo em uma lista, seguindo a pseudo-instrução GLOBAL.

MAIN ORG \$10

EXTERN SUBROUT

BSR SUBROUT

DONE HLT

02/11/2013

19

Relocação

- Carregador Relocador ou Carregador Relativo:
- Dois métodos para especificar a relocação como parte do programa objeto:
- 1. Registro de Modificação
 - Descreve cada parte do código objeto que deve ser trocada quando o programa é relocado.

Segundo Método

- 2. Máscara de Bit´s: Um bit/byte de relocação associado com cada palavra do código objeto.
 - A para Absoluto: não necessita modificação.
 - R para Relativo: necessita relocação.
 - -X for external.
- Exemplo

0010A6119AFE00A4003A0E01R

Ligador Carregador de Dois Passos

- Passo 1
 - Aloca e atribui a cada programa endereços de memória.
 - Cria a tabela de símbolos, preenchendo os valores dos símbolos externos.
- Passo 2
 - -Carrega o código do programa.
 - -Executa modificações de relocação nos endereços que necessitam ser alterados.
 - -Resolve referências externas (ligação).

Estruturas de Dados

- Tabela de Símbolos Externos (EXTAB)
 - Armazena o nome e o endereço de cada símbolo externo definidos no conjunto de programas sendo carregados.
 - Indica em qual programa o símbolo é definido.
 - -Uma tabela hash é geralmente usada.
- Endereço de Carga do Programa (PROGADDR)
 - Endereço inicial de memória onde o programa ligado é para ser carregado.
 - -Fornecido pelo O/S

Estruturas de Dados

- Control Section Address (CSADDR)
 - -Endereço inicial atribuído ao CS correntemente sendo analisado pelo carregador.
 - -Seu valor é adicionado a todo endereço relativo, para convertê-lo no endereço atual.

Algoritmo

- Passo 1:
 - -PROGADDR é obtido do O/S.
 - -CSADDR é setado com esse endereço
 - -Todos os símbolos externos são incluídos na Tabela de Símbolos Externos (EXTAB)
 - » Os endereços dos símbolos externos são obtidos adicionando o valor do CSADDR
 - –O endereço de cada CS é determinado:

CSADDR = CSADDR + CSLEN

EXTAB

Progra m/CS	Symbol	Address	Length
Test		0040	0046
	EXE	0060	
ProgA		0086	0010
	LISTA	0090	
ProgB		0096	6

Passo II

- Faz a carga, relocação e ligação.
- Cada registro de Texto é lido:
 - O código objeto é movido para o endereço especificado (mais o valor corrente de CSADDR)
 - Quando "R" é encontrado, o valor é adicionado ao valor da locação de memória indicada.
 - Quando "X" is encontrado o símbolo de EXTAB é resolvido.
 - Último passo: transfere o controle para o programa carregado para começar a execução.

