



Nödvändiga förberedelser för ODEN

1. Signal — rapporteringskanalerna

- **Dedikerat nummer för ODEN.** Oden (intagsappen) länkas till ett eget telefonnummer/konto — aldrig en operatörs privata. Länkningen kräver telefonen på plats och internet (QR-kod) — gör det i förväg.
- **Grupp(erna) skapas uppifrån.** En person i kompaniledningen skapar Signal-grupp(er) (t.ex. en per pluton/sektor) och bjuder in plutoncheferna; plutoncheferna bjuder i sin tur in sina soldater. Odens nummer läggs till i varje grupp intaget ska lyssna på; vitlistning i Odens konfiguration om bara vissa avsändare eller grupper ska tas emot. Minimum (och enklast) är en signal grupp, för all rapportering där samtliga är medlemmar.
- **Tydliga instruktioner för hur Signal-trafiken hanteras**, skriftligt och utdelat:
 - Endast meddelanden som börjar med **7S RAPPORT** blir rapporter — allt annat (frågor, kvittenser, prat) ignoreras av intaget och hör hemma i en annan grupp/tråd.
 - TNR = tidpunkt DDHHMM (dag, timme, minut) — samma format i Stund.
 - Sagesman = anropssignal, inte namn.
 - Foton bifogas i SAMMA meddelande som rapporten (ett foto per rapport räcker; kvalitet före kvantitet).
 - En observation = ett meddelande. Rätta fel med ett nytt meddelande, inte genom att redigera.

Kanalen för rapportering enkelriktad, dvs endast 7S meddelanden in från rapportörer till ODEN, inga frågor, inga omsändning, inget annat.

2. På soldatnivå (varje rapportör)

- Installera **Signal** på telefonen; verifiera att numret fungerar.
- Saknas mobilnummer på telefonen, knyts enklast telefonen till individens eget Signal konto med hjälp av QR-kod
- **Medlemskap i rätt Signal-grupp(er)** — kontrollera i förväg att alla rapportörer syns i gruppen och att Odens nummer finns med.
- Öppna **7srapport.com** — webbsidan som säkerställer 7S-formatet (fälten TNR, Stund, Ställe, Händelse, Symbol, Sagesman, Sedan) och producerar ett färdigt meddelande att klistra in i Signal.
- **Spara sidan som genväg på telefonens hemskärm** (Safari: Dela → *Lägg till på hemskärmen*; Android/Chrome: ⋮ → *Lägg till på startskärmen*) för snabb åtkomst i fält.



3. På Ledningsplatsen

- **Dator på plats** ODEN-valvet (☙ enradsinstallationen — operativ variant), Obsidian, Oden.app. Strömförsörjning och laddare — analysen är strömkrävande med lokal AI.
- **Internetåtkomst på ledningsplatsen:** krävs för Signal-intaget (Oden tar emot via Signals servrar) och för kartrutor som inte redan är hämtade. Mobilt bredband/delad telefon räcker; bandbredden är låg (text + foton).
- **Gjort i förväg, med internet:** modellerna hämtade (`ollama pull qwen3-vl:4b + qwen3:8b/qwen3:32b`), CARTO-kartnyckeln inlagd, Oden länkad och konfigurerad (rapporter till `inkorg/`), operationsområdet satt, **namngivna platser** (grindar, förråd, infarter — med radie, skyddsvärda markerade) inlagda, kartan förhämtad över operationsområdet.
- **Genomkörning:** en kort övning med en demokassett (övningsvalvet) eller provmeddelanden från fält — M1–M8 (text, plåt, foto, flagga, bevakning, analys) innan skarp start.
- **Säkerhetskopia** av valvet (och `~/ .oden`) tagen; vet hur "Nollställ valvet" fungerar och att det är oåterkalleligt utan kopia.

4. Om internetåtkomsten faller bort

- **Fungerar utan internet:** hela ODEN-analysen — flöde, larm, aktörer, graf, bildanalys, textanalys, chatt och djupanalys (allt lokalt via Ollama); kartan över redan visade/förhämtade rutor; alla rapporter som redan tagits emot.
- **Fungerar inte:** nya Signal-meddelanden når inte Oden (intaget står stilla tills nätet är tillbaka — meddelandena köas i Signal och levereras då); kartrutor utanför det förhämtade området.
- **Reservrutin — traditionella sambandsmedel:** rapporterna lämnas via **Ra 180** (röst) eller via **MC-ordonnans**, och operatören matar in dem manuellt med + **Obs** i ODEN-panelen (samma 7S-fält, samma TNR-disciplin) eller som `TNR<DDHHMM>.md` i `inkorg/`; Analysen fortsätter som vanligt — ODEN analyserar valvet, inte Signal — och när nätet är tillbaka fyller Signal-kön på utan dubletter (manuellt inmatade rapporter får sina egna TNR).
- **Förbered:** kartan förhämtad i förväg (Map View: *cache all tiles* över området), reservström, radiosambandet (Ra 180-passning) och en utpekad person som ansvarar för den manuella inmatningen.