CHAPITRE ECT3 Bilans d'entropie

> Problématique :




FIGURE 1 : Détente de Joule et Gay-Lussac

- Question : Comment rendre compte du fait que le système ne peut plus retourner à la situation initiale (sans une intervention extérieure)?
- > Nouvelle grandeur thermodynamique : entropie
- > Second principe : sens de l'évolution

Lycée M. Montaigne – MP2I

1 Intérêts du second principe

- 1.1 Non-équivalence entre travail et chaleur
- > 1er principe de la thermodynamique

Principe de conservation

> Conversion du travail en chaleur




FIGURE 2 : Vélo d'appartement

Conclusion:

Conversion totale du travail en chaleur

Lycée M. Montaigne – MP2I 3

CHAPITRE ECT3 Bilans d'entropie

1 Intérêts du second principe

1.1 Non-équivalence entre travail et chaleur

> Conversion de la chaleur en travail




FIGURE 3: Cocotte-minute

> Conclusion:

Conversion de chaleur en travail : possible, mais partielle

> Intérêt 1 :

2nd principe introduit par Carnot : non-équivalence entre travail et chaleur

1 Intérêts du second principe

- 1.2 Critères d'évolution d'un système
- > Évolutions spontanées
- ré-uniformisation d'une distribution non homogène :
 - de température
 - de pression
 - de densité moléculaire
- > Intérêt 2 :

2nd principe reformulé par Clausius : regrouper dans un unique énoncé les différents critères d'évolution

- 1.3 Mesure de l'irréversibilité d'une transformation
- > Flèche du temps

Transf. irréversible

renversement du tps ⇒ situation absurde Évolution d'un système isolé associée au sens d'écoulement du temps = flèche du temps


- > Premier principe
- > Exemple du vélo d'appartement
- > Exemple de la cocotte-minute
- > Exemple des évolutions spontanées

1 Intérêts du second principe

1.3 Mesure de l'irréversibilité d'une transformation

> Intérêt 3 :

mesure quantitative de l'irréversibilité : second principe : principe d'évolution



[1] C. Rovelli, S'affranchir du temps, *Pour la Science*, n°387, p 50-55, Novembre 2010

[2] R. Balian, Le paradoxe de l'irréversibilité, *Pour la Science*, n°387, p 56-62, Novembre 2010

1.4 Causes d'irréversibilité

- > Absence d'équilibre mécanique
 - irréversibilité mécanique
- > Absence d'équilibre thermique
 - irréversibilité thermique
- > Absence d'équilibre de diffusion
- n* non uniforme ou chgt d'état dans des conditions ≠ de celles de l'équilibre de chgt d'état
- > Existence de phénomènes dissipatifs
- > Conclusion

Toute transformation réelle est irréversible

1.5 Modèle de la transformation réversible

> Transformation réversible

Définition:

Propriété:

Transf. réversible => TQS = infiniment lente Modèle : transf. réelle, infini[†] lente,

ss phénomènes dissipatifs

- > Remarque
- > Réduction de l'irréversibilité due aux frottements
 - frottements fluides : déplacements très lents
 - frottements solides : lubrifier surfaces en contact

2 Deuxième principe de la thermodynamique

- 2.1 Entropie
- > <u>Définition</u>: Entropie S
- > Grandeurs intensives associées
 - Entropie molaire :

$$S_m = \frac{S}{n} (J.K^{-1}.mol^{-1})$$

Entropie massique :

$$s = \frac{S}{m} = \frac{S_m}{M} \text{ (J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}\text{)}$$

2 Deuxième principe de la thermodynamique

2.2 Énoncé du second principe



$$\Delta S_{AB} = S_B - S_A = S^{\acute{e}ch} + S^{cr}$$



$$S^{\acute{e}ch} = rac{Q^{\acute{e}ch}}{T_{ext}}$$

 $S^{\acute{e}ch} = \frac{Q^{\acute{e}ch}}{T_{ext}}$ qté d'entropie échangée par le syst. à travers la frontière, en contact avec le milieu ext. à la température T_{ext}

Qéch: transfert thermique échangé par le syst. à travers la frontière

 $S^{cr} \geq 0$ qté d'entropie créée, produite à l'intérieur du syst. (phénomènes irréversibles internes au syst.)

$$S^{cr} = 0$$
 si transf. réversible $S^{cr} > 0$ si transf. irréversible

CHAPITRE ECT3 Bilans d'entropie

- 2 Deuxième principe de la thermodynamique
- 2.2 Énoncé du second principe
- > Notations
- > Critère de réversibilité

$$S^{cr} = 0 \Leftrightarrow \text{transf. réversible}$$



2.3 Cas d'un système isolé

> Système isolé

Système fermé, thermiquement isolé: $S^{\acute{e}ch} = 0$

$$\Delta S = S^{cr} \ge 0$$

> Propriété

entropie : grandeur non conservative 2nd ppe = principe d'évolution

Équilibre d'un système
 entropie maximale lorsque l'équilibre est établi

2.4 Cas d'une transformation adiabatique

> Variation d'entropie

$$Q^{\acute{e}ch}=0 \ \ {\rm et} \ S^{\acute{e}ch}=0$$

$$\Delta S = S^{cr} \ge 0$$

> Propriété

transformation adiabatique réversible : ΔS = la transformation est dite isentropique

$$\Delta S = 0$$

- 3 Expressions de la variation d'entropie
- 3.1 Cas du gaz parfait
- 3.1.1 Variation d'entropie
- > Système

Échantillon de GP: quantité de matière n et coefficient γ supposé indépendant de la température.

État du système déterminé par 3 variables : P,V,TÉq. d'état : PV = nRT : 2 variables indpdtes

Entropie ne dépend que de 2 variables : S(T,V) ou S(T,P) ou S(V,P)

CHAPITRE ECT3 Bilans d'entropie

- 3 Expressions de la variation d'entropie
- 3.1 Cas du gaz parfait
- 3.1.1 Variation d'entropie

> Expressions

$$S\left(T,V\right) = C_V \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + nR \ln\left(\frac{V}{V_0}\right) + S_0 \operatorname{avec} S_0 = S\left(T_0,V_0\right) \text{ et } C_V = \frac{nR}{\gamma - 1}$$

Variation d'entropie entre EI A et EF B:

$$\Delta S_{AB} = C_V \ln\!\left(\frac{T_B}{T_A}\right) + nR \ln\!\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$$

$$\Delta S_{AB} = C_P \ln \left(\frac{T_B}{T_A}\right) - nR \ln \left(\frac{P_B}{P_A}\right) \text{ avec } C_P = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1}$$

$$\Delta S_{AB} = C_V \ln \left(rac{P_B}{P_A}
ight) + C_P \ln \left(rac{V_B}{V_A}
ight)$$

> Remarque

3.1 Cas du gaz parfait

3.1.2 Loi de Laplace

> Transformation adiabatique réversible d'un GP





$$PV^{\gamma}=cste$$
 ou $TV^{\gamma-1}=cste'$ ou $T^{\gamma}P^{1-\gamma}=cste''$

Représentation dans le diagramme de Clapeyron (P,V)



Propriété:

En M_0 , |pente adiabatique| > |pente isotherme|

> Loi de Laplace à partir du 1er principe

3.2 Cas d'une phase condensée indilatable et incompressible

> Entropie

$$S(T) = mc \ln \left(\frac{T}{T_0}\right) + S_0 \text{ avec } S_0 = S(T_0)$$

> Variation d'entropie

$$\Delta S = S_B - S_A = C \ln \left(\frac{T_B}{T_A} \right) = m c \ln \left(\frac{T_B}{T_A} \right)$$

3 Expressions de la variation d'entropie

3.3 Cas d'un thermostat

- > Énergie échangée
- > Variation d'entropie

$$\Delta S_{th}^{}=S_{th}^{\acute{e}ch}=rac{Q_{th}^{}}{T_{th}^{}}$$

$$\Delta S_{th} = -rac{Q_{ ext{syst}}}{T_{th}}$$

- 4 Bilans d'entropie : méthodes
- 4.1 Comment calculer une variation d'entropie?
- > Variation d'entropie pour un transformation simple
- Variation d'entropie pour une transformation complexe
- 4.2 Comment calculer une entropie créée ?



- \triangleright Entropie créée pour un système simple Σ
- Entropie créée pour un système isolé Σ (= univers) composé de plusieurs sous-systèmes

Lycée M. Montaigne – MP2I 20

4 Bilans d'entropie : méthodes

4.3 Retour à la problématique




FIGURE 1 : Détente de Joule et Gay-Lussac

- > Précautions de manipulation
- > <u>Détermination de la température finale</u>



> Quantification de l'irréversibilité

Propriété: Détente de Jet G-L irréversible