V61 - Helium-Neon-Laser

Michael Gutnikov david.gutnikov@udo.edu Lasse Sternemann lasse.sternemann@udo.edu

Abgegeben am 18.11.2021

Inhaltsverzeichnis

1	Theoretische Grundlagen			3
	1.1	Funktionsweise eines Lasers		
		1.1.1	Anregungen und Übergänge im aktiven Medium	;
		1.1.2	Besetzungsinversion	4
		1.1.3	Selektive Verstärkung eines Übergangs	
		1.1.4	Modenausbildung innerhalb des Resonators	
		1.1.5	Polarisation des Laserstrahls	,
	1.2	Interfe	erenz am Gitter	:

1 Theoretische Grundlagen

1.1 Funktionsweise eines Lasers

Das Akronym Laser steht für "light amplification by stimulated emission of radiationünd beschreibt eine Apparatur, die Licht einer bestimmten Wellenlänge aussendet, das über lange Strecken kohärent ist. Dies wird ereicht, indem innerhalb eines Mediums ein ausgewählter optischer Übergang angeregt und verstärkt wird. Dieser Prozess findet innerhalb eines aktiven Mediums statt. Dabei handelt es sich um das Element, in dem der Übergang angeregt werden soll.

1.1.1 Anregungen und Übergänge im aktiven Medium

Um die grundlegende Funktionsweise eines Lasers zu verstehen müssen zunächst, die schematisch in Abbildung 1 dargestellten, Absorptions- und Emissionsprozesse verstanden sein. Bei der Absorption trifft ein Photon mit einer Energie, die der Energiedifferenz zwischen einem Zustand 1 und einem Zustand 2 entspricht, auf ein Atom und regt ein ELektron aus dem energetisch günstigeren Zustand 1 in den höhergelegenen Zustand 2 an. Bei der spontanen Emission fällt ein ELektron aus einem energetisch höheren Zustand 2 zufällig in einen niedriger gelegenen Zustand 2. Dabei wird ein Photon ausgesendet, dessen Energie der Energiedifferenz der beteiligten Zustände entspricht. Richtung, Polarisation und sonstige Eigenschaften des Photons sind zufällig gewählt. Bei dem Prozess der stimulierten Emission trifft ein Photon auf ein angeregtes Atom. Wenn die Energie des einfallenden Photons der Energiedifferenz zwischen dem angeregten ZUstand und einem energetisch niedrigeren Zustand entspricht, regt es das Elektron dazu an, aus dem angeregten Zustand in den energetisch günstigeren Zustand zurückzufallen. Dabei wird neben dem bereits vorhandenen Photon ein weiteres emittiert, das kohärent zu dem Einfallenden ist. Das heißt, dass Frequenz, Wellenvektor, Phase und Polarisation der beiden Photonen identisch sind.




Abbildung 1: Der Prozess der Absorption, spontanen sowie induzierten Emission sind schematisch dargestellt. $E_{1,2,3}$ bezeichnen verschiedene atomare Energieniveaus, h das Planck'sche Wirkungsquantum und $f_{1,2}$ die Frequenz des Photons, die propotional zur Energiedifferenz zwischen den Energien 1 und 2 ist. Entnommen aus [1].

Bei einem HeNe-Laser findet der optische Übergang innerhalb der Neon-Atome statt. Dazu müssen diese zunächst in einen angeregten Zustand bewegt werden. Dies geschieht über eine Energiepumpe, die in diesem Fall über Gasentladungen verwirklicht wird. Bei diesen wird im Laserrohr, das das HeNe-Gemisch beinhaltet eine Spannung angelegt, die bei Entladung Helium-Atome anregt. Die angeregten He-Atome stoßen mit den Ne-Atome und übertragen dabei ihre Energie, sodass die He-Atome wieder im Grundzustand und die Ne-Atome nun angeregt sind. Im Falle eines roten Laser mit einer Wellenlänge von 632,9 nm muss das Ne-Atom nun aus dem angeregten Zustand in einen energetisch günstigeren Zustand übergehen, sodass die Energiedifferenz zwischen den Zuständen einem Photon der gegebenen Wellenlänge entspricht. Wie in Abbildung 2 zu sehen, entspricht dies einem Übergang aus dem $3s_2$ - in den $2p_4$ -Zustand.

1.1.2 Besetzungsinversion

Um einen solchen Übergang dauerhaft zu ermöglichen muss eine Besetzungsinversion der beiden Zustände erreicht werden. Dies bedeutet, dass der energetisch höhere Zustand stärker besetzt ist als der energetisch günstigere Zustand. In einem System aus zwei Energieniveaus ist dies unmöglich und auch in einem System aus drei Niveaus ist es sehr schwer, da der energetisch günstige Zustand der Grundzustand ist und demnach sehr stark gepumpt werden muss, um eine Besetzungsinversion zu erreichen. Daher sind wie in Abbildung 2 zu sehen, meist mehr als drei Niveaus beteiligt. Zur Beschreibung der Besetzungsinversion wird die Ratengleichung genutzt. DIese beschreibt die Änderung der Besetzung eines bestimmten Zustands mit der Zeit. Dazu werden zum einen die Prozesse betrachtet, die zum Verlust von Elektronen aus diesem Zustand führen. Dazu gehören spontane und induzierte Emission. Zum anderen werden die Prozesse betrachtet,




Abbildung 2: Das Schema der beteiligten Energieniveaus innerhalb eines HeNe-Lasers zeigt die zunächst durch Gasentladungen angeregten He-Zustände und die involvierten Zustände innerhalb des Ne-Atoms. Entnommen aus [1].

die zum Anstieg von Elektronen in diesem Zustand führen. Dazu wiederum gehören Emissionsprozesse aus höheren Energieniveaus oder Absorptionsprozesse in niedrigeren Energieniveaus, bei denen Elektronen in den betrachteten ZUstand angeregt werden. Im stationären Betrieb ist die Änderung der Differenz der am optischen Übergang beteiligten Zustände konstant und der Laser emittiert stabil Licht.

1.1.3 Selektive Verstärkung eines Übergangs

Zur selektiven Verstärkung des gewünschten optischen Übergangs wird ein optischer Resonator genutzt, der stimulierte Emission zwischen den gewünschten Energieniveaus ermöglicht, indem er spontan emittierte Photonen der gewünschten Wellenlänge mehrfach durch das Laserrohr laufen lässt. Daher besteht der Resonator aus zwei Spiegeln, die das Laserlicht reflektieren. Damit der Resonator stabil ist, muss die Feldverteilung des Laserstrahls nach jedem Durchlauf durch das Laserrohr wieder gleich sein. Dies ist gegeben, wenn die Stabilitätbedingung

$$0 < g_1 g_2 < 1 \qquad \text{oder} \qquad g_1 = g_2 = 0 \qquad \text{mit} \qquad g_{\rm i} = 1 - \frac{d}{b_{\rm i}}, \label{eq:g1}$$

die von der Resonatorlänge d und den verwendeten Spiegelradien $b_{\rm i}$ abhängt, erfüllt ist. Nun durchlaufen die Photonen bei erfüllter Besetzungsinversion mehrfach das Laserrohr und können stimulierte Emission hervorrufen. Dies soll zu einer Verstärkung der Lichtin-

tensität führen, die ab einer erfüllten Schwellwertbedingung eintritt. Dazu wird zunächst die Verstärkung G definiert

$$\mathbf{G} = \left(\frac{I}{I_0}\right) = \exp\left[-2\left(N_{\mathrm{i}} - \frac{g_{\mathrm{i}}}{g_{\mathrm{k}}}N_{\mathrm{k}}\right)\sigma(f)\mathbf{L} - \gamma\right],\tag{1}$$

die das Verhältnis zwischen Ausgangsleistung I_O und Endleistung I nach einem Durchlauf durch den Resonator angibt und von der Besetzung des energetisch höheren Zustands $N_{\rm k}$, der des energetisch niedrigeren Zustands $N_{\rm i}$, deren statistischen Gewichtungen $g_{\rm i,k}$, dem frequenzabhängigen Absorptionquerschnitt des Übergangs von Zustand k zu Zustand i $\sigma(f)$ der Resonatorlänge L und dem Faktor γ , der die Reflektions- und Streuverluste pro Durchlauf zusammenfasst, abhängt. Die Lichtintensität wird erhöht (G>1), wenn die Schwellwertbedingung

$$N_{\rm i} - \frac{g_{\rm i}}{g_{\rm k}} N_{\rm k} > \frac{\gamma}{2\sigma(f)L}$$

erfüllt ist, also die Verstärkung durch hohe Besetzungsinversion stark genug ist, um die Verluste pro Durchlauf zu übersteigen. Nun werden immer mehr kohärente Photonen der gewünschten Wellenlänge erzeugt und so dieser spezielle Übergang verstärkt.

1.1.4 Modenausbildung innerhalb des Resonators

Während des stationären Betriebs des Laser bilden sich innerhalb des Resonators spezielle Moden des elektrischen Feldes aus. Diese werden in transversale und longitudinale Moden unterteilt. Transversale Moden bilden sich senkrecht zum Wellenvektor des elektrischen Feldes und longitudinale Moden parallel zu diesem aus. Die Struktur dieser Moden lässt sich berechnen, indem die Wellengleichung des elektrischen Feldes innerhalb des Resonators gelöst wird.

Die transversalen Moden ergeben sich dabei aus den Lösungen der Wellengleichungen im achsennahen Bereich entlang der Ausbreitungsrichtung, die einer Gaußglocke multipliziert mit einem Hermite-Polynom pro transversaler Achse $H_{n,m}$ entsprechen:

$$E(x,y) = H_{\mathrm{n}}H_{\mathrm{m}}\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{w_0^2}\right)$$

Dabei beschreibt w_0 den minimalen Radius des Strahls. In diesem Versuch sollen im speziellen die transversalen elektrischen Moden TEM_{00} und TEM_{10} vermessen werden, deren Feldverteilungen entlang der x-Achse in Abbildung dargestellt sind. Da die Hermite-Polynome nullter Ordnung gleich eins sind, entspricht die messbare Intensitätsverteilung der TEM_{00} -Mode nach

$$I \propto E^2$$

einer Gauglocke. Das Hermite-Polynom erster Ordnung ist proportional zu x respektive y, sodass die Intensitätsverteilung der ${\rm TEM}_{10}$ -Mode einer Gauglocke multipliziert mit einer Parabel entspricht.




Abbildung 3: Die Intensitätsverläufe der TEM_{00} - und TEM_{10} -Mode sind entlang der x-Achse aufgetragen. Entnommen aus [2].

Die Lösung der Wellengleichung in longitudinaler Richtung ergibt eine Vielzahl an Moden, die gleichzeitig entstehen können, sofern ihre Frequenz in dem Bereich liegt, der nach 1 eine Verstärkung der Lichtintensität erlaubt. Die Moden sind dabei alle um die Frequenz Δf

$$\Delta f = \frac{\mathrm{c}}{2\mathrm{d}},$$

die sich aus der Resonatorlänge d und der Lichtgeschwindigkeit c ergibt, voneinander entfernt. Um einen Laser mit einer einzelnen longitudinalen Mode zu betreiben kann ein Etalon in den Strahlengang eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um einen weiteren Resonator, dessen Spiegelabstand deutlich kleiner ist als der des Laseresonators. Dies führt dazu, dass der Modenabstand hier viel größer ist. Nun bleiben nur die longitudinalen Moden erhalten, die mit einer Etalonmode übereinstimmen und die anderen werden unterdrückt. Aufgrund des größeren Modenabstands kann so eine einzelne longitudinale Mode im Intensitätverstärkenden Bereich ausgewählt werden.

1.1.5 Polarisation des Laserstrahls

Um den Laser mit einer vorgeschriebenen Polarisation zu betreiben, werden an den Enden des Laserrohrs Brewster-Fenster installiert. Diese transmittieren den zur Einfallsebene parallel polarisierten Anteil zu 100% und den senkrecht polarisierten Anteil nur zu circa

60%. Dies führt dazu, dass nur die Verluste für den parallel polarisierten gering genug sind, um eine Intensitätverstärkung zu erreichen und so diese Polarisationsrichtung als einzige erhalten bleibt, da Photonen aus stimulierter Emission ebenfalls diese Polarisartion tragen werden.

1.2 Interferenz am Gitter

Wenn teilkohärentes Licht auf ein Gitter trifft kommt es zu Interferenz. Dies liegt daran, dass sich nach dem Huygen´schen an den Gitterlinien Elementarwellen ausbilden, die untereinander interferieren. Dabei kommt es zu konstruktiver Interferenz, wenn der Gangunterschied, also die Distanz die eine Elementarwellen zurücklegt, bevor die nächste ausgesendet wird, einem ganzzahligen Vielfachen der Wellenlänge entspricht:






Abbildung 4: Skizze aller relevanten geometrischen Parameter bei der Beugung an einem Einzelspalt.

Über die in Abbildung 4 zu sehende geometrische Betrachtung des Interferenzbildes für einen Einzelspalt lassen sich für Interferenzmaxima folgende Beziehungen erkennen

$$\sin\left(\alpha\right) = \frac{\Delta s}{d}$$
$$\sin\left(\alpha\right) = \frac{x_k}{\mathbf{L}},$$

die den Ablenkwinkel α mit dem Gangunterschied Δs , dem Abstand zwischen Gitter und Schirm L und der Gitterkonstante d und dem Abstand vom Maximum nullter Ordnung zum Maximum k-ter Ordnung x_k verknüpfen und auch für ein Gitter gelten. In Kombination mit der Bedingung für den Gangunterschied 2 lässt sich so eine Formel zur Bestimmung der Wellenlänge aufstellen

$$\lambda = \frac{d}{k} \sin \left[\arctan \left(\frac{x_k}{L} \right) \right], \tag{3}$$

die für jedes Maximum valide ist.

Literatur

- [1] Hans-Joachim Eichler und Jürgen Eichler. Laser: Bauformen, Strahlführung, Anwendungen. 8., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Lehrbuch. Berlin Heidelberg: Springer Vieweg, 2015. 491 S. DOI: 10.1007/978-3-642-41438-1.
- [2] Wolfgang Demtröder. Laserspektroskopie. 1: Grundlagen / Wolfgang Demtröder. 6., aktualisierte Aufl. Berlin Heidelberg: Springer, 2011. 300 S.