

# 21天微服务实战营-Day6

华为云DevCloud & ServiceStage服务联合出品

### Day6 CSE实战之开发网关

#### 大纲

- 使用DefaultEdgeDispatcher开发网关服务
- 使用URLMappedEdgeDispatcher开发网关服务

### EdgeService网关介绍

EdgeService是CSEJavaSDK提供的网关服务。网关服务可以作为微服务系统的边界,对外提供REST接口,将用户发送的RESTful请求转发给内部微服务。

EdgeService预置了默认的请求转发模块,可以根据简明的规则将请求转发到后端微服务,也允许用户开发更复杂的自定义规则转发机制。

EdgeService本身也是一个微服务,开发和配置方式与普通的微服务类似。用户可以通过扩展机制在EdgeService中定制各种业务功能。

### 使用DefaultEdgeDispatcher开发网关服务

开发一个EdgeService网关服务所需引入的maven配置与开发普通微服务基本一致,只是需要多引入一个edge-core包的依赖:

```
<dependencyManagement>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.huawei.paas.cse</groupId>
      <artifactId>cse-dependency</artifactId>
      <version>${cse.version}</version>
      <tvpe>pom</type>
      <scope>import</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
</dependencyManagement>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.huawei.paas.cse</groupId>
    <artifactId>cse-solution-service-engine</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.servicecomb</groupId>
    <artifactId>edge-core</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>
```

### 使用DefaultEdgeDispatcher开发网关服务

#### 定义服务的main类和microservice.yaml配置文件:

- Main类的定义与普通微服务完全相同
- microservice.yaml配置文件与普通微服务基本相同,只是需要额外增加一些请求 转发规则的配置

```
cse:
http:
dispatcher:
edge:
default: # 使用 DefaultEdgeDispatcher开发网关服务
enabled: true # 开启DefaultEdgeDispatcher
prefix: rest # 匹配请求路径前缀为/rest
withVersion: true # 请求带版本号,例如v1表示[1.0.0,2.0.0)范围内的微服务版本
# prefixSegmentCount默认值就是1,这里只是展示一下,实际上可以省略该配置
prefixSegmentCount: 1 # 前缀长度,例如/rest/provider/v0/hello/Bob,去掉第一段,将/provider/v0/hello/Bob转发到后端
```

### 使用DefaultEdgeDispatcher开发网关服务

启动edge、provider、consumer服务,通过edge分别调用provider和consumer,调用成功:



### 使用URLMappedEdgeDispatcher开发网关服务

除了DefaultEdgeDispatcher, CSEJavaSDK也提供了URLMappedEdgeDispatcher, 允许用户指定请求URL和微服务的映射关系。


使用URLMappedEdgeDispatcher开发EdgeService的方法和使用

DefaultEdgeDispatcher基本一致,只在microservice.yaml中的请求转发规则上有所不同。

```
cse:
 http:
   dispatcher:
     edge:
                                     #.使用URLMappedEdgeDispatcher开发网关服务
       url:
                                     #.开启URLMappedEdgeDispatcher
         enabled: true
        mappings:
          providerV0:
                                     #. 定义名为providerV@的映射规则
                                     .#.前缀长度为1,例如接到url为/hello/provider/v0/hello/Bob的请求,截去第一段发给provider
            prefixSegmentCount: 1
            path: "/hello/.*"
                                     .#.映射规则匹配请求url的正则表达式
            .microserviceName:.provider.#.映射规则树应转发的后端微服务
            versionRule: 0.0.0-1.0.0 ... #. 匹酉的微服务版本范围,大于或等于0.0.0, 小于1.0.0
          consumerV0:
            prefixSegmentCount: 1
            path: "/client/.*"
            microserviceName: consumer
            versionRule: 0.0.0-1.0.0
```

### 使用URLMappedEdgeDispatcher开发网关服务

启动edge、provider、consumer服务,通过edge分别调用provider和consumer,调用成功:



### EdgeService网关转发机制

- 由前文可以看出, DefaultEdgeDispatcher的配置较为简单,但对于EdgeService 接收的请求URL格式有一定的要求; URLMappedEdgeDispatcher的转发规则较 为灵活,但配置相对更繁琐一点。
- 推荐用户在设计微服务的时候预先规划好各微服务的请求URL格式,可以减少后期服务演进过程中碰到的接口兼容性问题。

## Thank You

