宮保拼音 用戶手冊 v1.2

中州式恕堂 西元 2008 年 12 月修訂

關於

本文檔是軟件「宮保拼音」的一部分,隨程序一同發佈。 使用前請閱讀 README.txt 以及 LICENCE.txt, 充分瞭解相關條款的內容。

軟硬件需求

由於本打字法採取多鍵並擊的方式,要求鍵盤能夠響應多個同時按下的字符按鍵。如果並擊時某些按鍵組合發生衝突,或稱鎖鍵,則不能打出正確的拼式。 根據所選佈局,要求同時響應的最大按鍵數量為5鍵或6鍵不等。 通常,非知名品牌的廉價鍵盤,因其電路少做優化,多鍵並擊不易發生衝突。

多指同時操作,單個手指特別是無名指與小指按鍵力度較小,因此選用的鍵盤以按鍵省力者為宜。

本軟件適用於 Windows XP 及兼容操作系統。

從源代碼編譯本程序,需要用到 MSVC8 及 Boost 類庫 (`http://www.boost.org`)。

宮保拼音完成鍵碼轉換後,會將拼音送至當前活動的輸入法。 適用的輸入法包括但不限於(按音序排列): Google 拼音、搜狗拼音、微軟拼音、微軟新注音、紫光拼音。

基本用法

啓動程序後,系統通知區會增加一個小圖標。

圖標為硃砂色的帶方框字母「A」表示目前處於西文模式,即不作轉換、直接輸出鍵面的字符。

圖標為墨色的帶方框文字「中」表示處於中文模式,可使用宮保拼音輸入。

切換中西文的快捷鍵為 Ctr1 + Space 或 CapsLock + Space。通常, Ctr1 + Space 也同時會切換輸入法的轉換狀態。 鼠標在通知區圖標上右擊,可選擇佈局、查看版本信息、退出程序。

宮保拼音打字法

中文模式下、程序按照設定的佈局對按鍵進行解釋和轉換。

不同佈局對按鍵及按鍵組合的轉換方式有不同的定義。在1.2版本中,佈局五是默認佈局。

使用通知區圖標的右鍵菜單可以切換佈局。

如需編輯配置文件以調節程序選項或自己定製佈局,請參看 `config/*.txt`, 其中的註釋詳細説明了配置文件的寫法。 以下就預設的幾款佈局來作介紹。用戶根據自己的喜好選用一款即可。

快速入門

快速入門十二要訣,作給耐性不足但領悟力强的同學。如有不明,請讀《佈局五詳解》。此訣即是對《詳解》的精練總結。

子 請參看佈局五鍵位圖(`doc/combo-pinyin-layout-5.png`)。

丑 下文中以「」引述圖中標示的拼碼,以大寫字母表示英文鍵盤的字母,以小寫字母表示拼音。

寅 除小指外的八個手指同時按鍵(一至五鍵)組合成一個音節。

卯 圖中粗體字標出了對應於拇指和兩手食指的基準鍵位。

辰 大號字表示該鍵碼直接表示的拼音。

已 右上角標是與空格鍵組合時所代表的拼音。

午連線下的小字是連線所連結各鍵的組合代表的拼音。

未 空格鍵記作「y」,單擊出空格,在組合中表示介音 i 或者 zh、ch、sh 中的 -h(-h 宜用左手)。

申 音節末的 i 用「i」不用「y」。

酉 不設聲母 y、w, 亦不區別 y 與 i, w 與 u。

戌 韻母有簡便拼法: 「n」= en,「n」「g」= eng,「u」「n」= uen,「u」「i」= uei,「y」「o」= iou。

亥 聲母可自成音節: bu、pu、me、fu、de、te、ne、le、ge、ke、he、zhi、chi、shi、ri、zi、ci、si。

佈局五詳解

請參看佈局五鍵位圖(`doc/combo-pinyin-layout-5.png`)。 圖中的拼碼排成三行十列又一條空格鍵。上中下三排拼碼對應英文鍵盤 Q、A、Z 起首的三行字母鍵。 其中左數第一列不用。圖中標為「-」。 下文中以「」引述圖中標示的拼碼,以大寫字母表示英文鍵盤的字母,以小寫字母表示拼音。

首先找到主鍵盤區基準鍵的位置。兩個基準鍵鍵帽上通常各有一處突起為標誌,即英文的 F丶J 兩鍵。

本佈局中左右兩基準鍵分別是「z」和「a」。即是圖中中排粗體的拼音字母。 再依照與基準鍵的相對位置, 就可以確定圖示各拼碼的鍵位。

可見左手四指拼聲母,右手四指拼韻母。小指因為力量和靈活度都較弱,不參與拼組音節,只安排了一個拼音 er。

圖上大號字標出的拼碼大多直接表示對應的拼音字母。將多個拼碼同時按下,即拼出一個音節。 如中排第2列(左手無名指)為聲母 s, 中排7、8列(右手食指、中指)合為韻母 an, 三鍵並擊一次即可拼出 san。 需要注意,右手邊的「n」、「g」只用於拼寫 -n, -ng 等韻尾,不能當作聲母。

漢語拼音方案中 i、u、ü 出現在音節開頭需改寫作 y、w、yu,以標明音節的邊界。 本方案因為音節間有天然界限, 故不設 y、w 為聲母。 如:「u」單擊作 wu, 而與聲母拼合則有「g」「u」作 gu。 同理適用於第6列帶介音 u 的韻母, 如: 「uo」單用作 wo, 與聲母拼合作 -uo。

空格鍵上的拼碼「y」表示介音 -i-。如:「y」「a」= ya,「b」「y」「e」= bie。 而拼碼「i」用於音節末,即韻母 i 及 ai 、 ei 中的韻尾 -i。 如:「d」「i」= di,單擊「i」或「y」「i」= yi,「ue」「i」= wei。

多數情況下,不需刻意區分「v」和「i」。因為佈局是按照拼音音節的結構從左至右排列鍵碼, 所以出現在主要元音(右手食指)前面的自然是用鍵位居左的「y」(拇指),如 ya; 出現在後面的則必是用「i」(中指),如 ai。

「y」鍵的一個不同之處在於,它單用時輸出空格。 「y」鍵更大的特別之處在於,它與聲母鍵組合輸出該鍵右上方角標的聲母。具體分為兩組:

「z」、「c」、「s」一組聲母與「y」拼合為 zh、ch、sh。 「y」可看作是 -h; 此組聲母用左手拇指操作「y」鍵比較方便。 因此, zhi、chi、shi、zi、ci、si 等音節的韻母不能用「y」而只能用「i」。

「g」、「k」、「h」一組聲母與「y」組合, 前者表示聲母 j、q、x。

「y」與「u」拼合為韻母 ü。

如: 「1」「y」「u」= 1ü,「g」「y」「u」= ju。 同理「y」與帶介音 u 的拼碼也可拼出介音 -ü-。如: 「y」「ue」= yue. 「y」「ua」「n」= yuan。

圖中連線表示: 由連線連結起來的鍵碼組合, 定義為連線下方小字標出的拼音。

由每行3、4列相鄰兩鍵組合出 n、r、m 三個聲母。

「i」「o」特定組合輸出韻母 ou。用「e」「o」也可。原則是 ai、ei、ao、ou 等雙元音需並擊兩鍵。 韻母 iou (-iu) 用組合「y」「i」「o」或「y」「o」; 韻母 uei(-ui)用組合「ue」「i」或「u」「i」。

「u」「n」「g」特定組合輸出韻母 ong。用「uo」「n」「g」也可。 韻母 iong 用組合「y」「u」「n」「g」或「y」「uo」「n」「g」。 依個人習慣,其中「n」「g」兩鍵也可用「,」「.」替代。

在不致混淆的前提下,拼式中可根據直觀感受省略部分拼碼,以達到簡化操作的功效: 省略韻母「en」「eng」中的 e: 「n」= en, 「n」「g」= eng, 「u」「n」= uen。 對於「?」「n」「g」組合可省略「n」只用「g」。(不推薦)

聲母自成音節者:

bu、pu、fu 省略韻母 u。但 mu 不省略; 「m」略代 me。 de、te、ne、le、ge、ke、he 省略韻母 e。 zi、ci、si、zhi、chi、shi、ri 省略韻母 i。

佈局四詳解

請參看佈局四鍵位圖 (`doc/combo-pinyin-layout-4.png`)。 自然狀態下,兩手的食指放在鍵盤上的 F 與 J 二基準鍵上, 對應圖中外框加粗的兩顆鍵。 其他鍵可按其相對於基準鍵的位置與圖示對照。

1.1 節

左手控制的九顆按鍵(圖中以藍色標識)負責聲母輸入。 輸入標在按鍵中央的聲母 b f d 1 g h z c s, 直接擊對應按鍵;

輸入標在按鍵右上角的聲母 p v t k zh ch sh, 請與聲母 h (空格鍵) 一同按下;

輸入綠色標註上的聲母 m n r, 同時按下標註下方的兩顆鍵。

1.2 節

或有人問: j q x 在哪裡? y w 又在哪裡? 怎麼會有聲母 v?

j q x 使用與 g k h 相同的鍵位,因兩組聲母可搭配的韻母是互補的,j q x 只出現在介音 i v ü 之前。 區分尖團的朋友,也可以用zcs與i、ü拼合出這組聲母。 y w 實非聲母, 乃是帶介音的韻母自成音節時的拼寫符號。本方案不使用。 輸入漢語拼音方案中 y w 為首的音節, 只需按照韻母原有的形式輸入韻母部分。 聲母 v 用於拼寫方音。默認佈局將它對應為 w。 1.3 節 應用這些聲母,可以打出一些常用的拼音,而忽略這些音節的韻母: b --> bu p --> pu f --> fu m --> me (因「麼」字常用, 故例外於 b p f 一組) d --> de t --> te n --> ne 1 --> 1e g --> ge k --> ke h 單獨使用輸出空格 zh --> zhi ch --> chi sh --> shi r --> ri z --> zi (以下必須省略韻母) c --> ci s --> si 2.1 節 右手負責韻母的輸入。 其中中指、無名指、小指控制的韻母,都直觀地對應相應按鍵。 中指控制的韻母可用作介音,與其他韻母組合,如: i a --> ia u o --> uo 2.2 節 右手食指控制下的標有「-」的是韻尾,可拼合出一組韻母。 以下韻母通常可以只鍵入韻尾, 省略 o、e: -i --> ei -u --> ou -n --> en -n --> eng 韻尾與 a 拼合而成的韻母: a -i --> ai a -u --> ao a -n --> an a -ŋ --> ang 當然, 還可以再與介音、聲母拼合成音節, 如: i a -u --> yao k i -u --> qiu 2.3 節 韻尾與 i u ü 拼合而成的韻母: u -i --> uei i -u --> iou $i -n \longrightarrow in$ u -n --> uen \ddot{u} -n --> \ddot{u} n $i - \eta --> ing$ u -ŋ 或 o -ŋ --> ong ü -ŋ 或 i o -ŋ --> iong 這一組中, ong、iong 二韻母既可以按拼音拼寫, 也可以按其實際的音值拼寫。 至此,已經可以拼寫全部的拼音音節了。 下面一節是為方便操作而設置的兼容拼法。

一些韻母如 ai、uai、uan、uang、üan、ün、因手指上下錯開而略嫌不便。

為此, 俺引入一條鍵位替代的原則:

為使本方法易於操作,俺對佈局進行了精心的安排。

右手中指、無名指的韻母鍵與韻尾一同使用時, 在不致混淆的情況下, 可用同一列的 o 替代 a; 以 -u 替代 -n。 如:

o -i --> ai

u o -i --> uai u o -n --> uan

u o -ŋ --> uang

ü e -u --> üan

ü -u --> ün

此外,組合使用時 -n 也可以換成同一列的另兩顆按鍵。

如此安排,便可以儘量使食指與中指、無名指並擊同一橫排的按鍵,降低操作難度。

4.1 節

用作拼音鍵的逗號、句號,改用右手食指左上方(Y)、正左方(H)的兩鍵輸入。 右手食指左下方的按鍵(N)單擊時輸入一個退格字符,以方便刪除操作。

或問曰: 這些鍵不是代表拼音的韻尾 -ŋ 麼?

在組合中,以上三鍵皆代表 -n; 單獨使用時,則輸入標點或退格字符。 音節 eng 只有一個罕用字「鞥」, 需要時可通過組合 e -n 打出。

4.2 節

Shift 按下時,用作拼音轉換的按鍵不做轉換,而輸入鍵面的上檔字符。 與 Ctrl、Alt 或 Win 鍵組合的按鍵,以及不用作拼音轉換的按鍵亦不做轉換,輸入鍵面的字符。 因此,各種快捷鍵的組合打法不變。但子菜單中標下劃線的快捷鍵,需按 Shift 鍵輸入不經轉換的字母。

4.3 節

為了方便常用的編輯操作,宮保拼音定義, CapsLock 鍵按下時,以下主鍵盤區的按鍵可用作編輯鍵:

CapsLock + I -->
CapsLock + K --> 上下

左右! CapsLock + J -->
CapsLock + L -->
CapsLock + U -->

行首

CapsLock + 0 -->
CapsLock + Y -->
CapsLock + H -->
CapsLock + N -->
CapsLock + M -->
CapsLock + P --> 行尾 前頁

後頁

退格

刪除 插入

這個功能中西文模式都適用。

CapsLock 鍵單擊時仍切換大寫鎖定。CapsLock 鍵用於組合時大寫鎖定狀態不變。

宫保拼音用戶手冊終