Guide Administrateur — Gestion Agence Immobilière Côte d'Ivoire

> Version 1.0 | Dolibarr 23.x | Modules `700000` — `700009` **Public cible** : Administrateurs système, Responsables informatiques, Intégrateurs Dolibarr

---

Table des matières

1. Vue d'ensemble du projet
2. Prérequis système
3. Installation
4. Configuration initiale
5. Catalogue de référence
6. Gestion des droits utilisateurs
7. Maintenance et mise à jour

---

1. Vue d'ensemble du projet

1.1 Objectif

Cette suite de modules Dolibarr transforme l'ERP en un **vertical immobilier complet** adapté aux agences de Côte d'Ivoire. Elle couvre l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier :

- **Gestion locative** : baux, quittances, échéancier, TLPPU automatique
- **Transactions de vente** : mandats, compromis, commissions
- **Suivi de rénovation** : budget, avancement, changement d'état
- **Syndic de copropriété** : charges, appels de fonds, répartition par tantième
- **Étude de marché** : saisie de comparables, prix au m²
- **Paiement mobile** : intégration Djamo pour encaissement des loyers
- **Rapports décisionnels** : tableaux de bord, KPIs, exports

1.2 Architecture modulaire

Les 10 modules fonctionnent de manière indépendante mais interconnectée :

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        mod_immo_core (700000)                 │
│              Configuration, activation modules, droits        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                ┴
    ┌──────────┬──────────┬──────┬──────────┬──────────┐
    ▼          ▼          ▼      ▼          ▼          ▼
```

```
 immobien   immoclient  immolocatif immovente [Extensions]
(700001)    (700002)    (700003)  (700004)   immoreno, immosyndic,
                                             immomarche, immodjamo,
                                             immorapports (700005-700009)
```

Chaque module est **activable/désactivable** individuellement depuis le panneau de configuration `Immobilier > Configuration`.

1.3 Stack technique

Couche	Technologie	Version
ERP	Dolibarr	23.x
Langage	PHP	8.1+
Base de données	PostgreSQL	15
Conteneurisation	Docker + Docker Compose	24+
Serveur web	Apache/Nginx	Avec mod_rewrite
Paiement	API REST Djamo	Sandbox / Production
Tests	PHPUnit	11

---

2. Prérequis système

2.1 Serveur recommandé (Docker)

Ressource	Minimum	Recommandé
CPU	2 cœurs	4 cœurs
RAM	4 Go	8 Go
Disque	20 Go SSD	50 Go SSD
Réseau	10 Mbps	100 Mbps

2.2 Logiciels requis

Composant	Version requise	Vérification
Docker Engine	24.0+	`docker --version`
Docker Compose	2.20+	`docker compose version`
Git	2.30+	`git --version`

2.3 Accès nécessaires

Ressource	Usage
Port 8080 (HTTP)	Interface Dolibarr
Port 5432 (PostgreSQL)	Base de données (interne Docker)

Ressource	Usage
Port 8081 (HTTP)	pgAdmin (interface DB, optionnel)
Accès Internet	Clonage des repositories, API Djamo

---

3. Installation

3.1 Installation via Docker (recommandée)

Cette méthode est la plus rapide et garantit un environnement identique entre développement et production.

Étape 1 : Cloner les repositories

Chaque module dispose de son propre repository GitHub. Créez un répertoire parent et clonez les 10 modules :

```
mkdir -p /opt/immobilier-ci
cd /opt/immobilier-ci

# Cloner chaque module
git clone https://github.com/laurenthdl/dolibarr-agence-immocore.git
git clone https://github.com/laurenthdl/dolibarr-agence-immobien.git
git clone https://github.com/laurenthdl/dolibarr-agence-immoclient.git
git clone https://github.com/laurenthdl/dolibarr-agence-immolocatif.git
git clone https://github.com/laurenthdl/dolibarr-agence-immovente.git
git clone https://github.com/laurenthdl/dolibarr-agence-immoreno.git
git clone https://github.com/laurenthdl/dolibarr-agence-immosyndic.git
git clone https://github.com/laurenthdl/dolibarr-agence-immomarche.git
git clone https://github.com/laurenthdl/dolibarr-agence-immodjamo.git
git clone https://github.com/laurenthdl/dolibarr-agence-immorapports.git
```

Étape 2 : Créer le fichier docker-compose.yml

Créez à la racine du répertoire parent :

```
version: "3.8"

services:
  db:
    image: postgres:15
    container_name: immo-postgres
    environment:
      POSTGRES_USER: dolibarr
      POSTGRES_PASSWORD: dolibarr
      POSTGRES_DB: dolibarr
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    ports:
      - "5432:5432"
    networks:
      - immo-network
```

```
  dolibarr:
    image: dolibarr/dolibarr:23.0.2
    container_name: immo-dolibarr
    environment:
      DOLI_DB_HOST: db
      DOLI_DB_NAME: dolibarr
      DOLI_DB_USER: dolibarr
      DOLI_DB_PASSWORD: dolibarr
      DOLI_DB_TYPE: pgsql
      DOLI_URL_ROOT: http://localhost:8080
      DOLI_ADMIN_LOGIN: admin
      DOLI_ADMIN_PASSWORD: admin
    volumes:
      - dolibarr_data:/var/www/html/documents
      - ./dolibarr-agence-immocore:/var/www/html/custom/immocore:ro
      - ./dolibarr-agence-immobien:/var/www/html/custom/immobien:ro
      - ./dolibarr-agence-immoclient:/var/www/html/custom/immoclient:ro
      - ./dolibarr-agence-immolocatif:/var/www/html/custom/immolocatif:ro
      - ./dolibarr-agence-immovente:/var/www/html/custom/immovente:ro
      - ./dolibarr-agence-immoreno:/var/www/html/custom/immoreno:ro
      - ./dolibarr-agence-immosyndic:/var/www/html/custom/immosyndic:ro
      - ./dolibarr-agence-immomarche:/var/www/html/custom/immomarche:ro
      - ./dolibarr-agence-immodjamo:/var/www/html/custom/immodjamo:ro
      - ./dolibarr-agence-immorapports:/var/www/html/custom/immorapports:ro
    ports:
      - "8080:80"
    depends_on:
      - db
    networks:
      - immo-network

  pgadmin:
    image: dpage/pgadmin4:latest
    container_name: immo-pgadmin
    environment:
      PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: admin@localhost.com
      PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: admin
    ports:
      - "8081:80"
    depends_on:
      - db
    networks:
      - immo-network

volumes:
  postgres_data:
  dolibarr_data:

networks:
  immo-network:
    driver: bridge
```

Étape 3 : Lancer l'infrastructure

```
cd /opt/immobilier-ci
docker-compose up -d
```

Vérifier que les conteneurs sont actifs :

```
docker-compose ps
```

Étape 4 : Finaliser l'installation Dolibarr

1. Ouvrir un navigateur : `http://localhost:8080/install/`
2. Sélectionner la langue : **Français**
3. Accepter la licence GPL
4. Tester la connexion à la base de données :
5. **Type** : PostgreSQL
6. **Serveur** : `db`
7. **Port** : `5432`
8. **Base** : `dolibarr`
9. **Utilisateur** : `dolibarr`
10. **Mot de passe** : `dolibarr`
11. Créer le compte administrateur
12. Finaliser l'installation

Étape 5 : Activer les modules

1. Se connecter à Dolibarr (`http://localhost:8080`)
2. Menu `Configuration > Modules/Applications`
3. Activer dans cet ordre :
4. **immocore** (700000) — doit être activé en premier
5. **immobien** (700001)
6. **immoclient** (700002)
7. **immolocatif** (700003)
8. Les autres modules selon les besoins
9. Vérifier que le menu **Immobilier** apparaît dans la barre supérieure

3.2 Installation manuelle (serveur dédié)

Si vous ne pouvez pas utiliser Docker, suivez ces étapes sur votre serveur Dolibarr existant.

Étape 1 : Copier les modules

Copier chaque dossier de module dans `htdocs/custom/` :

```
cp -r dolibarr-agence-immocore /var/www/dolibarr/htdocs/custom/immocore
cp -r dolibarr-agence-immobien /var/www/dolibarr/htdocs/custom/immobien
# ... répéter pour les 10 modules
```

Étape 2 : Créer les tables SQL

Se connecter à PostgreSQL et exécuter les scripts SQL de chaque module :

```
psql -U dolibarr -d dolibarr -f /var/www/dolibarr/htdocs/custom/immobien/sql/llx_immo_bien.sql
psql -U dolibarr -d dolibarr -f /var/www/dolibarr/htdocs/custom/immolocatif/sql/llx_immo_bail.sql
# ... répéter pour tous les fichiers .sql
```

> **Important** : Le module **immocore** doit être activé en premier. Les autres modules dépendent des catalogues et de la configuration qu'il crée.

Étape 3 : Activer les modules

Dans Dolibarr : `Configuration > Modules/Applications > Immobilier`

Étape 4 : Vérifier les permissions

S'assurer que le serveur web a les droits de lecture sur les dossiers des modules :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/dolibarr/htdocs/custom/imm*
chmod -R 755 /var/www/dolibarr/htdocs/custom/imm*
```

---

4. Configuration initiale

4.1 Accéder au panneau de configuration

Menu `Immobilier > Configuration` (module immocore — 700000).

4.2 Paramètres globaux

Paramètre	Valeur par défaut	Description	Quand modifier
`IMMO_REF_PREFIX_BIEN`	`IMMO`	Préfixe des références bien	Rarement
`IMMO_REF_PREFIX_BAIL`	`BAIL`	Préfixe des références bail	Rarement
`IMMO_REF_PREFIX_QUITTANCE`	`QUIT`	Préfixe des références quittance	Rarement
`IMMO_TAUX_TLPPU_DEFAUT`	`15.00`	Taux TLPPU par défaut (%)	Selon la commune principale
`IMMO_COMMUNE_DEFAUT`	`Abidjan`	Commune par défaut	Selon le siège de l'agence
`IMMO_DEVISE`	`XOF`	Devise principale	Ne pas modifier (FCFA)

4.3 Activation des modules

Chaque module peut être activé ou désactivé indépendamment :

Paramètre	Défaut	Module concerné
`IMMO_ACTIVATE_CORE`	1 (activé)	Core (toujours actif)
`IMMO_ACTIVATE_BIEN`	1 (activé)	Biens

Paramètre	Défaut	Module concerné
`IMMO_ACTIVATE_CLIENT`	1 (activé)	Clients
`IMMO_ACTIVATE_LOCATIF`	1 (activé)	Gestion locative
`IMMO_ACTIVATE_VENTE`	0 (désactivé)	Transactions de vente
`IMMO_ACTIVATE_RENO`	0 (désactivé)	Rénovation
`IMMO_ACTIVATE_SYNDIC`	0 (désactivé)	Syndic de copropriété
`IMMO_ACTIVATE_MARCHE`	0 (désactivé)	Étude de marché
`IMMO_ACTIVATE_DJAMO`	0 (désactivé)	Paiement mobile Djamo
`IMMO_ACTIVATE_RAPPORTS`	0 (désactivé)	Rapports et tableaux de bord

> **Règle** : Activez les modules selon les besoins réels de l'agence. Un module désactivé n'apparaît pas dans les menus et ne consomme pas de ressources.

4.4 Configuration Djamo (si module activé)

Si vous activez le module **immodjamo** (700008), configurer les identifiants API :

1. Menu `Immobilier > Configuration > Paiements`
2. Renseigner :
3. **DJAMO_CLIENT_ID** : identifiant fourni par Djamo
4. **DJAMO_CLIENT_SECRET** : secret fourni par Djamo
5. **DJAMO_ENV** : `sandbox` pour les tests, `production` pour le réel
6. Tester la connexion avec le bouton **Vérifier**

> Obtenir les identifiants : Centre Développeur Djamo

---

5. Catalogue de référence

L'administrateur doit peupler les catalogues suivants avant que les agents puissent utiliser le système.

5.1 Accéder aux catalogues

Menu `Immobilier > Configuration > Catalogues`

5.2 Types de bien

Code	Libellé	À personnaliser
`MAISON`	Maison individuelle	Non
`APPART`	Appartement	Non
`BUREAU`	Bureau	Non
`BOUTIQUE`	Boutique / Commerce	Non

Code	Libellé	À personnaliser
`ENTREPOT`	Entrepôt / Hangar	Oui selon le marché
`TERRAIN`	Terrain nu	Non
`IMMEUBLE`	Immeuble complet	Non

5.3 États de bien

Code	Libellé	Couleur	Signification
`A_ACQUERIR`	À acquérir	Gris	L'agence ne gère pas encore le bien
`DISPONIBLE`	Disponible	Vert clair	Prêt à être mis sur le marché
`A_LOUER`	À louer	Bleu	Actuellement proposé à la location
`LOUE`	Loué	Vert foncé	Un bail actif est en cours
`A_VENDRE`	À vendre	Orange	Actuellement proposé à la vente
`VENDU`	Vendu	Rouge	Transaction finalisée
`RENOVATION`	En rénovation	Jaune	Travaux en cours
`ARCHIVE`	Archivé	Noir	Plus géré par l'agence

5.4 Types de bail

Code	Libellé	Durée par défaut
`RES_VIDE`	Résidentiel vide	12 mois
`RES_MEUBLE`	Résidentiel meublé	6 mois
`COMMERCIAL`	Commercial	36 mois (3-6-9)
`PROFESSIONNEL`	Professionnel	36 mois
`SAISONNIER`	Saisonnier	3 mois

5.5 Types de client

Code	Libellé	Usage
`PROPRIETAIRE`	Propriétaire	Confie un bien à l'agence
`LOCATAIRE`	Locataire	Occupe un bien en location
`ACHETEUR`	Acheteur	Intéressé par un achat
`PROSPECT`	Prospect	Contact potentiel
`BAILLEUR`	Bailleur	Investisseur avec plusieurs biens
`SYNDIC`	Syndic	Gère une copropriété

5.6 Modes de paiement

Code	Libellé	Configuration requise
`ESPECES`	Espèces	Aucune
`VIREMENT`	Virement bancaire	Aucune
`CHEQUE`	Chèque	Aucune
`DJAMO`	Djamo	Identifiants API configurés
`OM`	Orange Money	Identifiants API (futur)
`MTN`	MTN Mobile Money	Identifiants API (futur)

---

6. Gestion des droits utilisateurs

6.1 Profils prédéfinis

Profil	Permissions	Usage
Administrateur	`immo_admin` + toutes les permissions	Configuration, tous les modules
Directeur d'agence	`immo_read`, `immo_write`, `immo_delete`, `immo_rapport_voir`	Supervision globale, rapports
Agent commercial	`immo_read`, `immo_write`, `immo_mandat_creer`	Visites, mandats, ventes
Gestionnaire locatif	`immo_read`, `immo_write`, `immo_quittance_generate`	Baux, quittances, échéancier
Comptable	`immo_read`, `immo_rapport_voir`	Suivi financier, exports
Assistant	`immo_read`	Consultation uniquement

6.2 Créer un profil personnalisé

1. Menu `Configuration > Utilisateurs > Groupes`
2. Créer un groupe (ex: "Agents Cocody")
3. Attribuer les permissions immobilières :
4. **immo_read** : lecture des données (obligatoire pour tous)
5. **immo_write** : création/modification
6. **immo_delete** : suppression/archivage
7. **immo_admin** : configuration (réservé aux admins)
8. Assigner les utilisateurs au groupe

6.3 Matrice des permissions par module

Permission	Core	Bien	Client	Locatif	Vente	Reno	Syndic	Marché	Djamo	Rapports
`immo_read`	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅
`immo_write`	❌	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	❌	❌
`immo_delete`	❌	✅	✅	✅	✅	✅	✅	❌	❌	❌
`immo_quittance_generate`	❌	❌	❌	✅	❌	❌	❌	❌	❌	❌

Permission	Core	Bien	Client	Locatif	Vente	Reno	Syndic	Marché	Djamo	Rapports
`immo_mandat_creer`	❌	❌	❌	❌	✅	❌	❌	❌	❌	❌
`immo_rapport_voir`	❌	❌	❌	❌	❌	❌	❌	❌	❌	✅

---

7. Maintenance et mise à jour

7.1 Mise à jour des modules

Lorsqu'une nouvelle version d'un module est publiée :

```
cd /opt/immobilier-ci/dolibarr-agence-immocore
git pull origin main
# Répéter pour chaque module concerné

# Redémarrer le conteneur Dolibarr
docker-compose restart dolibarr
```

7.2 Vérification de l'intégrité

Après chaque mise à jour :

1. Vérifier que tous les modules sont actifs dans Dolibarr
2. Vérifier que les tables SQL sont à jour (comparer avec les scripts du dossier `sql/`)
3. Exécuter la suite de tests PHPUnit : `bash cd /opt/immobilier-ci/dolibarr-agence-immocore/test/phpunit ./vendor/bin/phpunit --bootstrap bootstrap.php .`

7.3 Sauvegarde planifiée

Configurez une sauvegarde automatique (voir Référence Technique — Sauvegarde).

7.4 Logs et diagnostic

Fichier / Commande	Usage
`docker logs immo-dolibarr`	Logs Dolibarr
`docker logs immo-postgres`	Logs PostgreSQL
`/var/www/html/documents/dolibarr.log`	Logs applicatifs Dolibarr
`docker exec -it immo-postgres psql -U dolibarr`	Accès SQL direct

Guide Administrateur — Gestion Agence Immobilière Côte d'Ivoire | v1.0 | Mai 2026