Introducere în organizarea calculatoarelor și limbaje de asamblare (IOCLA)

Reprezentarea datelor în sistemele de calcul

Modificat: Oct-9-18

Cuprins

- Date numerice (întregi)
- Reprezentarea numerelor în baza 2
- Operații cu numere în baza 2
- Reprezentarea numerelor în baza 16
- Reprezentarea numerelor cu semn
- Reprezentarea tipurilor de date de nivel înalt

Suport

- Introduction to Assembly Language Programming
 - * Anexa A, fără 4.1-A4.3

DATE NUMERICE (ÎNTREGI)

Ce reprezentăm cu "date"?

- instrucțiuni prin coduri de instrucțiuni
- date
 - * logice: Adevarat/Fals, Închis/Deschis, Pornit/Oprit
 - * numerice: întregi, fracționare, pozitive/negative
 - * alfanumerice: caractere, text
 - * multimedia: sunet, imagine (audio/video)
- structuri de date

Date numerice

- Tipurile de bază
 - * Caractere, întregi, unele numere fracționare (floating point)
 - * Toate celelalte tipuri existente sunt derivate din tipurile de bază
- Tipurile întregi
 - * Numere cu semn sau fără semn
 - » Cele cu semn sunt considerate pozitive
 - * Au reprezentare pe un număr de biți (8, 16, 32, 64 de biți)
- Tipurile fracționare
 - * Virgulă fixă sau virgulă mobilă (floating point)
 - * Uzual reprezentare în virgulă mobilă
 - * Vor fi detaliate în capitolul 9

Lungime tipuri de date întregi

- signed/unsigned char
 - * lungime 1 octet (8 biti) (arh. pe 32 și 64 de biți)
- signed/unsigned short int
 - * 2 octeți (16 biți) (arh. pe 32 și 64 de biți)
- signed/unsigned int
 - * lungime 4 octeți (32 biți) (arh. pe 32 și 64 de biți)
- signed/unsigned long int
 - * lungime 4 octeți (32 biți) (arh. pe 32 de biți)
 - * Lungime 8 octeți 64 de biți) (arh. pe 64 de biți)
- signed/unsigned long long int
 - * lungime 8 octeți (64 biți) (arh. pe 32 și 64 de biți)

Numere întregi fără semn

- Reprezentare prin simboluri
 - * Modelul de scriere romană a numerelor

- * Dezavantaj: nu neapărat o reprezentare unică, spațiu mare ocupat
- Reprezentare pozițională
 - * Reprezentare unică
 - * Alegerea unei baze de numeratie
 - » În funcție de criterii subiective sau obiective
 - » Ex: în prezent baza 10, fenicienii aveau baza 60, calculatoarele utilizează baza 2

Baze de numerație

- Reprezentarea pozitionala utilizeaza baze de numeratie si cifre care au valoare diferita in functie de pozitie
 - Ex: fie baza de numeratie B
- B > 1 si $0 \le x_{n-1}, x_{n-2}, x_{n-3}, ..., x_1, x_0 < B$ avem reprezentarea unica in baza $B : x_{n-1}x_{n-2}x_{n-3} ... x_1x_0$ (B) unde: $x_{n-1}x_{n-2}x_{n-3} ... x_1x_0$ (B) = $x_{n-1} * B^{n-1} + x_{n-2} * B^{n-2} + ... + x_1 * B^1 + x_0 * B^0$

Reprezentarea numerelor în baza 10

- $2891 = 2*10^3 + 8*10^2 + 9*10^1+1$
- Preferată pentru specificul uman (numărat pe degete)

REPREZENTAREA NUMERELOR ÎN BAZA 2

Reprezentarea numerelor în baza 2

- Reprezentare binară
- Uşor de implementat pe calculator
- Două niveluri: închis/deschis, sus/jos
 - * circuite digitale (vezi curs de electronică)
 - * bit = 0 -> bitul **nu este** sub tensiune
 - * bit = 1 -> este sub tensiune
- Bit = Binary Digit

Formate binare de reprezentare

• Bit

- * binary digit
- * unitatea elementară de informație
- * starea unui bistabil, sau a unei celule elementare de memorie

Octet (byte)

- * grup de 8 biți
- * unitatea elementara de adresare la cele mai multe calculatoare actuale (inclusiv Intel x86)
- * poate reprezenta o valoare numerică, un caracter (ASCII)

Conversii din baza 2 în baza 10

```
• 10111010: 1*2^7 + 0*2^6 + 1*2^5 + 1*2^4 + 1*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 0*2^0 = 186
```

• Rapide:

```
* 10000000:?
* 00100000:?
* 0001111:?
* 00001110:?
```

Conversii din baza 10 in baza 2

- Clasic: se împarte la doi, se reține bitul de rest; apoi se ia câtul, se împarte la 2, etc.
- Mai ingineresc: se adună succesiv puteri ale lui 2

```
* 200 = 128 + 64 + 8 = 11001000

* 163 = 128 + 32 + 2 + 1 = 10100011
```

• Rapid:

```
* 32:?* 65:?* 15:?* 14:?
```

OPERAȚII CU NUMERE ÎN BAZA 2

Operații aritmetice în baza 2

- Adunare, scădere, împărțire, înmulțire
- Aceleași principii ca la baza 10
- Făcute de calculator
- Improbabil să fie nevoie de făcut de noi
 - * Dacă este cazul, facem conversia înainte și înapoi în/din baza 10

Operatii pe biți

- Bitwise operations
- Bitwise OR vs. Logical OR
- AND
- NOT
- XOR (Exclusive OR)

Deplasări (shift)

- Shift right (SHR)
- Shift left (SHL)
- shift logic vs. shift aritmetic
 - * clarificăm la numere cu semn
- Ce înseamnă SHR N, 2 (shift la dreapta cu 2)?
- Ce înseamnă SHL N, 2 (shift la dreapta cu 2)?

Măști de biți

- Valori predefinite
- Folosite pentru verificare
- Fie masca 11110000
 - * Ce înseamnă N & masca? (bitwise AND)
 - * Ce înseamnă N | masca? (bitwise OR)
- Ce înseamnă N | o, N & o, N & MAX, N | MAX?
- Ce înseamnă N ^ N? (eXclusive OR)
- Ce înseamnă N ^ o, N ^ MAX?

Exemple practice de operatii pe biți

- Rețelistică (mască de subrețea, adresa de subrețea)
- Hărți de biți (bitmaps): pentru spațiu ocupat puțin: gestiunea spațiului liber pe disc
- Opțiuni active sau nu: permisiuni Unix pe fișiere

REPREZENTAREA NUMERELOR ÎN BAZA 16

Reprezentarea numerelor în baza 16

- Numită reprezentare în hexazecimal
 - * Informal: "în hexa"
- De ce este utilă?
 - * Formă compactă a reprezentării binare
 - * 4 biţi formează o cifră hexa (nibble)
- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
- Reprezentare în ingineria calculatoarelor
 - * ox89AB
 - * 89ABh

Scenarii de utilizare reprezentare hexa

- Dump hexa pentru date binare
 - * Utilitare precum xxd, hexdump, od
- Vizualizare adrese de memorie
 - * Dezasamblare
 - * Debugging
 - * Hardware
- Generare date binare
 - * Demo echo, python, perl (pe Linux)

Conversii baza 2 <-> baza 16

```
• 2 -> 16
   * Se iau câte 4 biți și se transformă în nibble
   * 1101: B, 1110: E, 11000101: C5
• 16 -> 2
   * Se transformă fiecare nibble în șir de 4 biți
   * A: 1010, C: 1100, 87: 10000111
• Exerciții rapide
   * 11000000 10101000:?
   * 10010011 00111110:?
   * ABCD:?
   * 9876:?
```

Conversii baza 10 <-> baza 16

- De obicei are sens pentru numere până în 256
- 10 -> 16
 - * Se împarte la 16 și se folosesc câtul și restul

- 16-> 10
 - * Înmulțire cu 16 a primei cifre și adunarea ultimeia
 - * AA -> 16*A + A -> 160 + 10 -> 170
 - * CC -> 16*C + C -> 192 + 12 -> 204

• Demo în gdb

```
* set $i = 26
* p/d $i*2
* p/x $i
* p/t $i
* p/d 0x22
* help x
* set \$ j = -11
* p/d ($j & oxff)
* În sasm: add pe byte 11 + 245
```

Împachetarea datelor (endianess)

- LSB: Least Significant Byte
- MSB: Most Significant Byte
- Little endian: LSB la adresa de memorie cea mai mică
- Big endian: MSB la adresa de memorie cea mai mică
- Important la transferul de date între sisteme diferite; de ales un format comun
- x86: little endian
- Internet: big endian

Reprezentare Little Endian

* Octeti: 3AH, 33H, 12H Adresă: x x+1 x+2 x+3 x+4 * Cuvinte: 1234H, 56ABH, FFFFH 56 Adresă: x x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 x+6 x+7 Dublu-cuvinte: 01234567H, 89ABCDEFH Adresă: x x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 x+6 x+7 x+8 x

+9

Demo în SASM

- * v1 db 1, 2, 3, 4, oxa, oxb, oxc, oxd
- * v2 dw oxo102, oxo304, oxoaob, oxocod
- * v3 dd oxo1020304, oxabcd6789
- * Examinare cu x/20xb &v1, x/20xh &v1, x/20xw &v1, etc

REPREZENTAREA NUMERELOR CU SEMN


Cât înseamnă oxFF?

- Depinde
 - * F*16+F = 255, pentru număr fără semn
 - * -1 pentru reprezentare cu semn
- Într-o reprezentare cu semn toți biții sunt parte a numărului (fiecare bit are o pondere valorică)

Ideea de reprezentare a numerelor cu semn

- Se alocă primul bit pentru semn
 - * o: număr pozitiv
 - * -1: număr negativ
- Restul biţilor dau valoarea

Intuiția reprezentării numerelor cu semn



Exemple de reprezentare cu semn

```
• 8 biţi
  * 0000000 (oxoo): o
  * 01111111 (0x7F): 127 (SCHAR MAX)
  * 1000000 (ox80): -128 (SCHAR MIN)
  * 1111111 (oxFF): -1
• 16 biţi
  * 0000000 00000000 (oxoooo): o
  * 01111111 11111111 (0x7FFF): 32767 (SHRT_MAX)
  * 10000000 00000000 (ox8000):-32768 (SHRT MIN)
  * 1111111 1111111 (oxFFFF): -1
```

Complement față de 2

- Sistemul uzual de reprezentare a numerelor cu semn
- Îl vom numi C2
- Numerele pozitive rămân neschimbate
- Numerele negative
 - * Au ca prim bit 1 (bitul de semn)
 - * Algoritm
 - » 1. Se neagă tot șirul de biți reprezentând numărul în modul
 - » 2. Se adună 1 la valoarea respectivă, ca la adunările între numere întregi fără semn
 - » 3. Se trunchiază șirul de biți la dimensiunea inițială

Caracteristici C2

• Pentru o reprezentare pe N biţi, acoperă plaja $[-2^{N-1},2^{N-1}-1]$

- * Pentru 8 biţi: [-128, 127]
- * Pentru 16 biţi: [-32768, 32767]
- Dacă se incrementează fără semn MAX (reprezentarea maximă) se ajunge în MIN (reprezentarea minimă)
 - * Demo
- Reprezentarea lui -1 e echivalentul celui mai mare număr dacă ar fi reprezentarea fără semn (numai biţi de 1)

Exemple de reprezentare de numere în C2

- Pe 8 biţi
- -20 (not 20 + 1)

```
* 20: 00010100
```

- * not 20: 11101011
- * -20 în C2 (not 20 + 1): 11101011 + 1: 11101100
- Ce reprezinta 11010101 (0xD5), dacă știm că numărul e cu semn?

```
* Primul bit: 1, negativ
```

- * R-1: 11010101 1 = 11010100
- * -N = not(R-1) = 00101011 = 43
- * N = -43

Incrementări interesante în C2

- SCHAR MAX + 1 = SCHAR MIN
 - * 01111111 + 1 = 1000000
 - * signed_value(10000000) = (NOT 1000000 + 1) = (01111111 + 1) = - 10000000 = -0x80 = -128 (SCHAR MIN)
- -1 + 1 = 0 (Duh!)
 - * 11111111 + 1 = 00000000

Operații aritmetice în C2

- SCHAR_MIN + SCHAR_MAX
 - * 10000000 + 01111111 = 11111111 (-1)
- \bullet -1 + 10
 - * 11111111 + 00001010 = 00001001
- 100 + 100 (ambele numere cu semn)
 - * 01100100 + 01100100 = 11010000 -> -56
 - * se schimbă bitul de semn de la doi operanzi de semn opus
 - » se activează "overflow flag"
 - » informație că rezultatul este "incorect"

Ce înseamnă?

- oxFE
- (unsigned char) -1
- (int) oxff
- char c = oxff; int d = c;

Curiozate: INT_MIN % -1

- Demo în SASM:
 - * add, sub pe byte
 - * activare CF, OF

REPREZENTAREA TIPURILOR DE DATE DE NIVEL ÎNALT

Structuri

- Date contigue
- Date de diferite tipuri (dimensiuni, cu semn/fără semn)
- O dată este la un anumit deplasament (offset) față de adresa de început a structurii

Vectori (arrays)

- O înșiruire (de obicei compactă) de date
- Vector de întregi (32 de biți)
 - * La fiecare 4 octeți avem o nouă valoare întreagă
 - * A, A+1, A+2, A+3 (little sau big endian)
- sizeof(a): dimensiunea ocupată de toate elementele vectorului

Şiruri

- Vector de caractere
- Ultimul caracter este NUL-terminatorul ('\o', valoarea oxo)
- char s[] = "ana"; /* 4 bytes; NUL-terminated */
- char s[] = {'a', 'n', 'a'}; /* 3 bytes */
- char s[] = "\xbo\xcd\xd5"; /* string (non ASCII) */

Cuvinte cheie

- Date întregi
- Baze de numerație
- Baza 10
- Baza 2
- Baza 16
- Conversii
- Numere cu semn
- Numere fără semn

- Endianess
- Bit, octet
- Operații logice (pe biți)
- Mască de biţi
- Deplasare (shift)
- Nibble
- Complement față de 2
- Structuri, vectori, șiruri