# Introducere în Organizarea Calculatoarelor și Limbaj de Asamblare

Modificat: 24-Sep-18

# Echipa

Laborator: Răzvan Nițu, Claudiu Ghioc, Ebru Resul, Robert Baronescu, Cristi Baciu, Ionuț Mihalache

Teme: Ioana Ciornei,
Vladimir Diaconescu,
Tiberiu Lepădatu, Radu
Nicolau, Andrei Preda,
Mădălina Moga, Vlad
Vitan, Bogdan Firuți

Curs: Dragoș Niculescu, Voichița Iancu, Costin Boiangiu, Dan Novischi, Adriana Cogean, Cristian Crețeanu, Teodor Apostol Lucrări de curs: Bogdan Purcăreață, Neculai Balaban, Răzvan Deaconescu, Alexandra Pîrvulescu, Andra Danciu, Ștefan Brătescu, Diana Grecu

**Comunitate:** Daniel Băluță, Radu Velea

Infrastructură: Dănuț Matei

Coordonator: Răzvan Deaconescu

#### Resurse curs

- Instanță de pe cs.curs.pub.ro
- Wiki: <a href="http://ocw.cs.pub.ro/iocla">http://ocw.cs.pub.ro/iocla</a>
- Sala de laborator EG410A
- Săli de curs: EC004, EC105
- Textbook: Sivarama P. Dandamudi Introduction to Assembly Language Programming For Pentium and RISC Processors, 2nd Edition, Springer 2005

Toate indicațiile "de citit" capitole/anexe se referă la această carte.

# Bibliografie extinsă

#### **OBLIGATORIU**

- Sivarama P. Dandamudi "Introduction to Assembly Language Programming For Pentium and RISC Processors", Springer, 2005
- Ray Sefarth, "Introduction to 64 Bit Intel Assembly Language Programming for Linux", 2011, cap 16 (optimizări)
- Richard Blum, "Professional Assembly Language", Wiley 2005, cap 15 (optimizări)

#### **SUPLIMENTAR**

- Kip R. Irvine Assembly Language for x86 Processors (7th Edition),
   Pearson, 2015 Windows, MASM, VisualC
- Jeff Dunteman Assembly Language Step By Step, 3rd Edition. Wiley,
   2009, Linux, NASM
- NU învățați după slide-uri, cartea este OBLIGATORIE

### Cuprins tentativ

- Introducere
  - \* De ce? Locul cursului în CS, Hello World
- Arhitectura sistemelor de calcul
- Arhitectura X86
  - \* Procesor, bus, memorii, SO, intreruperi
- Reprezentarea datelor în sistemele de calcul
  - \* Bin, Hex, Complement față de 2
- Setul de instrucțiuni
  - \* aritmetice, logice, control flux, șiruri de caractere
- Declarare, adresare
- Unelte, scule, utilitare
- Stiva, funcții, C + assembler
- Buffer overflow, securitate
- Optimizări


#### Sistem de notare

- [60%] Curs
  - \* [20%] 4 evaluări de 15min în timpul semestrului
  - \* [40%] examen practic
- [40%] Laborator
  - \* [10%] Activitate de laborator (12 laboratoare)
  - \* [30%] Teme de casă (3 teme)
- Atenție: Este necesară promovarea independentă curs + laborator!

#### Calendar curs

1.	25-Sep-2018	1-Oct-2018	Curs 01 - intro + ASC
2.	2-Oct-2018	8-Oct-2018	Curs 02 - Arhitectura x86
3.	9-Oct-2018	15-Oct-2018	Curs 03 - reprezentare date
4.	16-Oct-2018	22-Oct-2018	Curs 04 - L1, set de instructiuni
5.	23-Oct-2018	29-Oct-2018	Curs 05 - adresare, declarare
6.	30-Oct-2018	5-Nov-2018	Curs o6 - Unelte, utilitare
7.	6-Nov-2018	12-Nov-2018	Curs 07 - <b>L2</b> stiva f() c/asm
8.	13-Nov-2018	19-Nov-2018	Curs o8 - stiva f() c/asm
9.	20-Nov-2018	26-Nov-2018	Curs 09 - stiva f() c/asm
10.	27-Nov-2018	3-Dec-2018	Curs 10 - <b>L3</b> , Buffer overflows
11.	4-Dec-2018	10-Dec-2018	Curs 11 - Buffer overflows
12.	11-Dec-2018	7-Jan-2019	Curs 12 - optimizări
13.	8-Jan-2019	15-Jan-2019	Curs 13 - <b>L4</b> recapitulare

# Importanța IOCLA în cs.pub.ro



# Cuprins curs 1

De citit: Cap 1, Anexa B

- Imagine de ansamblu asupra sistemului
- Ce este limbajul de asamblare
  - \* Limbajul mașină
- Avantajele limbajelor de nivel înalt
  - \* Viteza de dezvoltare
  - \* Mentenanța ușoară
  - \* Portabilitate

- De ce assembler?
  - \* Eficiența în spațiu
  - \* viteza
  - Acces la hardware
- De ce să știm assembler?
- Hello World
- Arhitectura Sistemelor de Calcul


De citit:

Capitolul 2: Fără 2.3, 2.4 și 2.7

#### Cum se vede sistemul la utilizator

- Depinde de gradul de abstractizare software
- Ierarhie de 6 nivele
  - \* Vârful ierarhiei izolează utilizatorul de hardware
  - \* Idependente de sistem: primele două
  - \* dependente de sistem: ultimele trei
    - » Limbajele asamblare/mașină sunt specifice procesorului
    - » Corespondență directă între limbajele asamblare/mașină

# De la aplicații la hardware



; Example of IBM PC assembly language ; Accepts a number in register AX;

- Limbaj de nivel jos
  - » Fiecare instrucțiune rezolvă un task simplu
- Corespondență directă între limbajele asamblare/mașină
  - » Pentru majoritatea instrucțiunilor asamblare există un cod maşină echivalent
  - » Asamblorul traduce codul asamblare în cod mașină
- Influențat direct de setul de instrucțiuni și arhitectura procesorului (CPU)

• Exemple de instrucțiuni asamblor:

```
inc result

mov class_size,45

and mask1,128
add marks,10

Observații

Exemplu MIPS
andi $t2,$t1,15
addu $t3,$t1,$t2
move $t2,$t1
```

- » Instrucțiunile asamblor sunt criptice
- » Mnemonice sunt folosite pentru operații inc pentru increment, mov for move (copiere)
- » Instrucțiunile asamblor sunt de nivel jos
- » Nu există instrucțiuni de tipul:

```
mov marks, value
```

 Unele instrucțiuni de nivel înalt pot fi exprimate printr-o singură instrucțiune asamblor:

Asam	nblare	C	
inc	result	result++;	
mov	class_size,45	class_size = 45;	
and	mask1,128	mask1 &= 128;	
add	marks,10	marks += 10;	

 Majoritatea instrucțiunilor de nivel înalt necesită mai multe instrucțiuni asamblor:

C	Asam	nblare
size = value;	mov	EAX, value
	mov	size,EAX
sum += x + y + z;	mov	EAX, sum
	add	EAX,x
	add	EAX, y
	add	EAX,z
	mov	sum, EAX

 Limbajul de asamblare se citește mai ușor decât limbajul mașină (binar)

Asamblare		Cod mașină(Hex)
inc	result	FF060A00
mov	class_size,45	C7060C002D00
and	mask,128	80260E0080
add	marks,10	83060F000A

#### Exemplu MIPS

are	Cod maşină(Hex)
	00000000
\$t2,\$t15	000A2021
\$t2,\$t1,15	312A000F
\$t3,\$t1,\$t2	012A5821
	\$t2,\$t15 \$t2,\$t1,15

# Avantajele limbajelor de nivel înalt

- Dezvoltarea este mai rapidă
  - » Instrucțiuni de nivel înalt
  - » Mai puține instrucțiuni de scris
- Mentenanța e mai simplă
  - » Aceleași motive
- Programele sunt portabile
  - » Conțin puține detalii dependente de hardware
    - Pot fi folosite cu modificări minore pe alte mașini
  - » Compilatorul traduce la cod mașină specific
  - » Programele în asamblare nu sunt portabile

#### Scenarii frecvente de utilizare LA

- compilatoarele traduc codul sursă in cod maşină
  - \* îndepărtare de limbajul de asamblare, dar nu de renunțare la el
  - Mediile de dezvoltare prezintă facilități de inserare de linii scrise direct în limbaj de asamblare
- componente critice ale SO realizate în LA
  - \* cât mai puțin timp și, cât mai puțină memorie
  - \* Nu există funcționalități high level pentru:
    - » întreruperi, I/O,
    - » procesorul în mod privilegiat

# De ce se folosește limbajul de asamblare?

- Aces la hardware, control
  - \* Doar o parte a aplicației este în asamblare
  - \* Progamare mixed-mode
- Eficiența în spațiu
  - \* Codul asamblat este compact
- Eficiența în timp
  - \* Codul asamblat este adesea mai rapid
    - » ... codul bine scris este mai rapid
    - » E ușor de scris un program mai lent decât echivalentul în limbaj de nivel înalt

# De ce se folosește limbajul de asamblare?

- Specialiștii care se respectă știu (și) limbaj de asamblare
- Înțelegere a modului in care lucreaza un calculator
- Programare sisteme incapsulate (embedded)
- Scrierea unor programe eficiente (timp&spațiu)
- Optimizări de timp rulare
- Opimizări de spațiu de memorie ocupat
- Înțelegerea, proiectarea și implementarea securității aplicațiilor
- Dorința de a încerca ceva nou

# De ce se folosește limbajul de asamblare?

- Aces la hardware
  - \* Soft de sistem care necesită acces la hardware
    - » Asambloare, linkeditoare, compilatoare
    - » Interfețe de rețea, drivere diverse
    - » Jocuri video
- Eficiența în memorie
  - \* Nu este critică pentru majoritatea aplicațiilor
  - \* Codul compact este uneori important
    - Portabile, IOT, senzori, microcontrolere
    - Software de control în spațiu

#### Arhitectura sistemelor de calcul

- 3 semestre: CN1, CN2, ASC
- Componentele unui sistem de calcul
- Funcționarea procesorului
- Funcționarea memoriei
- Input/Output


De citit:

Capitolul 2: Fără


2.3, 2.4 și 2.7

# Componentele de bază


- Sistem de calcul
  - \* Procesor
  - \* Memorie
  - \* Sistem I/O
  - \* Magistrale (Bus)
    - » Adrese
    - » Date
    - » Control



#### Arhitectura von Neumann




#### Arhitectura von Neumann



# FUNCȚIONAREA PROCESORULUI

## Frecvența de lucru


- Ceasul sistemului
  - \* Semnal de timp



# Ciclul de lucru al procesorului

#### Execută **continuu** bucla:


- \* fetch—decode—data fetch—execute—write back
  - » Fetch aduce instrucțiunea (cod mașină) din memorie
  - » Decodează instrucțiunea
  - » Aduce date din memorie (dacă e necesar)
  - » Execută instrucțiunea
  - » Actualizează în memorie (dacă e necesar)




» În carte: doar 3 pași -- fetch-decode-execute

# Execuție secvențială vs pipeline

Execuție secvențială



Execuție pipeline



#### Procesoare RISC vs CISC

- RISC (Reduced Instruction Set Computer)
  - » set redus de instructiuni, multe registre
  - » operanzii sunt registre
  - » instrucțiuni simple: aritmetico-logice, comparații, salturi
  - » doar load/store cu memoria
- CISC (Complex Instruction Set Computer)
  - » puține registre
  - » instrucțiuni mai complexe
  - » multe instrucțiuni cu operanzi în memorie
  - » o instrucțiune de pe un procesor CISC se poate descompune într-o suită de instrucțiuni RISC
  - » n++ în x86: inc [n]

#### Procesoare RISC vs CISC

#### RISC

- » Hardware mai ușor de realizat
- » Durata instrucțiunilor este relativ egală
- » Lungimea instrucțiunilor este egală
- » Codul mașină generat de compilator este mai mare
- » Exemple: ARM, MIPS, Atmel, POWER7


#### CISC

- » Durata de execuție mai mică pentru operațiile frecvente
- » Hardware mai complicat
- » Pot exista instrucțiuni foarte scurte, sau foarte lungi
- » Exemplu: x86, x86\_64

# FUNCȚIONAREA MEMORIEI


#### Memoria

- Secvență de octeți
- Fiecare octet are o adresă
  - \* Adresa este numărul de secvență al octetului
  - \* byte addressable (soft)
  - word addressable (hard)
  - \* mărimea spațiului de adrese
  - \* Hardware: de fapt se citesc cuvinte de 64 biţi (DDR2, DDR3)



#### Memoria

- Două operații de bază
  - \* Read (citire)
  - \* Write (scriere)
- clock speed: frecvența de operare
- transfer rate: clock speed \* word size / 8
- exemplu PC3-12800: cycle time=5ns, 12800MB/s



### Cum scrie/citește CPU în memorie?

#### Citirea datelor din RAM:


- 1. pune semnalul de citire de date pe Control Bus
- 2. pune adresa datelor solicitate pe Address Bus
- 3. citește datele de pe Data Bus și le pune intr-un registru

#### Scrierea datelor în RAM:


- 1. pune semnalul de scriere de date pe Control Bus
- 2. pune adresa datelor dorite pe Address Bus
- 3. pune datele de scris pe Data Bus
- 4. așteaptă ca memoria RAM să execute efectiv scrierea

# Istoric performanțe memorie vs. CPU

- \* O citire la x86 durează ~ 3 cicli
- \* memoria este azi e mult mai lentă decât procesorul



### Tipuri de memorii si latențele lor



© 2003 Elsevier Science (USA). All rights reserved.

Viteza: mare → mică ← mare


# Caracteristici tipice ale memoriilor

	Dimensiune	Latența (ns)	Laţime de bandă (MB/sec)	Gestionat de
Registre	Octeți	0.25		compilator
Cache	~16MB	0.5 (L1) - 7 (L2)	200,000	hardware
Memoria RAM	~ 16GB	100	10,000	O/S
Rețea infiniband		3000	3500	software
Discuri	~ 4TB	5,000,000	200	O/S

# **INPUT/OUTPUT**

# Input/Output

- Controller-ul I/O = interfața cu dispozitivele externe
  - \* Detalii dependente de dispozitiv
  - \* Interfața electrică necesară



### Porturi I/O

- Procesorul comunică cu dispozitivele prin porturi
  - \* Port: Adresă de I/O
- Un dispozitiv are un set de registre interne accesibile prin adrese de magistrală
  - \* O adresă = un registru
- Se folosesc magistralele similar cu memoria
- De obicei transferurile I/O se fac în drivere, în kernel

# Maparea porturilor

- Modul în care sunt definite porturile (adresele I/O)
- În memorie
  - \* Citirea scrierea anumitor adrese duce la dispozitive
  - Intrucțiunile normale ale procesorului de acces la memorie
  - \* Datele nu ajung la RAM ci la un registru de dispozitiv
- Instrucțiuni specializate I/O
  - \* Spațiu de adrese separat
  - \* Un semnal de procesor dictează cum este folosită magistrala de adrese
  - \* Exemplu: instrucțiunile in and out

### Cuvinte cheie

- sistem de calcul
- von Neumann
- procesor
- memorie
- I/O
- magistrală
- CISC

- RISC
- pipeline
- adresă
- citire și scriere
- aliniere
- Port I/O
- inb, outb

### Intrebări?



• Facultative

### Hello World!

```
Bash
echo "Hello World"
C
#include <stdio.h>
int main(void)
    printf("%s\n", "Hello, world!");
C++
#include ...
int main()
    std::cout << "Hello, world!";</pre>
    return 0;
```

### Hello World!


#### Java

```
import javax.swing.JFrame; //Importing class JFrame
import javax.swing.JLabel; //Importing class JLabel
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
                                              //Creating frame
        JFrame frame = new JFrame();
        frame.setTitle("Hi!");
                                               //Setting title frame
        frame.add(new JLabel("Hello, world!"));//Adding text to frame
                                               //Setting size smallest
        frame.pack();
        frame.setLocationRelativeTo(null);
                                               //Centering frame
                                               //Showing frame
        frame.setVisible(true);
```

### Hello World!

```
section .data
   msg db 'Hello, world!', 0xa
   len dd $ - msg
section .text
   global main
main:
   mov ebp, esp
   mov eax, 4
   mov ebx, 1
   mov ecx, msg
   mov edx, [len]
   int 0x80  ; write(1, msg, len)
   xor eax, eax ; return 0
   ret
```

# Asamblare, Link editare



# Performanță: alinierea datelor

### \* Soft alignment

- » Alinierea nu este obligatorie
- » Datele aliniate => acces mai rapid
- » Procesoare Intel x86

### \* Hard alignment


- » Alinierea obligatorie
- » RISC, ARM

### \* Exemplu

- » Se citește o variabilă de 32biți
- » Magistrala de date este de 32 biți
- » Adresa 8 vs. adresa 17

# Performanță: alinierea datelor

### Citire dword ptr [8] VS dword ptr [17]



# Performanță: alinierea datelor

