


Grundlagenpraktikum: Rechnerarchitektur

WiSe 2024/25

~ Danial Arbabi
danial.arbabi@tum.de





Zulip-Gruppen

MI-1400-Z-RH



https://zulip.in.tum.de/#narrow/stream/2619-GRA24W---Tutorium-Mi-1400-Z-RH

MI-1600-L



https://zulip.in.tum.de/#narrow/stream/2620-GRA24W---Tutorium-Mi-1600-L



Tutoriums-Website



https://home.in.tum.de/~arb

oder

https://arb.tum.sexy

<u>Disclaimer</u>:

Dies sind keine offiziellen Materialien, somit besteht keine Garantie auf Korrektheit und Vollständigkeit. Falls euch Fehler auffallen, bitte gerne melden.



Organisatorisches

- Letzte Inhaltswoche
- Woche 9 Fragestunde
- Teamtreffen
- Praktikumsordnung (vllt. später genaueres)
- Hausaufgaben und Übungen machen
- Fragen JETZT stellen

SystemC & C

etc.



T8-3 (Anleitung zum Projektaufbau)

main.c: ☐ Commandline Argumente parsen (mit Fehlerbehandlung) und Simulationsfunktion aus modules.cpp aufrufen ☐ Alle Funktionen, die von SystemC/C++ aufgerufen werden sollen, deklarieren extern <typ> <funktion>(<parameter>); modules.hpp: ☐ Module definieren (wie wir es bereits kennen) ☐ Alle Funktionen, die von C aus verwendet werden sollen, deklarieren: extern "C" <typ> <funktion>(<parameter>); (kann theoretisch auch in die .cpp) Warum: Name Mangling modules.cpp: □ sc main() mit Fehlercode 1 return hinschreiben (sollte nicht aufgerufen werden!) □ **Simulationsfunktion/Mainfunktion** des Projekts, die in modules.hpp deklariert wurde, definieren: Module initialisieren, Signale setze, Tracefiles erstellen, Simulation starten, return des Ergebnisses,





RISC-V Main Memory

T8-4

- 1. Welchen Datentypen zum Speichern verwenden?
- 2. Wie setzen wir das Lesen um?
- Wie setzen wir das Schreiben um?

Tipp: Verwende Hilfsfunktionen!







Umfrage zum Tutorium



https://kurzlinks.de/xzz7



Trace Files: Hier sind noch die Folien von letztem Semester

Unbedingt Zuhause anschauen!



- Trace: Gibt an, zu welchem Zeitpunkt sich der Wert eines Signals ändert.
- ► *Trace File*: Sammlung von Traces verschiedener Signale.

```
int sc_main(int argc, char* argv[]) {
      sc_signal < bool > my_signal;
      sc_signal <int > my_count;
       . . .
5
      sc_trace_file* file = sc_create_vcd_trace_file("trace");
6
      sc_trace(file, my_signal, "my_signal");
      sc_trace(file, my_count, "my_count");
8
      sc_start(10, SC_SEC);
9
      sc_close_vcd_trace_file(file);
10
11
12
       . . .
13 }
```



Erstellen

1. Erstellen der Tracefile (Pfad bzw. Name vom User über Commandline übergeben) und zuweisen auf eine Pointervariable trace_file

```
sc_trace_file* trace_file = sc_create_vcd_trace_file(argv[1]);
```

2. Beobachten einer Variablen var in trace_file und nenne sie "var"

```
sc_trace(trace_file, var, "var");
```

3. Starten der Simulation für time Sekunden

```
sc_start(time, SC_SEC);
```

4. Schließen der trace_file

```
sc_close_vcd_trace_file(trace_file);
```



Aufbau

```
$\frac{1}{2} & \text{May 31, 2024} & \text{18:00:00} \\
$\frac{3}{4} & \text{Sversion} & \text{// Version und Datum von SystemC} \\
$\frac{6}{5} & \text{SystemC 2.3.4-Accellera --- May 11 2024 10:27:04} \\
$\frac{8}{5} & \text{end} & \text{Stimescale} & \text{// Zeiteinheit aller Zeitangaben im Trace} \\
$\frac{1}{1} & \text{ps} & \text{Send} & \text{Send} & \text{Send} & \text{Nay 11 2024 10:27:04} \\
$\frac{1}{5} & \text{Send} & \text{Send} & \text{Nay 11 2024 10:27:04} \\
$\frac{1}{5} & \text{Send} & \text{Nay 11 2024 10:27:04} \\
$\frac{1}{5} & \text{Send} & \text{Nay 11 2024 10:27:04} \\
$\frac{1}{5} & \text{Send} & \text{Nay 11 2024 10:27:04} \\
$\frac{1}{5} & \text{Send} & \text{Nay 11 2024 10:27:04} \\
$\frac{1}{5} & \text{Send} & \text{Nay 11 2024 10:27:04} \\
$\frac{1}{5} & \text{Send} & \text{Nay 11 2024 10:27:04} \\
$\frac{1}{5} & \text{Send} & \text{Nay 11 2024 10:27:04} \\
$\frac{1}{5} & \text{Send} & \text{Nay 11 2024 10:27:04} \\
$\frac{1}{5} & \text{Send} & \text{Nay 11 2024 10:27:04} \\
$\frac{1}{5} & \text{Send} & \text{Nay 11 2024 10:27:04} \\
$\frac{1}{5} & \text{Send} & \text{Nay 11 2024 10:27:04} \\
$\frac{1}{5} & \text{Send} & \text{Nay 11 2024 10:27:04} \\
$\frac{1}{5} & \te
```



Aufbau

```
$$scope module SystemC $end

$var wire 1 aaaaa my_signal $end

// 1 Bit, Name "my_signal", ID "aaaaa"

$var wire 32 aaaab my_count [31:0] $end

// 32 Bit, Name "my_count", ID "aaaab"

$upscope $end

$enddefinitions $end

$
$comment

All initial values are dumped below at time 0 sec = 0 timescale units.

$end
```



Aufbau



Aufbau

```
#2000000000000
                                          // Zeitpunkt 2 Sekunden
                                         // aaaaa (my_signal) = 0
 Oaaaaa
                                     // aaaab (my_count) = b1 = 1
 b1 aaaab
                                          // Zeitpunkt 4 Sekunden
 #4000000000000
                                         // aaaaa (my_signal) = 1
2 laaaaa
                                    // aaaab (my_count) = b10 = 2
 b10 aaaab
 #6000000000000
                                             Zeitpunkt 6 Sekunden
                                    // aaaab (my_count) = b11 = 3
 b11 aaaab
                            // my_signal hat sich nicht verändert
3
```



Bedenken

- Performance-Analyse durch Messung von Delays: genau genug?
- Es gibt weiterhin "real-world" Faktoren, die Performance beeinflussen können
 - Signal I/O: Jeder read/write benötigt gewisse Zeit.
 - ► Taktfrequenz: Taktfrequenzen von 1 ps sind selten möglich. Overhead kann uns zwingen, auf tiefere Frequenzen auszuweichen.
 - ▶ Abstraktion & Rechenzeit: Manche Operationen sind in C/C++ nur eine Zeile Code, aber im Schaltkreis sehr komplex. Kann viel Overhead bringen.
- SystemC bietet uns Möglichkeit zur Abstraktion von Systemdesign.
 - Hilft uns, Schaltkreise zu entwerfen.
 - Macht aber genaue Analysen schwieriger.



I/O-Analyse

```
SC_MODULE(MY_MODULE) {
      int reads;
2
      int writes;
       . . .
5
      void behaviour() {
6
           while (true) {
               wait();
8
               bool result = a->read() ^ b->read();
9
               reads += 2;
10
               out ->write(result);
11
               writes++;
12
13
14
15
```



I/O-Analyse

- Resultate der Zählung bieten nützliche Statistiken:
 - Gesamtzahl I/O Operationen
 - ► I/O Operationen pro Sekunde
 - ► I/O Operationen pro Clock Zyklus
- Bieten Möglichkeit zum Vergleich verschiedener Lösungen
- Aber: Wie genau ist Resultat?
 - Read/Write dauert nicht unbedingt immer gleich lang.
 - ► Abstrahierte Teile eines Moduls können in "real-world" auch Reads/Writes beinhalten.
 - ► I/O Kosten hängen auch von Signaltyp ab: sc_signal<bool> benötigt weniger Writes/Reads als sc_signal<int>.
 - Umgekehrt: 10-mal so viele Writes/Reads bedeutet nicht gleich 10-mal langsamer. I/O kann auch parallel stattfinden.