# Отчет о выполнении лабораторной работы

Калашников Михаил, Б03-202

Цель работы: В работе используются:

•

## 1. Теоретические сведения

#### 2. Экспериментальная установка

### 3. Проведение эксперимента

- 1. Включим пересчетный прибор, высоковольтный выпрямитель и форвакуумный насос.
- 2. Дождемся откачки камеры спектрометра. Степень откачки будем измерять проводя измерения интенсивности  $\beta$ -излучения и отмечая уровень изменения показаний.
- 3. Приступим к измерению спектра. Будем повышать ток в катушке от 0 до  $4.2~{\rm A}$  с шагом  $0.2~{\rm A}$ . Каждое измерение длится  $100~{\rm секу}$  нд. Получим следующий набор точек.




Рис. 1: Первичное измерение спектра

4. Из полученных измерений можно сделать вывод что конверсионный пик лежит в диапазоне от 3 до 3.6 А. Проведем измерения данного участка с шагом 0.05 А. Из всех точек вычтем среднее значение первой и последней точек, приняв его за фоновое излучение  $(N_{\Phi}=(0.92\pm0.15)~{\rm c}^{-1})$ .




Рис. 2: Измереный спектр  $\beta$ -излучения

## 4. Обработка результатов

1. Проведем калибровку спектрометра. Для этого определим расположение конверсионного пика. Две точки пика с максимальными значениями расположены при 3.30 A и 3.35 A. Тогда точкой пика можно считать:

$$I_{\text{конв}} = (3.325 \pm 0.05) \text{ A}$$

2. Зная, что  $(pc)_{\text{конв}} = 1013.5 \text{ кэB}$ , рассчитаем константу прибора:

$$k = \frac{(pc)_{\text{конв}}}{I_{\text{конв}}} = (305 \pm 5) \,\, \frac{\text{кэВ}}{\text{A}}$$

3. Теперь можем построить график Ферми. Зная, что спектр описывается формулой

$$\sqrt{\frac{N - N_{\Phi}}{p^3}} = a(T_{max} - T),$$

построим график в координатах  $\sqrt{(N-N_{\Phi})/p^3}$  по оси ординат и T по оси абсцисс.




Рис. 3: График Ферми

4. Через часть этих точек можно провести прямую. Точка пересечения этой прямой с осью абсцисс будет равна  $T_{max}$ :

$$T_{max}=(560\pm4)$$
 кэВ

## 5. Выводы