实验四——简单文件系统

- ▼ 实验四——简单文件系统
 - 1. 实验内容

 \blacksquare

- 2. 程序中使用的数据结构及符号说明
 - ▼ 2.1 虚拟磁盘
 - 2.1.1 虚拟磁盘参数定义
 - ▼ 2.1.2 虚拟磁盘数据结构
 - 超级块
 - inode节点
 - 目录项
 - 空闲目录项索引
 - 2.2 INode缓存
 - 2.3 文件描述符管理
 - 2.4 文件系统帮助类
 - 2.5 文件系统类

V

- 3. 模块设计与处理流程
 - 3.1 INode缓存

1. 实验内容

通过对具体的文件存储空间的管理、文件的物理结构、目录结构和文件操作的实现,加深对文件系统内部功能和实现过程的理解。

2. 程序中使用的数据结构及符号说明

2.1 虚拟磁盘

2.1.1 虚拟磁盘参数定义

在虚拟磁盘部分,使用宏定义定义了系统的一些参数:

```
/*----*/
// 版本号
#define VERSION "1.0"
// 作者
#define AUTHOR "Li Zhuo"
// 邮箱
#define EMAIL "Lz1958455046@outlook.com or 1120211231@bit.edu.cn"
// 数据块大小
#define BLOCK_SIZE 512
// inode节点大小
#define INODE_SIZE 128
// 数据块指针数目
#define BLOCK_POINTER_NUM 12
// 目录项名称最大长度
#define MAX DIRITEM NAME LEN 28
// 虚拟磁盘大小, 即3.2MB
#define MAX_DISK_SIZE (320*1000)
// BLOCK数目, 暂定为1024
#define BLOCK_NUM 1024
// inode节点数目, 暂定为512
#define MAX_INODE_NUM 512
// 每个块组的块数
#define BLOCK_GROUP_SIZE 32
#define FREE_BLOCK_STACK_SIZE 64
// inode缓存大小
#define MAX_INODE_CACHE_SIZE 128
/*-----*/
// 文件类型
#define FILE TYPE 00000
// 目录类型
#define DIR_TYPE 01000
// 链接类型
#define LINK_TYPE 02000
// 本用户读权限
#define OWNER R 4<<6
//本用户写权限
#define OWNER W 2<<6
// 本用户执行权限
#define OWNER_X 1<<6</pre>
// 组用户读权限
#define GROUP R 4<<3
```

```
// 组用户写权限
#define GROUP_W 2<<3</pre>
// 组用户执行权限
#define GROUP X 1<<3</pre>
// 其他用户读权限
#define OTHERS R
// 其他用户写权限
#define OTHERS W
                   2
// 其他用户执行权限
#define OTHERS X
// 默认权限: 文件, 即本用户和组用户有读写权限, 其他用户有读权限
#define DEFAULT FILE MODE 0777
// 默认权限: 目录, 即本用户有读写执行权限, 其他用户和组用户有读和执行权限
#define DEFAULT DIR MODE 0777
/*------文件系统用户常量-----*/
/* 用户 */
// 用户名最大长度
#define MAX USER NAME LEN 20
// 用户组名最大长度
#define MAX_GROUP_NAME_LEN 20
// 用户密码最大长度
#define MAX PASSWORD LEN 20
// 用户状态
#define MAX_USER_STATE 1
// 主机名最大长度
#define MAX_HOST_NAME_LEN 32
```

在以上的宏定义中,分为文件系统常量、文件系统目录项/INode常量和文件系统用户常量三部分。 在**文件系统部分**,主要的宏定义是对文件系统的一些参数进行定义,如数据块大小、inode节点大小、

数据块指针数目、目录项名称最大长度、虚拟磁盘大小、BLOCK数目、inode节点数目、每个块组的块数、FREE_BLOCK_STACK_SIZE、inode缓存大小等。

而在文件系统**目录项/INode常量**部分,主要是对文件类型、目录类型、链接类型、权限等进行定义。类型与权限采用了八进制的形式进行定义,如文件类型为00000,目录类型为01000,链接类型为02000,本用户读权限为4<<6,本用户写权限为2<<6,本用户执行权限为1<<6,组用户读权限为4<<3,组用户,有权限为2<<3,组用户执行权限为1<<3,其他用户读权限为4,其他用户写权限为2,其他用户执行权限为1,文件的默认权限为0777,目录的默认权限为0777。

在文件系统**用户常量**部分,主要是对用户、用户组、用户密码、用户状态、主机名等进行定义,如用户名最大长度为20,用户组名最大长度为20,用户密码最大长度为20,用户状态最大长度为1,主机名最大长度为32。

除此之外, 也采用全局变量的形式定义了一些参数:

```
/* 全局变量 */
// 超级块开始位置,占一个磁盘块
const int superBlockStartPos = 0;
// inode位图开始位置,位图占两个磁盘块
const int iNodeBitmapStartPos = 1 * BLOCK SIZE;
// 数据块位图开始位置,数据块位图占20个磁盘块
const int blockBitmapStartPos = iNodeBitmapStartPos + 2 * BLOCK SIZE;
// inode节点开始位置,占 INODE NUM/(BLOCK SIZE/INODE SIZE) 个磁盘块即 129 个磁盘块
const int iNodeStartPos = blockBitmapStartPos + 20 * BLOCK SIZE;
// 数据块开始位置,占 BLOCK NUM 个磁盘块
const int blockStartPos = iNodeStartPos + (MAX_INODE_NUM * INODE_SIZE) / BLOCK_SIZE + 1;
// 虚拟磁盘文件大小
const int diskBlockSize = blockStartPos + BLOCK_NUM * BLOCK_SIZE;
// 单个虚拟磁盘文件文件最大大小
const int maxFileSize = 9 * BLOCK_SIZE + BLOCK_SIZE / sizeof(int) * BLOCK_SIZE + BLOCK_SIZE / s:
   BLOCK_SIZE / sizeof(int);
// 虚拟磁盘缓冲区, 初始为最大缓冲区大小
static char diskBuffer[MAX_DISK_SIZE];
```

在以上的全局变量中,定义了超级块开始位置、inode位图开始位置、数据块位图开始位置、inode节点开始位置、数据块开始位置、虚拟磁盘文件大小、单个虚拟磁盘文件最大大小、虚拟磁盘缓冲区等参数。

2.1.2 虚拟磁盘数据结构

在虚拟磁盘数据结构部分,定义了虚拟磁盘的数据结构:

超级块

```
struct SuperBlock
{
   /* 节点数目 */
   // inode节点数目,最多65535个
   unsigned short iNodeNum;
   // 数据块数目, 最多4294967295个
   unsigned int blockNum;
   // 空闲inode节点数目
   unsigned short freeINodeNum;
   // 空闲数据块数目
   unsigned int freeBlockNum;
   /* 空闲块堆栈 */
   // 空闲块堆栈
   int freeBlockStack[BLOCK_GROUP_SIZE];
   // 堆栈顶指针
   int freeBlockAddr;
   /* 大小 */
   // 磁盘块大小
   unsigned short blockSize;
   // inode节点大小
   unsigned short iNodeSize;
   // 超级块大小
   unsigned short superBlockSize;
   // 每个块组的块数
   unsigned short blockGroupSize;
   /* 磁盘分布 (各个区块在虚拟磁盘中的位置) */
   // 超级块位置
   int superBlockPos;
   // inode位图位置
   int iNodeBitmapPos;
   // 数据块位图位置
   int blockBitmapPos;
   // inode节点起始位置
   int iNodeStartPos;
   // 数据块起始位置
```

```
int blockStartPos;
};
```

超级块将被存储在虚拟磁盘的第一个磁盘块中,用于记录文件系统的基本信息,如inode节点数目、数据块数目、空闲inode节点数目、空闲数据块数目、空闲块堆栈、大小、磁盘分布等参数。 而在载入时,超级块将被载入到内存中,用于文件系统的操作。

inode节点

```
struct INode
{
   // inode节点号
   unsigned short iNodeNo;
   // 文件类型与存取权限 采用八进制表示 例如: 0755表示文件类型为普通文件, 所有者有读写执行权限, 组用户科
   unsigned short iNodeMode;
   // 链接数
   unsigned short iNodeLink;
   // 文件所有者,字符串
   char iNodeOwner[MAX USER NAME LEN];
   // 文件所属组,字符串
   char iNodeGroup[MAX GROUP NAME LEN];
   // 文件大小
   unsigned int iNodeSize;
   // 文件创建时间, 时间戳
   time t iNodeCreateTime;
   // 文件修改时间, 时间戳
   time t iNodeModifyTime;
   // 文件访问时间, 时间戳
   time t iNodeAccessTime;
   // 文件数据块指针,9个直接指针,1个一级间接指针,1个二级间接指针,1个三级间接指针
   int iNodeBlockPointer[BLOCK POINTER NUM];
};
```

为了保持128字节的大小, inode节点中的文件名、文件类型、文件权限、文件大小、文件创建时间、文件修改时间、文件访问时间、文件数据块指针等参数都被定义为了固定大小的数据类型, 如文件名为28字节的字符串、文件类型为2字节的无符号短整型、文件权限为2字节的无符号短整型、文件大小为4字节的无符号整型、文件创建时间、文件修改时间、文件访问时间为8字节的时间戳、文件数据块指针为48字节的整型数组。

目录项

```
struct DirItem
{
    // 目录项名
    char itemName[MAX_DIRITEM_NAME_LEN];
    // inode地址
    int iNodeAddr;
};
```

目录项的大小为32字节,其中包括了目录项名和inode地址。在一个磁盘块中,可以存储16个目录项。

空闲目录项索引

```
struct FreeDirItemIndex
{
    // 目录项索引
    int dirItemIndex;
    // 目录项内的索引
    int dirItemInnerIndex;
};
```

该数据结构用于记录空闲目录项的索引,包括目录项索引和目录项内的索引。

2.2 INode缓存


```
struct INodeCacheItem
{
    // file name, key
    std::string fileName;
    // inode节点, value
    INode iNode;
    // 前一个节点
    INodeCacheItem* prev;
    // 后一个节点
    INodeCacheItem* next;
};
```

INode缓存采用了LRU算法,用于缓存inode节点,减少对磁盘的访问次数。在本系统中采用了双向链表的形式进行存储。

```
class INodeCache
{
public:
   // INode缓存,使用哈希表存储
   std::map<std::string, INodeCacheItem*> cache;
   // 文件描述符的位图,用于查找空闲的文件描述符
   std::bitset<MAX_INODE_NUM> inodeBitmap;
   // 缓存大小
   int capacity;
   // 当前缓存大小
   int currentSize;
   // 头指针
   INodeCacheItem* head;
   // 尾指针
   INodeCacheItem* tail;
   explicit INodeCache(int capacity);
   INodeCacheItem* findINodeCacheItem(const std::string& fileName);
   INode* findINodeByFileName(const std::string& fileName);
   int findINodeAddrByFileName(const std::string& fileName);
   bool addINodeToCache(const std::string& fileName, INode iNode);
   bool removeINodeFromCache(const std::string& fileName);
   void addCacheItemToHead(INodeCacheItem* item);
   void moveToHead(INodeCacheItem* item);
   void removeCacheItem(INodeCacheItem* item);
   void removeTail();
};
```

以上是INode缓存的数据结构,其中包括了INode缓存、文件描述符的位图、缓存大小、当前缓存大小、 头指针、尾指针等参数。在INodeCache类中,定义了一些方法,如通过文件名查找INode节点、添加 INode节点到缓存、从缓存中删除INode节点等。

而以上类的类图如下:



2.3 文件描述符管理


定义了如下的常量与数据结构:

```
/*----*/
// 最大文件描述符数目
#define MAX FD NUM 128
// 文件打开模式,采用二进制描述,在模式控制时使用位运算
#define MODE_R 0b001
#define MODE_W 0b010
// 是否为追加模式
#define MODE_A 0b100
// 默认文件打开模式
#define MODE_DEFAULT MODE_R
/**
* 文件描述句柄
* 当前文件偏移量(调用read()和write()时更新,或使用lseek()直接修改)
* 对应的INode引用
* 文件打开模式 r/w/rw
*/
struct FileDescriptor
{
   // 文件名
   std::string fileName;
   // 当前文件偏移量
   unsigned int offset;
   // INode引用
   INode* iNode;
   // 文件打开模式
   int mode;
};
/**
* 文件管理类
* 用于管理文件系统中的文件文件描述符和文件缓存的对应关系
*/
class FileManager
{
public:
   // 文件描述符的位图,用于查找空闲的文件描述符
   std::bitset<MAX_FD_NUM> fdBitmap;
   // 文件描述符表,用于查找文件描述符对应的文件句柄
   std::map<int, FileDescriptor> fdTable;
   // 文件缓存,用于缓存文件内容
   INodeCache* iNodeCache;
   FileManager();
```

```
int getFreeFd();
bool freeFd(int fd);
bool setFdItem(const int fd, FileDescriptor fdItem);
bool setFdOffset(int fd, int offset);
int getFdOffset(int fd);
int doOpenFile(INode& iNode, const std::string& fileName, int mode, bool& clear);
bool doCloseFile(int fd);
FileDescriptor* getFdItem(int fd);
};
```

在文件描述符管理部分,定义了最大文件描述符数目、文件打开模式、是否为追加模式、默认文件打开模式等常量。在数据结构部分,定义了文件描述句柄和文件管理类。文件描述句柄包括了文件名、当前文件偏移量、INode引用、文件打开模式等参数。文件管理类包括了文件描述符的位图、文件描述符表、文件缓存等参数。在文件管理类中,定义了一些方法,如获取空闲文件描述符、释放文件描述符、设置文件描述符、设置文件偏移量、获取文件偏移量、打开文件、关闭文件、获取文件描述符等。

以上的类的类图如下:



2.4 文件系统帮助类

仅为一个静态类,用于提供一些文件系统操作的帮助函数。

```
/**
* 帮助文档类
* @brief 显示帮助文档
*/
class Helper {
public:
   /**
   * 显示帮助文档
   */
   static void showHelpInformation(const std::string& command);
private:
   // new命令帮助信息
   static void showNewHelp();
   // sys命令帮助信息
   static void showSysHelp();
   // cd命令帮助信息
   static void showCdHelp();
   // ls命令帮助信息
   static void showLsHelp();
   // ...
};
```

以上的类中,具体的方法帮助暂未实现,仅为一个静态类。但实现了总的帮助文档的显示。

2.5 文件系统类

文件系统类是整个文件系统的核心类,用于实现文件系统的基本操作。

首先定义了一个 UserState 结构体,用于表示用户的状态:

```
/**
 * 用户状态
 */
struct UserState
{
   // 是否已经登录
   bool isLogin;
   // 用户名
   char userName[MAX_USER_NAME_LEN];
   // 用户所在组
   char userGroup[MAX_GROUP_NAME_LEN];
   // 用户密码
   char userPassword[MAX_PASSWORD_LEN];
   // 用户ID
   unsigned short userID;
   // 用户组ID
   unsigned short userGroupID;
};
```

然后定义了文件系统类:

```
class FileSystem {
public:
   // 构造函数
   FileSystem();
   // 析构函数
   ~FileSystem();
   void printBuffer();
   void readSuperBlock();
   bool installed;
   /*-----*/
   void getHostName();
   int allocateINode();
   bool freeINode(int iNodeAddr);
   int allocateBlock();
   bool freeBlock(int blockAddr);
   bool formatFileSystem();
   void initSystemConfig();
   void createFileSystem(const std::string& systemName);
   bool installFileSystem();
   void uninstall();
   void load(const std::string &filename);
   void save();
   void executeInFS(const std::string &command);
   void printSuperBlock();
   void printSystemInfo();
   void printUserAndHostName();
   void clearScreen();
   std::string getAbsolutePath(const std::string& dirName, const std::string& INodeName);
   INode* findINodeInDir(INode& dirINode, const std::string& dirName, const std::string& INodel
   FreeDirItemIndex findFreeDirItem(const INode& dirINode, const std::string& itemName, int ite
   FreeDirItemIndex findFreeDirItem(const INode& dirINode);
   void clearINodeBlocks(INode& iNode);
   int calculatePermission(const INode& iNode);
   INode* findINodeInCache(const std::string& absolutePath, int type);
   int openFile(std::string& dirName, int dirAddr, std::string& fileName, int mode);
   void openWithFilename(const std::string& arg);
   bool closeWithFd(int fd);
   void closeFile(const std::string& arg);
```

```
void seekWithFd(const std::string& arg);
bool createFileHelper(const std::string& fileName, int dirINodeAddr, char* content, unsigned
void createFile(const std::string& arg);
bool sysReadFile(INode& iNode, unsigned int offset, unsigned int size, char* content);
bool readWithFd(int fd, char* content, unsigned int size);
void readFile(const std::string& arg);
void catFile(const std::string& arg);
bool sysWriteFile(INode& iNode, const char* content, unsigned int size, unsigned int offset
bool writeWithFd(int fd, const char* content, unsigned int size);
void writeFile(const std::string& arg);
void deleteFile(const std::string& arg);
void echoFile(const std::string& arg);
void makeDir(const std::string& arg);
bool mkdirHelper(bool pFlag, const std::string& dirName, int inodeAddr);
bool rmdirHelper(bool ignore, bool pFlag, const std::string& dirName, int inodeAddr);
void removeDir(const std::string& arg);
void listDir(const std::string& arg);
void listDirByINode(int inodeAddr, int lsMode);
bool changeDir(const std::string& arg, int& currentDir, std::string& currentDirName);
void printCurrentDir();
/*-----*/
void login(const std::string &userName, const std::string &password);
void logout();
void createUser(const std::string &userName, const std::string &password);
void deleteUser(const std::string &userName);
void changePassword(const std::string &userName, const std::string &password);
void listUser();
void listGroup();
void changeMode(const std::string &filename, const std::string &mode);
void changeOwner(const std::string &filename, const std::string &owner);
void changeGroup(const std::string &filename, const std::string &group);
/*-----*/
void viEditor(char* str, int inodeAddr, unsigned int size);
```

```
void vi(const std::string& arg);
private:
   /*----*/
   // 读系统文件的指针
   std::ifstream fr;
   // 写系统文件的指针
   std::ofstream fw;
   // 超级块
   SuperBlock superBlock{};
   // inode位图
   std::bitset<MAX INODE NUM> iNodeBitmap;
   // 数据块位图
   std::bitset<BLOCK NUM> blockBitmap;
   // 判断inode缓存是否与磁盘同步的位图
   std::bitset<MAX_INODE_NUM> iNodeCacheBitmap;
   // FileManager类
   FileManager fileManager;
   // // 文件inode缓存
   // INodeCache fileINodeCache;
   // 目录inode缓存
   INodeCache dirINodeCache;
   /*----*/
   // 用户状态
   UserState userState{};
   // 当前目录
   int currentDir{};
   // 当前用户主目录
   int userHomeDir;
   // 当前目录名
   std::string currentDirName;
   // 当前主机名
   char hostName[MAX_HOST_NAME_LEN]{};
   // 根目录inode节点
   int rootINodeAddr{};
   // 下一个要被分配的用户标识
   int nextUserID;
   // 下一个要被分配的组标识
   int nextGroupID;
```

在文件系统类中,定义了一些基本的文件系统操作、文件操作、目录操作、用户操作、权限操作、其他操作等方法。在文件系统类中,定义了一些私有的参数,如读系统文件的指针、写系统文件的指针、超级块、inode位图、数据块位图、判断inode缓存是否与磁盘同步的位图、FileManager类、目录inode缓存、用户状态、当前目录、当前用户主目录、当前目录名、当前主机名、根目录inode节点、下一个要被分配的用户标识、下一个要被分配的组标识等参数。


以上类的类图如下:



3. 模块设计与处理流程

3.1 INode缓存

在缓存模块中,采用了LRU算法,用于缓存inode节点,减少对磁盘的访问次数。在本系统中采用了双向链表的形式进行存储。



以上是INode缓存添加INode节点的序列图。

而对于查找INode节点,采用了哈希表的形式进行存储,通过文件名查找INode节点。 另外,在删除节点时,则是查找到节点后,将节点从链表中删除,并释放内存。