8

定制 new 和 delete

Customizing new and delete

当计算环境 (例如 Java 和 .NET) 夸耀自己内置"垃圾回收能力"的当今,C++对内存管理的纯手工法也许看起来有点老气。但是许多苛刻的系统程序开发人员之所以选择 C++,就是因为它允许他们手工管理内存。这样的开发人员研究并学习他们的软件使用内存的行为特征,然后修改分配和归还工作,以求获得其所建置的系统的最佳效率(包括时间和空间)。

这样做的前提是,了解 C++ 内存管理例程的行为。这正是本章焦点。这场游戏的两个主角是分配例程和归还例程(allocation and deallocation routines,也就是operator new 和 operator delete),配角是 new-handler,这是当 operator new 无法满足客户的内存需求时所调用的函数。

多线程环境下的内存管理,遭受单线程系统不曾有过的挑战。由于 heap 是一个可被改动的全局性资源,因此多线程系统充斥着发狂访问这一类资源的 race conditions (竞速状态) 出现机会。本章多个条款提及使用可改动之 static 数据,这总是会令线程感知 (thread-aware) 程序员高度警戒如坐针毡。如果没有适当的同步控制 (synchronization),一旦使用无锁 (lock-free) 算法或精心防止并发访问 (concurrent access) 时,调用内存例程可能很容易导致管理 heap 的数据结构内容败坏。我不想一再提醒你这些危险,我只打算在这里提一下,然后假设你会牢记在心。

另外要记住的是,operator new 和 operator delete 只适合用来分配单一对象。Arrays 所用的内存由 operator new[]分配出来,并由 operator delete[]归还(注意两个函数名称中的[])。除非特别表示,我所写的每一件关于 operator new 和 operator delete的事也都适用于 operator new[]和 operator delete[]。

最后请注意,STL 容器所使用的 heap 内存是由容器所拥有的分配器对象 (allocator objects) 管理,不是被 new 和 delete 直接管理。本章并不讨论 STL 分配器。

条款 49: 了解 new-handler 的行为

Understand the behavior of the new-handler.

当 operator new 无法满足某一内存分配需求时,它会抛出异常。以前它会返回一个 null 指针,某些旧式编译器目前也还那么做。你还是可以取得旧行为(有那么几分像啦),但本条款最后才会进行这项讨论。

当 operator new 抛出异常以反映一个未获满足的内存需求之前,它会先调用一个客户指定的错误处理函数,一个所谓的 new-handler。(这其实并非全部事实。operator new 真正做的事情稍微更复杂些。详见条款 51。)为了指定这个"用以处理内存不足"的函数,客户必须调用 set_new_handler,那是声明于 <new>的 个标准程序库函数:

```
namespace std {
   typedef void (*new_handler)();
   new_handler set_new_handler(new_handler p) throw();
}
```

如你所见, new_handler 是个 typedef, 定义出一个指针指向函数,该函数没有参数也不返回任何东西。set_new_handler则是"获得一个 new_handler 并返回一个 new_handler"的函数。set_new_handler 声明式尾端的 "throw()" 是一份异常明细,表示该函数不抛出任何异常——虽然事实更有趣些,详见条款 29。

set_new_handler的参数是个指针,指向 operator new 无法分配足够内存时该被调用的函数。其返回值也是个指针,指向 set_new_handler 被调用前正在执行(但马上就要被替换)的那个 new-handler 函数。

```
你可以这样使用 set_new_handler:

//以下是当 operator new 无法分配足够内存时,该被调用的函数

void outOfMem()
{

   std::cerr << "Unable to satisfy request for memory\n";
   std::abort();
}
```

```
int main()
{
   std::set_new_handler(outOfMem);
   int* pBigDataArray = new int[100000000L];
   ...
}
```

就本例而言,如果 operator new 无法为 100,000,000 个整数分配足够空间,outOfMem 会被调用,于是程序在发出一个信息之后夭折(abort)。(顺带一提,如果在写出错误信息至 cerr 过程期间必须动态分配内存,考虑会发生什么事……)

当 operator new 无法满足内存申请时,它会不断调用 new-handler 函数,直到找到足够内存。引起反复调用的代码显示于条款 51,这里的高级描述已足够获得一个结论,那就是一个设计良好的 new-handler 函数必须做以下事情:

- **让更多内存可被使用**。这便造成 operator new 内的下一次内存分配动作可能成功。实现此策略的一个做法是,程序一开始执行就分配一大块内存,而后当 new-handler 第一次被调用,将它们释还给程序使用。
- 安装另一个 new-handler。如果目前这个 new-handler 无法取得更多可用内存,或许它知道另外哪个 new-handler 有此能力。果真如此,目前这个 new-handler 就可以安装另外那个 new-handler 以替换自己(只要调用 set_new_handler)。下次当 operator new 调用 new-handler,调用的将是最新安装的那个。(这个旋律的变奏之一是让 new-handler 修改自己的行为,于是当它下次被调用,就会做某些不同的事。为达此目的,做法之一是令 new-handler 修改"会影响 new-handler 行为"的 static 数据、namespace 数据或 global 数据。)
- 卸除 new-handler,也就是将 null 指针传给 set_new_handler。一旦没有安装任何 new-handler,operator new 会在内存分配不成功时抛出异常。
- 抛出 bad_alloc (或派生自 bad_alloc) 的异常。这样的异常不会被 operator new 捕捉,因此会被传播到内存索求处。
- 不返回,通常调用 abort 或 exit。

这些选择让你在实现 new-handler 函数时拥有很大弹性。

有时候你或许希望以不同的方式处理内存分配失败情况,你希望视被分配物属于哪个 class 而定:

C++ 并不支持 class 专属之 new-handlers,但其实也不需要。你可以自己实现出这种行为。只需令每一个 class 提供自己的 set_new_handler 和 operator new即可。其中 set_new_handler 使客户得以指定 class 专属的 new-handler(就像标准的 set_new_handler 允许客户指定 global new-handler),至于 operator new则确保在分配 class 对象内存的过程中以 class 专属之 new-handler 替换 global new-handler。

现在,假设你打算处理 Widget class 的内存分配失败情况。首先你必须登录"当 operator new 无法为一个 Widget 对象分配足够内存时"调用的函数,所以你需要 声明一个类型为 new_handler 的 static 成员,用以指向 class Widget 的 new-handler。看起来像这样:

```
class Widget {
public:
    static std::new_handler set_new_handler(std::new_handler p) throw();
    static void* operator new(std::size_t size) throw(std::bad_alloc);
private:
    static std::new_handler currentHandler;
};
```

Static 成员必须在 class 定义式之外被定义(除非它们是 const 而且是整数型,见条款 2), 所以需要这么写:

```
std::new_handler Widget::currentHandler = 0;
//在class实现文件内初始化为null
```

Widget 内的 set_new_handler 函数会将它获得的指针存储起来,然后返回先前(在此调用之前)存储的指针,这也正是标准版 set_new_handler 的作为:

```
std::new_handler Widget::set_new_handler(std::new_handler p) throw()
{
   std::new_handler oldHandler = currentHandler;
   currentHandler = p;
   return oldHandler;
}
```

最后, Widget 的 operator new 做以下事情:

- 1. 调用标准 set_new_handler, 告知 Widget 的错误处理函数。这会将 Widget 的 new-handler 安装为 global new-handler。
- 2. 调用 global operator new,执行实际之内存分配。如果分配失败,global operator new 会调用 Widge 的 new-handler,因为那个函数才刚被安装为 global new-handler。如果 global operator new 最终无法分配足够内存,会抛出一个bad_alloc 异常。在此情况下 Widget 的 operator new 必须恢复原本的 global new-handler,然后再传播该异常。为确保原本的 new-handler 总是能够被重新安装回去,Widget 将 global new-handler 视为资源并遵守条款 13 的忠告,运用资源管理对象(resource-managing objects)防止资源泄漏。
- 3. 如果 global operator new 能够分配足够一个 Widget 对象所用的内存, Widget 的 operator new 会返回一个指针,指向分配所得。Widget 析构函数会管理 global new-handler,它会自动将 Widget's operator new 被调用前的那个 global new-handler 恢复回来。

下面以 C++ 代码再阐述一次。我将从资源处理类(resource-handling class)开始,那里面只有基础性 RAII 操作,在构造过程中获得一笔资源,并在析构过程中释还(见条款 13):

```
class NewHandlerHolder {
public:
                                                     //取得目前的
   explicit NewHandlerHolder(std::new_handler nh)
                                                     //new-handler。
    : handler(nh) {}
   ~NewHandlerHolder()
                                                     //释放它
   { std::set new handler(handler); }
private:
                                                     //记录下来.
   std::new handler handler;
   NewHandlerHolder(const NewHandlerHolder&);
                                                     //阻止 copying
                                                     // (见条款 14)
   NewHandlerHolder&
    operator=(const NewHandlerHolder&);
};
```

```
这就使得 Widget's operator new 的实现相当简单:
```

```
void* Widget::operator new(std::size t size) throw(std::bad alloc)
                                               //安装 Widget 的
    NewHandlerHolder
     h(std::set new handler(currentHandler));
                                               //new-handler.
    return ::operator new(size);
                                               //分配内存或抛出异常.
 }
                                               //恢复 global new-handler.
Widget 的客户应该类似这样使用其 new-handling:
                                     //函数声明。此函数在
 void outOfMem();
                                     //Widget 对象分配失败时被调用.
                                     //设定 outOfMem 为 Widget 的
 Widget::set new handler(outOfMem);
                                     // new-handling 函数.
 Widget* pwl = new Widget;
                                     //如果内存分配失败,
                                     //调用 outOfMem.
 std::string* ps = new std::string;
                                     //如果内存分配失败,
                                     //调用 global new-handling 函数
                                     //(如果有的话).
 Widget::set new handler(0);
                                     //设定 Widget 专属的
                                     //new-handling 函数为 null.
 Widget* pw2 = new Widget;
                                     //如果内存分配失败,
                                     //立刻抛出异常.
                                      //(class Widget 并没有专属的
```

实现这一方案的代码并不因 class 的不同而不同,因此在它处加以复用是个合理的构想。一个简单的做法是建立起一个 "mixin" 风格的 base class,这种 base class 用来允许 derived classes 继承单一特定能力——在本例中是"设定 class 专属之new-handler"的能力。然后将这个 base class 转换为 template,如此一来每个 derived class 将获得实体互异的 class data 复件。

//new-handling 函数).

这个设计的 base class 部分让 derived classes 继承它们所需的 set_new_handler 和 operator new,而 template 部分则确保每一个 derived class 获得一个实体互异的 currentHandler 成员变量。听起来似乎有点复杂,但代码非常近似前个版本。实际上,唯一真正意义上的不同是,它现在可被任何有所需要的 class 使用:

```
//"mixin" 风格的 base class,用以支持
template<typename T>
                                 //class 专属的 set new handler
class NewHandlerSupport {
public:
   static std::new handler set new handler(std::new handler p) throw();
   static void* operator new(std::size t size) throw(std::bad alloc);
                                 //其他的 operator new 版本——见条款 52
private:
   static std::new_handler currentHandler;
template<typename T>
std::new handler
NewHandlerSupport<T>::set new handler(std::new handler p) throw()
   std::new handler oldHandler = currentHandler;
   currentHandler = p;
   return oldHandler;
template<typename T>
void* NewHandlerSupport<T>::operator new(std::size t size)
throw(std::bad alloc)
   NewHandlerHolder h(std::set new handler(currentHandler));
   return :: operator new(size);
}
//以下将每一个 currentHandler 初始化为 null
template<typename T>
std::new handler NewHandlerSupport<T>::currentHandler = 0;
```

有了这个 class template,为 Widget 添加 set_new_handler 支持能力就轻而易举了:只要令 Widget 继承自 NewHandlerSupport<Widget>就好,像下面这样。看起来似乎很奇妙,稍后我将更详细解释它的精确意义。

这就是 Widget 为了提供 "class 专属之 set_new_handler"所需做的全部动作。

但或许你还是对 Widget 继承 NewHandlerSupport<Widget>感到心慌意乱。果真如此,你的焦虑还可能因为注意到 NewHandlerSupport template 从未使用其类型参数 T 而更放大数倍。实际上 T 的确不需被使用。我们只是希望,继承自 NewHandlerSupport 的每一个 class,拥有实体互异的 NewHandlerSupport 复件(更明确地说是其 static 成员变量 currentHandler)。类型参数 T 只是用来区分不同的

derived class。Template 机制会自动为每一个 T(NewHandlerSupport 赖以具现化的根据)生成一份 currentHandler。

至于说到 widget 继承自一个模板化的(templatized)base class,而后者又以 widget 作为类型参数,如果你对此头昏眼花,不要觉得惭愧。每个人一开始都有那种反应。由于它被证明是一个有用的技术,因此甚至拥有自己的名称: "怪异的循环模板模式"(curiously recurring template pattern; CRTP)。有些人认为这个名称给人的第一眼印象很不自然。嗯,确实如此。

我曾发表过一篇文章,建议给它一个比较好的名称,像是 Do It For Me,因为当 Widget 继承 NewHandlerSupport<Widget>时它其实并不是说"我是 Widget,我要针对 Widget class 继承 NewHandlerSupport"。但是,哎,没人采用我建议的名称(甚至我自己也不),但如果你看到 CRTP 会联想到它说的是 "do it for me",或许可以帮助你了解这一模板化继承(templatized inheritance)到底用意为何。

像 NewHandlerSupport 这样的 templates,使得"为任何 class 添加一个它们专属的 new-handler"成为易事。然而"mixin"风格的继承肯定导致多重继承的争议,而在开始那条路之前,你需要先阅读条款 40。

直至 1993 年,C++ 都还要求 operator new 必须在无法分配足够内存时返回 null。新一代的 operator new 则应该抛出 bad_alloc 异常,但很多 C++ 程序是在编译器开始支持新修规范前写出来的。C++ 标准委员会不想抛弃那些"侦测 null"的族群,于是提供另一形式的 operator new,负责供应传统的"分配失败便返回 null"行为。这个形式被称为 "nothrow" 形式——某种程度上是因为他们在 new 的使用场合用了 nothrow 对象(定义于头文件 <new>):

```
class Widget { ... };
Widget* pw1 = new Widget; //如果分配失败, 抛出 bad_alloc.
if (pw1 == 0) ... //这个测试一定失败.
Widget* pw2 = new (std::nothrow) Widget; //如果分配 Widget 失败, 返回 0.
if (pw2 == 0) ... //这个测试可能成功
```

Nothrow new 对异常的强制保证性并不高。要知道,表达式 "new (std::nothrow) Widget" 发生两件事,第一, nothrow 版的 operator new 被调用,用以分配足够内存给 Widget 对象。如果分配失败便返回 null 指针,一如文档所言。如果分配成功,接下来 Widget 构造函数会被调用,而在那一点上所有的筹码便都耗尽,因为

widget 构造函数可以做它想做的任何事。它有可能又 new 一些内存,而没人可以强迫它再次使用 nothrow new。因此虽然 "new (std::nothrow) Widget" 调用的 operator new并不抛掷异常,但 Widget 构造函数却可能会。如果它真那么做,该异常会一如往常地传播。需要结论吗?结论就是:使用 nothrow new 只能保证 operator new 不抛掷异常,不保证像 "new (std::nothrow) Widget" 这样的表达式绝不导致异常。因此你其实没有运用 nothrow new 的需要。

无论使用正常(会抛出异常)的 new, 或是其多少有点发育不良的 nothrow 兄弟, 重要的是你需要了解 new-handler 的行为, 因为两种形式都使用它。

请记住

- set new handler 允许客户指定一个函数,在内存分配无法获得满足时被调用。
- Nothrow new 是一个颇为局限的工具,因为它只适用于内存分配;后继的构造函数调用还是可能抛出异常。

条款 50: 了解 new 和 delete 的合理替换时机

Understand when it makes sense to replace new and delete.

让我们暂时回到根本原理。首先,怎么会有人想要替换编译器提供的 operator new 或 operator delete 呢? 下面是三个最常见的理由:

■ 用来检测运用上的错误。如果将 "new 所得内存" delete 掉却不幸失败,会导致内存泄漏(memory leaks)。如果在 "new 所得内存"身上多次 delete 则会导致不确定行为。如果 operator new 持有一串动态分配所得地址,而 operator delete 将地址从中移走,倒是很容易检测出上述错误用法。此外各式各样的编程错误可能导致数据 "overruns"(写入点在分配区块尾端之后)或 "underruns"(写入点在分配区块起点之前)。如果我们自行定义一个 operator news,便可超额分配内存,以额外空间(位于客户所得区块之前或后)放置特定的 byte patterns(即签名,signatures)。operator deletes 便得以检查上述签名是否原封不动,若否就表示在分配区的某个生命时间点发生了 overrun 或 underrun,这时候 operator delete 可以志记(log)那个事实以及那个惹是生非的指针。

■ 为了强化效能。编译器所带的 operator new 和 operator delete 主要用于一般目的,它们不但可被长时间执行的程序(例如网页服务器,web servers)接受,也可被执行时间少于一秒的程序接受。它们必须处理一系列需求,包括大块内存、小块内存、大小混合型内存。它们必须接纳各种分配形态,范围从程序存活期间的少量区块动态分配,到大数量短命对象的持续分配和归还。它们必须考虑破碎问题(fragmentation),这最终会导致程序无法满足大区块内存要求,即使彼时有总量足够但分散为许多小区块的自由内存。

现实存在这么些个对内存管理器的要求,因此编译器所带的 operator news 和 operator deletes 采取中庸之道也就不令人惊讶了。它们的工作对每个人都是适度地好,但不对特定任何人有最佳表现。如果你对你的程序的动态内存运用型态有深刻的了解,通常可以发现,定制版之 operator new 和 operator delete 性能胜过缺省版本。说到胜过,我的意思是它们比较快,有时甚至快很多,而且它们需要的内存比较少,最高可省 50%。对某些(虽然不是所有)应用程序而言,将旧有的(编译器自带的)new 和 delete 替换为定制版本,是获得重大效能提升的办法之一。

■ 为了收集使用上的统计数据。在一头栽进定制型 news 和定制型 deletes 之前,理当先收集你的软件如何使用其动态内存。分配区块的大小分布如何?寿命分布如何?它们倾向于以 FIFO (先进先出)次序或 LIFO (后进先出)次序或随机次序来分配和归还?它们的运用型态是否随时间改变,也就是说你的软件在不同的执行阶段有不同的分配/归还形态吗?任何时刻所使用的最大动态分配量(高水位)是多少?自行定义 operator new 和 operator delete 使我们得以轻松收集到这些信息。

观念上,写一个定制型 operator new 十分简单。举个例子,下面是个快速发展得出的初阶段 global operator new,促进并协助检测 "overruns"(写入点在分配区块尾端之后)或 "underruns"(写入点在分配区块起点之前)。其中还存在不少小错误,稍后我会完善它。

```
static const int signature = 0xDEADBEEF;
typedef unsigned char Byte;
//这段代码还有若干小错误,详下。
void* operator new(std::size t size) throw(std::bad alloc)
   using namespace std;
   size t realSize = size + 2 * sizeof(int); //增加大小,使能够
                                             //塞入两个 signatures.
                                             //调用 malloc 取得内存.
   void* pMem = malloc(realSize);
   if (!pMem) throw bad alloc();
   //将 signature 写入内存的最前段落和最后段落.
   *(static cast<int*>(pMem)) = signature;
   *(reinterpret cast<int*>(static cast<Byte*>(pMem)
       +realSize-sizeof(int))) = signature;
   //返回指针,指向恰位于第一个 signature 之后的内存位置.
   return static cast<Byte*>(pMem) + sizeof(int);
}
```

这个 operator new 的缺点主要在于它疏忽了身为这个特殊函数所应该具备的 "坚持 C++ 规矩"的态度。举个例子,条款 51 说所有 operator news 都应该内含一个循环,反复调用某个 new-handling 函数,这里却没有。由于条款 51 就是专门为此协议而写,所以这儿我暂且忽略之。我现在只想专注于一个比较微妙的主题: 齐位(alignment)。

许多计算机体系结构(computer architectures)要求特定的类型必须放在特定的内存地址上。例如它可能会要求指针的地址必须是 4 倍数(four-byte aligned)或doubles 的地址必须是 8 倍数(eight-byte aligned)。如果没有奉行这个约束条件,可能导致运行期硬件异常。有些体系结构比较慈悲,没有那么霹雳,而是宣称如果齐位条件获得满足,便提供较佳效率。例如 Intel x86 体系结构上的 doubles 可被对齐于任何 byte 边界,但如果它是 8-byte 齐位,其访问速度会快许多。

在我们目前这个主题中,齐位(alignment)意义重大,因为 C++ 要求所有 operator news 返回的指针都有适当的对齐(取决于数据类型)。malloc 就是在这样的要求下工作,所以令 operator new 返回一个得自 malloc 的指针是安全的。然而上述 operator new 中我并未返回一个得自 malloc 的指针,而是返回一个得自 malloc 且偏移一个 int 大小的指针。没人能够保证它的安全!如果客户端调用 operator new 企图获取足够给一个 double 所用的内存(或如果我们写个 operator new[],元素类型是 doubles),而我们在一部"ints 为 4 bytes 且 doubles 必须 8-byte

齐位"的机器上跑,我们可能会获得一个未有适当齐位的指针。那可能会造成程序 崩溃或执行速度变慢。不论哪种情况都非我们所乐见。

像齐位(alignment)这一类技术细节,正可以在那种"因其他纷扰因素而被程序员不断抛出异常"的内存管理器中区分出专业质量的管理器。写一个总是能够运作的内存管理器并不难,难的是它能够优良地运作。一般而言我建议你在必要时才试着写写看。

很多时候是非必要的!某些编译器已经在它们的内存管理函数中切换至调试状态(enable debugging)和志记状态(logging)。快速浏览一下你的编译器文档,很可能就此消除自行撰写 new 和 delete 的需要。许多平台上已有商业产品可以替代编译器自带的内存管理器。如果需要它们来为你的程序提高机能和改善效能,你唯一需要做的就是重新连接(relink)。当然啦,首先你得花点钱买下它们。

另一个选择是开放源码(open source)领域中的内存管理器。它们对许多平台都可用,你可以下载并试试。Boost程序库(见条款 55)的 Pool 就是这样一个分配器,它对于最常见的"分配大量小型对象"很有帮助。许多 C++ 书籍,包括本书早期版本,都曾展示高效率的小型对象分配器源码,但它们往往漏掉可移植性和齐位考虑、线程安全性……等等令人生厌的麻烦细节。真正称得上程序库者,必然稳健强固。即使你还是执意写一个自己的 news 和 deletes,看一看开放源码版本也可能对若干容易被漠视的细节(它们用来区分"几乎行得通"和"真正行得通"的制品)取得深刻的理解。齐位就是这样一个细节,TR1(见条款 54)支持各类型特定的对齐条件,很值得注意。

本条款的主题是,了解何时可在"全局性的"或"class 专属的"基础上合理替换缺省的 new 和 delete。挖掘更多细节之前,让我先对答案做一些摘要。

- 为了检测运用错误(如前所述)。
- 为了收集动态分配内存之使用统计信息(如前所述)。

- 为了增加分配和归还的速度。泛用型分配器往往(虽然并不总是)比定制型分配器慢,特别是当定制型分配器专门针对某特定类型之对象而设计时。Class 专属分配器是"区块尺寸固定"之分配器实例,例如 Boost 提供的 Pool 程序库便是。如果你的程序是个单线程程序,但你的编译器所带的内存管理器具备线程安全,你或许可以写个不具线程安全的分配器而大幅改善速度。当然,在获得"operator new 和 operator delete 有加快程序速度的价值"这个结论之前,首先请分析你的程序,确认程序瓶颈的确发生在那些内存函数身上。
- 为了降低缺省内存管理器带来的空间额外开销。泛用型内存管理器往往(虽然并非总是)不只比定制型慢,它们往往还使用更多内存,那是因为它们常常在每一个分配区块身上招引某些额外开销。针对小型对象而开发的分配器(例如 Boost 的 Pool 程序库)本质上消除了这样的额外开销。
- 为了弥补缺省分配器中的非最佳齐位(suboptimal alignment)。一如先前所说,在 x86 体系结构上 doubles 的访问最是快速——如果它们都是 8-byte 齐位。但是编译器自带的 operator news 并不保证对动态分配而得的 doubles 采取 8-byte 齐位。这种情况下,将缺省的 operator new 替换为一个 8-byte 齐位保证版,可导致程序效率大幅提升。
- 为了将相关对象成簇集中。如果你知道特定之某个数据结构往往被一起使用,而你又希望在处理这些数据时将"内存页错误"(page faults)的频率降至最低,那么为此数据结构创建另一个 heap 就有意义,这么一来它们就可以被成簇集中在尽可能少的内存页(pages)上。new 和 delete 的"placement 版本"(见条款 52)有可能完成这样的集簇行为。
- 为了获得非传统的行为。有时候你会希望 operators new 和 delete 做编译器附带版没做的某些事情。例如你可能会希望分配和归还共享内存(shared memory)内的区块,但唯一能够管理该内存的只有 C API 函数,那么写下一个定制版 new和 delete(很可能是 placement 版本,见条款 52),你便得以为 C API 穿上一件 C++ 外套。你也可以写一个自定的 operator delete,在其中将所有归还内存内容覆盖为 0,藉此增加应用程序的数据安全性。

请记住

■ 有许多理由需要写个自定的 new 和 delete,包括改善效能、对 heap 运用错误进行调试、收集 heap 使用信息。

条款 51: 编写 new 和 delete 时需固守常规

Adhere to convention when writing new and delete.

条款 50 已解释什么时候你会想要写个自己的 operator new 和 operator delete,但并没有解释当你那么做时必须遵守什么规则。这些规则不难奉行,但其中一些并不直观,所以知道它们究竟是些什么很重要。

让我们从 operator new 开始。实现一致性 operator new 必得返回正确的值,内存不足时必得调用 new-handling 函数(见条款 49),必须有对付零内存需求的准备,还需避免不慎掩盖正常形式的 new ——虽然这比较偏近 class 的接口要求而非实现要求。正常形式的 new 描述于条款 52。

operator new 的返回值十分单纯。如果它有能力供应客户申请的内存,就返回一个指针指向那块内存。如果没有那个能力,就遵循条款 49 描述的规则,并抛出一个 bad alloc 异常。

然而其实也不是非常单纯,因为 operator new 实际上不只一次尝试分配内存,并在每次失败后调用 new-handling 函数。这里假设 new-handling 函数也许能够做某些动作将某些内存释放出来。只有当指向 new-handling 函数的指针是 null, operator new 才会抛出异常。

奇怪的是 C++ 规定,即使客户要求 0 bytes,operator new 也得返回一个合法指针。这种看似诡异的行为其实是为了简化语言其他部分。下面是个 non-member operator new 伪码(pseudocode):

```
if (分配成功)
return (一个指针,指向分配得来的内存);

//分配失败; 找出目前的 new-handling 函数 (见下)
new_handler globalHandler = set_new_handler(0);
set_new_handler(globalHandler);

if (globalHandler) (*globalHandler)();
else throw std::bad_alloc();
}
```

这里的伎俩是把 0 bytes 申请量视为 1 byte 申请量。看起来有点黏搭搭地令人 厌恶,但做法简单、合法、可行,而且毕竟客户多久才会发出一个 0 bytes 申请呢?

你也可能带着怀疑的眼光斜睨这份伪码(pseudocode),因为其中将 new-handling 函数指针设为 null 而后又立刻恢复原样。那是因为我们很不幸地没有任何办法可以直接取得 new-handling 函数指针,所以必须调用 set_new_handler 找出它来。拙劣,但有效——至少对单线程程序而言。若在多线程环境中你或许需要某种机锁(lock)以便安全处置 new-handling 函数背后的(global)数据结构。

条款 49 谈到 operator new 内含一个无穷循环,而上述伪码明白表明出这个循环;"while (true)" 就是那个无穷循环。退出此循环的唯一办法是: 内存被成功分配或 new-handling 函数做了一件描述于条款 49 的事情: 让更多内存可用、安装另一个 new-handler、卸除 new-handler、抛出 bad_alloc 异常(或其派生物),或是承认失败而直接 return。现在,对于 new-handler 为什么必须做出其中某些事你应该很清楚了。如果不那么做,operator new 内的 while 循环永远不会结束。

许多人没有意识到 operator new 成员函数会被 derived classes 继承。这会导致某些有趣的复杂度。注意上述 operator new 伪码中,函数尝试分配 size bytes (除非 size 是 0)。那非常合理,因为 size 是函数接受的实参。然而就像条款 50 所言,写出定制型内存管理器的一个最常见理由是为针对某特定 class 的对象分配行为提供最优化,却不是为了该 class 的任何 derived classes。也就是说,针对 class x 而设计的 operator new,其行为很典型地只为大小刚好为 sizeof(X)的对象而设计。然而一旦被继承下去,有可能 base class 的 operator new 被调用用以分配 derived class 对象:

```
class Base {
public:
    static void* operator new(std::size_t size) throw(std::bad_alloc);
    ...
};
class Derived: public Base //假设Derived未声明 operator new
{ ... };
Derived* p = new Derived; //这里调用的是 Base::operator new
```

如果 Base class 专属的 operator new 并非被设计用来对付上述情况(实际上往往如此),处理此情势的最佳做法是将"内存申请量错误"的调用行为改采标准 operator new, 像这样:

"等一下!"我听到你大叫,"你忘了检验 size 等于 0 这种病态但是可能出现的情况!"。是的,我没检验,但请你收回你的但是。测试依然存在,只不过它和上述的"size 与 sizeof (Base)的检测"融合一起了。是的,C++ 在某种秘境中运行,而其中一个秘境就是它裁定所有非附属(独立式)对象必须有非零大小(见条款 39)。因此 sizeof (Base) 无论如何不能为零,所以如果 size 是 0,这份申请会被转交到::operator new 手上,后者有责任以某种合理方式对待这份申请。

译注: 这里所谓非附属/独立式(freestanding)对象,指的是不以"某对象之 base class 成分"存在的对象。此处所言的这个规定,可参考《*Inside the C++ Object*》by Stanly Lippman, Addison Wesley, 1996。

如果你打算控制 class 专属之"arrays内存分配行为",那么你需要实现 operator new 的 array 兄弟版: operator new[]。这个函数通常被称为 "array new",因为很难想出如何发音 "operator new[]"。如果你决定写个 operator new[],记住,唯一需要做的一件事就是分配一块未加工内存(raw memory),因为你无法对 array 之内迄今尚未存在的元素对象做任何事情。实际上你甚至无法计算这个 array 将含多少个元素对象。首先你不知道每个对象多大,毕竟 base class 的 operator new[]有可能经由继承被调用,将内存分配给 "元素为 derived class 对象"的 array 使用,而你当然知道,derived class 对象通常比其 base class 对象大。

因此,你不能在 Base::operator new[]内假设 array 的每个元素对象的大小是 sizeof (Base),这也就意味你不能假设 array 的元素对象个数是 (bytes 申请数)/sizeof(Base)。此外,传递给 operator new[]的 size_t 参数,其值有可能比 "将被填以对象"的内存数量更多,因为条款 16 说过,动态分配的 arrays 可能包含额外空间用来存放元素个数。

这就是撰写 operator new 时你需要奉行的规矩。operator delete 情况更简单,你需要记住的唯一事情就是 C++ 保证"删除 null 指针永远安全",所以你必须兑现这项保证。下面是 non-member operator delete 的伪码(pseudocode):

这个函数的 member 版本也很简单,只需要多加一个动作检查删除数量。万一你的 class 专属的 operator new 将大小有误的分配行为转交::operator new 执行,你也必须将大小有误的删除行为转交::operator delete 执行:

```
class Base {
                  //一如以往,但此刻重点在 operator delete
public:
   static void* operator new(std::size t size) throw(std::bad alloc);
   static void operator delete (void* rawMemory, std::size t size) throw();
};
void Base::operator delete(void* rawMemory, std::size t size) throw()
                                          //检查 null 指针。
   if (rawMemory == 0) return;
                                          //如果大小错误,令标准版
   if (size != sizeof(Base)) {
                                          //operator delete 处理此一申请。
       ::operator delete(rawMemory);
       return;
   现在,归还 rawMemory 所指的内存;
   return;
}
```

有趣的是,如果即将被删除的对象派生自某个 base class 而后者欠缺 virtual 析构函数,那么 C++ 传给 operator delete 的 size_t 数值可能不正确。这是"让你的 base classes 拥有 virtual 析构函数"的一个够好的理由;条款 7 还提过一个更好

的理由。我就不岔开话题了,此刻只要你提高警觉,如果你的 base classes 遗漏 virtual 析构函数,operator delete可能无法正确运作。

请记住

- operator new 应该内含一个无穷循环,并在其中尝试分配内存,如果它无法满足内存需求,就该调用 new-handler。它也应该有能力处理 0 bytes 申请。Class专属版本则还应该处理"比正确大小更大的(错误)申请"。
- operator delete 应该在收到 null 指针时不做任何事。Class 专属版本则还应该处理"比正确大小更大的(错误)申请"。

条款 52:写了 placement new 也要写 placement delete

Write placement delete if you write placement new.

placement new 和 placement delete 并非 C++ 兽栏中最常见的动物,如果你不熟悉它们,不要感到挫折或忧虑。回忆条款 16 和 17,当你写一个 new 表达式像这样:

Widget* pw = new Widget;

共有两个函数被调用:一个是用以分配内存的 operator new,一个是 Widget 的 default 构造函数。

假设其中第一个函数调用成功,第二个函数却抛出异常。既然那样,步骤一的内存分配所得必须取消并恢复旧观,否则会造成内存泄漏(memory leak)。在这个时候,客户没有能力归还内存,因为如果 Widget 构造函数抛出异常,pw 尚未被赋值,客户手上也就没有指针指向该被归还的内存。取消步骤一并恢复旧观的责任因此落到 C++ 运行期系统身上。

运行期系统会高高兴兴地调用步骤一所调用的 operator new 的相应 operator delete 版本,前提当然是它必须知道哪一个(因为可能有许多个)operator delete 该被调用。如果目前面对的是拥有正常签名式(signature)的 new 和 delete,这并不是问题,因为正常的 operator new:

void* operator new(std::size_t) throw(std::bad_alloc);
对应于正常的 operator delete:

```
void operator delete(void* rawMemory) throw();
//global作用域中的正常签名式.
void operator delete(void* rawMemory, std::size_t size) throw();
//class作用域中典型的签名式.
```

因此,当你只使用正常形式的 new 和 delete,运行期系统毫无问题可以找出那个"知道如何取消 new 所作所为并恢复旧观"的 delete。然而当你开始声明非正常形式的 operator new,也就是带有附加参数的 operator new,"究竟哪一个delete 伴随这个 new"的问题便浮现了。

举个例子,假设你写了一个 class 专属的 operator new,要求接受一个 ostream,用来志记(logged)相关分配信息,同时又写了一个正常形式的 class 专属 operator delete:

这个设计有问题, 但在探讨原因之前, 我们需要先绕道, 扼要讨论若干术语。

如果 operator new 接受的参数除了一定会有的那个 size_t之外还有其他,这便是个所谓的 placement new。因此,上述的 operator new 是个 placement版本。众多 placement new 版本中特别有用的一个是"接受一个指针指向对象该被构造之处",那样的 operator new 长相如下:

这个版本的 new 已被纳入 C++ 标准程序库,你只要 #include <new>就可以取用它。这个 new 的用途之一是负责在 vector 的未使用空间上创建对象。它同时也是最早的 placement new 版本。实际上它正是这个函数的命名根据:一个特定位置上的 new。以上说明意味术语 placement new 有多重定义。当人们谈到 placement new,大多数时候他们谈的是此一特定版本,也就是"唯一额外实参是个 void*",少数时候才是指接受任意额外实参之 operator new。上下文语境往往也能够使意义不明确的含糊话语清晰起来,但了解这一点相当重要:一般性术语 "placement

new" 意味带任意额外参数的 new,因为另一个术语 "placement delete" 直接派生自它。稍后我们即将遭遇后者。

现在让我们回到 widget class 的声明式,也就是先前我说设计有问题的那个。 这里的技术困难在于,那个 class 将引起微妙的内存泄漏。考虑以下客户代码,它 在动态创建一个 widget 时将相关的分配信息志记(logs)于 cerr:

```
Widget* pw = new (std::cerr) Widget; //调用 operator new 并传递 cerr 为其 //ostream 实参; 这个动作会在 Widget //构造函数抛出异常时泄漏内存
```

再说一次,如果内存分配成功,而 widget 构造函数抛出异常,运行期系统有责任取消 operator new 的分配并恢复旧观。然而运行期系统无法知道真正被调用的那个 operator new 如何运作,因此它无法取消分配并恢复旧观,所以上述做法行不通。取而代之的是,运行期系统寻找"参数个数和类型都与 operator new 相同"的某个 operator delete。如果找到,那就是它的调用对象。既然这里的 operator new 接受类型为 ostream& 的额外实参,所以对应的 operator delete 就应该是:

```
void operator delete(void*, std::ostream&) throw();
```

类似于 new 的 placement 版本,operator delete 如果接受额外参数,便称为 placement deletes。现在,既然 Widget 没有声明 placement 版本的 operator delete,所以运行期系统不知道如何取消并恢复原先对 placement new 的调用。于是什么也不做。本例之中如果 Widget 构造函数抛出异常,不会有任何 operator delete 被调用(那当然不妙)。

规则很简单:如果一个带额外参数的 operator new 没有"带相同额外参数"的对应版 operator delete,那么当 new 的内存分配动作需要取消并恢复旧观时就没有任何 operator delete 会被调用。因此,为了消弭稍早代码中的内存泄漏,Widget 有必要声明一个 *placement* delete,对应于那个有志记功能(logging)的 *placement* new:

```
class Widget {
public:
    ...
    static void* operator new(std::size_t size, std::ostream& logStream)
        throw(std::bad alloc);
```

这样改变之后,如果以下语句引发 Widget 构造函数抛出异常:

```
Widget* pw = new (std::cerr) Widget; //一如以往,但这次不再泄漏
对应的 placement delete 会被自动调用,让 Widget 有机会确保不泄漏任何内存。
```

然而如果没有抛出异常(通常如此),而客户代码中有个对应的 delete, 会发生什么事:

```
delete pw; //调用正常的 operator delete
```

就如上一行注释所言,调用的是正常形式的 operator delete,而非其 placement 版本。 placement delete 只有在"伴随 placement new 调用而触发的构造函数"出现异常时才会被调用。对着一个指针(例如上述的 pw)施行 delete 绝不会导致调用 placement delete。不,绝对不会。

这意味如果要对所有与 placement new 相关的内存泄漏宣战,我们必须同时提供一个正常的 operator delete(用于构造期间无任何异常被抛出)和一个 placement 版本(用于构造期间有异常被抛出)。后者的额外参数必须和 operator new 一样。只要这样做,你就再也不会因为难以察觉的内存泄漏而失眠。唔,至少不是本条款所说的这些难以察觉的内存泄漏。

附带一提,由于成员函数的名称会掩盖其外围作用域中的相同名称(见条款33),你必须小心避免让 class 专属的 news 掩盖客户期望的其他 news(包括正常版本)。假设你有一个 base class,其中声明唯一一个 placement operator new,客户端会发现他们无法使用正常形式的 new:

```
Base* pb = new Base; //错误! 因为正常形式的 operator new 被掩盖.
Base* pb = new (std::cerr) Base; //正确,调用 Base 的 placement new.
```

同样道理,derived classes 中的 operator news 会掩盖 global 版本和继承而得的 operator new 版本:

```
class Derived: public Base { //继承自先前的 Base public: ... static void* operator new(std::size_t size) //重新声明正常形式的 throw(std::bad_alloc); //形式的 new ... };

Derived* pd = new (std::clog) Derived; //错误! 因为 Base 的 // placement new 被掩盖了。 //没问题,调用 Derived的 // operator new.
```

条款 33 更详细地讨论了这种名称遮掩问题。对于撰写内存分配函数,你需要记住的是,缺省情况下 C++ 在 global 作用域内提供以下形式的 operator new:

如果你在 class 内声明任何 operator news,它会遮掩上述这些标准形式。除非你的意思就是要阻止 class 的客户使用这些形式,否则请确保它们在你所生成的任何定制型 operator new之外还可用。对于每一个可用的 operator new 也请确定提供对应的 operator delete。如果你希望这些函数有着平常的行为,只要令你的 class 专属版本调用 global 版本即可。

完成以上所言的一个简单做法是,建立一个 base class,内含所有正常形式的 new 和 delete:

```
class StandardNewDeleteForms {
public:
    // normal new/delete
    static void* operator new(std::size_t size) throw(std::bad_alloc)
    { return ::operator new(size); }
    static void operator delete(void* pMemory) throw()
    { ::operator delete(pMemory); }
```

```
// placement new/delete
static void* operator new(std::size_t size, void* ptr) throw()
{ return ::operator new(size, ptr); }
static void operator delete(void* pMemory, void* ptr) throw()
{ return ::operator delete(pMemory, ptr); }
// nothrow new/delete
static void* operator new(std::size_t size, const std::nothrow_t& nt) throw()
{ return ::operator new(size, nt); }
static void operator delete(void *pMemory, const std::nothrow_t&) throw()
{ ::operator delete(pMemory); }
};
```

凡是想以自定形式扩充标准形式的客户,可利用继承机制及 using 声明式(见条款 33)取得标准形式:

请记住

- 当你写一个 *placement* operator new, 请确定也写出了对应的 *placement* operator delete。如果没有这样做,你的程序可能会发生隐微而时断时续的内存泄漏。