## Kaip formuojamas objektinis kodas? [ http://goo.gl/462ILw ]

Kiekviena mnemonika (MOV, ADD, CLC) gali būti susieta su viena ar daugiau mašininėmis instrukcijomis. 8086 procesoriaus instrukcijų kodai pateikiami prie mokymosi medžiagos.

Panagrinėkime keletą pavyzdžių.

## MOV (ištrauka iš oficialios Intel dokumentacijos):

Mnemonic and Description	Instruction Code			
DATA TRANSFER	-			
MOV = Move:	76543210	76543210	76543210	76543210
Register/Memory to/from Register	100010dw	mod reg r/m		
Immediate to Register/Memory	1100011w	mod 0 0 0 r/m	data	data if w = 1
Immediate to Register	1 0 1 1 w reg	data	data if w = 1	
Memory to Accumulator	1010000w	addr-low	addr-high	
Accumulator to Memory	1010001w	addr-low	addr-high	
Register/Memory to Segment Register	10001110	mod 0 reg r/m		
Segment Register to Register/Memory	10001100	mod 0 reg r/m		

Matome, kad MOV turi 7 variantus. Panagrinkime kai kuriuos.

## Pirmas variantas: registras/atmintis <- atmintis/registras arba atvirkščiai.

Pirmas baitas -- instrukcijos kodas jame du jaunesni bitai turi tam tikrą prasmę. Bitas **d** reiškia kryptį: jeigu d=1 yra kryptis yra į registrą, o jeigu 0 - iš registro. Bitas **w** reiškia *ar žodis:* jiegu jis yra nulis, tai turime 8 bitų operandus, o jeigu 1 - 16 bitų.

Antras baitas vadinamas *adresavimo baitu*. Jis pasitaiko labai dažnai ir ne tik MOV instrukcijos atveju. To baito struktūra sudaryta iš trijų laukų:

a) laukas mod: dviejų bitų;

b) laukas **reg:** trijų bitų;

c) laukas **r/m:** trijų bitų.

Šie laukai pilnai nusako operandus. Juos galima sužnoti iš lentelių:

Mod kodas	Apibūdinimas
00	Bet kokiam <b>r/m</b> atvjejui, išskyrus <b>110</b> , po komandos NEBUS papildomų POSLINKIO baitų. Kai <b>r/m</b> yra 110, tai turime POSLINKĮ [disp-low] [disp-high].
01	Bet kokiam <b>r/m</b> atvejui turime ŽENKLINĮ 8 bitų POSLINKĮ, t.y. nuo -128 iki +127.
10	Bet kokiam <b>r/m</b> atvejui turime BEŽENKLINĮ 16 bitų POSLINKĮ, t.y. nuo 0000 iki FFFF: [disp-low][disp-high]
11	Abu operandai yra registrai

# r/m laukas (Intel dokumentacija):

MQD = 11			EFFECTIVE ADDRESS CALCULATION			
R/M	<b>W</b> = 0	W = 1	R/M	MOD ≈ 00	MOD=01	MOD = 10
000	AL	AX	000	(BX)+(SI)	(BX)+(SI)+D8	(BX)+(SI)+D16
001	CL	CX	001	(BX) + (DI)	(BX) + (DI) + D8	(BX)+(DI)+D16
010	DL	DX	010	(BP) + (SI)	(BP)+(SI)+D8	(BP) + (SI) + D16
011	BL	BX	011	(BP) + (DI)	(BP) + (DI) + D8	(BP)+(DI)+D16
100	AH	SP	100	(SI)	(SI) + D8	(SI) + D16
101	CH	BP	101	(DI)	(DI) + D8	(DI) + D16
110	DH	SI	110	DIRECT ADDRESS	(BP) + D8	(BP) + D16
111	вн	DI	111	(BX)	(BX) + D8	(BX)+D16

# reg laukas:

REG	W = 0	W = 1
000	AL	AX
001	CL	CX
010	DL	DX
011	BL	BX
100	AH	SP
101	СН	BP
110	DH	SI
111	ВН	DI

## Pavyzdžiai.

1. Užkoduokime instrukciją

## mov BX, CX

Turime: instrukcijos kodas yra 1000 10 d w . Kadangi perdavimas eina į registrą, tai d = 1. w=1, nes registrai yra 16 bitų. Taigi, instrukcijos kodas yra **8B** .

Adresavimo baito laukas **mod** yra 11, nes abu operandai yra registrai, **reg** laukas yra 011(žr. lentelę su registrų numeriais), **r/m** laukas yra 001. Gauname: 11 011 001 -> 1101 1001 -> D9.

Pilnas instrukcijos kodas yra 8B D9.

## 2. Užkoduokime instrukciją

## mov [BX], DL

Turime: instrukcijos kodas yra  $1000\ 10\ d\ w$ . Kadangi perdavimas eina iš registro, tai d=0. w=0, nes registras yra 8 bitų. Taigi, instrukcijos kodas yra 88.

Adresavimo baito laukas **mod** yra 00, nes nėra poslinkio, **reg** laukas yra 010(žr. lentelę su registrų numeriais), **r/m** laukas yra 111. Gauname: 00 010 111 -> 0001 0111 -> 17.

Pilnas instrukcijos kodas yra 88 17.

## 3. Užkoduokime instrukcija

#### mov SI, [1234]

Turime: instrukcijos kodas yra 1000 10 d w . Kadangi perdavimas eina į registrą, tai d = 1. w=1, nes registras yra 16 bitų. Taigi, instrukcijos kodas yra **8B** .

Adresavimo baito laukas **mod** yra 00 (minėtas išskirtinis atvejis), **reg** laukas yra 110(žr. lentelę su registrų numeriais), **r/m** laukas yra 110. Gauname: 00 110 110 -> 36.

POSLINKIO baitai yra 34 12.

Pilnas instrukcijos kodas yra 8B 36 34 12.

## 4. Užkoduokime instrukciją

## mov DL, [BP]

Turime: instrukcijos kodas yra 1000 10 d w . Kadangi perdavimas eina į registrą, tai d = 1. w=0, nes registras yra 8 bitų. Taigi, instrukcijos kodas yra 8A.

Adresavimo baito laukas **mod** yra 01, nes kito pasirinkimo (be poslinkio) nėra, **reg** laukas yra 010(žr. lentelę su registrų numeriais), **r/m** laukas yra 110. Gauname: 01 010 110 -> 56.

POSLINKIS yra 00

Pilnas instrukcijos kodas yra 8A 56 00.

## Trečias variantas: registras <- konstanta

Šiuo atveju dalis adreso dalyvauja instrukcijos kode.

#### Pavyzdys.

Užkoduokime instrukcija:

#### mov CL. -15

Turime: instrukcijos kodas yra 1011 w reg . Laukas **reg** yra 001, bitas **w** yra 0, nes turime reikalą su 8 bitų operandais. Taigi, instrukcijos kodas yra B1.

Konstanta -15 užsirašo kaip EB (prisiminkit 1 užsiėmimą: apie neigiamus skaičius :) ). Galutinis rezultatas yra toks: pilnas kodas yra B1 EB.

# **Pratimai**

- 1. Užrašykite instrukcijų kodus:
  - a) mov AL, [BX+SI+15]
  - b) mov AH, [SI-14]
  - c) mov CL, [BP+12A4]
  - d) mov [BP+1234], 5678
  - e) mov al, [9ABC]

- 2. Panagrinėkite savarankiškai Jums žinomų instrukcijų kodus. Užrašykite iokių instrukcijų kodus:
  - a) add BX, CX
  - b) sub [BX+1234], DX
  - c) push CX
  - d) pop DS
  - e) ror word ptr [si], 1
- 3. Disasembliuokit kodą:

50 53 81 C3 34 12 5B 58