C3.10 ELF文件格式



赵磊 副教授 武汉大学国家网络安全学院





□标准的几种可执行文件格式

- DOS操作系统(最简单): COM格式,文件中仅包含代码和数据, 且被加载到固定位置
- System V UNIX早期版本: COFF格式,文件中不仅包含代码和数据, 还包含重定位信息、调试信息、符号表等其他信息,由一组严格定义 的数据结构序列组成
- Windows: PE格式(COFF的变种),称为可移植可执行 (Portable Executable,简称PE)
- Linux等类UNIX: ELF格式(COFF的变种),称为可执行可链接(Executable and Linkable Format,简称ELF)





- 头信息
- 代码节
- 数据节
- 重定位节
- 符号表
- ■调试信息等



ELF 头

程序头表

.init 节

.text 节

.rodata 节

.data 节

带 szd.

.symtab 节

.debug 节

.strtab 节

.line 节

Section header table (节头表)





- □文件结构说明信息
 - 32位和64位版本
- □ 右边是32位系统对应 的数据结构

```
#define El NIDENT
                       16
typedef struct {
                     e ident[El NIDENT];
    unsigned char
    Elf32 Half
                     e type;
    Elf32 Half
                     e machine;
    Elf32 Word
                     e version;
     Elf32 Addr
                     e entry;
    Elf32 Off
                     e phoff;
    Elf32 Off
                     e shoff;
                     e flags;
    Elf32 Word
    Elf32 Half
                     e ehsize;
    Elf32 Half
                     e phentsize;
    Elf32 Half
                     e phnum;
    Elf32 Half
                     e shentsize;
    Elf32 Half
                     e shnum;
    Elf32 Half
                     e shstrndx:
} Elf32 Ehdr;
```





- □ ELF魔数、版本、小端/大端、操作系统平台、目标文件的类型、机器结构类型、程序执行的入口地址、程序头表(段头表)的起始位置和长度、节头表的起始位置和长度等
- 魔数:文件开头几个字节通常用来确定文件的类型或格式

```
#define El NIDENT
                       16
typedef struct {
                      e ident[El NIDENT];
    unsigned char
     Elf32 Half
                      e type;
     Elf32 Half
                      e machine;
     Elf32 Word
                      e version;
     Elf32 Addr
                      e entry;
     Elf32 Off
                      e phoff;
     Elf32 Off
                     e shoff;
                      e flags;
     Elf32 Word
    Elf32 Half
                      e ehsize;
     Elf32 Half
                      e phentsize;
     Elf32 Half
                      e phnum;
    Elf32 Half
                      e shentsize;
     Elf32 Half
                      e shnum;
     Elf32 Half
                      e shstrndx:
} Elf32 Ehdr;
```



ELF头信息举例

\$ readelf -h main

ELF Header:

Magic: 7f 45 4c 46 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Class: ELF32

Data: 2's complement, little endian

Version: 1 (current)

OS/ABI: UNIX - System V

ABI Version: 0

Type: EXEC (Executable file)

Machine: Intel 80386

Version: 0x1

Entry point address: x8048580

Start of program headers: 52 (bytes into file)
Start of section headers: 3232 (bytes into file)



- □ 程序头表描述可执行文件 中的节与虚拟空间中的存 储段之间的映射关系
- 口一个表项(32B)说明虚 拟地址空间中一个连续的 段或一个特殊的节

```
typedef struct {
    Elf32 Word
                 p type;
    Elf32 Off
                 p offset;
    Elf32 Addr
                 p_vaddr;
    Elf32 Addr
                 p paddr;
    Elf32 Word
                 p filesz;
    Elf32 Word
                 p memsz;
                 p flags;
    Elf32 Word
    Elf32 Word
                 p align;
} Elf32 Phdr;
```



2. 程序头表

```
Program Headers:
                 Offset VirtAddr
                                     PhysAddr FileSiz MemSiz Flq Align
  Type
  PHDR
                 0x000034 0x08048034 0x08048034 0x00100 0x00100 R E 0x4
  INTERP
                 0x000134 0x08048134 0x08048134 0x00013 0x00013 R
                                                                       0 \times 1
      [Requesting program interpreter: /lib/ld-linux.so.2]
  LOAD
                 0x000000 0x08048000 0x08048000 0x004d4 0x004d4 R E 0x1000
  LOAD
                 0x000f0c 0x08049f0c 0x08049f0c 0x00108 0x00110 RW
                                                                       0x1000
  DYNAMIC
                 0x000f20 0x08049f20 0x08049f20 0x000d0 0x000d0 RW
                                                                       0x4
  NOTE
                 0x000148 0x08048148 0x08048148 0x00044 0x00044 R
                                                                       0 \times 4
  GNU STACK
                 0x000000 0x00000000 0x00000000 0x00000 0x00000 RW
                                                                       0 \times 4
  GNU RELRO
                 0x000f0c 0x08049f0c 0x08049f0c 0x000f4 0x000f4 R
                                                                       0x1
```

口有8个表项,其中两个为可装入段(即

Type=LOAD)





LOAD

0x000000 0x08048000 0x08048000 0x004d4 0x004d4 R E 0x1000 0x000f0c 0x08049f0c 0x08049f0c 0x00108 0x00110 RW 0x1000

第一可装入段:第0x00000~0x004d3字节(包括ELF头、程序头表、.init、.text和.rodata节),映射到虚拟地址0x8048000开始长度为0x4d4字节的区域,按0x1000对齐,具有只读/执行权限(Flg=RE),是只读代码段。

第二可装入段:第0x000f0c开始长度为0x108字节的.data节,映射到虚拟地址0x8049f0c开始长度为0x110字节的存储区域,按0x1000对齐,具有可读可写权限(Flg=RW),是可读写数据段。





.text 节

✓ 编译后的代码部分

.rodata 节

✓ 只读数据,如 printf 格式串、 switch 跳转表等

.data 节

✓ 已初始化的全局变量

.bss 节

✓ 未初始化全局变量

ELF 头 程序头表 .init 节 .text 节 .rodata 节 .data 节 .bss 节 .symtab 节 .debug 节 .strtab 节 .line 节 **Section header table** (节头表)

4. 节头表



□ 节头表是ELF可重定位目标文件中重要部分

□ 描述每个节的节名、在文件中的偏移、大小、 访问属性、对齐方式等



4. 节头表

```
/* Section header. */
typedef struct
 Elf32 Word
               sh name;
                                      /* Section name (string tbl index) */
               sh_type;
                                      /* Section type */
 Elf32 Word
 Elf32 Word
               sh flags;
                                      /* Section flags */
 Elf32 Addr
               sh addr:
                                      /* Section virtual addr at execution */
 Elf32 Off
               sh_offset;
                                     /* Section file offset */
 Elf32 Word
               sh size;
                                     /* Section size in bytes */
 Elf32 Word
               sh_link;
                                   /* Link to another section */
 Elf32 Word
               sh info;
                                      /* Additional section information */
               sh_addralign;
                                     /* Section alignment */
 Elf32 Word
 Elf32 Word
               sh_entsize;
                                      /* Entry size if section holds table */
 Elf32 Shdr;
```

[30]

.strtab

STRTAB

```
共是31个段表。20135322
Section Headers:
  [Nr] Name
                                                                 ES Flg Lk Inf Al
  [ 0]
                                         00000000 000000 000000 00
                         NULL
  [1]
                         PROGBITS
                                         08048154 000154 000013 00
                                                                         0
                                                                                1
       .interp
                                                                             0
 [ 2] .note.ABI-tag
                         NOTE
                                         08048168 000168 000020 00
                                                                      Α
                                                                         0
       .note.gnu.build-i NOTE
                                         08048188 000188 000024 00
                                                                      Α
   4] .gnu.hash
                         GNU HASH
                                         080481ac 0001ac 000020 04
   5] .dynsym
                         DYNSYM
                                         080481cc 0001cc 000050 10
 [ 6] .dynstr
                         STRTAB
                                         0804821c 00021c 00004a 00
                                                                      A
                                                                                1
                                                                      Α
                                                                                2
      .gnu.version
                         VERSYM
                                         08048266 000266 00000a 02
                                                                             0
   8] .gnu.version_r
                                                                      Α
                         VERNEED
                                         08048270 000270 000020 00
  [ 9] .rel.dyn
                                         08048290 000290 000008 08
                                                                      A
                         REL
                                                                     AI
  [10] .rel.plt
                         REL
                                         08048298 000298 000010 08
  [11] .init
                         PROGBITS
                                         080482a8 0002a8 000023 00
                                                                     AX
  [12] .plt
                                         080482d0 0002d0 000030 04
                                                                     AX
                         PROGBITS
  [13] .plt.got
                                         08048300 000300 000008 00
                                                                     AX
                                                                                8
                         PROGBITS
  [14] .text
                         PROGBITS
                                         08048310 000310 000192 00
                                                                     AX
                                                                             0 16
  [15] .fini
                         PROGBITS
                                         080484a4 0004a4 000014 00
                                                                     AX
                                         080484b8 0004b8 00000e 00
  [16] .rodata
                         PROGBITS
  [17] .eh frame hdr
                         PROGBITS
                                         080484c8 0004c8 00002c 00
                                         080484f4 0004f4 0000cc 00
  [18] .eh frame
                         PROGBITS
  [19] .init_array
                                         08049f08 000f08 000004 00
                         INIT_ARRAY
                                                                     WA
  [20] .fini array
                         FINI ARRAY
                                         08049f0c 000f0c 000004 00
  [21] .jcr
                         PROGBITS
                                         08049f10 000f10 000004 00
  [22] .dynamic
                         DYNAMIC
                                         08049f14 000f14 0000e8 08
  [23] .got
                         PROGBITS
                                         08049ffc 000ffc 000004 04
                                                                     WA
  [24]
                         PROGBITS
                                         0804a000 001000 000014 04
      .got.plt
  [25] .data
                         PROGBITS
                                         0804a014 001014 000008 00
                                                                     WA
  [26] .bss
                                         0804a01c 00101c 000004 00
                         NOBITS
  [27]
                                         00000000 00101c 00002d 01
       .comment
                         PROGBITS
                                                                     MS
                                                                        0
                                                                             0
                                                                                1
  [28]
       .shstrtab
                         STRTAB
                                         00000000 0016c9 00010a 00
                                                                         0
                                                                             0
                                                                                1
       .symtab
  [29]
                         SYMTAB
                                         00000000 00104c 000450 10
                                                                        30
                                                                            47
                                                                               4
                                         00000000 00149c 00022d 00
```


0


0 1






5. 程序的装入


























内核空间、多进程共享、 用户空间无权直接访问 1GB Kernel space 0xc0000000 == TASK SIZE Stack 栈/堆栈;区别于系统栈 一般由编译器分配 主要管理进程执行 Memory Mapping Region 0x400000 内存映射段,将文件映 射到内存 3GB 共享库如libc.so Heap BSS segment 堆,由程序员动态分配 Data Segment Text Segment (ELF) 0x08048000 代码段、数据段等



课后练习题

- **□** ELF文件
 - 目标文件(.o)
 - 可执行文件(.out)
- □ 练习
 - 利用readelf等工具,分析观察目标文件与可执 行文件格式的区别