Samba Active Directory en Ubuntu Server

ÍNDICE

- Configuración máquinas
- Servidor
 - o Configuración Inicial
 - o Instalación Samba AD
 - Configuración NTP
 - Configuración NFTABLES
 - o Crear usuarios samba
- Cliente
 - o Instalación aplicativos
 - Unión al dominio

Esquema red

Máquina	so	Usurario	Contraseña	IP
UbuntuServerDC	Ubuntu Server	lcm3USDC	abc123.	192.168.11.10
lcmUbuntuClient1	Ubuntu 22	lcm3UC1	abc123.	192.168.11.21


Dominio


dc=lcmASO,dc=local FQDN: lcmASO.local

Configuración máquinas


Ubuntu Server


Creamos una VM nueva Ubuntu Server 24.01 en VirtualBox.





Configuramos tres adaptadores de red para la máquina servidor.







Arrancamos la máquina e instalamos el so, durante la instalación se nos va a solicitar, además del idioma de sistema y teclado, configurar la red.

Dejamos la configuración por defecto para los tres adaptadores y continuamos con la instalación ya que la

configuración de red la vamos a gestionar a través de netplan más adelante.




Configuramos nombre de servidor y usuario.




Cuando nos lo solicite instalamos OpenSSH para poder conectarnos de forma remota al server a través de

SSH.





Comprobamos que podemos acceder por SSH al servidor desde nuestro host a traves de la ip 192.168.56.101.




Ubuntu Client

Creamos una VM nueva Ubuntu Cliente 22.04 en VirtualBox.







Configuramos un adaptador de red para la máquina en modo red interna.




Arrancamos la máquina e instalamos el so.



Configuramos nombre de equipo y usuario.




Configuramos IP fija para cliente y añadimos la IP del servidor como servidor DNS y como puerta de enlace.




Los siguientes pasos los realizamos después de haber realizado el apartado Configuración nftables.

Instalamos OpenSSH para poder conectarnos en remoto por ssh.



Comprobamos podemos conectarnos via SSH desde el servidor.



Servidor

Conectamos con el servidor desde nuestro equipo host con ssh.

Vamos a dar a nuestro servidor configuración de red para que el adaptador en red interna funcione con IP fja

192.168.11.10.

```
lcm3usdc@ubuntuserverdc: / ×
 GNU nano 7.2
                                           50-cloud-init.yaml
# This file is generated from information provided by the datasource. Changes
# to it will not persist across an instance reboot. To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
    ethernets:
        enp0s3:
            dhcp4: true
        enp0s8:
            dhcp4: false
            addresses:
              - 192.168.11.10/24
            nameservers:
              addresses:
               - 192.168.11.10
        enp0s9:
            dhcp4: true
    version: 2
```

Una vez dentro del servidor con la configuración de red correcta comprobamos el hostname.

Ahora vamos a modificar el archivo /etc/hosts para indicarle al equipo tiene que atender las peticiones correspondientes al nombre de dominio **lcmubuntuserverdc.lcmASO.local**.

```
×
lcm3usdc@ubuntuserverdc: ~ X
 GNU nano 7.2
                                               /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubuntuserverdc
192.168.56.101 ubuntuserverdc.lcmASO.local
192.168.56.101 lcmASO.local
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
       ip6-localhost ip6-loopback
::1
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Comprobamos como ahora nuestra maquina resuelve el nombre ubuntuserverdo.

Ahora vamos a deshabilitar el servicio system-resolved ya que es incompatible con samba.

También es necesario eliminar el enlace simbólico del archivo /etc/resolv.conf.

Y creamos de nuevo el archivo /etc/resolv.conf añadiendo las siguientes lineas.



Si queremos aseguramos de que el archivo no pueda ser modificado, ejecutamos:

```
sudo chattr +i/etc/resolv.conf
```

Ahora vamos a proceder a instalar Samba, para esto primero actualizamos los repositorios.

```
sudo apt-get update
```

Instalamos samba y sus dependencias.

```
km3usdc@ubuntuserverdc:/ X + \rightarrow

lcm3usdc@ubuntuserverdc:/$ sudo apt-get install -y acl attr samba samba-dsdb-modules samba-vfs-modules smbclient winbind libpam-winbind libpam-krb5 krb5-config krb5-user dnsutils chrony net-tools

Leyendo lista de paquetes... Hecho

Creando árbol de dependencias... Hecho

Leyendo la información de estado... Hecho

acl ya está en su versión más reciente (2.3.2-1build1).

attr ya está en su versión más reciente (1:2.5.2-1build1).

samba ya está en su versión más reciente (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9).
```

Deshabilitamos los servicios que tiene el servidor de AD que no vamos a utilizar porque samba no los requiere.

```
ox. lcm3usdc@ubuntuserverdc:/ × + ~
lcm3usdc@ubuntuserverdc:/$ sudo systemctl disable --now smbd nmbd winbind
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install. Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable smbd
Synchronizing state of nmbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable nmbd
Synchronizing state of winbind.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable winbind
Removed "/etc/systemd/system/nmb.service"
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service"
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/winbind.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service"
Removed "/etc/systemd/system/smb.service"
lcm3usdc@ubuntuserverdc:/$
 Icm3usdc@ubuntuserverdc: / × + \
lcm3usdc@ubuntuserverdc:/$ sudo systemctl unmask samba-ad-dc
          ubuntuserverdc:/$ sudo systemctl enable samba-ad-dc
Synchronizing state of samba-ad-dc.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install. Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba-ad-dc
lcm3usdc@ubuntuserverdc:/$
```

Creamos una copia de seguridad del archivo /etc/samba/smb.conf.

```
sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.cp
```

Aprovisionamos el servidor como Samba Active Directory e indicamos los datos que nos solicita.

```
| Cm3usdc@ubuntuserverdc: ~ X | Icm3uc1@lcmubuntuclient1: ~ X | + V | Cm3usdc@ubuntuserverdc: ~ $ sudo samba-tool domain provision | Realm: lcmASO.local | Domain [lcmASO]: | Server Role (dc, member, standalone) [dc]: | DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]: | DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [192.168.56.102]: 8.8.8.8 | Administrator password: | Retype password:
```

- Realm: FQDN
- Domain: nombre de dominio
- Server role: rol del servidor
- DNS backend: servidor DNS por defecto
- DNS forwarder IP: IP servidor DNS de reenvío, en este caso ponemos el de google ya que aquí se van a remitir las peticiones que no estén dentro de nuestro dominio.

También añadimos la contraseña para administrador samba, en nuestro caso ponemos *abc123*. en un caso real debería ser una contraseña que cumpla ciertos criterios de seguridad.

Antes de continuar vamos a crear una copia de seguridad de la configuración predeterminada de kerberos.

```
sudo mv /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.cp
```

Ahora sustituimos la configuración kerberos predeterminada por la generada por Samba.

```
sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

Iniciamos el servidor samba.

```
sudo systemctl start samba-ad-dc
```

Comprobamos que esta funcionando.

```
C lcm3usdc@ubuntuserverdc: ~ X
lcm3usdc@ubuntuserverdc:~$ sudo systemctl start samba-ad-dc
lcm3usdc@ubuntuserverdc:~$ sudo systemctl status samba-ad-dc
samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2024-11-16 13:30:37 UTC; 3min 1s ago
       Docs: man:samba(8)
              man:samba(7)
              man:smb.conf(5)
    Process: 4349 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured samba (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4351 (samba)
     Status: "samba: ready to serve connections..."
      Tasks: 59 (limit: 4614)
     Memory: 188.3M (peak: 261.9M)
        CPU: 5.352s
     CGroup: /system.slice/samba-ad-dc.service
                -4351 "samba: root process
               -4353 "samba: tfork waiter process(4354)"
                -4354 "samba: task[s3fs] pre-fork master
                -4355 "samba: tfork waiter process(4357)"
                -4356 "samba: tfork waiter process(4358)"
                -4357 "samba: task[rpc] pre-fork master"
-4358 /usr/sbin/smbd -D "--option=server role check:inhibit=yes" --foreground
                -4359 "samba: tfork waiter process(4360)"
                -4360 "samba: task[nbt] pre-fork master"
-4361 "samba: tfork waiter process(4364)"
                -4362 "samba: tfork waiter process(4363)"
                -4362 Samba: tisk[wrepl] pre-fork master
                -4364 "samba: task[rpc] pre-forked worker(0)"
                -4365 "samba: tfork waiter process(4367)
                -4366 "samba: tfork waiter process(4371)"
```

Configuración NTP

Samba AD es dependiente del protocolo kerberos, este necesita que los tiempos del servidor AD y la estación de trabajo estén sincronizados, para esto configuramos un servidor NTP en Samba.

Cambiamos los permisos y la propiedad del directorio *ntp_signed* para que el usuario *_chrony* tenga permitido de lectura en el directorio.

Modificamos el archivo de configuración /etc/chrony/chrony.conf para habilitar el servidor NTP y que este apunte al servidor NTP de samba /var/lib/samba/ntp_signd.

```
GNU nano 7.2
                                                /etc/chrony/chrony.conf *
#log tracking measurements statistics
# Log files location.
logdir /var/log/chrony
# Stop bad estimates upsetting machine clock.
maxupdateskew 100.0
# This directive enables kernel synchronisation (every 11 minutes) of the
# real-time clock. Note that it can't be used along with the 'rtcfile' directive.
rtcsync
# Step the system clock instead of slewing it if the adjustment is larger than
# one second, but only in the first three clock updates.
makestep 1 3
# Get TAI-UTC offset and leap seconds from the system tz database.
# This directive must be commented out when using time sources serving
# leap-smeared time.
leapsectz right/UTC
# NTP Configuration
bindcmdaddress 192.168.56.102
allow 192.168.56.0/24
ntpsigndsocket /var/lib/samba/ntp_signd
```

- bindcmdaddress 192.168.56.102 : Dirección IP en la que chronyd escucha.
- allow 192.168.56.0/24 : Permite que los clientes de la red 192.168.56.0/24 usen este servidor para sincronización NTP.
- ntpsigndsocket /var/lib/samba/ntp_signd : Socket utilizado para la firma NTP requerida para integrarse con un dominio Active Directory.

Reiniciamos y verificamos el estado del servicio NTP en el servidor.

```
sudo systemctl restart chronyd
sudo systemctl status chronyd
```

```
🔘 🔤 lcm3usdc@ubuntuserverdc: ~ 🗶 💹 Administrador: Windows Powe 🗙
  lcm3usdc@ubuntuserverdc:~$ sudo systemctl restart chronyd
  lcm3usdc@ubuntuserverdc:~$ sudo systemctl status chronyd

    chrony.service - chrony, an NTP client/server
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chrony.service; enabled; preset: enabled)

         Active: active (running) since Sat 2024-11-16 13:43:43 UTC; 1s ago
             Docs: man:chronyd(8)
                       man:chronyc(1)
                       man:chrony.conf(5)
       Process: 4686 ExecStart=/usr/lib/systemd/scripts/chronyd-starter.sh $DAEMON_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Main PID: 4695 (chronyd)
           Tasks: 2 (limit: 4614)
         Memory: 1.3M (peak: 2.0M)
              CPU: 122ms
         CGroup: /system.slice/chrony.service
                        -4695 /usr/sbin/chronyd -F 1
-4696 /usr/sbin/chronyd -F 1
nov 16 13:43:43 ubuntuserverdc systemd[1]: Starting chrony.service - chrony, an NTP client/server...

nov 16 13:43:43 ubuntuserverdc chronyd[4695]: chronyd version 4.5 starting (+CMDMON +NTP +REFCLOCK +RTC +PRIVDROP +SCFIE nov 16 13:43:43 ubuntuserverdc chronyd[4695]: Loaded 0 symmetric keys

nov 16 13:43:43 ubuntuserverdc chronyd[4695]: Frequency 10.773 +/- 0.606 ppm read from /var/lib/chrony/chrony.drift

nov 16 13:43:43 ubuntuserverdc chronyd[4695]: Using right/UTC timezone to obtain leap second data

nov 16 13:43:43 ubuntuserverdc chronyd[4695]: Loaded seccomp filter (level 1)


nov 16 13:43:43 ubuntuserverdc systemd[1]: Started chrony service - chrony an NTP client/server
nov 16 13:43:43 ubuntuserverdc systemd[1]: Started chrony.service - chrony, an NTP client/server.
 lines 1-23/23 (END)
```

Configuración NFTABLES

Para poder instalar los paquetes necesarios en nuestra máquina cliente necesitamos que esta tengo acceso a internet, para ello vamos a instalar nftables y crear una regla para que las peticiones de red de dicha máquina pasen por el servidor y sean redirigidas por el adaptador que el servidor tiene conectado en modo NAT y por lo tanto salida a internet.

Primero debemos habilitar el reenvío de paquetes en el servidor.

Para que la modificación permanezca al reiniciar el equipo.




Instalamos nftables.

```
sudo apt-get install nftables
```

Creamos una tabla nat.



Creamos una cadena postrouting a la tabla nat añadiendo atributos aplicables a esta cadena.



Añadimos una ruta a la tabla.


```
Compusation | Co
```

2024-11-16 A3.1 Samba 4 AD.md

Comprobamos que la regla se ha añadido a la tabla.

```
◯ 🚾 lcm3usdc@ubuntuserverdc: ~ × 🗾 lcm4usu@lcmuc1: /home
lcm3usdc@ubuntuserverdc:~$ sudo nft list ruleset
table ip nat {
        chain postrouting {
                type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
                oifname "enp0s3" ip saddr 192.168.11.0/24 counter packets 0 bytes 0 masquerade
lcm3usdc@ubuntuserverdc:~$
```

Guardamos las reglas.



Habilitamos el servicio y lo reiniciamos.

```
lcm3usdc@ubuntuserverdc: ~ ×
                               lcm3uc1@lcmuc1: ~
lcm3usdc@ubuntuserverdc:~$ sudo systemctl enable nftables
lcm3usdc@ubuntuserverdc:~$ sudo systemctl restart nftables
lcm3usdc@ubuntuserverdc:~$
```

Comprobamos como ya tenemos red desde el cliente.

Crear usuarios Samba

Nos logueamos en el server y creamos un usuario samba **lcm101usu**.

Cliente

Nos conectamos a la máquina cliente a través de ssh desde el host, para ello nos conectamos al server por ssh y una vez dentro del server nos conectamos por ssh al cliente.

Ahora vamos a unir el equipo cliente al dominio.

En primer lugar comprobamos el nombre del equipo cliente al verificar que es muy largo y el sistema nos va a devolver error procedemos a modificarlo por uno más corto, en este caso **Icmuc1**.

```
| cm3usdc@ubuntuserverdc: ~ X | cm3uc1@lcmubuntuclient1: ~ X | + V | cm3uc1@lcmubuntuclient1: ~ $ hostname | cmubuntuclient1 | cm3uc1@lcmubuntuclient1: ~ $ sudo hostnamectl set—hostname | cmuc1 | [sudo] | contraseña para | cm3uc1: | cm3uc1@lcmubuntuclient1: ~ $ | cm3uc1@lcmubunt
```

Ahora modificamos el archivo /etc/hosts para que resuelva al servidor Ubuntu ya configurado.

```
lcm3usdc@ubuntuserverdc: ~
                                💹 lcm3uc1@lcmubuntuclient1: ~ 🗡
  GNU nano 6.2
                                                            /etc/hosts *
127.0.0.1
                localhost
                lcmubuntuclient1
127.0.1.1
192.168.56.102 ubuntuserverdc.lcmASO.local
192.168.56.102 lcmASO.local
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
        ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Instalación de aplicativos

Instalamos ntpdate para poder sincronizar los relojes de nuestras máquinas.

```
sudo apt-get install ntpdate
```

Utilizamos la herramienta ntpdate para sincronizar.

Instalamos los paquetes necesarios.

Unión al dominio

Realizamos una copia del archivo de configuración de samba.

```
sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.cp
```

Generamos un nuevo archivo /etc/samba/smb.conf.

```
lcm3usdc@ubuntuserverdc: ~ X
                               Icm3uc1@lcmubuntuclient1: /· X
 GNU nano 6.2
                                                       /etc/samba/smb.conf *
[global]
workgroup = lcmASO
realm = lcmASO.local
NetBIOS name = lcmuc1
security = ADS
dns forwarder = 192.168.56.102
idmap config * : backend = tdb
idmap config * : range = 50000-1000000
template homedir = /home/%D/%U
template Shell = /bin/bash
windbind use default domain = true
windbind offline logon = false
windbind nss info = rfc2307
windbind enum users = yes
windbind enum groups = yes
vfs objects = acl_xattr
map acl inherit = Yes
store dos attributes = Yes
Nombre del archivo a escribir: /etc/samba/smb.conf
                                  Formato DOS
^G Ayuda
                               M-D
                                                              M-A Añadir
  Cancelar
                               M-M Formato Mac
                                                              M-P Anteponer
```


Paramos los servicios samba que no son necesarios para nuestro cliente.

```
sudo systemctl stop samba-ad-dc
```

Habilitamos los servicios samba.




Ahora vamos a unir al cliente al dominio.



NOTA:El mensaje de error respecto al DNS es correcto, una vez lo hayamos configurado se resolverá

Comprobamos como en la lista de equipos del servidor ya aparece nuestro equipo cliente **Icmuc1**.



Configuramos la autenticación de cuentas AD.

```
GNU nano 6.2
                                               /etc/nsswitch.conf *
# /etc/nsswitch.conf
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
# If you have the 'glibc-doc-reference' and 'info' packages installed, try:
# `info libc "Name Service Switch" for information about this file.
passwd:
              compat winbind
              compat winbind
group:
shadow:
              compat winbind
gshadow:
              files
              files dns
hosts:
networks:
              files
protocols:
             db files
             db files
services:
ethers:
              db files
              db files
rpc:
netgroup:
              nis
```

Reiniciamos el servicio winbind.


```
sudo systemctl restart winbind
```

Listamos usuarios y grupos de dominio.


```
lcm3usdc@ubuntuserverdc: ~ X
                                 Icm3uc1@lcmubuntuclient1: /· X
lcm3uc1@lcmubuntuclient1:/etc$ wbinfo -u
krbtgt
administrator
guest
lcm3uc1@lcmubuntuclient1:/etc$ wbinfo -q
enterprise admins
dnsupdateproxy
ras and ias servers
schema admins
domain quests
cert publishers
dnsadmins
denied rodc password replication group
domain controllers
enterprise read-only domain controllers
domain users
group policy creator owners
protected users
domain admins
read-only domain controllers
domain computers
allowed rodc password replication group
lcm3uc1@lcmubuntuclient1:/etc$
 C Icm3usdc@ubuntuserverdc: ~ X
                             Icm3uc1@lcmubuntuclient1: / X
 lcm3uc1@lcmubuntuclient1:/etc$ sudo getent passwd | grep administrator
 administrator: *:50001:50000::/home/LCMASO/administrator:/bin/bash
 lcm3uc1@lcmubuntuclient1:/etc$ sudo getent group | grep 'domain admins'
 domain admins:x:50013:
 lcm3uc1@lcmubuntuclient1:/etc$
```

Configuramos nuestro equipo para autenticarlo con cuentas de dominio y que se creen automáticamente los directorios a través del modulo *pam-auth*.


```
sudo pam-auth-update
```



y modificando el archivo /etc/pam.d/common-account.



Comprobamos como ahora podemos acceder desde nuestro equipo cliente a un usuario de dominio administrator.



El usuario administrator es un usuario samba AD por lo que no tiene permisos de sudo en los equipos locales, para solventar esto lo añadimos al archivo *sudoers*.

```
sudo usermod -aG sudo administrator
```

Comprobamos como podemos acceder desde la máquina cliente con el usuario creado anteriormente *lcm101usu*, también verificamos que se genera el directorio correspondiente para el usuario dentro del directorio */home*

```
Icm101usu@lcmuc1: /home/LC X
   lcm3usdc@ubuntuserverdc: ~ X
lcm4usu@lcmuc1:/home$ su lcm101usu
Contraseña:
lcm101usu@lcmuc1:/home$ ls -l
total 8
drwxr-x--- 14 lcm3uc1 lcm3uc1 4096 nov 16 13:28 lcm3uc1
                      lcm3uc1 4096 nov 16 17:01 LCMASO
drwxr-xr-x 5 root
lcm101usu@lcmuc1:/home$ cd LCMASO
lcm101usu@lcmuc1:/home/LCMASO$ ls -l
total 12
drwxr-xr-x 2 administrator domain users 4096 nov 16 15:57 administrator
drwxr-xr-x 2 lcm101usu
                           domain users 4096 nov 16 17:02 lcm101usu
drwxr-xr-x 2 lcm4usu
                           domain users 4096 nov 16 16:48 lcm4usu
lcm101usu@lcmuc1:/home/LCMASO$
```