

Università degli Studi di Milano Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" Corso di Laurea Triennale in Informatica

Architettura degli Elaboratori II Laboratorio

Procedure 2/2: Procedure annidate e ricorsive

Procedure «foglia»

• Scenario più semplice: main chiama la procedura funct che, senza chiamare a sua volta altre procedure, termina e restituisce il controllo al main

main

```
f = f + 1;
if (f == g)
    res = funct(f,g);

else
    f = f -1;
print(res)

funct

int funct (int p1, int p2){
    int out;
    out = p1 * p2;
    return out;
}
```

• Una procedura che non ne chiama un'altra al suo interno è detta procedura foglia

Perché? Rappresentiamo le nostre procedure con un albero: le procedure diventano nodi e un arco tra due nodi x e y indica che x contiene almeno una chiamata a y


Procedure non «foglia»


 Una procedura che può invocarne un'altra durante la sua esecuzione non è una procedura foglia, ha annidata al suo interno un'altra procedura:


```
funct
                                                                              funct2
main
f = f + 1;
                                         int funct (int p1, int p2){
                                                                              int funct2 (int p1){
if (f == g)
                                                    int out,x;
                                                                                          return p1^2;
           res = funct(f,g);
                                                                              }
                                                    out = funct2(\hat{x})
else
                                                    return out;
           f = f -1:
print(res)
```

- Se una procedura contiene una chiamata ad un'altra procedura dovrà effettuare delle operazioni per (1) garantire la non-alterazione dei registri opportuni (2) consentire una restituzione del controllo consistente con l'annidamento delle chiamate.
- Ricordiamo: in assembly la modularizzazione in procedure è un'assunzione concettuale sulla struttura e sul significato del codice. Nella pratica, ogni «blocco» di istruzioni condivide lo stesso register file e aree di memoria

Invocazione di procedura annidate







La funzione B ha alcuni problemi da risolvere...

Problema 1:

- Se B usa registri \$t questi vengono (potenzialmente) distrutti da C, lecitamente
- Se B usa registri \$s (in scrittura), contravviene al «contratto» con A 😌
- Quali registri deve usare B?

Problema 2:

- Quando B usa la JAL per invocare C, sovrascrive il \$ra
- Al momento di tornare ad A, non ha più l'indirizzo di ritorno!

Local variables (in Go)

```
func pippo() {
  var a , b , c int
  a = 10
  b = 20
  c = a + b
   if a%2 == 0 {
      var d , e , f int
       for j := 7; j <= 9; j++ {
           k := j+3
           fmt.Println(k)
   } else {
       pippo := 6
```


Nuove variabili locali sono aggiunte in vari punti dell'esecuzione di una funzione (compreso il main)

Record di attivazione – Stack frame

- Una procedura ha bisogno di usare la memoria
 - Per memorizzare le sue variabili locali
 - Per memorizzare la copia dei registri da preservare


- Dedichiamo ad ogni procedura in esecuzione una sua area di memoria sullo stack, detta record di attivazione o stack frame
- MIPS riserva due registri per indirizzare lo stack frame della procedura attualmente in esecuzione:

```
da $sp (stack pointer)
a $fp (frame pointer)
compresi!
```




Il record di attivazione di una funzione


- Il record di attivazione di una procedura memorizza
 - La copia dei registri da preservare per il chiamante
 - Le variabili locali (attaverso push e pop, come normale)




Allocazione e deallocazione degli stack frame

- I record di attivazione si impilano (LIFO) in memoria sullo stack
- quando una procedura viene invocata, un nuovo record di attivazione viene impilato nello stack
 - sotto al precedente
 - modificando i registri \$sp e \$fp
- quando una procedura termina, il suo record di attivazione (che è sempre quello inferiore) viene rimosso
 - modificando i registri \$sp e \$fp
 - nota: non è necessario «cancellare la memoria» semplicemente, l'area dello stack verrà riutilizzata dalle prossime procedure o variabili locali








La funzione B ha alcuni problemi da risolvere...

Problema 1:

- Se B usa registri \$t questi vengono (potenzialmente) distrutti da C, lecitamente
- Se B usa registri \$s (in scrittura), contravviene al «contratto» con A 😌
- Quali registri deve usare B?

Problema 2:

- Quando B usa la JAL per invocare C, sovrascrive il \$ra
- Al momento di tornare ad A, non ha più l'indirizzo di ritorno!




Soluzione ad entrambi i problemi:

Prima di usare i registri \$s (ma anche \$ra, e gli altri) Funz B li memorizza nel proprio RECORD DI ATTIVAZIONE

La stessa strategia vale anche per \$fp e \$sp

\$fp e \$sp

- \$sp può variare nel corso della procedura: viene decrementato quando una si allocano nuove variabili locali (compreso, da parte di sottofunzioni)
- \$fp invece non cambia durante l'esecuzione della procedura
- \$fp è utile a tener traccia di dove sono stati salvati i registri




Manuale per scrivere una procedura (versione completa)

- 1. salvare una copia di \$fp nel frame stack
 - con una store word ad indirizzo \$sp 4
- 2. aggiornare il valore di \$fp a \$sp -4
- 3. salvare una copia di \$sp nello stack frame all'indirizzo \$fp -4
- 4. salvare una copia dei registri \$s nel frame stack
 - − con un store word agli indirizzo, decre \$fp − 12, \$fp − 16, etc
 - solo quelli che si intende usare
- 5. salvare una copia di \$ra nel frame stack
 - necessario solo se si invoca una funzione
- 6. aggiornare il valore di \$sp
 - [dimensione record di attivazione] da \$sp
- 7. implementare la procedura! (codice)
 - leggere gli eventuali input da \$a0 .. \$a3
 - scrivere l'eventuale output in \$v0 (e/o \$v1)
 - se servono nuove variabili locali, ingrandire il record di attivazione (decrementando \$sp)
- 8. ripristinare tutti i registri salvati nel frame stack nei passi 1-5
 - con altrettante load word agli stessi indirizzi
 - \$sp verrà ripristinato automaticamente
- 9. restituire il controllo al chiamante
 - jr \$ra

Preambolo

Epilogo

Guida pratica per funzioni non-foglia



Copia temporanea del Frame Pointer *iniziale* (in T0). Il *nuovo* record di attivazione comincia subito dopo il vecchio.

I valori dei registri *iniziali* sono i salvati (in qualsiasi ordine) nel (nuovo) record di attivazione. Compreso lo stack pointer SP, il Return Address RA, e anche FP stesso (sotto forma di TO)

Aggiornamento dello SP (punta sempre all'ultimo elemento occupato dello stack)

La funzione può

- usare i registri S solo se sono stati salvati (qui: s0, s1, s2).
- invocare altre funzioni (quindi usando RA),
- allocare variabili nello stack (quindi usano SP).
- usare i registri T, sapendo che non vengono mantenuti dopo l'invocazione di funzione

Recupero valore iniziale di tutti i registri salvati, compreso lo SP (flush dello stack)

... e compreso il FP Ritorno al chiamante



Università degli Studi di Milano Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" Corso di Laurea Triennale in Informatica

Architettura degli Elaboratori II Laboratorio