Exigences minimales relatives au capital, surveillance prudentielle, discipline de marché ou communication financière, tels sont les trois piliers sur lesquels repose le nouvel accord de Bâle 2. *Désormais l'exigence en fonds propres peut être déterminée en fonction d'une évaluation du risque de crédit par type d'engagement et de contrepartie, tandis que le calcul du nouveau ratio de solvabilité Mc Donough prend en compte le risque opérationnel.*

Bâle II et l'allocation des fonds propres

Jean-Yves Blanc, *Associé, et* **Laurent Motais de Narbonne,** *Consultant Senior, OTC Conseil*

Certes on peut considérer que les objectifs initiaux du Ratio Cooke, énoncés dans l'accord de Bâle de 1988, ont été atteints en termes de renforcement de la solidité et de la stabilité du système bancaire international (un niveau minimum de fonds propres qui a augmenté dans un contexte d'ouverture des économies) et d'atténuation des inégalités concurrentielles entre acteurs du marché au niveau international, ceci grâce à une application du ratio de 1988 par un très large nombre de pays au-delà du G10.

Le succès du Ratio Cooke de 1988 s'explique d'ailleurs en partie par une grande simplicité méthodologique et une mise en œuvre aisée. Néanmoins, les nouvelles pratiques bancaires plus sophistiquées et la nécessité d'approches plus qualitatives ne pouvaient que mettre en lumière les limites de ce ratio : il a notamment, souvent été reproché aux propositions du Comité de Bâle le fait que les pondérations imposées sur les actifs ne sont pas une image réelle du risque de crédit encouru et introduisent une distorsion entre les rentabilités des banques.

Ainsi, le nouvel accord de Bâle repose sur trois piliers : un premier relatif aux exigences minimales en capital, un deuxième relatif à la surveillance prudentielle et un troisième relatif à la discipline de marché ou communication financière.

Les évolutions introduites par le nouvel accord concernent principalement l'exigence en fonds propres qui peut dorénavant être déterminée en fonction d'une évaluation du risque de crédit par type d'engagement et de contrepartie (deux méthodes sont possibles : l'approche standard et l'approche des notations internes) et la prise en compte du risque opérationnel dans le calcul du nouveau ratio de solvabilité (Ratio Mc Donough). L'évaluation du risque de marché reste inchangée par rapport à l'accord de 1988.

Les exigences minimales relatives au capital

Le premier pilier se décline en exigences relatives au capital à la fois en termes de risque de crédit, risque de marché et de risque opérationnel.

Pour mesurer le risque de crédit, deux approches sont recommandées par le Comité de Bâle.

D'une part l'approche standard qu


veillance de l'adéquation des fonds propres comprennent : les enquêtes sur place, le « reporting » périodique aux autorités de contrôle, les discussions avec les dirigeants des établissements bancaires, la prise en compte des facteurs qualitatifs, la révision du travail des contrôleurs internes et externes.
Enfin en matière de discipline de marché, les attentes du Comité de Bâle visent à une évaluation plus précise de la solidité et des résultats financiers, à renforcer la crédibilité de l'information fournie par l'établissement, à remontrer la capacité d'une banque à suivre et gérer son exposition aux risques, et à réduire l'incertitude de marché.

Comment créer de la valeur par une allocation de capital sous contraintes réglementaires ?

La création de valeur par une allocation de capital sous contraintes réglementaires a pour principaux objectifs d'initier un projet de mesure de capital économique global et par ligne métier, de calculer le montant de capital à risque nécessaire, d'effectuer une tarification au moment de la transaction cohérente avec le montant de capital utilisé, de calculer le coût moyen du capital pour déterminer un niveau de provision afin de pouvoir gérer les différentes activités dynamiquement, et de suivre les budgets en termes de risque/rentabilité.
Dans une optique de création de valeur, notamment pour l'actionnaire, le niveau des fonds propres doit donc être correctement évalué. Dans la pratique, l'objectif est de parvenir à déterminer des ratios de consommation de fonds propres par type d'actifs employés.
Parmi les motivations de l'allocation des fonds propres il s'agit de :
- fixer la grammaire de la création de valeur,
- diffuser la pression des actionnaires,
- communiquer avec les actionnaires sur la base de concepts qui leur sont familiers,
- constituer un outil de contrôle interne des filiales transparent dans son mode de fonctionnement,
- offrir un outil de sélection des nouveaux projets cohérent avec les objectifs de création de valeur.


LES VECTEURS DU BESOIN EN FONDS PROPRES

La détermination du modèle d'allocation des fonds propres dépendra de l'importance accordée aux différentes variables qui influent sur le processus de décision.



LE PROCESSUS D'ALLOCATION DE CAPITAL

Traditionnellement, les processus d'allocation de capital ont été considérés comme des processus dynamiques qui comprennent la détermination du montant de capital à allouer, la fixation d'objectifs de rendements cibles pour les unités opérationnelles, l'allocation de capital à ces unités opérationnelles et la mesure du rendement sur capital alloué.




Fonds propres économiques et processus de calcul

Afin de pallier les limites de la réglementation actuelle sur le risque de crédit, il convient de proposer des mesures plus objectives de ce risque, mesures dites « économiques », auxquelles correspond un niveau de capital « économique » (au sens de non réglementaire).
Les fonds propres économiques constituent le montant à mettre en réserve pour faire face à des pertes futures exceptionnelles. Le problème de la détermination de ce capital économique réside dans la difficulté à évaluer le montant des pertes potentielles. Ces pertes peuvent résulter de la réalisation de tous les types de risque dans le cadre de scénarios catastrophes. Les provisions et marges sont censées couvrir statistiquement les pertes de crédit attendues.
Les fonds propres économiques représentent le capital nécessaire pour se couvrir contre les pertes de crédit inattendues, les risques opérationnels et les risques de marché. Les fonds propres économiques sont similaires à une mesure de risque : les fonds propres économiques convertissent le risque de perte en un montant permettant à différentes sortes de risque (risque de marché, risque de crédit, risque opérationnel) d'être agrégées en une seule mesure de risque.
Le processus de calcul des fonds propres économiques s'effectue en différentes étapes. Il faut caractériser et modéliser la distribution de perte pour chaque facteur de risque, combiner ces distributions en une distribution globale pour le portefeuille de crédit en prenant en compte les corrélations entre elles, calculer les fonds propres économiques à partir de la distribution de perte du portefeuille, attribuer les fonds propres économiques à chaque activité en fonction de sa contribution au risque, mesurer le rendement attendu pour chaque activité et le combiner avec les fonds propres économiques pour déterminer le RAROC et l'EVA par activité ou pour d'autres niveaux opérationnels.

Le risque de crédit est généralement décrit par deux mesures, la perte attendue soit la perte moyenne relative à un type de risque sur un horizon temporel fixé à l'avance et la perte non attendue soit la volatilité de la distribution de perte. Les fonds propres économiques sont le produit de la perte inattendue par un coefficient qui est fonction de la notation de la dette.

Un modèle d'allocation des fonds propres

La VaR est l'outil de mesure (outil de référence) du capital économique. Elle permet donc de savoir combien il faut allouer de capital économique à un nouveau projet mais ce n'est pas un modèle d'allocation de fonds propres. Un modèle



d'allocation est un modèle qui permet d'allouer de façon efficiente les fonds propres entre différentes activités ou différents projets.
Deux approches sont les plus utilisées : l'approche « bottom-up » et l'approche « top-down ».
L'approche « bottom-up » peut être considérée comme un modèle d'allocation de fonds propres et/ou comme un suivi de la consommation de fonds propres. Le principe est de mesurer l capital économique au niveau le plus fi c'est-à-dire au niveau de la transactio puis de consolider ces capitaux écono miques à des niveaux moins détaillés. D par sa nature, l'approche « bottom-up permet effectivement de suivre l consommation en fonds propres.
Contrairement à l'approche « bottom-up qui consiste à consolider le risque d portefeuille bancaire depuis le nivea élémentaire (la transaction) jusqu' l'unité d'allocation (la ligne métier) l'approche « top-down » consiste à dés agréger une information mesurée sur l'en semble du portefeuille bancaire, celle-c étant utilisée comme une approximatio pour la mesure du risque.
Concrètement, selon la méthodologi « EaR » (« Earnings-at-Risk ») usuelle ment mise en œuvre dans ce contexte, l risque d'une activité est directement relié la volatilité de son résultat. De ce point d

Conférence EFMA

Bâle II

Impact de la réforme et réalisations en cours

EFMA
EUROPEAN ■ FINANCIAL ■ MANAGEMENT & MARKETING

La réforme menée par le Comité de Bâle impose de nouvelles contraintes réglementaires pour les banques. Sa mise en œuvre représente une priorité pour le secteur financier.

La conférence organisée par l'EFMA traitera de l'impact de la réforme, mais surtout étudiera la manière dont les banques vont réorganiser leur fonction financière et aborder la mise en pratique des trois piliers de Bâle II. Quelques institutions présenteront également leur approche commune dans les dossiers de Bâle II et des normes IAS.



Des orateurs de l'Europe entière apporteront leur contribution, parmi lesquels: BNP-Paribas, le Comité de Bâle, Deutsche Bank, Financial Services Authority, ING Belgique, Rabobank, l'Université de Reading.

Paris - Hôtel Méridien Montparnasse - 26 et 27 novembre 2003
Pour tout renseignement : + 33.1.47.42.52.72 ou www.efma.com/basel

vue, la volatilité est perçue comme un intégrateur de l'ensemble des risques associés à cette activité. Cette démarche est une étape préliminaire naturelle de l'allocation puisqu'elle adopte le point de vue de l'actionnaire qui investit son capital dans différentes activités bancaires assimilées à autant d'actifs financiers.
Dans l'approche "top-down", le capital à risque est défini comme étant une fonction de la perception de l'actionnaire et de la contribution relative à la volatilité de l'ensemble des bénéfices.

Le concept de mesure de performance ajustée par les risques

Le « RAROC » (Risk Adjusted Return On Capital) constitue la mesure de performance, ajustée par les risques, la plus répandue. Il est généralement utilisé comme outil de pilotage des fonds propres économiques et se calcule de la manière suivante :

RAROC = (Revenus - Coûts - Pertes attendues)/Capital économique

Les variantes du « RAROC » sont les suivantes :

- le ROC (Return On Regulatory Capital),
- le RORAC (Return On Risk-Adjusted Capital),
- le RARORAC (Risk-Adjusted Return On Risk-Adjusted Capital).

Alternative au RAROC, le concept de « shareholder value » (SVA) part du constat suivant : du point de vue de l'actionnaire, ce n'est pas tant le profit réalisé qui importe mais bien le rendement qu'obtient un actionnaire de par son investissement.
Selon la théorie de la « SVA », ce qui importe en fin de compte, c'est la capacité à générer des liquidités. La « shareholder value » se calcule en retranchant le capital investi à la somme des cash-flows actualisés.

1. Default Probability
2. Loss Given Default
3. Exposure At Default
4. Expected Loss
5. Unexpected Loss
6. Gross Income
7. Operational Risk Capital
8. Potential Exposure
9. Loss Given Event
10. Exposure Indicator
11. Il s'agit du noyau dur du capital de la banque correspondant aux fonds propres constitués du capital social et des réserves.
12. Le «Tier two» désignant le noyau mou du capital de la banque constitué essentiellement de dettes subordonnées.



En quoi consiste la création de valeur ?

Du point de vue de l'actionnaire, la création de valeur consiste à maximiser la valeur à travers une allocation de capital optimale afin de satisfaire aux exigences des différents actionnaires. Cette approche ne doit pas être confondue avec l'approche qui consiste à maximiser le profit. La création de valeur doit être un critère fonda mental pour les choix stratégiques à effe tuer en termes d'allocation de capital.
Dans ce contexte, on entend par valeur capacité à créer en se plaçant du point d vue de l'actionnaire.
La divergence entre les approches util sées pour le risque réglementaire et risque économique a eu pour conse quence des objectifs contradictoires e termes de gestion du capital et a const tué un des problèmes majeurs soulev par le nouvel accord de Bâle. En effe dans le cadre des propositions initiales d nouvel accord de Bâle, la calibration e matière d'exigence relative aux fond propres était flou et non systématiqu Grâce au processus de consultation m en place par le comité de Bâle, on a p assister ces derniers mois à une conve gence en amélioration entre les appro ches propres au capital économique et a capital réglementaire. ■

L' accord de 1988 : en relation avec le risque de crédit

Etabli en 1975 par le Groupe des Gouverneurs des Banques Centrales des dix plus grands pays industrialisés, le Comité de Bâle sur la supervision des banques est un comité constitué d'autorités de contrôle des banques.
En juillet 1988, le Comité de Bâle a publié un accord sur le capital des banques pour les pays de l'OCDE.
L'accord a défini un besoin minimal de capital en relation avec le risque de crédit, cet accord devant être mis en force et suivi par les autorités de supervision de chaque pays. La large adoption de l'accord a contribué à l'amélioration de la sécurité et de la fiabilité du système financier tout en assurant un cadre de compétition équitable pour l'ensemble des banques.
L'idée est de considérer que chaque classe d'actifs supporte un « stock » de risque qui mesure la perte de valeur maximale susceptible d'intervenir. La raison d'être d'une exigence de fonds propres est de pouvoir couvrir les pertes extrêmes. En application de cet accord, chaque actif détenu par une banque est classé dans l'une des 4 catégories pour laquelle il existe une pondération de risque de 0 %, 20 %, 50 % ou 100 %.
Dans l'accord de 1988, le «Tier one»[11] doit être au minimum égal à 4 % des actifs pondérés de la banque et le capital total constitué du «Tier one» et du «Tier two»[12] doit représenter au moins 8 % (Ratio Cooke) des actifs pondérés de la banque.
Initialement, le calcul du Ratio Cooke est donc le suivant : *Ratio Cooke = (Capitaux propres + Dettes subordonnées)/Actifs pondérés* où les actifs pondérés prennent en compte le risque de crédit et le risque de marché mais pas le risque opérationnel. Sachant que les risques de marché ont été inclus dans l'accord en janvier 1998.