ARTICLE

Gestion Actif-Passif : cadre, risques et pilotage opérationnel

Panorama des risques de bilan bancaire et de leur gestion

Laurent Motais de Narbonne
Expert en gestion des risques bancaires — Risk Management, ALM & Prudentiel

1. Qu'est-ce que la gestion actif-passif ?

La gestion d'actif-passif (ALM, pour Asset & Liability Management) consiste, au sein des institutions financières, à mettre en regard la rentabilité des capitaux propres et les principaux risques financiers encourus. À l'aide d'analyses financières et de modélisations, elle vise à accroître la connaissance et la maîtrise des risques auxquels l'établissement s'expose — en particulier les risques de transformation, de liquidité, de crédit, de taux d'intérêt et de change — afin de décider une politique de financement et d'allocation des actifs qui optimise le rapport entre rentabilité et risque.

Contrairement à une idée répandue, l'ALM ne se limite pas à un ensemble de ratios réglementaires : ces derniers, aussi utiles soient-ils comme outils de mesure et de limitation de certains risques, ne suffisent ni à détecter tous les risques, ni à répondre à la diversité des situations rencontrées par chaque établissement. L'ALM est avant tout une discipline de jugement, appuyée sur des méthodes quantitatives.

2. Cartographie des risques bancaires

Le risque bancaire se décompose en deux grandes familles. D'une part, le risque financier, qui recouvre le risque de liquidité, le risque de marché, le risque de crédit et le risque de taux. D'autre part, le risque lié à l'activité, qui inclut le risque opérationnel (lui-même décliné en risques de process, de systèmes, de ressources humaines et de management), le risque stratégique et le risque externe.

Le risque global d'un établissement peut se lire comme la combinaison de trois sources de volatilité : la volatilité due aux variations de prix de marché, de taux et de liquidité (risque de marché) ; la volatilité due aux changements économiques opérationnels tels que les volumes, marges et coûts (risque opérationnel) ; et la volatilité due aux variations de pertes de crédit (risque de crédit). Cette décomposition sert de socle à l'allocation des risques et, in fine, au calcul du RAROC (Risk-Adjusted Return On Capital) à différents niveaux d'agrégation : centres de responsabilité, clients, produits ou transactions individuelles.

Sans allocation des risques, il n'y a pas d'allocation des fonds propres possible, ni de calcul du RAROC aux niveaux où il est requis. Ce problème comporte deux volets distincts : déterminer le risque global d'un portefeuille à partir d'un ensemble de transactions, puis répartir ce risque global entre les opérations ou sous-portefeuilles qui le composent — un exercice d'autant plus délicat que les techniques de mesure diffèrent sensiblement selon la nature du risque (analogues et cartes de score pour le risque opérationnel, matrices de migration et VaR de crédit pour le risque de crédit, VaR paramétrique ou simulation historique pour le risque de marché).

3. Le risque de liquidité

Le risque de liquidité peut se manifester sous deux formes distinctes. La première est le risque de ne pas pouvoir honorer ses engagements futurs — dit « risque d'illiquidité » ou « d'assèchement de la liquidité ». La seconde est le risque lié au coût de la liquidité, qui peut augmenter fortement en période de tension. Ce risque trouve son origine dans le non-adossement des emplois et des ressources en termes d'échéance : un établissement qui a prêté

à long terme sur la base de ressources courtes s'expose, à l'échéance de son financement, soit à ne pas pouvoir le renouveler, soit à devoir le payer à un prix excessif.

Le coût de la liquidité — ou spread de liquidité — s'ajoute au taux de marché « sans risque » pour former le taux d'emprunt effectif de la banque : plus celle-ci est perçue comme risquée par le marché, plus ce spread est élevé. La crise financière de 2007-2008 en offre l'illustration la plus marquante, avec une hausse brutale des spreads de liquidité sur l'ensemble du système bancaire, à laquelle seules les interventions massives des banques centrales ont pu mettre un terme.

L'indicateur de référence pour mesurer ce risque est le gap de liquidité (ou impasse en liquidité) : la différence, sur chaque maturité, entre les encours d'actifs et de passifs du bilan et du hors-bilan, projetés dans le temps selon leur date de sortie prévue du bilan. Réduire le risque de liquidité revient donc à réduire ce gap. Par convention, ce calcul s'effectue « à production arrêtée » (gap statique), sans intégrer l'activité commerciale future.

La principale difficulté de cet exercice réside dans l'incertitude de l'échéance effective de nombreux postes du bilan. Un emprunteur peut rembourser son crédit par anticipation ; un déposant peut retirer ses fonds à tout moment. Ces droits, qui ne font l'objet d'aucun contrat spécifique, sont appelés options cachées, implicites ou incorporées, et introduisent une incertitude structurelle que toute méthode de mesure — de la simple analyse d'impasses aux techniques de simulation les plus élaborées — doit prendre en compte.

Depuis Bâle III, ce risque fait l'objet d'un encadrement réglementaire quantitatif à deux horizons complémentaires. Le Liquidity Coverage Ratio (LCR) vise à renforcer le profil de liquidité à court terme : il rapporte le montant des actifs liquides de haute qualité (HQLA) aux sorties nettes de trésorerie projetées sur 30 jours en scénario de crise. Le Net Stable Funding Ratio (NSFR), fondé sur une approche bilancielle plutôt que sur les flux de trésorerie, vise à renforcer le profil de financement à moyen-long terme : il rapporte le financement stable disponible (ASF) au financement stable requis (RSF), en fixant un niveau minimal de financement stable acceptable.

4. Le risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt survient lorsqu'il existe un décalage entre les postes du bilan assujettis à des ajustements de taux au cours d'une période donnée. Ses effets touchent à la fois le revenu net, la valeur des actifs, celle des passifs et, in fine, la valeur des capitaux propres.

4.1 Le gap de taux, première mesure

Le gap de taux (ou impasse de taux) est la différence, sur chaque maturité, entre les emplois et les ressources classés selon leur date de renouvellement de taux attendue — et non selon leur date de sortie du bilan comme pour le gap de liquidité. Cette distinction est essentielle : un prêt à taux variable indexé trimestriellement sur l'Euribor apparaîtra à 3 mois dans le gap de taux, alors même que sa maturité contractuelle peut être de 15 ans. La construction du gap de taux répond par ailleurs à des conventions spécifiques par nature d'instrument : les dépôts à vue et comptes d'épargne sont positionnés selon un modèle d'écoulement conventionnel, les titres de participation et fonds propres sont souvent amortis linéairement sur une échéance moyenne de 10 à 15 ans, et les swaps de taux sont traités comme des équivalents prêt/emprunt (la branche receveuse comme un prêt, la branche payeuse comme un emprunt).


4.2 Sensibilité, duration et convexité

La sensibilité mesure la variation de valeur d'une position — obligation ou gap de taux — consécutive à une variation donnée des taux d'intérêt : si la sensibilité d'une obligation de 100 millions est de 3, une hausse des taux de 1 % entraîne une baisse de valeur de 3 millions. Trois étapes permettent d'y parvenir : positionner les flux de trésorerie à recevoir ou à payer, les actualiser au taux de marché pour obtenir la Valeur Actuelle Nette (VAN), puis répéter le calcul avec des taux d'actualisation légèrement supérieur et inférieur pour mesurer l'exposition.

La duration — concept formulé par Frederick Macaulay en 1938 — offre une mesure plus synthétique : c'est la durée de vie moyenne d'un instrument, pondérée par la valeur actualisée de chacun de ses flux. Elle permet de résumer en un seul chiffre l'ensemble des informations relatives à la taille et à l'échéancier des flux d'un instrument ; celle d'un zéro-coupon est simplement égale à son échéance. La sensibilité s'en déduit en divisant la duration par (1 + t), où t est le taux d'intérêt.

$$\textit{Duration de Macaulay : } D = \Sigma\,[\,t \times CF_t\,/\,(1+r)^t\,]\,/\,VAN \qquad \textit{Sensibilité : } S = D\,/\,(1+r)$$

Cette approximation linéaire présente toutefois une limite structurelle : la relation réelle entre prix et taux d'un instrument à taux fixe n'est pas linéaire, mais convexe — les prix montent à un rythme accéléré quand les taux baissent, et inversement. La duration, qui suppose un déplacement parallèle de la courbe des taux, sous-estime donc systématiquement la variation réelle de valeur, d'autant plus que le choc de taux est important. La convexité permet de corriger partiellement cette imprécision.



La correction apportée par la convexité : l'écart entre l'approximation linéaire (sensibilité) et la relation réelle prix/taux

Pour un établissement bancaire, ce risque de moins-value en capital touche principalement les portefeuilles de placement et d'investissement — obligataire et titres de créances négociables — dont la liquidité et le renouvellement périodique exposent la banque à des risques de marché, contrairement au portefeuille de créances commerciales, non valorisé en valeur de marché.

4.3 Les méthodes de simulation

Au-delà du gap et de la duration, les méthodes de simulation évaluent les effets potentiels des mouvements de taux sur les bénéfices et la valeur économique, en intégrant des scénarios plus riches — variations de pente et de configuration de la courbe, voire scénarios issus de simulations de Monte-Carlo. La simulation statique se limite aux flux résultant des positions actuelles du bilan et du hors-bilan ; la simulation dynamique intègre en outre des hypothèses sur l'évolution future de l'activité commerciale, le comportement de la clientèle (remboursements anticipés) et la stratégie de gestion des taux, ce qui permet de mieux saisir l'incidence des options incorporées ou explicites. Ces techniques, largement utilisées par les cellules ALM soucieuses d'un pilotage fin, restent néanmoins très sensibles à la validité des hypothèses retenues.

Méthode	Principe	Limites
Gap de taux (impasse)	Différence, par bande de maturité, entre les encours d'actifs et de passifs se refixant à un taux nouveau	Mesure statique, sensible aux conventions d'écoulement retenues (dépôts à vue, options cachées)

Méthode	Principe	Limites
Sensibilité / Duration	Variation de la Valeur Actuelle Nette (VAN) pour un choc de taux donné ; la duration de Macaulay synthétise l'échéance moyenne pondérée des flux actualisés	Approximation linéaire d'une relation en réalité convexe ; suppose un déplacement parallèle de la courbe des taux
Simulations (statiques / dynamiques)	Projection des flux futurs sous plusieurs scénarios de taux et d'activité, intégrant les comportements optionnels	Résultats très dépendants de la qualité des hypothèses ; complexité de mise en œuvre et de gouvernance des modèles

Les trois grandes familles de méthodes de mesure du risque de taux

5. Gérer et couvrir le risque de taux

Le gestionnaire ALM adosse chaque opération, ou groupe d'opérations, en fonction de sa durée, de son profil d'amortissement et de son type de taux — sans chercher pour autant à couvrir systématiquement, au mois le mois, l'intégralité des positions : le coût d'une couverture au plus près serait prohibitif, et priverait l'établissement de toute capacité à profiter de ses anticipations de taux. Des couvertures doivent en revanche être mises en place dès lors que l'établissement ne respecte plus les limites fixées par le Groupe.

Deux techniques de couverture par produits dérivés coexistent. La macro-couverture consiste à couvrir l'exposition globale du bilan, en tirant parti de la compensation naturelle entre actifs et passifs ; elle présente l'avantage de ne pas alourdir le bilan, mais rend plus difficile l'analyse du résultat ALM par produit ou par génération. La micro-couverture consiste à couvrir unitairement chaque opération significative ou structurée ; elle permet de connaître précisément le résultat ALM de chaque transaction, mais reste inapplicable à l'activité commerciale courante.

Sur le plan réglementaire, il convient de noter que l'exigence de fonds propres au titre du risque de taux, au sens du premier pilier de Bâle II, ne s'applique qu'aux opérations du trading book — le banking book en est structurellement exempt. C'est précisément cette absence d'exigence de Pilier 1 qui a justifié, dans un second temps, la mise en place d'un cadre de Pilier 2 dédié — aujourd'hui connu sous le nom d'IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book) — imposant aux établissements de mesurer et documenter ce risque au titre de leur processus interne d'évaluation de l'adéquation du capital (ICAAP).

6. La gouvernance de l'ALM : rôle de l'ALCO et tableau de bord

Le comité ALCO (Asset & Liability Committee), ou Comité ALM, réunit généralement les niveaux supérieurs de management de l'établissement. Sa mission principale est d'évaluer, de contrôler et d'approuver les pratiques de gestion des risques liés aux déséquilibres de la structure de bilan — fixant par exemple des limites à l'arbitrage entre emprunts courts et prêts longs. Il prend en compte le risque de liquidité, le risque de taux, le risque opérationnel et les événements externes susceptibles d'affecter les prévisions et l'allocation stratégique du bilan, et rend compte de ses décisions au conseil d'administration ainsi qu'aux autorités de tutelle.

Le département ALM occupe un poids croissant dans l'organisation bancaire, du fait de l'importance prise par la maîtrise des risques de taux et de liquidité. Ses interlocuteurs internes principaux sont la salle des marchés (pour une banque d'investissement), la direction de la trésorerie et la direction des risques ; ses interlocuteurs externes sont les autorités de réglementation et de contrôle — Banque de France, ACPR, Banque Centrale Européenne.

Un tableau de bord ALM complet rassemble typiquement les indicateurs suivants : impasses de taux, sensibilités et durations (« effective duration » et duration de Macaulay), DV01, VaR du banking book et du trading book, impasses de liquidité, ainsi que les ratios réglementaires LCR et NSFR — l'ensemble formant le socle sur lequel le Comité ALM fonde ses décisions de couverture.

Conclusion

La gestion actif-passif reste, par nature, un exercice de synthèse entre rigueur quantitative et jugement de gestion. Les outils qui la structurent — gap de liquidité et de taux, sensibilité, duration, convexité, simulations — sont anciens dans leur principe, mais leur mise en œuvre s'est considérablement enrichie sous l'effet des crises successives et de l'évolution du cadre prudentiel : LCR et NSFR pour la liquidité, IRRBB pour le risque de taux du banking book, exigences de gouvernance renforcées portées par le Comité ALM. Maîtriser cette discipline suppose ainsi une double compétence, technique et organisationnelle, qui reste au cœur des missions confiées aux équipes ALM et Prudentiel des établissements financiers.

Cet article s'appuie sur le support de formation « Gestion d'Actif Passif » (Laurent Motais de Narbonne, CYCOM Finances Conseil, 2019).